



# PlateSpin Forge® 11.1

## Aufrüstungshandbuch

**März 2015**

## Rechtliche Hinweise

DIESES DOKUMENT UND DIE HIER BESCHRIEBENE SOFTWARE WERDEN GEMÄSS EINER LIZENZVEREINBARUNG ODER EINER VERSCHWIEGENHEITSVERPFLICHTUNG BEREITGESTELLT UND UNTERLIEGEN DEN JEWEILIGEN BESTIMMUNGEN DIESER VEREINBARUNGEN. SOFERN NICHT AUSDRÜCKLICH IN DER LIZENZVEREINBARUNG ODER VERSCHWIEGENHEITSVERPFLICHTUNG ERKLÄRT, STELLT DIE NETIQ CORPORATION DIESES DOKUMENT UND DIE IN DIESEM DOKUMENT BESCHRIEBENE SOFTWARE OHNE MÄNGELGEWÄHR UND OHNE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNGEN JEDLICHER ART BEREIT, BEISPIELSWEISE UNTER ANDEREM STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNGEN HINSICHTLICH DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK. IN EINIGEN LÄNDERN SIND HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE FÜR AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNGEN IN BESTIMMTEN TRANSAKTIONEN NICHT ZULÄSSIG. AUS DIESEM GRUND HAT DIESE BESTIMMUNG FÜR SIE UNTER UMSTÄNDEN KEINE GÜLTIGKEIT.

Der Klarheit halber werden alle Module, Adapter und anderes Material („Modul“) gemäß den Bestimmungen der Endbenutzer-Lizenzvereinbarung (EULA) für die jeweilige Version des NetIQ-Produkts oder der NetIQ-Software lizenziert, zu dem/der diese Module gehören oder mit dem/der sie zusammenarbeiten. Durch den Zugriff auf ein Modul bzw. durch das Kopieren oder Verwenden eines Moduls erklären Sie sich an diese Bestimmungen gebunden. Falls Sie den Bestimmungen der Endbenutzer-Lizenzvereinbarung nicht zustimmen, sind Sie nicht berechtigt, ein Modul zu verwenden oder zu kopieren bzw. auf ein Modul zuzugreifen, und Sie sind verpflichtet, jegliche Kopien des Moduls zu vernichten und weitere Anweisungen bei NetIQ zu erfragen.

Ohne vorherige schriftliche Genehmigung der NetIQ Corporation dürfen dieses Dokument und die in diesem Dokument beschriebene Software nicht vermietet, verkauft oder verschenkt werden, soweit dies nicht anderweitig gesetzlich gestattet ist. Ohne vorherige schriftliche Genehmigung der NetIQ Corporation darf dieses Dokument oder die in diesem Dokument beschriebene Software weder ganz noch teilweise reproduziert, in einem Abrufsystem gespeichert oder auf jegliche Art oder auf jeglichem Medium (elektronisch, mechanisch oder anderweitig) gespeichert werden, soweit dies nicht ausdrücklich in der Lizenzvereinbarung oder Verschwiegenheitsverpflichtung dargelegt ist. Ein Teil der Unternehmen, Namen und Daten in diesem Dokument dienen lediglich zur Veranschaulichung und stellen keine realen Unternehmen, Personen oder Daten dar.

Dieses Dokument enthält unter Umständen technische Ungenauigkeiten oder Rechtschreibfehler. Die hierin enthaltenen Informationen sind regelmäßigen Änderungen unterworfen. Diese Änderungen werden ggf. in neuen Ausgaben dieses Dokuments eingebunden. Die NetIQ Corporation ist berechtigt, jederzeit Verbesserungen oder Änderungen an der in diesem Dokument beschriebenen Software vorzunehmen.

Einschränkungen für US-amerikanische Regierungsstellen: Wenn die Software und Dokumentation von einer US-amerikanischen Regierungsstelle, im Namen einer solchen oder von einem Auftragnehmer einer US-amerikanischen Regierungsstelle erworben wird, unterliegen die Rechte der Regierung gemäß 48 C.F.R. 227.7202-4 (für Käufe durch das Verteidigungsministerium, Department of Defense (DOD)) bzw. 48 C.F.R. 2.101 und 12.212 (für Käufe einer anderen Regierungsstelle als das DOD) an der Software und Dokumentation in allen Punkten den kommerziellen Lizenzrechten und Einschränkungen der Lizenzvereinbarung. Dies umfasst auch die Rechte der Nutzung, Änderung, Vervielfältigung, Ausführung, Anzeige und Weitergabe der Software oder Dokumentation.

© 2015 NetIQ Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

Weitere Informationen zu den Marken von NetIQ finden Sie im Internet unter <https://www.netiq.com/company/legal/>.

---

# Inhalt

<b>Info zu diesem Handbuch und zur Bibliothek</b>	<b>5</b>
<b>Info zu NetIQ Corporation</b>	<b>7</b>
<b>1 Aufrüsten von Forge 11.0</b>	<b>11</b>
1.1 Vor der Aufrüstung von PlateSpin Forge .....	11
1.1.1 Herunterladen des Einrichtungsprogramms .....	12
1.1.2 Pausieren des Reproduktionszeitplans .....	12
1.1.3 Sichern der Forge-Management-VM .....	13
1.2 Aufrüsten .....	13
1.3 Aufgaben nach der Aufrüstung .....	14



---

# Info zu diesem Handbuch und zur Bibliothek

Das *Aufrüstungshandbuch* bietet allgemeine Informationen zum Aufrüsten der PlateSpin Forge-Appliance von Version 11.0 auf Version 11.1.

## Zielgruppe

Die Informationen in diesem Handbuch richten sich an Personen, die für die Aufrüstung von PlateSpin Forge zuständig sind.

## Informationen in der Bibliothek

Die Bibliothek für dieses Produkt finden Sie im HTML- und PDF-Format auf der [Dokumentations-Website zu PlateSpin Forge](https://www.netiq.com/documentation/platespin-forge/) (<https://www.netiq.com/documentation/platespin-forge/>). Die Online-Dokumentation steht in den Sprachen Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell), Deutsch, Englisch, Französisch, Japanisch und Spanisch zur Verfügung.

Die PlateSpin Forge-Bibliothek enthält folgende Informationsressourcen:

### **Versionshinweise**

Informationen zu neuen Funktionen und Verbesserungen in der Version sowie zu bekannten Problemen.

### **Handbuch „Erste Schritte“**

Informationen zum Konfigurieren der Appliance für Ihre Umgebung.

### **Benutzerhandbuch**

Allgemeine Informationen, Überblick der Benutzeroberflächen und Schritt-für-Schritt-Anweisungen für häufig anfallende Aufgaben.

### **Handbuch zum Neuaufbauen**

Informationen zum Neuaufbauen und Neukonfigurieren der Appliance mit dem *PlateSpin Forge Field Rebuild Kit*.

### **Aufrüstungshandbuch**

Informationen zum Aufrüsten der Appliance-Software.

### **Hilfe**

Kontextabhängige Informationen und Schritt-für-Schritt-Anweisungen für häufig anfallende Aufgaben in der Benutzeroberfläche.

# Zusätzliche Ressourcen

Wir empfehlen Ihnen, die folgenden zusätzlichen Online-Ressourcen zu nutzen:

- ♦ [PlateSpin Forge-Forum \(https://forums.netiq.com/forumdisplay.php?56-Platespin-Forge\)](https://forums.netiq.com/forumdisplay.php?56-Platespin-Forge): Web-Community mit Produktbenutzern, in der Sie die Funktionen von NetIQ-Produkten diskutieren und Ratschläge von anderen Produktbenutzern erhalten können.
- ♦ [PlateSpin Forge-Produktseite \(https://www.netiq.com/products/forge/\)](https://www.netiq.com/products/forge/): Webgestützte Produktbroschüre mit Informationen zu den Funktionen, Angaben zum Bestellvorgang, technischen Daten, häufig gestellten Fragen und zahlreichen Ressourcen wie Videos und Whitepaper.
- ♦ [NetIQ User Community \(https://www.netiq.com/communities/\)](https://www.netiq.com/communities/): Eine webbasierte Community mit verschiedenen Diskussionsthemen.
- ♦ [NetIQ Support-Knowledgebase \(https://www.netiq.com/support/kb/\)](https://www.netiq.com/support/kb/): Eine Sammlung ausführlicher technischer Artikel.
- ♦ [NetIQ Support-Foren \(https://forums.netiq.com/forum.php\)](https://forums.netiq.com/forum.php): Website, auf der die Produktbenutzer die Funktionen von NetIQ-Produkten diskutieren und Ratschläge von anderen Produktbenutzern erhalten können.
- ♦ [MyNetIQ \(https://www.netiq.com/f/mynetiq/\)](https://www.netiq.com/f/mynetiq/): Website mit Informationen und Services, beispielsweise Zugriff auf wichtige Whitepaper, Webcast-Registrierung und Testversionen zum Herunterladen.

---

# Info zu NetIQ Corporation

NetIQ ist ein globaler Hersteller von Unternehmenssoftware. Unser Blickpunkt liegt auf drei besonderen Herausforderungen, die Sie in Ihrer Umgebung meistern müssen: Änderungen, Komplexität und Risiken. Unser Ziel ist es, Sie dabei zu unterstützen.

## Unser Standpunkt

### **Sich an Änderungen anzupassen und Komplexität und Risiken zu beherrschen ist nichts Neues**

Unter den verschiedenen Herausforderungen, denen Sie gegenüberstehen, beeinflussen diese drei Punkte sicherlich am meisten Ihre Möglichkeiten, Ihre physikalischen, virtuellen und Cloud-Umgebungen sicher zu messen, zu überwachen und zu verwalten.

### **Kritische Geschäftsservices schneller und besser bereitstellen**

Wir sind davon überzeugt, dass IT-Organisationen über eine möglichst große Kontrolle verfügen müssen, um eine zeitgerechte und kostenwirksame Servicebereitstellung zu ermöglichen. Der von Änderungen und Komplexität ausgehende, kontinuierliche Druck steigt ständig, weil sich die Unternehmen ständig ändern und die erforderlichen Technologien zur Verwaltung der Änderungen immer komplexer werden.

## Unsere Philosophie

### **Intelligente Lösungen entwickeln, nicht einfach Software**

Um zuverlässige Lösungen für die Kontrolle anbieten zu können, stellen wir erst einmal sicher, dass wir das Szenario, in dem Unternehmen wie das Ihre täglich arbeiten, gründlich verstehen. Nur so können wir praxistaugliche, intelligente IT-Lösungen entwickeln, die nachweisbar messbare Ergebnisse liefern. Und das ist für uns wesentlich bereichernder, als einfach eine Software zu verkaufen.

### **Ihr Erfolg ist unsere Leidenschaft**

Ihr Erfolg ist der Wegweiser für unser Geschäft. Wir wissen, dass Sie von der Produktkonzeption bis hin zur Bereitstellung IT-Lösungen benötigen, die richtig funktionieren und nahtlos mit Ihren vorhandenen Investitionen integriert werden können. Sie benötigen fortlaufenden Support, Schulungen nach der Bereitstellung und jemanden, mit dem Sie unkompliziert arbeiten können. Ihr Erfolg ist auch unser Erfolg.

## Unsere Lösungen

- ♦ Identitäts- und Zugriffsregelung
- ♦ Zugriffsverwaltung
- ♦ Sicherheitsverwaltung
- ♦ System- und Anwendungsverwaltung

- ♦ Workload-Management
- ♦ Serviceverwaltung

## Anfragen an den Vertriebssupport

Bei Fragen zu Produkten, Preisen und Funktionen wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort. Wenn dies nicht möglich ist, wenden Sie sich an unser Vertriebssupport-Team.

<b>Weltweit:</b>	<a href="http://www.netiq.com/about_netiq/officelocations.asp">www.netiq.com/about_netiq/officelocations.asp</a>
<b>Vereinigte Staaten und Kanada:</b>	1-888-323-6768
<b>Email:</b>	<a href="mailto:info@netiq.com">info@netiq.com</a>
<b>Website:</b>	<a href="http://www.netiq.com">www.netiq.com</a>

## Kontakt zum technischen Support

Bei spezifischen Produktproblemen wenden Sie sich bitte an unseren technischen Support.

<b>Weltweit:</b>	<a href="http://www.netiq.com/support/contactinfo.asp">www.netiq.com/support/contactinfo.asp</a>
<b>Nord- und Südamerika:</b>	1-713-418-5555
<b>Europa, Naher Osten und Afrika:</b>	+353 (0) 91-782 677
<b>Email:</b>	<a href="mailto:support@netiq.com">support@netiq.com</a>
<b>Website:</b>	<a href="http://www.netiq.com/support">www.netiq.com/support</a>
<b>Produktspezifische Informationen:</b>	<a href="https://www.netiq.com/support/kb/product.php?id=PlateSpin_Forge">https://www.netiq.com/support/kb/product.php?id=PlateSpin_Forge</a>

Im *Handbuch zum technischen Support* ([https://www.netiq.com/Support/process.asp#\\_Maintenance\\_Programs\\_and](https://www.netiq.com/Support/process.asp#_Maintenance_Programs_and)) finden Sie weitere Informationen zu den Services und Verfahren des NetIQ-Supports.

## Kontakt zum Dokumentationsupport

Wir möchten Ihnen stets eine nützliche, aussagekräftige Dokumentation an die Hand geben. Die Dokumentation für dieses Produkt steht auf der Website der [PlateSpin Forge-Dokumentation](https://www.netiq.com/documentation/platespin-forge/) (<https://www.netiq.com/documentation/platespin-forge/>) im HTML- und PDF-Format zur Verfügung.

Wenn Sie uns einen Verbesserungsvorschlag in Bezug auf die Dokumentation mitteilen möchten, nutzen Sie die Schaltfläche **comment on this topic** (Kommentar zum Thema abgeben), die unten auf jeder Seite der HTML-Version der Dokumentation verfügbar ist. Sie können Verbesserungsvorschläge auch per Email an [Documentation-Feedback@netiq.com](mailto:Documentation-Feedback@netiq.com) senden. Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung.



## Kontakt zur Online-Benutzer-Community

NetIQ Communities, die NetIQ-Online-Community, ist ein Netzwerk zur Zusammenarbeit mit anderen NetIQ-Benutzern und -Experten. NetIQ Communities bietet Ihnen aktuelle Informationen, nützliche Links zu hilfreichen Ressourcen und Kontakt zu NetIQ-Experten, damit Sie über alle Voraussetzungen verfügen, um das meiste aus den IT-Investitionen zu holen, auf die Sie sich verlassen. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Internet unter <http://community.netiq.com>.



---

# 1 Aufrüsten von Forge 11.0

Für die Aufrüstung Ihres PlateSpin Forge-Servers auf PlateSpin Forge 11.1 Appliance Version 3 muss bereits eine PlateSpin Forge 11.0 Appliance Version 3 installiert sein.

---

**HINWEIS:** Wenn Sie aktuell die PlateSpin Forge 4 Appliance Version 2 oder eine ältere Version nutzen, müssen Sie Ihr System zunächst auf PlateSpin Forge 11.0 Appliance Version 3 aufrüsten, bevor Sie auf PlateSpin Forge 11.1 Appliance Version 3 aufrüsten können. Abhängig von der Version von Forge, die Sie aktuell nutzen, müssen Sie eventuell einem inkrementellen Aufrüstungspfad folgen. Lesen Sie den Abschnitt „[Aufrüstungspfade](#)“ im *PlateSpin Forge 11.0-Aufrüstungshandbuch*, und befolgen Sie dann die in diesem Handbuch genannten Aufrüstungsanweisungen nach Bedarf.

---

Wenn Sie PlateSpin Forge 11.0 auf Forge 11.1 aufrüsten, wird keine Aufrüstung für den VMware ESXi-Appliance-Host oder das Windows-Betriebssystem für die Forge-VM durchgeführt. Nur die Forge-Software wird aufgerüstet. Alle vorhandenen Lizenzen (PlateSpin Forge, SQL Server, Windows und VMware ESXi) werden in die Aufrüstung übernommen.

Dieser Abschnitt enthält folgende Informationen:

- ♦ [Abschnitt 1.1, „Vor der Aufrüstung von PlateSpin Forge“](#), auf Seite 11
- ♦ [Abschnitt 1.2, „Aufrüsten“](#), auf Seite 13
- ♦ [Abschnitt 1.3, „Aufgaben nach der Aufrüstung“](#), auf Seite 14

## 1.1 Vor der Aufrüstung von PlateSpin Forge

Vor der Aufrüstung Ihrer PlateSpin Forge-Software von Version 11.0 auf Version 11.1 sollten Sie Folgendes tun:

- Laden Sie die Datei `PlateSpin.ForgeSetup-11.1.0.xxxx.exe` herunter und kopieren Sie sie in die Forge-VM. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Abschnitt 1.1.1, „Herunterladen des Einrichtungsprogramms“](#), auf Seite 12.
- Protokollieren Sie alle benutzerdefinierten `.config`-Parameter, die das Standardverhalten des Servers steuern. Nach der Aufrüstung müssen Sie diese Einstellungen wiederherstellen.
- Setzen Sie die Reproduktionszeitpläne für alle geschützten Workloads aus, und stellen Sie sicher, dass keine Reproduktionen ausgeführt werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Abschnitt 1.1.2, „Pausieren des Reproduktionszeitplans“](#), auf Seite 12.
- Sichern Sie die Forge-Management-VM, indem Sie einen Snapshot von der virtuellen Maschine als Wiederherstellungspunkt erstellen. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Abschnitt 1.1.3, „Sichern der Forge-Management-VM“](#), auf Seite 13.

## 1.1.1 Herunterladen des Einrichtungsprogramms

Zur Durchführung der Aufrüstung müssen Sie das PlateSpin Forge-Einrichtungsprogramm (`PlateSpin.ForgeSetup-11.1.0.xxxx.exe`) für die Installation und Aufrüstungen verwenden, um Daten von der früheren Installation zu exportieren und zu importieren. Dieses Dienstprogramm finden Sie im *PlateSpin Forge 11.1 Appliance Upgrade/Rebuild Kit*, das Sie auf der [NetIQ Patch Finder-Website](https://dl.netiq.com/patch/finder/) (<https://dl.netiq.com/patch/finder/>) finden.

- 1 Gehen Sie in einem Webbrowser zur [NetIQ Patch Finder-Website](https://dl.netiq.com/patch/finder/) (<https://dl.netiq.com/patch/finder/>).
- 2 Melden Sie sich mit Ihrer NetIQ-Benutzerberechtigung an.
- 3 Wählen Sie das Produkt **PlateSpin Forge** aus und klicken Sie anschließend auf **Suche**.
- 4 Suchen Sie PlateSpin Forge 11.1 in den Suchergebnissen und erweitern Sie es. Klicken Sie anschließend auf **PlateSpin Forge 11.1 Appliance Upgrade/Rebuild Kit**.
- 5 Klicken Sie auf **Weiter zum Download**.
- 6 Suchen Sie in der Komponentenliste nach dem Programm `PlateSpin.ForgeSetup-11.1.0.xxxx.exe` und klicken Sie anschließend neben dem Dateinamen auf **Herunterladen**.
- 7 Speichern Sie die Datei auf Ihrem Computer.
- 8 Kopieren Sie diese Datei zur Forge-VM, wenn Sie bereit sind, mit der Aufrüstung zu beginnen.

## 1.1.2 Pausieren des Reproduktionszeitplans

Bevor Sie einen Snapshot erstellen oder die PlateSpin Forge-Aufrüstungssoftware starten, müssen Sie Ihren Reproduktionszeitplan pausieren und sicherstellen, dass keine Reproduktionen ausgeführt werden. Sie können warten, bis die laufenden Reproduktionen abgeschlossen sind, oder diese abbrechen.

- 1 Klicken Sie auf der PlateSpin Forge-Weboberfläche auf **Workloads**.
- 2 Klicken Sie auf der Seite „Workloads“ auf **Alle auswählen**, klicken Sie auf **Zeitplan pausieren**, um für alle geplanten Reproduktionen eine Pause zu initiieren, und klicken Sie anschließend auf **Ausführen**.
- 3 Stellen Sie auf der Seite „Workloads“ sicher, dass der Status des Zeitplans für geschützte Workloads **Pausiert** lautet.
- 4 Überprüfen Sie auf der Seite „Workloads“ den Reproduktionsstatus der geschützten Workloads. Warten Sie, bis alle aktuellen Reproduktionen abgeschlossen sind, oder brechen Sie die laufenden Vorgänge ab.
- 5 Sie können fortfahren, wenn der Status des Zeitplans für geschützte Workloads **Pausiert** lautet, und deren Reproduktionsstatus **Inaktiv**.

Wenn Sie diese Aufgabe nicht ausführen, versucht das Aufrüstungsprogramm automatisch, alle laufenden Reproduktionen zu pausieren, bevor es die Softwareaufrüstung durchführt.

## 1.1.3 Sichern der Forge-Management-VM

Es wird empfohlen, vor der Aufrüstung einen VM-Snapshot der Forge-Management-VM zu erstellen, damit die Daten auch bei einem eventuellen Stromausfall oder einem anderen Fehler erhalten bleiben. Erstellen Sie den Snapshot mit dem VMware-Client. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „[Verwalten von Forge-Snapshots am Appliance-Host](#)“ im *PlateSpin Forge-Benutzerhandbuch*.

- 1 Auf der Seite „Workloads“ auf der PlateSpin Forge-Weboberfläche müssen Sie Ihre Reproduktionszeitpläne pausieren und sicherstellen, dass aktuell keine Reproduktionen ausgeführt werden. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter [Abschnitt 1.1.2, „Pausieren des Reproduktionszeitplans“](#), auf Seite 12.

Dadurch wird sichergestellt, dass mit dem Snapshot keine unvollständigen Reproduktionen gespeichert werden.

- 2 Verwenden Sie den vSphere-Client für den Zugriff auf den Appliance-Host.
- 3 Verwenden Sie das Windows-Standardverfahren zum Herunterfahren der VM (**Start > Herunterfahren**).  
Warten Sie, bis der Server ordnungsgemäß heruntergefahren ist.
- 4 Klicken Sie im Inventarbereich auf der linken Seite mit der rechten Maustaste auf das Element **PlateSpin Forge Management VM** und wählen Sie **Snapshot > Take Snapshot** (Snapshot, Snapshot erstellen).
- 5 Geben Sie einen Namen und eine Beschreibung für den Snapshot ein und klicken Sie anschließend auf **OK**.
- 6 Schalten Sie die Forge-Management-VM ein, sobald der Snapshot erstellt wurde.

Der Snapshot der Forge-Management-VM behält Ihre Forge-Management-Daten bei sowie die Microsoft SQL-Datenbankdatei, die sich am PlateSpin Forge-Server befindet. Den Snapshot können Sie bei einem eventuell erforderlichen Rollback verwenden.

## 1.2 Aufrüsten

Gehen Sie folgendermaßen vor, um Ihr PlateSpin Forge-Produkt von Version 11.0 auf Version 11.1 aufzurüsten:

- 1 Bereiten Sie die Softwareaufrüstung vor und führen Sie dazu die in [Abschnitt 1.1, „Vor der Aufrüstung von PlateSpin Forge“](#), auf Seite 11 genannten Aufgaben aus.
- 2 Führen Sie an der PlateSpin Forge-Management-VM die Datei `PlateSpin.ForgeSetup-11.1.0.xxxx.exe` als Administratorbenutzer aus, und befolgen Sie anschließend die Anweisungen am Bildschirm.

Wählen Sie in jedem Fall die Option **Save data** (Daten speichern), wenn Sie während der Serverinstallation dazu aufgefordert werden.

---

**TIPP:** Wenn alle Aufträge pausiert sind, startet die Validierung ggf. das Dialogfeld „Laufende Aufträge erkannt“. Der Grund hierfür liegt darin, dass einige Aufträge abgebrochen wurden, wobei dieser Zustand nicht ordnungsgemäß erkannt wurde. Pausieren Sie alle laufenden Reproduktionen und warten Sie ab, bis alle Vorgänge beendet sind, oder brechen Sie die laufenden Vorgänge ab. Klicken Sie dann im Dialogfeld auf **Ja – Mit Installation fortfahren** und anschließend auf **Weiter**.

---

- 3 Überprüfen Sie, ob die PlateSpin Forge-Software auf Version 11.1 aufgerüstet wurde:
  - 3a Melden Sie sich an der PlateSpin Forge-Weboberfläche an.

Wenn Sie sich nicht anmelden können, ist die Aufrüstung fehlgeschlagen oder der Server wurde heruntergefahren. Schalten Sie die Forge-Management-VM ein und versuchen Sie erneut, sich anzumelden. Wechseln Sie zu [Schritt 4](#), falls Sie sich nicht anmelden können.

- 3b** Klicken Sie auf **Info**, um die Versionsnummer anzuzeigen. Auf der Seite „Info“ sollte die **Softwareversion** die Nummer 11.1.0.xxxxx aufweisen, wobei xxxxx die Build-Nummer darstellt.

Falls die Versionsnummer immer noch 11.0.0.xxxx lautet, könnte es sich um ein Problem mit dem Browser-Cache handeln. Löschen Sie den Browser-Cache, schließen Sie den Browser und öffnen Sie ihn erneut, und versuchen Sie es anschließend noch einmal. Wenn weiterhin die alte Versionsnummer angezeigt wird, ist die Aufrüstung fehlgeschlagen. Wechseln Sie zu [Schritt 4](#).

- 3c** Überprüfen Sie, ob die geschützten Workloads nach der Aufrüstung neu importiert wurden. Klicken Sie an der PlateSpin Forge-Weboberfläche auf **Workloads**, und sehen Sie nach, ob die erwarteten Workloads vorhanden sind.

Wenn die geschützten Workloads nicht vorhanden sind, ist der Aufrüstungsvorgang teilweise oder insgesamt fehlgeschlagen.

- 4** Wenn entsprechend der Tests in [Schritt 3](#) die Softwareaufrüstung fehlgeschlagen ist, müssen Sie zu Ihrer Snapshot-Sicherung der Forge-Management-VM zurückkehren und die Aufrüstung erneut starten.
- 5** Fahren Sie nach der erfolgreichen Softwareaufrüstung mit [Abschnitt 1.3, „Aufgaben nach der Aufrüstung“](#), auf [Seite 14](#) fort.

## 1.3 Aufgaben nach der Aufrüstung

Führen Sie die folgenden Schritte nach der PlateSpin Forge-Softwareaufrüstung durch.

- 1** Melden Sie sich auf der PlateSpin Forge-Weboberfläche an und klicken Sie anschließend auf **Workloads**.
- 2** Prüfen Sie, ob auf der Seite „Workloads“ pausierte Reproduktionszeitpläne angegeben sind. Achten Sie besonders auf *Aufgaben* (bestimmte Workload-Schutz-Ereignisse mit optionalen Befehlen), die für die automatische Aufrüstung von Schutzvereinbarungen erstellt wurden, die eine blockbasierte Altkomponente aus früheren Versionen des Produkts verwendet haben. Hierfür muss der geschützte Workload neu gebootet werden.
- 3** Fügen Sie die erforderlichen `.config`-Parameter in die neuen `.config`-Dateien ein.  
Weitere Informationen finden Sie unter „[Konfigurieren des PlateSpin-Serververhaltens mithilfe von XML-Konfigurationsparametern](#)“ im *Benutzerhandbuch*.
- 4** Überprüfen Sie, ob der aufgerüstete PlateSpin-Server einen vorkompilierten `blkwatch`-Treiber für Ihre Workloads aufweist. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt [Von Forge unterstützte Linux-Distributionen](#) in Ihrem *Benutzerhandbuch*.  
Falls kein vorkompilierter Treiber vorhanden ist, können Sie einen benutzerdefinierten `blkwatch`-Treiber erstellen. Führen Sie dazu die im [Knowledgebase-Artikel 7005873 \(https://www.netiq.com/support/kb/doc.php?id=7005873\)](#) beschriebenen Schritte aus.
- 5** Klicken Sie auf der PlateSpin Forge-Weboberfläche auf **Alle auswählen**, klicken Sie auf **Zeitplan wieder aufnehmen** und anschließend auf **Ausführen**, um alle geplanten Reproduktionen wieder aufzunehmen.
- 6** Überprüfen Sie, ob Ihr PlateSpin-Server und die Reproduktionen ordnungsgemäß ausgeführt werden.

**7** (Optional) Mit dem VMware-Clientprogramm können Sie den Snapshot entfernen, der den Wiederherstellungspunkt für PlateSpin Forge 11.0 darstellt. Diesen Snapshot haben Sie in [Abschnitt 1.1.3, „Sichern der Forge-Management-VM“](#), auf Seite 13 erstellt.

**7a** Klicken Sie im Inventarbereich auf der linken Seite mit der rechten Maustaste auf das Element **PlateSpin Forge Management VM** und wählen Sie **Snapshot > Snapshot Manager**.

**7b** Wählen Sie in der Baumdarstellung der VM-Zustände einen Snapshot aus und klicken Sie anschließend auf **Remove** (Entfernen).

