

PlateSpin® Migrate 12.2.1

Guía del usuario

Enero de 2018

Información legal

Para obtener información acerca de la información legal, las marcas comerciales, las renunciaciones de responsabilidad, las garantías, la exportación y otras restricciones de uso, los derechos del gobierno estadounidense, la directiva de patentes y el cumplimiento de la norma FIPS, consulte el sitio <https://www.microfocus.com/about/legal/>.

Copyright © 2017 NetIQ Corporation, una empresa de Micro Focus. Reservados todos los derechos.

Concesión de la licencia

Las licencias adquiridas para PlateSpin Migrate 9.3 y versiones posteriores no se pueden emplear con PlateSpin Migrate 9.2 y versiones anteriores.

Tabla de contenido

Acerca de esta guía	17
Parte I Descripción general y planificación	19
1 Descripción general de la migración de la carga de trabajo	21
1.1 Escenarios de migración de cargas de trabajo	21
1.2 Descripción de la migración de la carga de trabajo	21
1.3 Planificación y automatización de la migración a gran escala	23
2 Planificación de las migraciones de cargas de trabajo	25
2.1 Configuraciones compatibles	25
2.1.1 Cargas de trabajo de origen compatibles para la migración a plataformas que no sean en la nube	25
2.1.2 Cargas de trabajo admitidas para la migración a la nube	29
2.1.3 Almacenamiento de cargas de trabajo admitido	34
2.1.4 Arquitecturas de cargas de trabajo compatibles	38
2.1.5 Plataformas de virtualización del destino admitidas	40
2.1.6 Plataformas en la nube de destino admitidas	43
2.1.7 Idiomas admitidos	44
2.1.8 Navegadores Web compatibles	44
2.2 Métodos de transferencia de datos admitidos	44
2.2.1 Transferencia en el nivel de archivos (en directo)	45
2.2.2 Transferencia en el nivel de bloques (en directo)	45
2.2.3 Transferencia sin conexión con entorno de arranque temporal	46
2.3 Seguridad y privacidad	46
2.3.1 Seguridad de los datos de la carga de trabajo durante la transmisión	47
2.3.2 Seguridad de las comunicaciones cliente-servidor	47
2.3.3 Seguridad de las credenciales	47
2.3.4 Autorización y autenticación de usuarios	47
2.4 Rendimiento	48
2.4.1 Acerca de las características de rendimiento del producto	48
2.4.2 Compresión de datos	49
2.4.3 Regulación del ancho de banda	49
2.4.4 Ventana de interrupción	49
2.4.5 Capacidad de ampliación	49
2.5 Servidor de base de datos	50
2.6 Requisitos de acceso y comunicación en la red de migración	51
2.6.1 Requisitos de descubrimiento	51
2.6.2 Requisitos para la migración	53
2.6.3 Requisitos para la mensajería de eventos	55
2.6.4 Migraciones en redes públicas y privadas mediante NAT	55
2.7 Decisión sobre la interfaz de migración	56

A Preguntas más frecuentes	57
Parte II Uso del servidor de PlateSpin	59
3 Uso de las herramientas de PlateSpin Migrate	61
3.1 Conexión a un servidor de PlateSpin Migrate	61
3.1.1 Acceso al servidor de PlateSpin mediante el cliente de Migrate	61
3.1.2 Acceso al servidor de PlateSpin mediante la interfaz Web de Migrate	63
3.2 Acerca de la interfaz del usuario del cliente de PlateSpin Migrate	64
3.2.1 Navegación por la interfaz del cliente	64
3.2.2 Vista Servers (Servidores)	65
3.2.3 Vista Jobs (Trabajos)	70
3.2.4 Panel Tasks (Tareas)	71
3.2.5 Barra de estado	71
3.2.6 Tareas de migración de cargas de trabajo	71
3.3 Acerca de la interfaz Web de PlateSpin Migrate	72
3.3.1 Desplazamiento por la interfaz Web	72
3.3.2 Cargas de trabajo	74
3.3.3 Destinos	78
3.3.4 Tareas	79
3.3.5 Consola	79
3.3.6 Informes	79
3.4 Matriz de operaciones de migración para el cliente de PlateSpin Migrate y la interfaz Web de PlateSpin Migrate	80
3.5 Matriz de tareas de migración para el cliente de PlateSpin Migrate y la interfaz Web de PlateSpin Migrate	81
3.6 Otras herramientas de gestión del servidor de PlateSpin	83
3.6.1 Configuración de PlateSpin	83
3.6.2 Interfaz de línea de comando del cliente de PlateSpin Migrate	84
3.6.3 PlateSpin Analyzer	84
3.6.4 Utilidad del agente de Migrate	84
3.6.5 ISO de PlateSpin	84
4 Configuración de usuarios y acceso de PlateSpin	85
4.1 Configuración de la autorización y la autenticación de usuarios	85
4.1.1 Funciones de PlateSpin Migrate	85
4.1.2 Asignación de funciones de PlateSpin Migrate a usuarios de Windows	88
4.2 Configuración de inquilinos múltiples de PlateSpin Migrate en VMware	88
4.2.1 Definición de funciones de VMware para varios inquilinos	88
4.2.2 Asignación de funciones en vCenter	91
4.3 Configuración de permisos para el acceso de la carga de trabajo en la interfaz Web de PlateSpin Migrate	95
5 Configuración del servidor de PlateSpin Migrate	97
5.1 Licencia del producto PlateSpin Migrate	97
5.1.1 Activación de la licencia del producto	98
5.1.2 Cómo funcionan las licencias de migración	101
5.1.3 Gestión de claves de licencia para migraciones de cargas de trabajo	102
5.1.4 Gestión de designaciones de cargas de trabajo	104
5.2 Configuración de idiomas para versiones internacionales	105
5.2.1 Establecimiento del idioma en el sistema operativo	105
5.2.2 Establecimiento del idioma en el navegador Web	105
5.3 Aplicación de la conformidad con FIPS para cargas de trabajo de origen FIPS	106
5.4 Configuración del servicio de notificación	106

5.4.1	Servicio de notificación con el cliente de Migrate	106
5.4.2	Servicio de notificación con la interfaz Web de Migrate	107
5.5	Configuración de notificaciones para eventos y migraciones	110
5.5.1	Notificaciones mediante el cliente de Migrate	110
5.5.2	Notificaciones mediante la interfaz Web	110
5.6	Habilitación de mensajería de eventos para PlateSpin Migration Factory	111
5.7	Configuración de direcciones IP alternativas para el servidor de PlateSpin	113
5.8	Establecimiento de método de re arranque para el servicio de configuración	113
5.9	Configuración de la dirección de contacto para el puerto de réplica	114
5.10	Especificación del tipo de adaptador de red que se debe usar para las migraciones a Hyper-V durante la toma de control del destino	114
5.11	Configuración de aplicaciones conocidas por producir errores de arranque en los destinos Windows	115
5.11.1	Edición de la lista de aplicaciones conocidas por producir errores de arranque en los destinos Windows	115
5.12	Optimización de transferencia de datos en conexiones WAN	116
5.12.1	Ajuste de parámetros	116
5.12.2	Ajuste de FileTransferSendReceiveBufferSize	118
5.13	Aumento del límite de tamaño de carga en las acciones posteriores a la migración	119
5.14	Otros casos de uso para configuraciones del servidor de PlateSpin personalizadas (avanzado)	120
6	Configuración del cliente de PlateSpin Migrate	123
6.1	Configuración de opciones generales	123
6.2	Configuración de los valores por defecto del trabajo	124
6.3	Configuración de valores por defecto del servicio de origen	126
6.4	Configuración de valores por defecto del servicio de destino	127
6.5	Gestión de acciones posteriores a la migración (Windows y Linux)	129
6.6	Gestión del registro de actividad del usuario del cliente de Migrate	130
6.6.1	Acerca del registro de actividad del usuario del cliente de Migrate	131
6.6.2	Configuración del registro de actividad del usuario del cliente de Migrate	131
6.6.3	Visualización del registro de actividad del usuario del cliente de Migrate	132
7	Configuración de la interfaz Web de PlateSpin Migrate	133
7.1	Gestión de los grupos de seguridad de y los permisos de cargas de trabajo	133
7.1.1	Requisitos previos para los grupos de seguridad	133
7.1.2	Creación de grupos de seguridad para la interfaz Web de Migrate	134
7.1.3	Modificación de los miembros o las cargas de trabajo del grupo de seguridad	134
7.1.4	Supresión de un grupo de seguridad	135
7.2	Gestión de etiquetas de carga de trabajo	135
7.2.1	Creación de una etiqueta de carga de trabajo	135
7.2.2	Uso de etiquetas de carga de trabajo	136
7.2.3	Modificación de una etiqueta de carga de trabajo	136
7.2.4	Supresión de una etiqueta de carga de trabajo	136
7.3	Configuración de la velocidad de actualización de la interfaz Web de PlateSpin Migrate	136
7.4	Personalización de la interfaz de usuario de la interfaz Web de PlateSpin Migrate	137
B	Cambio de marca de la interfaz de usuario de la interfaz Web de PlateSpin Migrate	139
B.1	Cambio de marca de la interfaz mediante los parámetros de configuración de PlateSpin	139

B.1.1	Acerca de los elementos configurables de la interfaz de usuario de la interfaz Web de PlateSpin Migrate	140
B.1.2	Modificación de los valores de configuración de PlateSpin para los elementos configurables de la interfaz de usuario	140
B.2	Cambio de marca del nombre del producto en el Registro de Windows	143

Parte III Preparación del entorno de migración 145

8 Requisitos previos para la migración a Amazon Web Services 147

8.1	Distribución para migrar a Amazon Web Services	147
8.2	Requisitos para la migración de cargas de trabajo a Amazon Web Services	148
8.2.1	Requisitos previos mínimos de AWS	148
8.2.2	Requisitos previos para usar AWS en un servidor de Migrate in situ	150
8.3	Planificación de la migración de cargas de trabajo a Amazon Web Services	151
8.4	Configuración de la activación de la licencia del sistema operativo en destinos Windows migrados a AWS	152
8.5	Uso de las AMI del entorno de réplica de PlateSpin	153
8.5.1	Para la réplica completa	153
8.5.2	Para Server Sync	153
8.6	Directrices de redes de AWS	154
8.6.1	Cargas de trabajo con varias NIC	154
8.6.2	Direcciones IP privada y pública para las cargas de trabajo conectadas en una VPN de AWS	154
8.7	Prácticas recomendadas para configurar un trabajo de migración a Amazon Web Services	154
8.8	Lista de verificación para la migración automatizada a AWS	155

9 Requisitos previos para la migración a Microsoft Azure 157

9.1	Distribución para migrar a Azure	157
9.2	Requisitos para migrar cargas de trabajo a Azure	159
9.2.1	Requisitos previos mínimos de Azure	160
9.2.2	Requisitos previos para usar Azure en un servidor de Migrate in situ	161
9.2.3	Requisitos previos para usar Azure en un servidor de Migrate basado en Azure	162
9.3	Planificación para migrar cargas de trabajo a Azure	164
9.4	Directrices de conectividad de Azure	165
9.4.1	Direcciones IP públicas o privadas para la migración de Azure	165
9.4.2	Cargas de trabajo Windows en Azure con varias NIC	166
9.4.3	Direcciones IP privada y pública para las cargas de trabajo conectadas en una VPN de Azure	166
9.5	Registro de una aplicación de Azure para representar a PlateSpin Migrate	167
9.6	Configuración de un usuario de Azure para PlateSpin Migrate	168
9.7	Habilitación de la distribución según la programación del entorno de réplica de PlateSpin Migrate	168
9.8	Distribución de una imagen del servidor de Migrate en Azure	169
9.9	Configuración del entorno de IaaS de destino para la nube de Azure	170
9.10	Gestión de la contraseña de usuario de Azure para contenedores de destino de Azure	171
9.11	Lista de verificación para la migración automatizada a Azure	172

10 Requisitos previos para la migración a VMware vCloud Director 173

10.1	Distribución para migrar a VMware vCloud	173
10.2	Planificación para migrar cargas de trabajo a VMware vCloud Director	175
10.3	Configuración de la organización de vCloud	175
10.4	Descripción del entorno de réplica de PlateSpin	176

10.4.1	Recursos utilizados en el entorno de réplica de PlateSpin	176
10.4.2	Creación del dispositivo virtual de PlateSpin en la organización de vCloud	177
10.5	Configuración avanzada de PlateSpin para vCloud.	177
10.5.1	Retención de los recursos en la nube para solucionar problemas de errores de migración	177
10.5.2	Definición de la contraseña del entorno de réplica de PlateSpin en texto no cifrado	177
10.6	Lista de verificación para la migración automatizada a vCloud	178
11	Requisitos previos para la migración a VMware	179
11.1	Distribución para migrar a VMware	179
11.2	Planificación para migrar a VMware	181
11.3	Lista de verificación para la migración automatizada a VMware	182
11.4	Lista de verificación para la migración semiautomatizada a máquinas virtuales de destino en VMware	182
12	Requisitos previos para la migración a Microsoft Hyper-V	185
12.1	Distribución para migrar a Microsoft Hyper-V	185
12.2	Planificación para migrar a Microsoft Hyper-V	187
12.3	Lista de verificación para la migración automatizada a Hyper-V	188
12.4	Lista de verificación para la migración semiautomatizada a máquinas virtuales de destino en Hyper-V	188
13	Requisitos previos para la migración a máquinas virtuales en Citrix XenServer	191
13.1	Distribución para migrar a Citrix XenServer	191
13.2	Planificación para migrar a máquinas virtuales en Citrix XenServer	192
13.3	Lista de verificación para la migración semiautomatizada a máquinas virtuales de destino en Citrix XenServer	193
14	Requisitos previos para la migración a máquinas virtuales en Xen	195
14.1	Distribución para migrar a Xen.	195
14.2	Planificación para migrar máquinas virtuales en Xen	196
14.3	Lista de verificación para la migración semiautomatizada a máquinas virtuales de destino en Xen.	197
15	Requisitos previos para la migración a máquinas virtuales en KVM	199
15.1	Distribución para migrar a KVM	199
15.2	Planificación para migrar a máquinas virtuales en KVM	200
15.3	Lista de verificación para la migración semiautomatizada a máquinas virtuales de destino en KVM	201
16	Requisitos previos para la migración a equipos físicos	203
16.1	Distribución para migrar a equipos físicos	203
16.2	Planificación para migrar a equipos físicos	204
16.3	Prácticas recomendadas (X2P)	205
16.4	Lista de verificación para la migración semiautomatizada a equipos físicos	205

17 Requisitos previos para migrar a una imagen	207
18 Preparación para sincronizar cargas de trabajo con Server Sync	209
Parte IV Descubrimiento y preparación de cargas de trabajo y destinos	211
19 Descubrimiento de hosts de destino	213
19.1 Acerca del descubrimiento del host de destino	213
19.2 Requisitos de acceso a la red para el descubrimiento del host de destino	214
19.3 Directrices de descubrimiento de hosts de destino	215
19.3.1 Parámetros de descubrimiento del host de destino para la interfaz Web de Migrate	215
19.3.2 Parámetros de descubrimiento del host de destino para el cliente de Migrate	215
19.4 Descubrimiento de detalles de contenedores de destino	217
19.4.1 Descubrimiento de destinos en el cliente de Migrate	217
19.4.2 Descubrimiento de destinos en la interfaz Web	218
19.5 Registro y descubrimiento de detalles de máquinas virtuales de destino en hosts virtuales con la imagen ISO de PlateSpin	221
19.5.1 Requisitos previos para el descubrimiento de máquinas virtuales de destino	222
19.5.2 Registro y descubrimiento de máquinas virtuales de destino en hosts virtuales	222
19.5.3 Información de configuración	223
19.6 Registro y descubrimiento de detalles de equipos físicos de destino con la imagen ISO de PlateSpin	224
19.6.1 Requisitos previos para el descubrimiento de equipos físicos de destino	224
19.6.2 Registro de equipos físicos de destino mediante la imagen ISO de PlateSpin	224
19.6.3 Información de configuración	225
19.7 Descubrimiento de máquinas virtuales de destino para trabajos de Server Sync	225
19.8 Actualización de los detalles del host de destino	226
19.8.1 Actualización de los detalles del destino en la interfaz Web	226
19.8.2 Actualización de los detalles del destino en el cliente de Migrate	226
19.8.3 Actualización de los detalles del host de ESX en el cliente de Migrate	227
19.9 Eliminación de contenedores de destino	228
20 Descubrimiento de cargas de trabajo de origen	229
20.1 Acerca del descubrimiento de cargas de trabajo de origen	229
20.2 Requisitos de acceso a la red para el descubrimiento de cargas de trabajo	230
20.3 Directrices de descubrimiento para las cargas de trabajo de origen	230
20.4 Cómo llenar la vista Servers (Servidores) con una lista de equipos Windows de un dominio	231
20.5 Descubrimiento de detalles de todas las cargas de trabajo Windows de un dominio	232
20.6 Descubrimiento de detalles de cargas de trabajo de origen	232
20.6.1 Descubrimiento de cargas de trabajo mediante el cliente de Migrate	232
20.6.2 Descubrimiento de cargas de trabajo mediante la interfaz Web de Migrate	234
20.7 Registro de cargas de trabajo y descubrimiento de detalles con el agente de Migrate	234
20.7.1 Registro de cargas de trabajo Windows y descubrimiento con el agente de Migrate	235
20.7.2 Registro de cargas de trabajo Linux y descubrimiento con el agente de Migrate	236
20.8 Actualización de los detalles de la carga de trabajo de origen	237
20.8.1 Actualización de los detalles de la carga de trabajo en el cliente de Migrate	237
20.8.2 Eliminación y adición de nuevo de cargas de trabajo en la interfaz Web	237
20.9 Uso de etiquetas para realizar un seguimiento de las asociaciones lógicas de las cargas de trabajo	238
20.10 Anulación del descubrimiento o eliminación de cargas de trabajo de origen	239

21 Preparación de los controladores del dispositivo	241
21.1 Empaquetado de controladores de dispositivo para sistemas Windows	241
21.2 Empaquetado de controladores de dispositivo para sistemas Linux	242
21.3 Carga de controladores a la base de datos de controladores de dispositivo de PlateSpin Migrate	242
21.3.1 Procedimiento de carga de controladores de dispositivo (Windows)	243
21.3.2 Procedimiento de carga de controladores de dispositivo (Linux)	244
21.4 Uso de la función de traductor de ID de plug-and-play (PnP)	244
21.5 Análisis de la idoneidad de las cargas de trabajo Windows descubiertas para la conversión a equipos físicos	250
21.5.1 Acerca de las pruebas y los resultados de PlateSpin Analyzer	251
21.5.2 PlateSpin Analyzer en el cliente de Migrate	252
22 Preparación de cargas de trabajo Linux para la migración	253
22.1 Verificación de los controladores basados en bloques para Linux	253
22.2 Adición de controladores a la imagen ISO de PlateSpin	253
22.3 Configuración de instantáneas LVM para la réplica del volumen de Linux	254
22.4 Uso de los guiones freeze y thaw personalizados para migraciones en el nivel de bloques de Linux	254
22.5 Preparación de cargas de trabajo de origen Linux paravirtualizadas	255
23 Preparación para migrar clústeres de Windows	257
23.1 Planificación para migrar la carga de trabajo de clúster	257
23.1.1 Requisitos para la migración del clúster	258
23.1.2 Transferencia basada en bloques para los clústeres	259
23.1.3 Impacto del failover del nodo de clúster en la réplica	261
23.1.4 Similitud del nodo de clúster	262
23.1.5 Configuración de la migración	262
23.2 Configuración de descubrimiento del nodo activo de Windows	263
23.3 Configuración del método de transferencia basada en bloques para clústeres	263
23.4 Adición de valores de búsqueda de nombres de recursos	264
23.5 Tiempo límite de arbitraje de quórum	265
23.6 Configuración de los números de serie del volumen local	265
23.7 Transición de PlateSpin	265
23.8 Migración de clúster de PlateSpin	266
23.9 Migración de clústeres de Windows con la interfaz Web	266
23.10 Migración de clústeres de Windows con el cliente de Migrate	266
C Resolución de problemas de descubrimiento	267
C.1 Problemas de descubrimiento comunes y soluciones	267
C.2 Modificación del retraso del inicio de pulsación del controlador OFX (Cargas de trabajo Windows)	269
D Distribuciones de Linux compatibles con Migrate	271
D.1 Análisis de la carga de trabajo Linux	271
D.1.1 Determinación de la cadena de versión	271
D.1.2 Determinación de la arquitectura	271
D.2 Controladores blkwatch precompilados para distribuciones Linux	272
D.2.1 Sintaxis de los elementos de la lista	272
D.2.2 Lista de distribuciones	272
D.2.3 Otras distribuciones de Linux que usan controladores blkwatch	273

E Sincronización de números de serie en el almacenamiento local del nodo de clústeres	275
F Utilidad del agente de Migrate	277
F.1 Requisitos de la utilidad del agente de Migrate	277
F.2 Utilidad del agente de Migrate para Windows	278
F.3 Utilidad del agente de Migrate para Linux	280
F.4 Uso del agente de Migrate con controladores de transferencia basada en bloques	284
F.5 Uso del agente de Migrate para registrar cargas de trabajo	286
G Imagen ISO de PlateSpin	287
G.1 Descarga de imágenes ISO de PlateSpin	287
G.2 Preparación de la imagen ISO de PlateSpin para el registro y descubrimiento del destino	288
G.3 Incorporación de controladores de dispositivo adicionales en la imagen ISO de PlateSpin	288
G.4 Adición de datos de registro a la imagen ISO de PlateSpin para el registro sin supervisión de equipos físicos o máquinas virtuales	289
G.5 Uso de la imagen ISO de PlateSpin	289
Parte V Configuración de cargas de trabajo	291
24 Requisitos previos para las migraciones automatizadas	293
24.1 Cargas de trabajo de origen compatibles con la migración automatizada	293
24.2 Plataformas de destino compatibles con las migraciones automatizadas	294
24.3 Preparación de destinos para la migración automatizada	295
24.4 Conexiones de red y ancho de banda	296
24.5 Flujo de trabajo automatizado	296
25 Requisitos previos para migraciones semiautomatizadas (X2P)	297
25.1 Cargas de trabajo de origen compatibles con las migraciones X2P	297
25.2 Plataformas de destino compatibles con las migraciones X2P	297
25.3 Flujo de trabajo X2P para máquinas virtuales	297
26 Conceptos básicos de la configuración	299
26.1 Flujos de trabajo de configuración	300
26.1.1 Flujos de trabajo de configuración con el cliente de Migrate	300
26.1.2 Flujos de trabajo de configuración con la interfaz Web de Migrate	300
26.2 Inicio de un trabajo de migración	301
26.2.1 Requisitos previos para los trabajos de migración	301
26.2.2 Inicio de un trabajo de migración mediante el cliente de Migrate	301
26.2.3 Inicio de un trabajo de migración mediante la interfaz Web de Migrate	303
26.3 Almacenamiento de una configuración de migración	304
26.3.1 Uso del cliente de Migrate	304
26.3.2 Uso de la interfaz Web de Migrate	304
26.4 Edición de un trabajo de migración	304
26.4.1 Edición del trabajo de migración mediante el cliente de Migrate	304
26.4.2 Edición del trabajo de migración mediante la interfaz Web de Migrate	305
26.5 Clave de licencia de Migrate	305
26.5.1 Clave de licencia en el cliente de Migrate	305
26.5.2 Clave de licencia en la interfaz Web de Migrate	306
26.6 Credenciales para cargas de trabajo de origen y hosts de destino	306

26.6.1	Acerca de las credenciales	306
26.6.2	Credenciales en el cliente de Migrate	306
26.6.3	Credenciales en la interfaz Web de Migrate	306
26.7	Programación de la migración	307
26.7.1	Programación de la migración con el cliente de Migrate	307
26.7.2	Programación de la migración con la interfaz Web de Migrate	307
26.8	Ventana de interrupción para la transferencia de datos	308
26.8.1	Ventana de interrupción con el cliente de Migrate	308
26.8.2	Ventana de interrupción con la interfaz Web de Migrate	308
26.9	Compresión durante la transferencia de datos	308
26.9.1	Compresión con el cliente de Migrate	309
26.9.2	Compresión con la interfaz Web de Migrate	309
26.10	Regulación del ancho de banda durante la transferencia de datos	309
26.10.1	Regulación del ancho de banda con el cliente de Migrate	310
26.10.2	Regulación del ancho de banda con la interfaz Web de Migrate	310
26.11	Conversión (método de transferencia de datos)	310
26.11.1	Conversión mediante el cliente de Migrate	311
26.11.2	Transferencia de datos mediante la interfaz Web de Migrate	311
26.12	Cifrado de la transferencia de datos	311
26.12.1	Cifrado de la transferencia de datos mediante el cliente de Migrate	311
26.12.2	Cifrado de la transferencia de datos mediante la interfaz Web de Migrate	311
26.13	Software de mejora de la virtualización	312
26.13.1	Sustitución de VMware Tools mediante el cliente de Migrate	312
26.13.2	Sustitución de VMware Tools mediante la interfaz Web de Migrate	313
26.14	Acciones posteriores a la migración personalizadas	313
26.15	Servicios o daemons para detener antes de la réplica o la transición	314
26.15.1	Servicios y daemons para detener con el cliente de Migrate	315
26.15.2	Servicios y daemons para detener con la interfaz Web de Migrate	316
26.16	Estados de servicio en cargas de trabajo Windows de destino	317
26.16.1	Estados de servicio con el cliente de Migrate	318
26.16.2	Estados de servicio con la interfaz Web de Migrate	320
26.17	Estados de daemon en cargas de trabajo Linux de destino	322
26.17.1	Estados de daemon con el cliente de Migrate	322
26.17.2	Estados de daemon con la interfaz Web de Migrate	323
26.18	Sustitución de HAL de Windows o del archivo de núcleo	323
26.19	Estados finales tras la transición de las cargas de trabajo de origen y de destino	324
26.19.1	Estados finales de la carga de trabajo con el cliente de Migrate	324
26.19.2	Estados finales de la carga de trabajo con la interfaz Web de Migrate	325
26.20	Configuración de la carga de trabajo de destino para máquinas virtuales	325
26.20.1	Configuración de la máquina virtual de destino en el cliente de Migrate	326
26.20.2	Configuración de la máquina virtual de destino en la interfaz Web de Migrate	326
26.21	Identificación de red (conexiones de red)	327
26.21.1	Identificación de red mediante el cliente de Migrate	327
26.21.2	Conexiones de red mediante la interfaz Web de Migrate	329
26.22	Migración de red (red de réplica)	330
26.22.1	Red de migración con el cliente de Migrate	330
26.22.2	Red de réplica con la interfaz del usuario de Migrate	336
26.23	Discos y volúmenes de almacenamiento	338
26.23.1	Discos y volúmenes de almacenamiento con el cliente de Migrate	338
26.23.2	Discos y volúmenes de almacenamiento con la interfaz Web de Migrate	342

27 Migración a Amazon Web Services

345

27.1	Planificación para migrar a Amazon Web Services	345
27.2	Configuración de la migración de una carga de trabajo a Amazon Web Services	346
27.3	Configuración de la migración completa de una carga de trabajo a Amazon Web Services	346

28 Migración a Microsoft Azure	349
28.1 Planificación para migrar a Microsoft Azure	349
28.2 Configuración de la migración de una carga de trabajo a Microsoft Azure	350
29 Migración a VMware vCloud Director	365
29.1 Planificación para migrar a VMware vCloud Director.	365
29.2 Configuración de la migración de una carga de trabajo a VMware vCloud Director	366
30 Migración a VMware	377
30.1 Planificación para migrar a VMware	377
30.2 Migración automatizada a VMware mediante el cliente de Migrate	378
30.2.1 Configuración de la máquina virtual de destino: VMware ESXi 5 y versiones posteriores	386
30.2.2 Configuración de la máquina virtual de destino: VMware ESX 4.1	388
30.2.3 Configuración de la unidad: VMware ESX.	390
30.3 Migración a máquinas virtuales en VMware mediante el flujo de trabajo X2P.	391
30.3.1 Descarga y almacenamiento de la imagen ISO de PlateSpin (VMware).	391
30.3.2 Creación y configuración de la máquina virtual de destino (VMware).	391
30.3.3 Configuración de VMware Tools para la carga de trabajo de destino	392
30.3.4 Registro de nuevo de la máquina virtual con PlateSpin Server (VMware)	393
30.3.5 Migración de la carga de trabajo de origen a la máquina virtual de destino (VMware)	393
30.4 Migración automatizada a VMware mediante la interfaz Web de Migrate	394
31 Migración a Microsoft Hyper-V	405
31.1 Planificación para migrar a Hyper-V	405
31.2 Migración automatizada a Hyper-V	406
31.2.1 Configuración de la máquina virtual de destino: Microsoft Hyper-V	414
31.2.2 Configuración de la unidad: Hyper-V.	417
31.3 Migración a máquinas virtuales en Hyper-V mediante el flujo de trabajo X2P.	418
31.3.1 Descarga y almacenamiento de la imagen ISO de PlateSpin (Hyper-V).	418
31.3.2 Creación y configuración de la máquina virtual de destino (Hyper-V).	418
31.3.3 Registro de nuevo de la máquina virtual con PlateSpin Server (Hyper-V)	419
31.3.4 Migración de la carga de trabajo de origen a la máquina virtual de destino (Hyper-V)	419
31.3.5 Pasos posteriores a la migración (Hyper-V)	419
32 Migración a máquinas virtuales en Citrix XenServer	421
32.1 Planificación para migrar a Citrix XenServer	421
32.2 Configuración de la migración a una máquina virtual en un host virtual de Citrix XenServer	422
32.2.1 Descarga y preparación de la imagen ISO de PlateSpin (Citrix XenServer).	422
32.2.2 Creación y configuración de la máquina virtual de destino (Citrix XenServer)	422
32.2.3 Registro de nuevo de la máquina virtual con PlateSpin Server (Citrix XenServer).	423
32.2.4 Migración de la carga de trabajo de origen a la máquina virtual de destino (Citrix XenServer).	423
32.2.5 Configuración de la máquina virtual de destino: Citrix XenServer.	424
33 Migración a máquinas virtuales en Xen	425
33.1 Planificación para migrar a Xen	425
33.2 Configuración de la migración a una máquina virtual en un host virtual de Xen	426
33.2.1 Descarga y preparación de la imagen ISO de PlateSpin (Xen en SLES)	426
33.2.2 Creación y configuración de la máquina virtual de destino (Xen en SLES)	426
33.2.3 Registro de nuevo de la máquina virtual con PlateSpin Server (Xen en SLES)	427

33.2.4	Migración de la carga de trabajo de origen a la máquina virtual de destino (Xen en SLES)	427
33.2.5	Pasos posteriores a la migración (Xen en SLES)	428
34	Migración a máquinas virtuales en KVM	429
34.1	Planificación para migrar a KVM	429
34.2	Configuración de la migración a una máquina virtual en un host virtual de KVM	430
34.2.1	Descarga y preparación de la imagen ISO de PlateSpin (KVM)	430
34.2.2	Creación y configuración de la máquina virtual de destino (RHEL KVM)	430
34.2.3	Registro de nuevo de la máquina virtual con el servidor de PlateSpin (RHEL KVM)	431
34.2.4	Migración de la carga de trabajo de origen a la máquina virtual de destino (RHEL KVM)	431
35	Migración a equipos físicos	433
35.1	Planificación para migrar a equipos físicos	433
35.2	Configuración de la migración a un destino físico (P2P, V2P)	434
36	Migración de cargas de trabajo con una imagen de PlateSpin	441
36.1	Acerca de las imágenes de PlateSpin	441
36.2	Designación de un servidor de imágenes de PlateSpin	441
36.3	Captura de una carga de trabajo en una imagen de PlateSpin	443
36.4	Distribución de una imagen de PlateSpin	445
36.5	Gestión de imágenes de PlateSpin	446
36.5.1	Traslado de imágenes de un servidor de imágenes de PlateSpin a otro	446
36.5.2	Automatización de las operaciones de imágenes	446
36.5.3	Exploración y extracción de archivos de imágenes	447
37	Sincronización de cargas de trabajo con Server Sync	451
37.1	Server Sync a un destino virtual	451
37.2	Server Sync a un destino físico	454
37.3	Server Sync a Amazon Web Services	454
37.4	Asignación de volúmenes de Server Sync	456
37.4.1	Configuración de volúmenes en Server Sync (Windows)	457
37.4.2	Configuración de volúmenes en Server Sync (Linux)	458
Parte VI	Ejecución de migraciones	459
38	Ejecución de migraciones de cargas de trabajo	461
38.1	Preparación de una migración	461
38.1.1	Uso del cliente de Migrate	461
38.1.2	Uso de la interfaz Web de Migrate	462
38.2	Inicio de la ejecución de la migración (primera réplica)	462
38.2.1	Uso del cliente de Migrate	463
38.2.2	Uso de la interfaz Web de Migrate	463
38.3	Programación para ejecutar la migración (primera réplica)	464
38.3.1	Uso del cliente de Migrate	464
38.3.2	Uso de la interfaz Web de Migrate	464
38.4	Inicio de réplicas incrementales	465
38.4.1	Uso de la interfaz Web de Migrate	465
38.5	Programación de réplicas incrementales	465
38.5.1	Uso de la interfaz Web de Migrate	466

38.6	Visualización de las propiedades de una migración en curso o completada	466
38.6.1	Uso del cliente de Migrate	467
38.6.2	Uso de la interfaz Web de Migrate.	467
38.7	Cancelación de una migración en curso	467
38.7.1	Uso del cliente de Migrate	467
38.7.2	Uso de la interfaz Web de Migrate.	467
38.8	Reinicio o apagado de la carga de trabajo de origen.	467
39	Generación de informes	469
39.1	Generación de informes de carga de trabajo y de migración de la carga de trabajo.	469
39.1.1	Generación de informes mediante el cliente de Migrate	469
39.1.2	Generación de informes mediante la interfaz Web	470
39.2	Generación de informes de diagnóstico.	470
39.2.1	Uso del cliente de Migrate	471
39.2.2	Uso de la interfaz Web de Migrate.	471
40	Limpieza de cargas de trabajo de origen después de la migración	473
40.1	Limpieza de las cargas de trabajo Windows	473
40.2	Limpieza de las cargas de trabajo Linux	474
H	Resolución de problemas de PlateSpin Migrate	475
H.1	Migración de cargas de trabajo a Azure Cloud	475
H.1.1	Asignación de una dirección IP reservada a un servidor de Migrate en Azure	475
H.1.2	Nombre del equipo no disponible para la máquina virtual de Azure en el portal de Azure	476
H.1.3	El correo electrónico saliente se bloquea después de migrar Microsoft Exchange Server 2016 a la nube de Azure	476
H.2	Migración de cargas de trabajo a VMware.	477
H.2.1	El correo electrónico saliente se bloquea después de migrar Microsoft Exchange Server 2016 a VMware	477
H.3	Migraciones par a par (Windows)	477
H.4	Imágenes de PlateSpin	479
H.5	Compresión de las bases de datos de PlateSpin Migrate	479
H.6	Solución de problemas del servicio de configuración	480
H.6.1	Comprensión de las causas del problema.	480
H.6.2	¿Qué se puede hacer para resolver el problema?	481
H.6.3	Sugerencias adicionales para la solución de problemas.	484
H.7	Advertencia de validación para la regulación del ancho de banda	485
H.8	El controlador OFX de PlateSpin no se inicia en un origen de máquina Virtual	485
H.9	Dos o más volúmenes tienen el mismo número de serie de volumen	485
Parte VII	Herramientas de PlateSpin adicionales	487
I	Uso de la interfaz de línea de comandos del cliente de PlateSpin Migrate	489
I.1	Dónde se encuentra la herramienta.	489
I.2	Antes de usar la herramienta	489
I.2.1	Configuración previa de los valores del servidor de Migrate para la CLI.	490
I.2.2	Familiarización con los comandos.	490
I.3	Archivos .ini configurables (trabajos) que se pueden usar con la herramienta	493
I.3.1	Trabajos de conversión	493
I.3.2	Trabajos de Server Sync	494
I.3.3	Trabajos de generación de imágenes	494

J	Uso de la herramienta de prueba de red iPerf para optimizar el rendimiento de red para productos de PlateSpin	495
J.1	Introducción	495
J.2	Cálculos	496
J.3	Configuración	497
J.4	Metodología	498
J.5	Expectativas	499

Acerca de esta guía

Esta guía proporciona información sobre el uso de PlateSpin Migrate.

- ♦ Parte I, “Descripción general y planificación”, en la página 19
- ♦ Parte II, “Uso del servidor de PlateSpin”, en la página 59
- ♦ Parte III, “Preparación del entorno de migración”, en la página 145
- ♦ Parte IV, “Descubrimiento y preparación de cargas de trabajo y destinos”, en la página 211
- ♦ Parte V, “Configuración de cargas de trabajo”, en la página 291
- ♦ Parte VI, “Ejecución de migraciones”, en la página 459
- ♦ Parte VII, “Herramientas de PlateSpin adicionales”, en la página 487

Usuarios a los que va dirigida

Esta guía está dirigida al personal de TI, como administradores y operadores de centros de datos, que usan PlateSpin Migrate en sus proyectos habituales de migración de la carga de trabajo.

Documentación adicional

Esta guía forma parte de la documentación de PlateSpin Migrate. Para obtener una lista completa de las publicaciones de esta versión, visite el [sitio Web de documentación de PlateSpin Migrate \(https://www.netiq.com/documentation/platespin-migrate-12-2-1/\)](https://www.netiq.com/documentation/platespin-migrate-12-2-1/).

Actualizaciones de la documentación

Encontrará la versión más reciente de esta guía en el [sitio Web de documentación de PlateSpin Migrate \(https://www.netiq.com/documentation/platespin-migrate-12-2-1/\)](https://www.netiq.com/documentation/platespin-migrate-12-2-1/).

Cómo ponerse en contacto con Micro Focus

Para problemas específicos de productos, póngase en contacto con el servicio de asistencia de Micro Focus en <https://www.microfocus.com/support-and-services/>.

Hay disponible información técnica adicional y consejos en varias fuentes:

- ♦ Documentación del producto, artículos de la base de conocimientos y vídeos: <https://www.microfocus.com/support-and-services/>
- ♦ Páginas de la comunidad de Micro Focus: <https://www.microfocus.com/communities/>

Cómo ponerse en contacto con la asistencia para documentación

Nuestro objetivo es proporcionar documentación que satisfaga sus necesidades. Si tiene sugerencias para mejorar la documentación, puede enviarlas por correo electrónico a Documentation-Feedback@netiq.com. Agradecemos sus comentarios y estamos deseando oír sus sugerencias.

Descripción general y planificación

PlateSpin Migrate permite migrar cargas de trabajo heterogéneas entre infraestructuras físicas basadas en x86, virtuales, de imágenes y de nube del centro de datos. Desacopla la infraestructura de la carga de trabajo de su software (sistema operativo, aplicaciones y datos) para permitir migraciones desde cualquier sistema a cualquier sistema. Migrate ofrece herramientas para descubrir con facilidad las cargas de trabajo y los hosts del entorno. Es posible configurar de forma eficaz, ejecutar y probar la carga de trabajo incluso antes de la transición en sí, así como supervisar el estado de la migración de la carga de trabajo. Con Migrate, es posible aumentar de forma drástica la velocidad de migración y las tasas de éxito, lo que ayuda a reducir los costes de los proyectos de migración.

- ♦ [Capítulo 1, “Descripción general de la migración de la carga de trabajo”, en la página 21](#)
- ♦ [Capítulo 2, “Planificación de las migraciones de cargas de trabajo”, en la página 25](#)
- ♦ [Apéndice A, “Preguntas más frecuentes”, en la página 57](#)

1 Descripción general de la migración de la carga de trabajo

Esta sección proporciona una descripción general de los escenarios de migración de cargas de trabajo y ayuda a comprender estos procesos.

- ♦ [Sección 1.1, “Escenarios de migración de cargas de trabajo”, en la página 21](#)
- ♦ [Sección 1.2, “Descripción de la migración de la carga de trabajo”, en la página 21](#)
- ♦ [Sección 1.3, “Planificación y automatización de la migración a gran escala”, en la página 23](#)

1.1 Escenarios de migración de cargas de trabajo

PlateSpin Migrate se ha diseñado para usarse en los siguientes escenarios:

- ♦ **Consolidación:** automatizar migraciones a gran escala de equipos físicos a máquinas virtuales, acelerar los proyectos de consolidación y reducir el esfuerzo administrativo y los errores.
- ♦ **Optimización continua de la carga de trabajo:** trasladar cargas de trabajo de una ubicación geográfica a otra, a cualquier plataforma y en cualquier dirección. Las cargas de trabajo se pueden virtualizar o desvirtualizar durante la optimización continua de los recursos.
- ♦ **Migración:** trasladar cargas de trabajo completamente configuradas de hardware antiguo a nuevo sin tener que reconstruir toda la pila de software.
- ♦ **Integridad de los contratos de asistencia técnica y mantenimiento:** desvirtualizar cargas de trabajo junto con las aplicaciones instaladas en ellas y trasladarlas de vuelta a equipos físicos a través de la red para que los acuerdos de asistencia técnica sigan siendo válidos.
- ♦ **Provisión de equipos:** capturar fácilmente una biblioteca completa de imágenes de PlateSpin independientes de hardware y distribuirlas a nueva infraestructura a través de la red sin tener que configurar manualmente el hardware, los controladores, etc.
- ♦ **Migración a la nube:** mover cargas de trabajo a plataformas en la nube como Microsoft Azure, VMware vCloud Director y Amazon Web Services (AWS).
- ♦ **Traslado del centro de datos:** reubicar centros de datos de una ubicación geográfica a otra.
- ♦ **Implementación en el laboratorio de pruebas:** consolidar cargas de trabajo de laboratorio de pruebas ejecutando varias máquinas virtuales en un único host de máquina virtual, distribuir rápida y fácilmente entornos de laboratorio de pruebas y replicar un entorno de producción completo en cuestión de horas o días.

1.2 Descripción de la migración de la carga de trabajo

PlateSpin Migrate permite automatizar la migración de cargas de trabajo entre infraestructuras físicas, la máquina virtual, las imágenes de volúmenes y la nube. Las plataformas de nube admitidas son Microsoft Azure, VMware vCloud Director y Amazon Web Services (AWS).

Figura 1-1 Migración de cargas de trabajo




Tabla 1-1 Operaciones de migración de cargas de trabajo

Categoría de la operación	Infraestructuras de migración
Par a par	<ul style="list-style-type: none">♦ Física a virtual (P2V)♦ Virtual a virtual (V2V)♦ Virtual a física (V2P)♦ Física a física (P2P)
Imágenes	<ul style="list-style-type: none">♦ Física a imagen (P2I)♦ Virtual a imagen (V2I)♦ Imagen a virtual (I2V)♦ Imagen a física (I2P)
Nube	<ul style="list-style-type: none">♦ Física a nube (P2C)♦ Virtual a nube (V2C)♦ Nube a física (C2P)♦ Nube a virtual (C2V)
Nota	
<ul style="list-style-type: none">♦ Las plataformas de nube admitidas son Microsoft Azure, VMware vCloud Director y Amazon Web Services (AWS).	

PlateSpin Migrate admite varios tipos de cargas de trabajo y plataformas de virtualización. Las imágenes se admiten para cargas de trabajo con sistemas operativos Microsoft Windows. Para obtener una lista más detallada de las cargas de trabajo y las infraestructuras admitidas, consulte [“Configuraciones compatibles” en la página 25](#).

1.3 Planificación y automatización de la migración a gran escala

PlateSpin Migration Factory es una solución de planificación, programación, ejecución de la migración y visualización que optimiza la forma de ejecutar proyectos de migración de la nube y el centro de datos a gran escala. PlateSpin Transformation Manager y PlateSpin Migrate Connector funcionan con varios servidores de PlateSpin Migrate para gestionar el ciclo de vida completo de migración: desde la planificación a las actividades de migración completa o parcialmente automatizadas para realizar una transición correcta.

PlateSpin Migration Factory ofrece numerosas ventajas:

- ♦ Ayuda a los encargados del proyecto a crear planes realistas.
- ♦ Ofrece información útil sobre los desafíos del entorno a los arquitectos del proyecto.
- ♦ Permite a los especialistas en migración ejecutar las migraciones del servidor a tiempo, con mayor automatización y menos posibilidad de errores humanos.

PlateSpin Transformation Manager utiliza la importación con descubrimiento automatizado para simplificar y estandarizar la configuración de la carga de trabajo de migración y los contenedores de destino para la planificación. En el modo automatizado, es posible controlar el flujo de trabajo de transformación, desde la importación a la transición, con un único punto de control para grandes conjuntos de servidores de PlateSpin Migrate. En el modo manual, puede planificar las migraciones y supervisar las actividades de migración semiautomatizada en todo el proyecto. PlateSpin Migrate Connector admite el descubrimiento de cargas de trabajo y hosts, equilibra la carga de la asignación de trabajos de migración entre los servidores de PlateSpin Migrate y gestiona las comunicaciones para la ejecución y la supervisión de los planes de transformación.

Los servidores de PlateSpin Migrate aportan la capacidad de migración necesaria para ejecutar y supervisar trabajos de migración definidos.

Para obtener más información sobre PlateSpin Transformation Manager y PlateSpin Migrate Connector, consulte la [PlateSpin Transformation Manager User Guide](https://www.netiq.com/documentation/platespin-transformation-manager-1-1/) (Guía del usuario de PlateSpin Transformation Manager) en el [sitio Web de documentación \(https://www.netiq.com/documentation/platespin-transformation-manager-1-1/\)](https://www.netiq.com/documentation/platespin-transformation-manager-1-1/).

2 Planificación de las migraciones de cargas de trabajo

En esta sección se describen los requisitos de instalación y configuración de PlateSpin Migrate. Use los datos de esta sección para planificar el entorno de migración.

- ♦ [Sección 2.1, “Configuraciones compatibles”, en la página 25](#)
- ♦ [Sección 2.2, “Métodos de transferencia de datos admitidos”, en la página 44](#)
- ♦ [Sección 2.3, “Seguridad y privacidad”, en la página 46](#)
- ♦ [Sección 2.4, “Rendimiento”, en la página 48](#)
- ♦ [Sección 2.5, “Servidor de base de datos”, en la página 50](#)
- ♦ [Sección 2.6, “Requisitos de acceso y comunicación en la red de migración”, en la página 51](#)
- ♦ [Sección 2.7, “Decisión sobre la interfaz de migración”, en la página 56](#)

2.1 Configuraciones compatibles

- ♦ [Sección 2.1.1, “Cargas de trabajo de origen compatibles para la migración a plataformas que no sean en la nube”, en la página 25](#)
- ♦ [Sección 2.1.2, “Cargas de trabajo admitidas para la migración a la nube”, en la página 29](#)
- ♦ [Sección 2.1.3, “Almacenamiento de cargas de trabajo admitido”, en la página 34](#)
- ♦ [Sección 2.1.4, “Arquitecturas de cargas de trabajo compatibles”, en la página 38](#)
- ♦ [Sección 2.1.5, “Plataformas de virtualización del destino admitidas”, en la página 40](#)
- ♦ [Sección 2.1.6, “Plataformas en la nube de destino admitidas”, en la página 43](#)
- ♦ [Sección 2.1.7, “Idiomas admitidos”, en la página 44](#)
- ♦ [Sección 2.1.8, “Navegadores Web compatibles”, en la página 44](#)

2.1.1 Cargas de trabajo de origen compatibles para la migración a plataformas que no sean en la nube

PlateSpin Migrate admite la migración de las siguientes cargas de trabajo Windows y Linux a plataformas que no están en la nube; por ejemplo, equipos físicos y máquinas virtuales en hipervisores compatibles. Consulte [“Plataformas de virtualización del destino admitidas” en la página 40](#).

Las siguientes funciones de migración se admiten para la migración a plataformas que no están en la nube:

- ♦ Migraciones par a par (P2V, V2V, V2P, P2P).
- ♦ Sincronización de cargas de trabajo par a par (P2V, V2V, P2P, V2P).

Nota: no todas las cargas de trabajo se admiten en todas las plataformas de virtualización de destino. La migración de cargas de trabajo a una plataforma de virtualización de destino está sujeta a que el proveedor del host admita el sistema operativo invitado en el host de destino.

Consulte las siguientes secciones:

- ♦ “Cargas de trabajo Microsoft Windows compatibles para la migración a plataformas que no sean en la nube” en la página 26
- ♦ “Cargas de trabajo Linux compatibles para la migración a plataformas que no sean en la nube” en la página 27

Cargas de trabajo Microsoft Windows compatibles para la migración a plataformas que no sean en la nube

PlateSpin Migrate admite las siguientes plataformas de Microsoft Windows para la migración a máquinas virtuales en hosts de virtualización o equipos físicos, excepto como se indica en la [Tabla 2-1](#). Consulte también “Almacenamiento de cargas de trabajo admitido” en la página 34 y “Arquitecturas de cargas de trabajo compatibles” en la página 38.

Tabla 2-1 Plataformas no en la nube: cargas de trabajo Windows admitidas

Sistema operativo	Observaciones
Servidores	
Windows Server 2016	La migración a una máquina virtual VMware requiere VMware vCenter 6.0 o posterior.
Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012	
Windows Server 2008 R2 Windows Server 2008	Incluidos sistemas de controladores de dominio (DC) y las ediciones Small Business Server (SBS) No se admite la migración de Windows Server 2008 R2 SP0 a Hyper-V porque Microsoft ya no la admite. Consulte el sitio Web de Microsoft TechNet (https://technet.microsoft.com/library/dn792027.aspx) .
Windows Server 2003 R2 Windows Server 2003 SP1 y posterior	

Sistema operativo	Observaciones
Clústeres	
Windows Server 2016 Cluster Admite los modelos de quórum: <ul style="list-style-type: none">♦ Mayoría de disco y nodo♦ Sin mayoría: quórum solo de disco	Tanto el cliente de Migrate como la interfaz Web admiten la migración automatizada de clústeres de Windows a contenedores de VMware vCenter. El cliente de Migrate también admite la migración semiautomatizada de clústeres de Windows a equipos físicos mediante el flujo de trabajo X2P. Consulte el Capítulo 23, “Preparación para migrar clústeres de Windows” , en la página 257. Para la migración de clústeres de Windows Server 2016 a VMware se requiere VMware 6.0 o posterior. PlateSpin Migrate no es compatible con la migración de clústeres de Windows Server a las siguientes infraestructuras de destino: <ul style="list-style-type: none">♦ Imágenes♦ Nube♦ Hipervisores de virtualización que no sean VMware Para los clústeres, PlateSpin Migrate solo admite la réplica de nivel de bloques. No se admite la réplica de nivel de archivos. La compatibilidad incluye la transferencia de datos basada en bloques con un controlador (solo en las SAN de canal de fibra) o sin un controlador para las réplicas incrementales de clústeres. Advertencia: no intente utilizar el controlador basado en bloques en clústeres con unidades iSCSI compartidas, ya que el clúster terminaría siendo inservible.
Windows Server 2012 R2 Cluster Windows Server 2012 Cluster Admite los modelos de quórum: <ul style="list-style-type: none">♦ Mayoría de disco y nodo♦ Sin mayoría: quórum solo de disco	
Windows Server 2008 R2 Cluster Windows Server 2008 Cluster Admite los modelos de quórum: <ul style="list-style-type: none">♦ Mayoría de disco y nodo♦ Sin mayoría: quórum solo de disco	
Windows Server 2003 R2 Cluster Windows Server 2003 Cluster Admite el modelo de quórum: <ul style="list-style-type: none">♦ Clúster de dispositivo de quórum sencillo	
corporativos	
Windows 8 y 8.1	Requiere el plan de energía de alto rendimiento.
Windows 7	Se admiten solo las versiones Professional, Enterprise y Ultimate.

Cargas de trabajo Linux compatibles para la migración a plataformas que no sean en la nube

PlateSpin Migrate admite las siguientes plataformas de Linux para la migración a máquinas virtuales en hosts de virtualización o equipos físicos, excepto como se indica en la [Tabla 2-2](#). Consulte también “[Almacenamiento de cargas de trabajo admitido](#)” en la página 34 y “[Arquitecturas de cargas de trabajo compatibles](#)” en la página 38.

Tabla 2-2 Plataformas no en la nube: cargas de trabajo Linux admitidas

Distribución de Linux	Versiones	Observaciones
Red Hat Enterprise Linux (RHEL)	AS/ES/WS 4.x, 5.0 a 5.11, 6.0 a 6.9 y 7.0 a 7.3	<p>PlateSpin Migrate no admite el sistema de archivos XFS versión 5 (v5) de RHEL 7.3 y distribuciones basadas en RHEL 7.3.</p> <p>Para las cargas de trabajo Red Hat Enterprise Linux 6.7, Oracle Linux 6.7 y CentOS 6.7 con volúmenes LVM, PlateSpin Migrate solo admite la réplica incremental para la versión más reciente del núcleo (2.6.32-642.13.1.el6.) para la distribución 6.7. Es el mismo núcleo que se utiliza en la distribución RHEL 6.8.</p> <p>Para RHEL 5 se admite la migración de una carga de trabajo de origen paravirtualizada a una plataforma de destino como carga de trabajo totalmente virtualizada. Consulte “Cargas de trabajo de origen paravirtualizadas” en la página 40.</p>
SUSE Linux Enterprise Server (SLES)	9, 10, 11 (SP1, SP2, SP3 y SP4)	<p>No se admite SLES 11 SP2 (32 bits) con el núcleo 3.0.13-0.27-pae. El núcleo de esta versión de SLES debe actualizarse a 3.0.51-0.7.9-pae para que la conversión funcione.</p> <p>Para SLES 10 y 11 se admite la migración de una carga de trabajo de origen paravirtualizada a una plataforma de destino como carga de trabajo totalmente virtualizada. Consulte “Cargas de trabajo de origen paravirtualizadas” en la página 40.</p>
CentOS	Consulte Red Hat Enterprise Linux.	<p>El mismo nivel de compatibilidad que las cargas de trabajo que ejecutan RHEL, excepto que CentOS 4.x no se admite para Hyper-V.</p> <p>Para la migración de CentOS 7.x a VMware se requiere VMware vCenter 5.5 o posterior.</p>

Distribución de Linux	Versiones	Observaciones
Oracle Linux (OL, anteriormente Oracle Enterprise Linux)	Consulte Red Hat Enterprise Linux.	El mismo nivel de compatibilidad para los núcleos estándar que para las cargas de trabajo que ejecutan RHEL, excepto que OEL 4.x no se admite para Hyper-V. El mismo nivel de compatibilidad que para los núcleos Unbreakable Enterprise Kernel (UEK) en las distribuciones de RHEL compatibles para OL 6.7 y versiones posteriores.

Nota: se aplican las siguientes directrices para las migraciones de Linux a plataformas de destino que no sean en la nube:

- ♦ Las imágenes de cargas de trabajo no son compatibles con las cargas de trabajo Linux.
- ♦ No se admite la conversión de sistemas Linux basados en BIOS a UEFI.

2.1.2 Cargas de trabajo admitidas para la migración a la nube

Para migrar cargas de trabajo a Microsoft Azure y VMware vCloud Director, utilice la interfaz Web de PlateSpin Migrate. Para migrar cargas de trabajo a Amazon Web Services, use el cliente de PlateSpin Migrate.

Solo se admiten migraciones P2C y V2C.

Nota

- ♦ No todas las cargas de trabajo se admiten en todas las plataformas de nube de destino. La migración de cargas de trabajo a un contenedor de nube destino está sujeta a que el proveedor de la nube admita el sistema operativo invitado en la plataforma de nube de destino.
- ♦ Las cargas de trabajo Windows y Linux de UEFI se migran como cargas de trabajo de BIOS a la plataforma de nube de destino.
- ♦ Antes de migrar una carga de trabajo de origen Linux paravirtualizada que se ejecute en Citrix XenServer o KVM a una plataforma de destino como sistema invitado totalmente virtualizado, consulte [“Cargas de trabajo de origen paravirtualizadas” en la página 40](#).

Consulte las siguientes secciones:

- ♦ [“Cargas de trabajo admitidas para la migración a Microsoft Azure” en la página 30](#)
- ♦ [“Cargas de trabajo admitidas para la migración a VMware vCloud Director” en la página 31](#)
- ♦ [“Cargas de trabajo admitidas para la migración a Amazon Web Services” en la página 33](#)

Cargas de trabajo admitidas para la migración a Microsoft Azure

PlateSpin Migrate admite las siguientes plataformas para la migración a la nube de Microsoft Azure para el entorno global y el entorno de Azure China independiente. Consulte también [“Almacenamiento de cargas de trabajo admitido” en la página 34](#) y [“Arquitecturas de cargas de trabajo compatibles” en la página 38](#).

Para obtener información sobre cómo migrar cargas de trabajo a Microsoft Azure, consulte [“Requisitos previos para la migración a Microsoft Azure” en la página 157](#) y [“Migración a Microsoft Azure” en la página 349](#).

Tabla 2-3 Azure: plataformas Windows compatibles

Sistema operativo	Observaciones
Microsoft Windows Server 2016	
Microsoft Windows Server 2012 R2	
Microsoft Windows Server 2012	
Microsoft Windows Server 2008 R2	

Tabla 2-4 Azure: plataformas Linux compatibles

Distribución de Linux	Versiones	Observaciones
Red Hat Enterprise Linux (RHEL)	6.7 a 6.9 y 7.1 a 7.3	PlateSpin Migrate no admite el sistema de archivos XFS versión 5 en RHEL 7.3 ni en distribuciones basadas en RHEL 7.3. Para las cargas de trabajo Red Hat Enterprise Linux 6.7, Oracle Linux 6.7 y CentOS 6.7 con volúmenes LVM, la réplica incremental solo se admite para la versión más reciente del núcleo (2.6.32-642.13.1.el6) para la distribución 6.7. Es el mismo núcleo que se utiliza en la distribución RHEL 6.8.
SUSE Linux Enterprise Server (SLES)	11 (SP3 y SP4)	Para SLES 11 se admite la migración de una carga de trabajo de origen paravirtualizada a una plataforma de destino como carga de trabajo totalmente virtualizada. Consulte “Cargas de trabajo de origen paravirtualizadas” en la página 40 .
CentOS	Consulte Red Hat Enterprise Linux.	El mismo nivel de compatibilidad que las cargas de trabajo que ejecutan RHEL.

Distribución de Linux	Versiones	Observaciones
Oracle Linux (OL, anteriormente Oracle Enterprise Linux)	Consulte Red Hat Enterprise Linux.	El mismo nivel de compatibilidad para los núcleos estándar que para las cargas de trabajo que ejecutan RHEL. El mismo nivel de compatibilidad que para los núcleos Unbreakable Enterprise Kernel (UEK) en las distribuciones de RHEL compatibles para OL 6.7 y versiones posteriores.

Nota: PlateSpin Migrate no admite la migración de cargas de trabajo Linux de origen a Azure si la partición de arranque (/boot) no se encuentra en la partición raíz (/).

Cargas de trabajo admitidas para la migración a VMware vCloud Director

PlateSpin Migrate admite las siguientes plataformas para la migración a VMware vCloud Director. Consulte también la [Sección 2.1.3, “Almacenamiento de cargas de trabajo admitido”, en la página 34](#) y la [Sección 2.1.4, “Arquitecturas de cargas de trabajo compatibles”, en la página 38](#).

Para obtener información sobre cómo migrar cargas de trabajo a VMware Cloud Director, consulte el [Capítulo 10, “Requisitos previos para la migración a VMware vCloud Director”, en la página 173](#) y el [Capítulo 29, “Migración a VMware vCloud Director”, en la página 365](#).

Tabla 2-5 vCloud: plataformas Windows compatibles

Sistema operativo	Observaciones
Microsoft Windows Server 2016	
Microsoft Windows Server 2012 R2	
Microsoft Windows Server 2012	
Microsoft Windows Server 2008 R2	
Microsoft Windows Server 2008	
Microsoft Windows Server 2003 R2	DoNotReplaceSysFiles debe definirse como <code>True</code> (Verdadero).
Microsoft Windows Server 2003 con Service Pack 1 (SP1) o posterior	DoNotReplaceSysFiles debe definirse como <code>True</code> (Verdadero).

Tabla 2-6 vCloud: plataformas Linux compatibles

Distribución de Linux	Versiones	Observaciones
Red Hat Enterprise Linux (RHEL)	4.x, 5.0 a 5.11, 6.0 a 6.9 y 7.0 a 7.3	<p>PlateSpin Migrate no admite el sistema de archivos XFS versión 5 en RHEL 7.3 ni en distribuciones basadas en RHEL 7.3.</p> <p>Para las cargas de trabajo Red Hat Enterprise Linux 6.7, Oracle Linux 6.7 y CentOS 6.7 con volúmenes LVM, la réplica incremental solo se admite para la versión más reciente del núcleo (2.6.32-642.13.1.el6) para la distribución 6.7. Es el mismo núcleo que se utiliza en la distribución RHEL 6.8.</p> <p>Para RHEL 5 se admite la migración de una carga de trabajo de origen paravirtualizada a una plataforma de destino como carga de trabajo totalmente virtualizada. Consulte “Cargas de trabajo de origen paravirtualizadas” en la página 40.</p>
SUSE Linux Enterprise Server (SLES)	10 y 11 (SP1, SP2, SP3 y SP4)	<p>Para SLES 10 y 11 se admite la migración de una carga de trabajo de origen paravirtualizada a una plataforma de destino como carga de trabajo totalmente virtualizada. Consulte “Cargas de trabajo de origen paravirtualizadas” en la página 40.</p>
CentOS	Consulte Red Hat Enterprise Linux.	El mismo nivel de compatibilidad que las cargas de trabajo que ejecutan RHEL.
Oracle Linux (OL, anteriormente Oracle Enterprise Linux)	Consulte Red Hat Enterprise Linux.	<p>El mismo nivel de compatibilidad para los núcleos estándar que para las cargas de trabajo que ejecutan RHEL.</p> <p>El mismo nivel de compatibilidad que para los núcleos Unbreakable Enterprise Kernel (UEK) en las distribuciones de RHEL compatibles para OL 6.7 y versiones posteriores.</p>

Cargas de trabajo admitidas para la migración a Amazon Web Services

PlateSpin Migrate admite las siguientes plataformas para la migración a Amazon Web Services. Consulte también la [Sección 2.1.3, “Almacenamiento de cargas de trabajo admitido”](#), en la página 34 y la [Sección 2.1.4, “Arquitecturas de cargas de trabajo compatibles”](#), en la página 38.

Para obtener información sobre cómo migrar cargas de trabajo a Amazon Web Services, consulte el [Capítulo 8, “Requisitos previos para la migración a Amazon Web Services”](#), en la página 147 y el [Capítulo 27, “Migración a Amazon Web Services”](#), en la página 345.

Tabla 2-7 AWS: plataformas Windows compatibles

Sistema operativo	Observaciones
Microsoft Windows Server 2016	
Microsoft Windows Server 2012 R2	
Microsoft Windows Server 2012	
Microsoft Windows Server 2008 R2	
Microsoft Windows Server 2008	
Microsoft Windows Server 2003 R2	
Microsoft Windows Server 2003 con Service Pack 1 (SP1) o posterior	

Tabla 2-8 AWS: plataformas Linux compatibles

Distribución de Linux	Versiones	Observaciones
Red Hat Enterprise Linux (RHEL)	5.1 a 5.11, 6.1 a 6.9 y 7.0 a 7.3	<p>PlateSpin Migrate no admite el sistema de archivos XFS versión 5 en RHEL 7.3 ni en distribuciones basadas en RHEL 7.3.</p> <p>Para las cargas de trabajo Red Hat Enterprise Linux 6.7, Oracle Linux 6.7 y CentOS 6.7 con volúmenes LVM, la réplica incremental solo se admite para la versión más reciente del núcleo (2.6.32-642.13.1.el6) para la distribución 6.7. Es el mismo núcleo que se utiliza en la distribución RHEL 6.8.</p> <p>Para RHEL 5 se admite la migración de una carga de trabajo de origen paravirtualizada a una plataforma de destino como carga de trabajo totalmente virtualizada. Consulte “Cargas de trabajo de origen paravirtualizadas” en la página 40.</p>

Distribución de Linux	Versiones	Observaciones
SUSE Linux Enterprise Server (SLES)	11 (SP2 y SP3)	Para SLES 11 se admite la migración de una carga de trabajo de origen paravirtualizada a una plataforma de destino como carga de trabajo totalmente virtualizada. Consulte “Cargas de trabajo de origen paravirtualizadas” en la página 40.
CentOS	Consulte Red Hat Enterprise Linux.	El mismo nivel de compatibilidad que las cargas de trabajo que ejecutan RHEL.
Oracle Linux (OL, anteriormente Oracle Enterprise Linux)	Consulte Red Hat Enterprise Linux.	El mismo nivel de compatibilidad para los núcleos estándar que para las cargas de trabajo que ejecutan RHEL. El mismo nivel de compatibilidad que para los núcleos Unbreakable Enterprise Kernel (UEK) en las distribuciones de RHEL compatibles para OL 6.7 y versiones posteriores.

2.1.3 Almacenamiento de cargas de trabajo admitido

Las siguientes directrices sobre almacenamiento de la carga de trabajo se aplican a todas las migraciones:

- ♦ [“Esquemas de particionamiento” en la página 34](#)
- ♦ [“Sistemas de archivos de Windows” en la página 35](#)
- ♦ [“Sistemas de archivos Linux” en la página 35](#)
- ♦ [“Discos de datos” en la página 35](#)
- ♦ [“Discos, particiones y volúmenes de Linux” en la página 35](#)
- ♦ [“Transferencia de datos en tiempo real de Linux” en la página 36](#)
- ♦ [“SAN FC” en la página 36](#)
- ♦ [“SAN FCoE” en la página 36](#)
- ♦ [“E/S de varias vías” en la página 36](#)

Esquemas de particionamiento

PlateSpin Migrate admite los esquemas de particionamiento MBR (registro de arranque maestro) y GPT (tabla de particiones GUID) para cargas de trabajo Windows y Linux. Las cargas de trabajo y el almacenamiento para la migración deben configurarse en discos particionados con MBR o GPT. Aunque GPT permite hasta 128 particiones por cada disco, PlateSpin Migrate solo admite 57 o menos particiones GPT por disco.

Sistemas de archivos de Windows

PlateSpin Migrate solo admite el sistema de archivos NTFS en cualquier sistema Windows compatible. No se admiten los sistemas de archivos Windows FAT ni ReFS para la migración.

Nota: si los volúmenes están cifrados con la función de cifrado de disco BitLocker, deben desbloquearse (descifrarse) para la migración.

Sistemas de archivos Linux

PlateSpin Migrate admite los sistemas de archivos EXT2, EXT3, EXT4, REISERFS y XFS.

Nota

- ♦ PlateSpin Migrate no admite el sistema de archivos XFS versión 5 en RHEL 7.3 ni en distribuciones basadas en RHEL 7.3.
 - ♦ No se admite la migración de volúmenes cifrados. Si los volúmenes están cifrados, deben desbloquearse (descifrar) para la migración.
-

Discos de datos

PlateSpin Migrate admite varios tipos de discos de datos, incluidos los discos básicos, los discos dinámicos Windows de origen, LVM2, RAID, NAS y SAN.

Nota: las advertencias siguientes se aplican a los discos de almacenamiento:

- ♦ **Discos dinámicos de Windows:** PlateSpin Migrate no admite los discos dinámicos Windows en el destino.

Para los discos dinámicos, el almacenamiento no sigue la estrategia de asignación "igual que el origen". Tanto los volúmenes dinámicos simples como los distribuidos residirán en la carga de trabajo de destino como discos de volúmenes básicos simples. El disco de destino se particiona como GPT si el tamaño total combinado de los discos miembro del volumen dinámico supera el límite de tamaño de la partición MBR. Para obtener más información, consulte el artículo de *Microsoft TechNet: Understanding the 2 TB limit in Windows Storage* (<https://blogs.technet.microsoft.com/askcore/2010/02/18/understanding-the-2-tb-limit-in-windows-storage/>) (Explicación del límite de 2 TB en el almacenamiento de Windows).

- ♦ **RAID de software de Linux:** PlateSpin Migrate no admite cargas de trabajo Linux con volúmenes en RAID de software.
-

Discos, particiones y volúmenes de Linux

- ♦ Migrate admite cargas de trabajo Linux con `/boot` en el primer disco (`sda`).
- ♦ La partición de arranque de una carga de trabajo Linux de origen debe tener un mínimo de 100 MB de espacio libre. Durante el proceso de migración, PlateSpin Migrate usa el espacio libre para crear una imagen `initrd` nueva con todos los controladores necesarios para preparar el equipo para el proceso de arranque inicial.
- ♦ El almacenamiento sin volúmenes, como una partición de intercambio asociada con la carga de trabajo de origen, se vuelve a crear en la carga de trabajo migrada.

- ♦ El diseño de los grupos de volúmenes y de los volúmenes lógicos para LVM2 se conserva según la estrategia de asignación "igual para el origen" a fin de que se pueda volver a crear durante la migración.
- ♦ Los volúmenes de disco en bruto LVM se admiten en configuraciones de tipo "igual que el origen" en las cargas de trabajo Linux.

Transferencia de datos en tiempo real de Linux

- ♦ Para cargas de trabajo Linux, Migrate admite solo la transferencia de datos en tiempo real basada en bloques con un controlador `blkwatch`. Para obtener una lista de controladores `blkwatch` precompilados, consulte la [Sección D.2.2, "Lista de distribuciones", en la página 272](#).
- ♦ Algunas versiones de Linux admitidas requieren compilar el módulo `blkwatch` de PlateSpin para su núcleo específico. Estas cargas de trabajo se identifican explícitamente.

Hay disponibles controladores `blkwatch` precompilados para el núcleo estándar y para Unbreakable Enterprise Kernel (UEK), como se indica en la [Sección D.2.2, "Lista de distribuciones", en la página 272](#). Para otras distribuciones Oracle Linux, hay disponibles controladores precompilados solo para el núcleo compatible de Red Hat (RHCK) correspondiente.

SAN FC

PlateSpin Migrate es compatible con el protocolo de comunicaciones SAN de canal de fibra (FC).

SAN FCoE

Para las migraciones P2P y P2V de las cargas de trabajo indicadas en la [Tabla 2-9](#), se admite el protocolo Fibre Channel over Ethernet (FCoE). La migración se ha probado con dispositivos FCoE de Qlogic.

Tabla 2-9 Cargas de trabajo de origen admitidas para FCoE

Cargas de trabajo de origen con FCoE	Versión	Observaciones
Windows Server	2012 R2 2008 R2	Solo servidores independientes, no clústeres.
SUSE Linux Enterprise Server	11 SP4	

Hay disponibles controladores de FCoE y funciones de asistencia en la imagen ISO de PlateSpin. Consulte ["Descarga de imágenes ISO de PlateSpin" en la página 287](#).

E/S de varias vías

PlateSpin Migrate admite la migración de una carga de trabajo de origen configurada para E/S de varias vías (MPIO) en un entorno SAN de canal de fibra (FC). La carga de trabajo de destino puede encontrarse en el mismo entorno SAN o en uno diferente. La carga de trabajo de origen y la de destino deben tener solo discos SAN.

Nota: la carga de trabajo debe arrancar desde un disco SAN. No se admiten cargas de trabajo con una mezcla de discos locales y discos SAN, excepto si se indica lo contrario en la [Tabla 2-10](#).

Hay disponibles funciones de asistencia de MPIO en la imagen ISO de PlateSpin. Consulte [“Descarga de imágenes ISO de PlateSpin” en la página 287](#).

Consulte la [Tabla 2-10](#) para obtener una lista de plataformas que se han probado para las migraciones en entornos MPIO.

Tabla 2-10 Cargas de trabajo de origen compatibles con MPIO

Plataforma	Versiones	Observaciones
Microsoft Windows Server	2012 R2 2008 R2	
Microsoft Windows Server en un clúster de failover	2012 R2	La migración del clúster también se ha probado con un disco de sistema local con todos los discos de datos en una SAN de FC. Consulte el artículo 7022400 de la base de conocimientos para obtener información sobre cómo restaurar el clúster después de migrar el nodo activo a un almacenamiento de FC compartido nuevo.
Red Hat Enterprise Linux (RHEL)	7.2	

MPIO requiere que se instale software multivía adicional en el sistema operativo, en forma de característica de Windows o de paquete o módulo de Linux. Las herramientas de gestión de MPIO se usan para habilitar MPIO y configurar sus directivas para los dispositivos SAN con varias vías. Consulte la documentación del proveedor para obtener información sobre cómo configurar el hardware a fin de proporcionar varias vías a un dispositivo de almacenamiento y sobre cómo instalar y configurar MPIO.

Consulte la [Tabla 2-11](#) para obtener información sobre las situaciones de migración de MPIO admitidas y qué se debe esperar de la carga de trabajo de destino.

Tabla 2-11 Escenarios de migración de MPIO admitidos

Carga de trabajo de origen	Carga de trabajo de destino	
Software de MPIO	Varias vías de almacenamiento disponibles	Una vía de almacenamiento disponible
El software de MPIO está instalado. MPIO está habilitado y configurado.	El software de MPIO se reconfigura automáticamente en la carga de trabajo de destino del entorno de MPIO de destino. Para inhabilitar MPIO, debe reconfigurar manualmente MPIO en la carga de trabajo.	El software de MPIO se conserva y MPIO se vuelve a configurar para una única vía. Puede dejar el software o eliminarlo de forma manual, según precise para la red que tiene prevista. Si desea añadir hardware de MPIO después de que se complete la migración, debe volver a configurar manualmente MPIO en la carga de trabajo.

Carga de trabajo de origen	Carga de trabajo de destino	
Software de MPIO	Varias vías de almacenamiento disponibles	Una vía de almacenamiento disponible
El software de MPIO está instalado. MPIO está inhabilitado.	El software de MPIO permanece instalado, pero inhabilitado. Para habilitar MPIO, debe configurar manualmente MPIO en la carga de trabajo.	El software de MPIO permanece instalado, pero inhabilitado. Puede dejar el software o eliminarlo de forma manual, según precise para la red que tiene prevista. Si desea añadir hardware de MPIO después de que se complete la migración, debe configurar manualmente MPIO en la carga de trabajo.
El software de MPIO no está instalado.	El software de MPIO no está instalado. Para habilitar MPIO, debe instalar y configurar manualmente MPIO en la carga de trabajo.	No se realizan cambios relacionados con MPIO para la carga de trabajo.

2.1.4 Arquitecturas de cargas de trabajo compatibles

Las siguientes directrices sobre arquitectura de la carga de trabajo se aplican a todas las migraciones:

- ♦ [“Protocolos” en la página 38](#)
- ♦ [“Procesadores” en la página 38](#)
- ♦ [“Núcleos y zócalos para máquinas virtuales de destino” en la página 39](#)
- ♦ [“CPU virtuales para máquinas virtuales de destino” en la página 39](#)
- ♦ [“Firmware UEFI y BIOS” en la página 39](#)
- ♦ [“Cargas de trabajo de origen paravirtualizadas” en la página 40](#)

Protocolos

- ♦ Las cargas de trabajo de origen Linux deben ejecutarse en un servidor de shell segura (SSH).

Procesadores

PlateSpin Migrate admite la migración de cargas de trabajo físicas y virtuales basadas en x86 en el centro de datos:

- ♦ 64 bits
- ♦ 32 bits

Núcleos y zócalos para máquinas virtuales de destino

Para contenedores de máquinas virtuales que usen VMware 5.1, 5.5 y 6.0 con un nivel mínimo de hardware de máquina virtual de 8, PlateSpin Migrate permite especificar el número de zócalos y de núcleos por zócalo para la carga de trabajo de destino. El total de núcleos se calcula automáticamente. Este parámetro se aplica durante la primera instalación de una carga de trabajo con el valor de réplica inicial de **Full Replication** (Réplica completa).

Nota: el número máximo de núcleos que puede usar la carga de trabajo depende de factores externos, como el sistema operativo invitado, la versión del hardware de la máquina virtual, la licencia de VMware para el host de ESXi y la capacidad de cálculo máxima del host de ESXi para vSphere. Consulte [Máximos de configuración de ESXi/ESX \(https://kb.vmware.com/kb/1003497\)](https://kb.vmware.com/kb/1003497) (artículo 1003497 de la base de conocimientos de VMware).

Algunas distribuciones de un sistema operativo invitado podrían no respetar la configuración de núcleos o de núcleos por zócalo. Por ejemplo, los sistemas operativos invitados que usan SLES 10 SP4 conservan la configuración de núcleos y zócalos original de la instalación, mientras que otras distribuciones de SLES y RHEL sí respetan la configuración.

CPU virtuales para máquinas virtuales de destino

Para contenedores de máquinas virtuales que usen VMware 4.1, PlateSpin Migrate permite especificar el número necesario de vCPU (CPU virtuales) que se deben asignar a la carga de trabajo de destino. Este parámetro se aplica durante la primera instalación de una carga de trabajo con el valor de réplica inicial de **Full Replication** (Réplica completa). Cada vCPU se presenta al sistema operativo invitado en el contenedor de máquinas virtuales como un único núcleo con un solo zócalo.

Firmware UEFI y BIOS

Se admite la migración de cargas de trabajo de origen Windows y Linux basadas en UEFI en todas las plataformas de destino. La carga de trabajo de destino se convierte de UEFI a BIOS en las plataformas de nube de destino: Amazon Web Services, Microsoft Azure y VMware vCloud Director. En otras plataformas, la carga de trabajo de destino se configura como UEFI o BIOS, según admita el proveedor de la plataforma de destino.

Migrate transfiere las cargas de trabajo del origen al destino, al tiempo que aplica el firmware compatible a los sistemas operativos correspondientes de origen y destino. Cuando se inicia cualquier migración entre sistemas UEFI y BIOS, Migrate la analiza e informa sobre su validez.

Nota: si va a migrar una carga de trabajo basada en UEFI a un contenedor de destino vSphere y desea seguir usando el mismo modo de arranque del firmware, debe usar como destino un contenedor vSphere 5.0 o posterior.

A continuación, se muestran algunos ejemplos del comportamiento de Migrate para realizar la conversión entre sistemas basados en UEFI y en BIOS:

- ♦ Para migrar una carga de trabajo basada en UEFI a un contenedor VMware vSphere 4.x o Cloud (que no admite UEFI), Migrate transforma el firmware UEFI de la carga de trabajo en firmware BIOS.

- ♦ Cuando se migra un origen basado en UEFI a un destino basado en BIOS, Migrate convierte los discos de arranque del sistema UEFI, en formato GPT, en discos MBR.
- ♦ (Cargas de trabajo Windows) Cuando se migra una carga de trabajo BIOS a un destino basado en UEFI, Migrate convierte los discos de arranque del sistema BIOS, que son MBR, en discos GPT.

Cargas de trabajo de origen paravirtualizadas

Se admite la conversión de las siguientes cargas de trabajo de origen paravirtualizadas a totalmente virtualizadas en un host virtual de Citrix XenServer o KVM:

- ♦ Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 6.0 y distribuciones Linux basadas en RHEL 6.0
- ♦ Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 5.x y distribuciones Linux basadas en RHEL 5.x
- ♦ SUSE Linux Enterprise Server 10 y 11

Solo se admiten las conversiones basadas en bloques.

Antes de migrar una carga de trabajo de origen Linux paravirtualizada que se ejecute en Citrix XenServer o KVM a una plataforma de destino como sistema invitado totalmente virtualizado, haga lo siguiente:

- ♦ Asegúrese de que tanto el núcleo paravirtual como el núcleo estándar están instalados en la carga de trabajo de origen paravirtualizada.
- ♦ Compile manualmente los controladores basados en bloques del núcleo de Xen.

2.1.5 Plataformas de virtualización del destino admitidas

PlateSpin Migrate admite las siguientes plataformas de virtualización de destino.

- ♦ En la [Tabla 2-12](#) se indican las plataformas VMware de destino compatibles con la interfaz Web de PlateSpin Migrate y el cliente de Migrate. El cliente de Migrate admite la migración automatizada o semiautomatizada mediante el flujo de trabajo X2P. La interfaz Web admite la migración automatizada. Consulte la:
 - ♦ [Migración automatizada a VMware mediante el cliente de Migrate](#)
 - ♦ [Migración a máquinas virtuales en VMware mediante el flujo de trabajo X2P](#)
 - ♦ [Migración automatizada a VMware mediante la interfaz Web de Migrate](#)

Consulte también [Requisitos previos para la migración a VMware](#).

Nota: para obtener información sobre cómo crear el disco de la máquina virtual de destino en contenedores de VMware mediante la asignación de dispositivo en bruto (RDM), consulte [Migración a VMware](#).

- ♦ En la [Tabla 2-13](#) se indican las plataformas de virtualización de destino para el cliente de PlateSpin Migrate con el flujo de trabajo semiautomatizado X2P.

Nota

- ♦ La migración de cargas de trabajo a una plataforma de virtualización de destino está sujeta a que el proveedor del host admita el sistema operativo invitado en el host de destino.
 - ♦ se necesita una licencia del sistema operativo para la carga de trabajo de destino migrada.
-

Tabla 2-12 Plataformas VMware de destino compatibles con la interfaz Web de PlateSpin Migrate y el cliente de Migrate

Plataforma	Versiones	Observaciones
VMware vCenter	6.5 6.0 (U1, U2 y U3) 5.5 (U1, U2 y U3) 5.1 (U1, U2 y U3) 5.0 (U1, U2 y U3) 4.1 (U1, U2 y U3)	<p>Para vCenter 6.2, se admiten los contenedores de destino que usen VMware Virtual SAN (vSAN) 6.2.</p> <p>Para vCenter 5.5, se admiten los contenedores de destino que usen VMware Virtual SAN (vSAN) 5.5.</p> <p>La asignación de dispositivo en bruto (RDM) para máquinas virtuales de destino se admite mediante el uso del flujo de trabajo X2P.</p> <p>No se admiten los siguientes tipos de almacén de datos de VMware disponibles en VMware 6.0 y versiones posteriores:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Volúmenes virtuales ♦ NFS 4.1 ♦ vFlash
VMware ESXi	6.5 6.0 (U1, U2 y U3) 5.5 (U1, U2 y U3) 5.1 (U1, U2 y U3) 5.0 (U1, U2 y U3) 4.1 (U1, U2 y U3)	<p>Todas las versiones de ESXi deben disponer de una licencia de pago. La migración no se admite en estos sistemas si funcionan con una licencia gratuita.</p> <p>La asignación de dispositivo en bruto (RDM) para máquinas virtuales de destino se admite mediante el uso del flujo de trabajo X2P.</p> <p>No se admiten los siguientes tipos de almacén de datos de VMware disponibles en VMware 6.0 y versiones posteriores:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Volúmenes virtuales ♦ NFS 4.1 ♦ vFlash
VMware ESX	4.1 (U1, U2 y U3)	La asignación de dispositivo en bruto (RDM) para máquinas virtuales de destino se admite mediante el uso del flujo de trabajo X2P.

Tabla 2-13 Plataformas de virtualización de destino compatibles solo con el cliente de Migrate

Plataforma	Versiones	Observaciones
Microsoft Windows Server con Hyper-V	Windows Server 2012 R2 Windows Server 2012	<p>Compatible con el flujo de trabajo automatizado o el flujo de trabajo X2P. Consulte la</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Migración automatizada a Hyper-V ♦ Migración a máquinas virtuales en Hyper-V mediante el flujo de trabajo X2P <p>Consulte también "Requisitos previos para la migración a Microsoft Hyper-V" en la página 185.</p>
Citrix XenServer	6.0 a 6.2 y 6.5	<p>Se admiten invitados completamente virtualizados.</p> <p>Use la imagen ISO de PlateSpin para SUSE Linux Enterprise Server 11 SP3 como LRD para arrancar la máquina virtual. Citrix XenServer 6.5 y versiones anteriores no admiten SLES 11 SP4.</p> <p>Se admite mediante el flujo de trabajo X2P. Consulte Migración a máquinas virtuales en Citrix XenServer.</p> <p>Consulte también "Requisitos previos para la migración a máquinas virtuales en Citrix XenServer" en la página 191.</p>
SUSE Linux Enterprise Server con Xen	11 SP3 y 11 SP4	<p>Se admiten invitados completamente virtualizados.</p> <p>Se admite mediante el flujo de trabajo X2P. Consulte Migración a máquinas virtuales en Xen.</p> <p>Consulte también "Requisitos previos para la migración a máquinas virtuales en Xen" en la página 195.</p>

Plataforma	Versiones	Observaciones
SUSE Linux Enterprise Server (SLES) con KVM	11 SP4 y 12 SP1	<p>Se admiten invitados completamente virtualizados.</p> <p>Se admiten dispositivos Virtio.</p> <p>Se admite mediante el flujo de trabajo X2P. Consulte Migración a máquinas virtuales en KVM.</p> <p>Consulte también “Requisitos previos para la migración a máquinas virtuales en KVM” en la página 199.</p>
Red Hat Enterprise Linux (RHEL) con KVM	7.0 y 7.2	<p>Se admiten invitados completamente virtualizados.</p> <p>Se admiten dispositivos Virtio.</p> <p>Se admite mediante el flujo de trabajo X2P. Consulte Migración a máquinas virtuales en KVM.</p> <p>Consulte también “Requisitos previos para la migración a máquinas virtuales en KVM” en la página 199.</p>

2.1.6 Plataformas en la nube de destino admitidas

PlateSpin Migrate admite la migración de cargas de trabajo a plataformas en la nube de destino. Microsoft Azure y VMware vCloud Director son compatibles con la interfaz Web de Migrate. Amazon Web Services es compatible con el cliente de Migrate. Consulte la [Tabla 2-14](#) y la [Tabla 2-15](#).

Tabla 2-14 Plataformas de nube de destino compatibles con la interfaz Web de Migrate

Plataforma	Versiones	Observaciones
Microsoft Azure	Entorno de nube de Azure global Entorno de Azure China independiente	<p>Cada servidor de PlateSpin admite solo uno de los entornos de Azure a la vez. Consulte la Sección 9.9, “Configuración del entorno de IaaS de destino para la nube de Azure”, en la página 170.</p> <p>Nota: póngase en contacto con los servicios de asistencia técnica de Micro Focus para obtener ayuda si desea migrar cargas de trabajo a otros entornos independientes de Azure.</p> <p>Consulte también “Requisitos previos para la migración a Microsoft Azure” en la página 157.</p>

Plataforma	Versiones	Observaciones
VMware vCloud Director	5.5.x y 5.6.x	Consulte también “Requisitos previos para la migración a VMware vCloud Director” en la página 173.

Tabla 2-15 Plataforma de nube de destino compatible con el cliente de Migrate

Plataforma	Versiones	Observaciones
Amazon Web Services (AWS)	Entorno EC2 de Amazon	Consulte también “Requisitos previos para la migración a Amazon Web Services” en la página 147.

2.1.7 Idiomas admitidos

Además del inglés, PlateSpin Migrate proporciona compatibilidad con otros idiomas: alemán (DE-DE), chino simplificado (ZH-CN), chino tradicional (ZH-TW), francés (FR-FR) y japonés (JA-JP).

Hay disponible documentación en línea traducida en estos idiomas, además de en español (ES-ES) y en portugués brasileño (PT-BR).

2.1.8 Navegadores Web compatibles

La interfaz Web de PlateSpin Migrate y las opciones de configuración de PlateSpin están disponibles en un navegador Web compatible:

- ♦ *Google Chrome*, versión 34.0 y posteriores
- ♦ *Microsoft Internet Explorer*, versión 11.0 y posteriores
- ♦ *Mozilla Firefox*, versión 29.0 y posteriores

Nota: JavaScript (Active Scripting) debe estar habilitado en el navegador.

Para utilizar la interfaz Web de en uno de los idiomas admitidos, consulte [“Configuración de idiomas para versiones internacionales”](#) en la página 105.

2.2 Métodos de transferencia de datos admitidos

Dependiendo de la carga de trabajo seleccionada y del tipo de migración, PlateSpin Migrate permite seleccionar distintos métodos para transferir datos de la carga de trabajo del origen al destino.

Para obtener información acerca de cómo seleccionar un método de transferencia, consulte [“Conversión \(método de transferencia de datos\)”](#) en la página 310.

- ♦ [Sección 2.2.1, “Transferencia en el nivel de archivos \(en directo\)”](#), en la página 45
- ♦ [Sección 2.2.2, “Transferencia en el nivel de bloques \(en directo\)”](#), en la página 45
- ♦ [Sección 2.2.3, “Transferencia sin conexión con entorno de arranque temporal”](#), en la página 46

2.2.1 Transferencia en el nivel de archivos (en directo)

El método de transferencia en directo basado en archivos, disponible para cargas de trabajo Windows, copia los datos y replica los cambios en el nivel de los archivos.

Para garantizar la coherencia de los datos, este método aprovecha el Servicio de instantáneas de volumen de Microsoft (VSS), si está disponible. Muchas aplicaciones empresariales se integran con VSS. Para las que no lo hacen, PlateSpin Migrate proporciona la capacidad de pausar brevemente los servicios mientras se captura la instantánea de VSS a fin de garantizar que los datos de dichas aplicaciones se capturan en un estado coherente.

Si VSS no está disponible (por ejemplo, en las cargas de trabajo con Windows Server 2003 sin Service Packs), PlateSpin Migrate supervisa si hay cambios en los volúmenes de origen mientras transfiere los datos. Cuando se completa la transferencia inicial, Migrate vuelve a enviar todos los archivos que han cambiado. Si la velocidad de cambios del sistema de archivo es constantemente alta, la transferencia de datos se detiene y se muestra una advertencia de progreso del trabajo.

Es posible configurar el trabajo de migración para que detenga servicios con un volumen de transacciones alto, como Microsoft SQL Server o Microsoft Exchange Server, durante la transferencia (consulte [“Servicios o daemons para detener antes de la réplica o la transición” en la página 314](#)). Esto supone dos ventajas:

- ♦ Se garantiza que las bases de datos de esas aplicaciones se transfieren en un estado más coherente.
- ♦ Se reduce la velocidad de cambios del sistema de archivos para que PlateSpin Migrate pueda seguir su ritmo y completar la transferencia.

Este método puede ser adecuado para sistemas moderadamente activos y le proporciona la capacidad de cambiar el tamaño de los volúmenes de la carga de trabajo de destino.

2.2.2 Transferencia en el nivel de bloques (en directo)

El método de transferencia en directo basado en bloques, disponible para cargas de trabajo Windows y de Linux, permite a PlateSpin Migrate transferir datos en el nivel de los bloques, lo que proporciona una copia exacta de la carga de trabajo de origen.

En las cargas de trabajo Windows, PlateSpin Migrate aprovecha el Servicio de instantáneas de volumen de Microsoft (VSS, Windows 2003 SP1 y posterior) con las aplicaciones y servicios que admiten VSS.

Para cargas de trabajo Linux, Migrate admite solo la transferencia de datos basados en bloques con un controlador blkwatch. La distribución de Migrate incluye controladores blkwatch precompilados para cargas de trabajo con núcleos estándares no de depuración de las distribuciones Linux compatibles. Consulte la [Sección D.2, “Controladores blkwatch precompilados para distribuciones Linux”](#), en la [página 272](#).

Si las cargas de trabajo tienen un núcleo no estándar, personalizado o más reciente, puede crear un controlador blkwatch personalizado para el núcleo específico. Consulte el [artículo 7005873 de la base de conocimientos: How to Build a Custom Block-Based Linux Kernel Driver \(https://www.netiq.com/support/kb/doc.php?id=7005873\)](#) (Cómo crear un controlador de núcleo de Linux personalizado basado en bloques).

Nota: la distribución o eliminación del controlador blkwatch es transparente, no afecta a la continuidad y no requiere intervención del usuario ni reemplazar.

El controlador blkwatch aprovecha las instantáneas LVM si están disponibles. Copiar datos de la instantánea ayuda a evitar posibles conflictos de archivos abiertos. Consulte el [artículo 7005872 de la base de conocimientos: Using LVM Snapshots for Migrating and Protecting Linux Workloads](https://www.netiq.com/support/kb/doc.php?id=7005872) (<https://www.netiq.com/support/kb/doc.php?id=7005872>) (Uso de instantáneas LVM para migrar y proteger cargas de trabajo Linux). Si no hay disponibles instantáneas LVM, Migrate bloquea y libera cada bloque uno a uno para la transferencia de datos.

El método de transferencia en directo basado en bloques es el método preferido para las cargas de trabajo, tanto de Windows como de Linux.

2.2.3 Transferencia sin conexión con entorno de arranque temporal

Este método permite a PlateSpin Migrate arrancar el equipo de origen en un entorno de preejecución temporal y transferir los datos mientras el origen está desconectado. Este método no se puede aplicar mediante la interfaz Web de PlateSpin Migrate.

Nota: el método de transferencia sin conexión permite migrar las cargas de trabajo Windows Server 2003 SP0:

Antes de usar el método de transferencia sin conexión para migrar una carga de trabajo Windows Server 2003, debe hacer lo siguiente:

1. Edite el archivo `boot.ini` en la carga de trabajo para definir el parámetro `/noexecute` como `alwaysoff`.
2. Reinicie la carga de trabajo.

El entorno de preejecución subyacente al método de transferencia sin conexión usa un disco RAMDisk de Linux (LRD), que contiene un conjunto mínimo de archivos del sistema, controladores y ejecutables suficiente para realizar un arranque inicial temporal. Para garantizar que el sistema operativo de origen se carga y funciona en el entorno de preejecución temporal, PlateSpin Migrate modifica temporalmente sus archivos de arranque y los restaura en su estado original después de cargar correctamente este entorno.

El disco RAMDisk también se usa para arrancar temporalmente equipos físicos de destino en las migraciones X2P, así como para arrancar máquinas virtuales de destino en migraciones semiautomatizadas. Consulte [“Registro y descubrimiento de detalles de máquinas virtuales de destino en hosts virtuales con la imagen ISO de PlateSpin”](#) en la página 221 y [“Registro y descubrimiento de detalles de equipos físicos de destino con la imagen ISO de PlateSpin”](#) en la página 224.

2.3 Seguridad y privacidad

PlateSpin Migrate incluye varias funciones para proteger los datos y aumentar la seguridad.

- ♦ [Sección 2.3.1, “Seguridad de los datos de la carga de trabajo durante la transmisión”, en la página 47](#)
- ♦ [Sección 2.3.2, “Seguridad de las comunicaciones cliente-servidor”, en la página 47](#)
- ♦ [Sección 2.3.3, “Seguridad de las credenciales”, en la página 47](#)
- ♦ [Sección 2.3.4, “Autorización y autenticación de usuarios”, en la página 47](#)

2.3.1 Seguridad de los datos de la carga de trabajo durante la transmisión

Para que la transferencia de los datos de la carga de trabajo sea más segura, puede configurar los trabajos de migración para cifrar los datos en tránsito hacia el destino. Si el cifrado está habilitado, la transferencia de datos por red desde el origen al destino se cifra mediante AES (estándar de cifrado avanzado) de 128 bits. Para obtener información sobre cómo habilitar el cifrado durante la transferencia de datos para un trabajo de migración, consulte la [Sección 26.11, “Conversión \(método de transferencia de datos\)”](#), en la [página 310](#).

Puede configurar el servidor de PlateSpin para que utilice un algoritmo de cifrado de datos compatible con FIPS (Federal Information Processing Standards, normas federales de procesamiento de la información, publicación 140-2). Si se requiere compatibilidad con FIPS, se debe configurar en el sistema antes de instalar el servidor de PlateSpin. Consulte la sección sobre [“cómo habilitar la compatibilidad con algoritmos de cifrado de datos compatibles con FIPS \(opcional\)”](#) en la *Guía de instalación*.

Si se ha habilitado FIPS en una carga de trabajo de origen, asegúrese de que el parámetro `EnforceFIPSCompliance` esté habilitado en el servidor de PlateSpin Migrate antes de descubrir la carga de trabajo de origen. Consulte la [Sección 5.3, “Aplicación de la conformidad con FIPS para cargas de trabajo de origen FIPS”](#), en la [página 106](#).

2.3.2 Seguridad de las comunicaciones cliente-servidor

La transmisión de datos entre el servidor de PlateSpin y el cliente de PlateSpin Migrate se puede configurar para que use HTTP (por defecto) o HTTPS (protocolo de transferencia de hipertexto seguro). Para asegurar la transmisión de datos entre el cliente y el servidor, habilite SSL en el host del servidor de PlateSpin y use HTTPS cuando especifique la URL del servidor. Consulte la [“Conexión a un servidor de PlateSpin Migrate”](#) en la [página 61](#).

2.3.3 Seguridad de las credenciales

Con las credenciales que se usan para acceder a los orígenes y destinos en los trabajos de migración de la carga de trabajo sucede lo siguiente:

- ♦ El cliente de PlateSpin Migrate las guarda en caché, las cifra y las almacena de forma segura mediante las API del sistema operativo.
- ♦ Se almacenan en la base de datos de PlateSpin Migrate y, posteriormente, se cubren con las mismas medidas de seguridad que se aplican para los host del servidor de PlateSpin.
- ♦ Se incluyen en el diagnóstico, al que pueden acceder los usuarios acreditados. Debe asegurarse de que solo el personal autorizado gestione los proyectos de migración de cargas de trabajo.

2.3.4 Autorización y autenticación de usuarios

PlateSpin Migrate proporciona un mecanismo de autorización y autenticación basado en funciones. Consulte la [Sección 4.1, “Configuración de la autorización y la autenticación de usuarios”](#), en la [página 85](#).

Nota: si ha instalado una versión traducida a un idioma del servidor de PlateSpin Migrate y un cliente de PlateSpin Migrate traducido a un idioma distinto, no use credenciales de autorización que incluyan caracteres específicos de un idioma. Si usa esos caracteres en las credenciales de entrada a la sesión, se producirá un error de comunicación entre el cliente y el servidor, ya que las credenciales se rechazarán como no válidas.

2.4 Rendimiento

- ♦ [Sección 2.4.1, “Acerca de las características de rendimiento del producto”, en la página 48](#)
- ♦ [Sección 2.4.2, “Compresión de datos”, en la página 49](#)
- ♦ [Sección 2.4.3, “Regulación del ancho de banda”, en la página 49](#)
- ♦ [Sección 2.4.4, “Ventana de interrupción”, en la página 49](#)
- ♦ [Sección 2.4.5, “Capacidad de ampliación”, en la página 49](#)

2.4.1 Acerca de las características de rendimiento del producto

Las características de rendimiento del producto PlateSpin Migrate dependen de varios factores; por ejemplo:

- ♦ Los perfiles de hardware y software del origen y del destino.
- ♦ Perfiles de hardware y software del host del servidor de PlateSpin
- ♦ El ancho de banda, la configuración y las condiciones específicas de la red.
- ♦ El número de volúmenes de las cargas de trabajo de origen y sus tamaños.
- ♦ La densidad de archivos (el número de archivos por unidad de capacidad) en los volúmenes de las cargas de trabajo.
- ♦ Los niveles de E/S de origen (el nivel de ocupación de las cargas de trabajo).
- ♦ El número de migraciones simultáneas y el número y el tipo de los destinos.
- ♦ Si el cifrado de datos está habilitado o inhabilitado.
- ♦ Si la compresión de datos está habilitada o inhabilitada.

En los planes de migración de cargas de trabajo a gran escala, debe realizar una migración de prueba de una carga de trabajo típica y usar el resultado como comparativa para ajustar con precisión las medidas de forma regular durante todo el proyecto. Además del proceso de transferencia de datos, tenga en cuenta también las demás fases por las que pasa un trabajo de migración aplicables a su proyecto:

- ♦ Preparación y configuración de la red
- ♦ Descubrimiento de la carga de trabajo de origen y del equipo de destino
- ♦ Configuración del destino

2.4.2 Compresión de datos

Si fuera necesario, PlateSpin Migrate puede comprimir los datos de la carga de trabajo antes de transferirlos por la red. De esta forma, se reduce la cantidad total de datos transferidos durante un trabajo de migración de carga de trabajo.

Los índices de compresión dependen del tipo de archivos de los volúmenes de las cargas de datos de origen, y pueden variar del 0.9 (100 MB de datos comprimidos en 90 MB) al 0.5 (100 MB comprimidos en 50 MB), aproximadamente.

Nota: la compresión de datos usa la potencia del procesador de la carga de trabajo de origen.

La compresión de datos se puede configurar según cada trabajo de migración. También puede utilizar el cliente de PlateSpin Migrate para especificar un valor de compresión por defecto que se aplica de forma global. Consulte la [Sección 6.2, “Configuración de los valores por defecto del trabajo”](#), en la [página 124](#).

Para establecer el nivel de compresión de los datos para el trabajo de migración mediante la interfaz Web de PlateSpin Migrate, consulte los valores de nivel de compresión en la [Sección 26.1.1, “Flujos de trabajo de configuración con el cliente de Migrate”](#), en la [página 300](#).

2.4.3 Regulación del ancho de banda

PlateSpin Migrate permite controlar la cantidad de ancho de banda disponible que consume la comunicación directa entre el origen y el destino durante la migración de la carga de trabajo. Es posible especificar una velocidad de rendimiento para cada tarea de migración. Puede especificar si la regulación se producirá en todo momento o solo en días concretos de la semana o en algunas horas del día. De esta forma, se proporciona un método para evitar que el tráfico de migración congestione la red de producción y se reduce la carga total del servidor de PlateSpin.

La regulación del ancho de banda es un parámetro de las propiedades de migración de un trabajo de migración de carga de trabajo. Para aplicar la regulación del ancho de banda para el trabajo de migración, consulte [“Regulación del ancho de banda durante la transferencia de datos”](#) en la [página 309](#).

2.4.4 Ventana de interrupción

Mediante la interfaz Web de PlateSpin Migrate, puede especificar una ventana de interrupción para la réplica. La ventana de interrupción impide que las réplicas programadas se inicien durante un período de tiempo y un patrón especificados. Esto permite reservar ancho de banda de red para los usuarios o las comunicaciones de misión crítica durante los períodos de tráfico más intenso. También puede utilizarla para evitar conflictos en otras actividades de copia de seguridad o instantánea de datos.

2.4.5 Capacidad de ampliación

Es posible configurar varias migraciones de cargas de trabajo y ejecutarlas de forma simultánea. Las pruebas de capacidad de ampliación realizadas con hosts de VMware ESX sugieren las siguientes recomendaciones de evaluación comparativa:

- ♦ Varias migraciones a un único servidor de máquina virtual: no más de 10.
- ♦ Varias migraciones en varios servidores de máquina virtual (ESX): no más de 40.

En un clúster de VMware, asegúrese de equilibrar las migraciones entre varios hosts en el clúster para conseguir un rendimiento óptimo.

No es recomendable conservar más de 100 o 200 cargas de trabajo en el inventario a la vez. A medida que complete la migración de las cargas de trabajo, puede eliminarlas y añadir otras nuevas.

En un servidor de Migrate con 8 GB de RAM y 4 CPU, puede utilizar el cliente de Migrate o la interfaz Web de PlateSpin Migrate para descubrir hasta 200 cargas de trabajo para el inventario. Utilice las fechas de inicio programadas para controlar cuando se iniciarán las migraciones y cuántos trabajos de migración se han programado para ejecutarse al mismo tiempo.

La interfaz de línea de comandos de descubrimiento en masa permite descubrir cargas de trabajo desde un archivo CSV. Los trabajos de migración relacionados se inician según la programación que tienen definida.

El rendimiento de las migraciones simultáneas depende de los recursos del servidor de PlateSpin Migrate y del entorno de destino, así como del ancho de banda disponible. Se recomienda empezar con una carga baja, y a continuación, incrementarla y comprobar cómo se desarrollan las migraciones en su entorno.

2.5 Servidor de base de datos

PlateSpin Migrate incluye Microsoft SQL Server Express Edition. Las capacidades de SQL Server Express son suficientes para las características de capacidad de ampliación descritas en la [Sección 2.4.5, “Capacidad de ampliación”, en la página 49](#).

Nota: Microsoft SQL Server Express tiene un límite de tamaño de base de datos de 10 GB y solo puede utilizar un núcleo de CPU a la vez y 1 GB de memoria. Para obtener más información sobre los requisitos y las limitaciones de SQL Server Express, consulte la [documentación de Microsoft SQL Server 2014 Express](https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42299) (<https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42299>).

En las migraciones a gran escala donde desee conservar los informes de migración más tiempo, se recomienda utilizar la versión empresarial o archivar los datos para dejar espacio a los nuevos datos de informes..

Es recomendable configurar el servidor de PlateSpin para que utilice una instancia de la base de datos en el servidor de base de datos existente de Microsoft SQL Server Standard Edition o Enterprise Edition en los siguientes entornos:

- ♦ Distribuciones de varios servidores de PlateSpin que utilicen el mismo servidor de base de datos de Microsoft SQL Server remoto para las instancias de base de datos.
- ♦ Distribuciones en las que sea importante conservar todo el historial de los datos de informes.

Aunque varios servidores de PlateSpin Migrate pueden utilizar el mismo servidor de base de datos remoto, cada servidor de Migrate requiere una instancia de base de datos independiente.

2.6 Requisitos de acceso y comunicación en la red de migración

Asegúrese de que su entorno de redes cumple los siguientes requisitos de acceso, descubrimiento y migración.

- ♦ [Sección 2.6.1, “Requisitos de descubrimiento”, en la página 51](#)
- ♦ [Sección 2.6.2, “Requisitos para la migración”, en la página 53](#)
- ♦ [Sección 2.6.3, “Requisitos para la mensajería de eventos”, en la página 55](#)
- ♦ [Sección 2.6.4, “Migraciones en redes públicas y privadas mediante NAT”, en la página 55](#)

2.6.1 Requisitos de descubrimiento

En la tabla siguiente se muestran los requisitos de software, de red y de cortafuegos que los sistemas del entorno deben cumplir para el proceso de descubrimiento e inventario. Para obtener información acerca de procedimientos de descubrimiento, consulte la [Parte IV, “Descubrimiento y preparación de cargas de trabajo y destinos”, en la página 211](#).

Tabla 2-16 *Requisitos previos de comunicación de red para las operaciones de descubrimiento*

Sistema	Requisitos previos
Todas las cargas de trabajo	Compatible con ping (petición y respuesta de eco ICMP)

Sistema	Requisitos previos
Todos los orígenes de Windows y hosts de Hyper-V	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Microsoft .NET Framework versiones 2.0 SP2, 3.5 SP1 o 4.0 ♦ Se requieren credenciales equivalentes a las del administrador integrado o de administrador de cuenta de dominio con acceso al recurso compartido Admin\$ (no es suficiente ser miembro del grupo de administradores local). ♦ El Firewall de Windows debe estar configurado para permitir la opción Compartir archivos e impresoras. Use una de estas opciones: <ul style="list-style-type: none"> ♦ Opción 1, uso del Firewall de Windows: use el elemento básico del Panel de control Firewall de Windows (firewall.cpl) y seleccione Compartir archivos e impresoras en la lista de excepciones. <ul style="list-style-type: none"> - O bien - ♦ Opción 2, uso de Firewall de Windows con seguridad avanzada: use la utilidad Firewall de Windows con seguridad avanzada (wf.msc) con la opción Reglas de entrada habilitada y definida como Permitir: <ul style="list-style-type: none"> ♦ Compartir archivos e impresoras (solicitud eco: ICMPv4In) ♦ Compartir archivos e impresoras (solicitud eco: ICMPv6In) ♦ Compartir archivos e impresoras (datagrama NB de entrada) ♦ Compartir archivos e impresoras (nombre NB de entrada) ♦ Compartir archivos e impresoras (sesión NB de entrada) ♦ Compartir archivos e impresoras (SMB de entrada) ♦ Compartir archivos e impresoras (administrador de trabajos de impresión: RPC) ♦ Compartir archivos e impresoras (administrador de trabajos de impresión: RPC-EPMAP) ♦ El Firewall de Windows configurado para permitir la aplicación Instrumental de administración de Windows (WMI-In). ♦ (Condicional) Si los volúmenes están cifrados con la función de cifrado de discos BitLocker, deben desbloquearse.
<p>Todos los orígenes Linux</p> <p>Citrix XenServer</p> <p>Servidores Linux Xen o KVM</p>	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Servidor de shell segura (SSH) ♦ Puerto 22 abierto (TCP) ♦ Acceso de usuario Root. Para obtener información sobre el uso de una cuenta distinta a la del usuario Root, consulte el artículo 7920711 de la base de conocimientos (https://www.netiq.com/support/kb/doc.php?id=7920711). ♦ Se admiten puertos SSH personalizados. Especifique el número de puerto durante el descubrimiento: <i><nombre_de_host dirección_IP>:número_puerto</i>.
Servidores VMware ESX/ESXi	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Cuenta de VMware con función de administrador ♦ API de servicios Web de VMware y API de gestión de archivos (HTTPS/ puerto TCP 443)
Servidores VMware vCenter	El usuario con acceso debe tener asignados los permisos y las funciones correspondientes. Consulte la documentación de la versión específica de VMware para obtener más información.

2.6.2 Requisitos para la migración

En la tabla siguiente se muestran los requisitos de cortafuegos que los sistemas del entorno deben cumplir para funcionar sin problemas durante los trabajos de migración de cargas de trabajo.

Tabla 2-17 Requisitos previos de comunicación de red para la migración de cargas de trabajo

Sistema	Puerto abierto (por defecto)	Observaciones
Hosts de servidor de PlateSpin	TCP 80 o TCP 443	<ul style="list-style-type: none">♦ El puerto 80 (TCP) se requiere para la comunicación HTTP entre el servidor de PlateSpin, los orígenes y los destinos.♦ El puerto 443 (TCP) se requiere para la comunicación HTTPS (si se usa SSL) entre el servidor de PlateSpin y los equipos de origen y de destino.
Todas las cargas de trabajo de origen, excepto las de los trabajos de distribución de imágenes.	TCP 3725	<p>Se requiere para que los destinos inicien la comunicación durante la transferencia de datos en el nivel de los archivos, excepto para los trabajos I2X, durante los cuales este puerto tiene que estar abierto solo en el destino de migración. Para los trabajos de Server Sync, este puerto se necesita para los orígenes y los destinos.</p> <p>El número de puerto se puede configurar definiendo el parámetro FileTransferPort en los valores de configuración de PlateSpin para el servidor de Migrate.</p> <p>Si el servidor de PlateSpin Migrate está instalado in situ, por defecto la carga de trabajo de destino se conectará a la carga de trabajo de origen en el puerto 3725 (TCP), aunque este valor se puede invertir (la carga de trabajo de origen se conecta a la carga de trabajo de destino) cambiando el parámetro SourceListensForConnection de True (verdadero) a False (falso).</p> <p>Si el servidor de PlateSpin Migrate se distribuye en la nube desde la imagen proporcionada del servidor de PlateSpin Migrate basada en la nube, la dirección por defecto de esta conexión se invierte automáticamente: la carga de trabajo de origen in situ se conecta a la carga de trabajo de destino en la nube en el puerto 3725 (TCP).</p>
Todos los destinos	TCP 3725	<p>Necesario para:</p> <ul style="list-style-type: none">♦ Server Sync en el nivel de archivos♦ Trabajos de sincronización de imágenes
Todos los orígenes y destinos Windows	NetBIOS 137 - 139	Se requiere para las comunicaciones de NetBIOS.

Sistema	Puerto abierto (por defecto)	Observaciones
Todas las cargas de trabajo de clúster de Windows Server. Consulte "Clústeres" en la página 27 .		Asegúrese de que el servidor de PlateSpin puede resolver la búsqueda directa de DNS y la búsqueda inversa de las direcciones IP del clúster de Windows Server y en sus nodos de clúster. Es posible actualizar el servidor DNS o actualizar el archivo <code>hosts</code> local (%systemroot%\system32\drivers\etc\hosts) en el del servidor de PlateSpin.
Todos los orígenes	SMB (TCP 139, 445 y UDP 137, 138)	Se requiere para la comunicación y la transferencia de datos en el nivel de archivos durante la migración sin conexión.
Todos los orígenes Linux Servidor Citrix Xen Servidores Linux Xen o KVM	TCP 22	Se requiere para la comunicación durante la migración sin conexión.
Hosts de servidor de PlateSpin, Todos los orígenes Windows	TCP 135/445	Para la comunicación DCOM/RPC entre el servidor de PlateSpin y un origen para tomar el control de la carga de trabajo y reorganizarla mediante WMI. Nota: WMI (RPC/DCOM) puede usar los puertos TCP 135 y 445, así como puertos aleatorios o asignados de forma dinámica por encima del 1024.

2.6.3 Requisitos para la mensajería de eventos

En la [Tabla 2-18](#) se muestra el protocolo y el puerto necesarios para la mensajería de eventos en un entorno de PlateSpin Migrate Factory. Estos mensajes reflejan eventos y cambios de estado y no contienen información confidencial.

Tabla 2-18 Requisitos de puertos y protocolos de red de la mensajería de eventos

Tráfico	Protocolo de red y puerto	Otros requisitos
Mensajería de eventos	Stomp, puerto 61613, TCP entrante (no seguro)	<p>Este puerto está abierto por defecto en el dispositivo de PlateSpin Transformation Manager, que incluye una instancia preinstalada de PlateSpin Migrate Connector.</p> <p>Debe abrir manualmente el puerto en los casos siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none">♦ En cada servidor de PlateSpin Migrate que se use como recurso de servidor de migración en un proyecto de Transformation Manager. Para un servidor de Migrate basado en la nube, permita las conexiones entrantes para el tráfico STOMP en su grupo de seguridad de red.♦ En cada servidor host de PlateSpin Migrate Connector para instancias independientes de Connector que se asignen a un proyecto de Transformation Manager.♦ En los cortafuegos situados entre cada host de Migrate Connector y el dispositivo de PlateSpin Transformation Manager.♦ En los cortafuegos situados entre cada host de Migrate Connector y cada servidor de PlateSpin Migrate que se use como recurso de servidor de migración en un proyecto de Transformation Manager.

2.6.4 Migraciones en redes públicas y privadas mediante NAT

En ciertos casos, un origen, un destino o el propio PlateSpin Migrate pueden estar situados en una red (privada) interna protegida por un dispositivo de traducción de direcciones de red (NAT) que no puede comunicarse con su equivalente durante la migración.

PlateSpin Migrate permite resolver este problema, según cuál de los hosts siguientes esté ubicado tras el dispositivo NAT:

- ♦ **Servidor de PlateSpin:** en la herramienta *PlateSpin Server Configuration*, registre las direcciones IP adicionales asignadas al host:
 1. Entre a la interfaz Web de PlateSpin Migrate como administrador y abra la página de configuración del servidor de PlateSpin en:

`https://Servidor_de_PlateSpin/PlateSpinConfiguration/`

2. Busque el parámetro del servidor **AlternateServerAddresses**, haga clic en **Edit** (Editar) y añada las direcciones IP adicionales, delimitadas por punto y coma (;), por ejemplo:

```
10.50.186.147;10.50.186.148
```

- ♦ **Origen:** como parte del trabajo de migración específico, registre las direcciones IP adicionales asignadas a la carga de trabajo. Consulte [“Identificación de red \(conexiones de red\)” en la página 327](#).
- ♦ **Destino:** cuando intente descubrir un destino (por ejemplo, VMware ESX), especifique la dirección IP pública (o externa) en los parámetros de descubrimiento.

2.7 Decisión sobre la interfaz de migración

PlateSpin Migrate incluye el cliente de PlateSpin Migrate y la interfaz Web de PlateSpin Migrate para que pueda planificar, configurar, ejecutar y probar con eficacia las migraciones. La interfaz Web de PlateSpin Migrate admite la migración a gran escala de cargas de trabajo a contenedores de VMware y a plataformas en la nube, como Microsoft Azure y VMware vCloud Director. El cliente de PlateSpin Migrate admite la migración de cargas de trabajo a contenedores de VMware, la plataforma en la nube de Amazon Web Services, equipos físicos y máquinas virtuales en otros hosts virtuales.

Utilice la interfaz Web de PlateSpin Migrate cuando desee migrar un gran número de cargas de trabajo al mismo tiempo.

La decisión de utilizar una interfaz de migración en particular dependerá de las operaciones o las tareas de migración que deba realizar.

Por ejemplo:

- ♦ Las conversiones X2P, la migración a hosts que no sean de VMware y la migración a Amazon Web Services pueden realizarse únicamente desde el cliente de PlateSpin Migrate.
- ♦ La migración a Microsoft Azure y VMware vCloud Director es posible únicamente desde la interfaz Web de PlateSpin Migrate.
- ♦ La migración a VMware es posible desde el cliente de PlateSpin Migrate y desde la interfaz Web de PlateSpin Migrate.

Para obtener una lista de las operaciones de migración que puede llevar a cabo con el cliente de PlateSpin Migrate y la interfaz Web de PlateSpin Migrate, consulte la [Sección 3.4, “Matriz de operaciones de migración para el cliente de PlateSpin Migrate y la interfaz Web de PlateSpin Migrate”](#), en la página 80.

Para obtener información acerca de las tareas de migración que puede llevar a cabo con el cliente de PlateSpin Migrate y la interfaz Web de PlateSpin Migrate, consulte la [Sección 3.5, “Matriz de tareas de migración para el cliente de PlateSpin Migrate y la interfaz Web de PlateSpin Migrate”](#), en la página 81.

Importante: no utilice el cliente de PlateSpin Migrate y la interfaz Web de PlateSpin Migrate de forma intercambiable para realizar las tareas durante el ciclo de migración de una carga de trabajo. Seleccione la herramienta adecuada para la carga de trabajo y úsela durante todo el proceso de migración.

A

Preguntas más frecuentes

Esta sección proporciona respuestas para las preguntas más frecuentes.

¿Cuáles son las características de rendimiento y capacidad de ampliación de mi producto PlateSpin Migrate?

El rendimiento general del producto PlateSpin Migrate, incluida la velocidad de la transferencia de datos y la capacidad de ampliación, dependen de varios factores de su entorno específico. Consulte [“Rendimiento” en la página 48](#).

¿Cuál es el nivel de seguridad de mi producto PlateSpin Migrate?

PlateSpin Migrate incluye varias funciones para proteger los datos y aumentar la seguridad. Consulte [“Seguridad y privacidad” en la página 46](#).

¿Admite PlateSpin Migrate mi tecnología de almacenamiento de datos de cargas de trabajo?

Los productos PlateSpin Migrate son compatibles con varias tecnologías de almacenamiento y gestión de datos, incluidos los discos dinámicos de Windows, los volúmenes lógicos de Linux, los sistemas RAID (discos independientes de matriz redundante) y los sistemas SAN (red de área de almacenamiento).

¿Puedo usar puertos SSH personalizados para comunicarme con las cargas de trabajo?

Sí. Consulte [“Descubrimiento de destinos en el cliente de Migrate” en la página 217](#).

¿Se pueden ejecutar varias migraciones de forma simultánea?

Sí. Consulte [“Rendimiento” en la página 48](#).



Uso del servidor de PlateSpin

Esta sección proporciona información sobre las tareas de configuración habituales que suelen realizarse solo una vez después de la instalación del producto. Para obtener información sobre la instalación, consulte la [Guía de instalación y actualización de PlateSpin Migrate 12.2.1](#).

- ♦ [Capítulo 3, “Uso de las herramientas de PlateSpin Migrate”, en la página 61](#)
- ♦ [Capítulo 4, “Configuración de usuarios y acceso de PlateSpin”, en la página 85](#)
- ♦ [Capítulo 5, “Configuración del servidor de PlateSpin Migrate”, en la página 97](#)
- ♦ [Capítulo 6, “Configuración del cliente de PlateSpin Migrate”, en la página 123](#)
- ♦ [Capítulo 7, “Configuración de la interfaz Web de PlateSpin Migrate”, en la página 133](#)
- ♦ [Apéndice B, “Cambio de marca de la interfaz de usuario de la interfaz Web de PlateSpin Migrate”, en la página 139](#)

3 Uso de las herramientas de PlateSpin Migrate

Esta sección presenta las herramientas de PlateSpin Migrate y explica cómo usarlas para llevar a cabo las tareas de migración y gestión de cargas de trabajo. Para interactuar con el producto y realizar tareas como el descubrimiento de cargas de trabajo de origen y hosts de destino; la configuración, ejecución y supervisión de trabajos; la gestión de claves de licencia y la configuración del comportamiento por defecto del servidor, utilice el cliente o la interfaz Web de PlateSpin Migrate. Para decidir qué interfaz debe usar, consulte la [Sección 2.7, “Decisión sobre la interfaz de migración”, en la página 56](#).

Importante: para migrar una carga de trabajo, debe emplear solamente uno de los dos productos (el cliente de PlateSpin Migrate o la interfaz Web de PlateSpin Migrate) durante cada ciclo de migración.

- ♦ [Sección 3.1, “Conexión a un servidor de PlateSpin Migrate”, en la página 61](#)
- ♦ [Sección 3.2, “Acerca de la interfaz del usuario del cliente de PlateSpin Migrate”, en la página 64](#)
- ♦ [Sección 3.3, “Acerca de la interfaz Web de PlateSpin Migrate”, en la página 72](#)
- ♦ [Sección 3.4, “Matriz de operaciones de migración para el cliente de PlateSpin Migrate y la interfaz Web de PlateSpin Migrate”, en la página 80](#)
- ♦ [Sección 3.5, “Matriz de tareas de migración para el cliente de PlateSpin Migrate y la interfaz Web de PlateSpin Migrate”, en la página 81](#)
- ♦ [Sección 3.6, “Otras herramientas de gestión del servidor de PlateSpin”, en la página 83](#)

3.1 Conexión a un servidor de PlateSpin Migrate

- ♦ [Sección 3.1.1, “Acceso al servidor de PlateSpin mediante el cliente de Migrate”, en la página 61](#)
- ♦ [Sección 3.1.2, “Acceso al servidor de PlateSpin mediante la interfaz Web de Migrate”, en la página 63](#)

3.1.1 Acceso al servidor de PlateSpin mediante el cliente de Migrate

Cada vez que se inicia el cliente de PlateSpin Migrate, se realizan las acciones siguientes:

- ♦ Se realiza una autenticación de la cuenta del usuario especificada con el servidor de PlateSpin.
Consulte la [Sección 4.1, “Configuración de la autorización y la autenticación de usuarios”, en la página 85](#).
- ♦ Se conecta con un servidor de PlateSpin especificado.
- ♦ Se carga una red de PlateSpin Migrate especificada, una colección de cargas de trabajo de origen descubiertas y los destinos con los que se trabaja de forma simultánea.

El usuario especifica sus credenciales de conexión, la instancia del servidor de PlateSpin y la red necesaria de PlateSpin Migrate en la configuración del servidor de PlateSpin.

- 1 En el cliente de PlateSpin Migrate, haga clic en **Tools > PlateSpin Server Settings** (Herramientas > Configuración del servidor de PlateSpin).

o bien

Haga doble clic en una de las tres secciones siguientes en la barra de estado del cliente de PlateSpin Migrate de la parte inferior: **Server** (Servidor), **Network** (Red) o **User** (Usuario).

Server: http://dev3/PlateSpinMigrate	Network: Sample Environment	User: devdomain\john.smith
--------------------------------------	-----------------------------	----------------------------

Se abre el recuadro de diálogo PlateSpin Server Settings (Configuración del servidor de PlateSpin).

PlateSpin Migrate Server Settings

Connect to a PlateSpin Migrate server and select a network

Server Connection Parameters:

Server URL:
https://localhost/PlateSpinMigrate

Connect As

☒ Current user (WIN-NOD5IK049ES\Administrator)

☐ The following user:

User Name:

Password:

Networks : { https://localhost/PlateSpinMigrate [Server 12.1.0 (259)] }

Select a network to use:

test
Default

⚠ Network changes cannot be canceled.

- 2 Especifique la URL del servidor de PlateSpin requerida, el usuario y los parámetros de red necesarios:

Elemento de la interfaz	Descripción
Server URL (URL del servidor)	<p>Indique la URL del servidor de PlateSpin con el formato siguiente:</p> <pre>http://host_del_servidor/platespinmigrate</pre> <p>Si SSL está habilitado en el host del servidor de PlateSpin, sustituya el protocolo <code>http</code> de la URL por <code>https</code>.</p> <p>Si usa una cuenta de usuario de dominio para entrar en el servidor de Migrate, se recomienda especificar el nombre de dominio completo.</p>
Connect As (Conectar como)	<p>Para conectarse a un servidor de PlateSpin, debe tener derechos de acceso administrativo al host del servidor de PlateSpin o ser miembro de una de las funciones de PlateSpin Migrate. Consulte la Sección 4.1, "Configuración de la autorización y la autenticación de usuarios", en la página 85.</p>
Networks (Redes)	<p>Para familiarizarse con las funciones de PlateSpin Migrate, use la red Sample Environment (Entorno de muestra). Para trabajar con cargas de trabajo de origen y destinos reales, use la red Default (Por defecto) o cree una red propia.</p> <p>Para añadir una red, escriba el nombre y haga clic en Add (Añadir).</p> <p>Para eliminar una red, selecciónela y haga clic en Delete (Suprimir).</p>

3 Cuando termine, haga clic en **OK** (Aceptar).

3.1.2 Acceso al servidor de PlateSpin mediante la interfaz Web de Migrate

Para acceder a la interfaz Web de PlateSpin Migrate, utilice uno de los siguientes navegadores Web:

- ♦ **Google Chrome:** versión 34.0 y posteriores
- ♦ **Microsoft Internet Explorer:** versión 11.0 y posteriores
- ♦ **Mozilla Firefox:** versión 29.0 y posteriores

Nota: debe comprobar que la función JavaScript (Active scripting) esté habilitada en el navegador.

Para lanzar la interfaz Web de PlateSpin Migrate:

- 1 Entre a la interfaz Web de PlateSpin Migrate como administrador y abra la página de configuración del servidor de PlateSpin en:

```
https://Servidor_de_PlateSpin/PlateSpinConfiguration/
```

Sustituya *Servidor_de_PlateSpin* por el nombre DNS o la dirección IP del servidor de PlateSpin Migrate.

- 2 Entre a la sesión con las credenciales de usuario del administrador local para el host del servidor de PlateSpin o como un usuario autorizado.

Para obtener información acerca de la configuración de usuarios adicionales para PlateSpin, consulte la [Sección 4.1, "Configuración de la autorización y la autenticación de usuarios"](#), en la página 85.

3.2 Acerca de la interfaz del usuario del cliente de PlateSpin Migrate

El cliente de PlateSpin Migrate proporciona una herramienta para gestionar las migraciones a distintos destinos de host virtual, destinos en la nube de Amazon Web Services, destinos físicos, destinos de servidor de imágenes de PlateSpin y Server Sync.

Para obtener información sobre cómo instalar el cliente de Migrate, consulte [“Requisitos del sistema para el cliente de PlateSpin Migrate”](#) e [“Instalación del cliente de PlateSpin Migrate”](#) en la *Guía de instalación y actualización de PlateSpin Migrate 12.2.1*.

Para obtener información sobre las opciones de configuración del cliente de Migrate, consulte el [Capítulo 6, “Configuración del cliente de PlateSpin Migrate”](#), en la [página 123](#).

Utilice la información de esta sección para familiarizarse con el cliente de Migrate.

- [Sección 3.2.1, “Navegación por la interfaz del cliente”](#), en la [página 64](#)
- [Sección 3.2.2, “Vista Servers \(Servidores\)”](#), en la [página 65](#)
- [Sección 3.2.3, “Vista Jobs \(Trabajos\)”](#), en la [página 70](#)
- [Sección 3.2.4, “Panel Tasks \(Tareas\)”](#), en la [página 71](#)
- [Sección 3.2.5, “Barra de estado”](#), en la [página 71](#)
- [Sección 3.2.6, “Tareas de migración de cargas de trabajo”](#), en la [página 71](#)

3.2.1 Navegación por la interfaz del cliente

La ventana del cliente de PlateSpin Migrate está formada por los elementos siguientes:

- **Barra de menús:** refleja la vista actual y proporciona grupos de comandos para acceder a las funciones y operaciones del programa
- **Barra de herramientas:** refleja la vista actual y proporciona accesos directos visuales a las funciones y operaciones del programa
- **Vista Servers (Servidores):** la vista Servers (Servidores) en la principal interfaz visual de las cargas de trabajo de origen y los destinos descubiertos. Consulte la [Sección 3.2.2, “Vista Servers \(Servidores\)”](#), en la [página 65](#).
- **Vista Jobs (Trabajos):** la vista Jobs (Trabajos) muestra todos los trabajos, ya sean de descubrimiento, migración o captura de imagen. Consulte la [Sección 3.2.3, “Vista Jobs \(Trabajos\)”](#), en la [página 70](#).
- **Vista actual:** el área de trabajo principal de la interfaz. Muestra los equipos (en el modo de vista de servidores) o los trabajos (en el modo de vista de trabajos).
- **Paneles:** alineados verticalmente en el lado izquierdo de la ventana, los paneles facilitan la selección de la vista actual (panel de vista) o de un trabajo de migración (panel de tareas). Hay también un panel de detalles que refleja la vista actual y proporciona información de resumen sobre el elemento seleccionado en la vista actual.
- **Panel Tasks (Tareas):** el panel Tasks (Tareas) de la ventana del cliente de PlateSpin Migrate contiene la mayoría de las acciones de migración esenciales. Al hacer clic en una tarea, se abre la ventana Action (Acción), que se puede usar para seleccionar el origen de migración, el destino y el método de configuración.


- ♦ **Barra de estado:** la barra de estado, situada en la parte inferior de la ventana del cliente de PlateSpin Migrate, muestra el servidor de PlateSpin al que está conectado actualmente el cliente, la red de PlateSpin Migrate con la que se está trabajando, el nombre y la función del usuario que ha entrado a la sesión y el estado de la función de descubrimiento de red automático. Consulte la [Sección 3.2.5, “Barra de estado”, en la página 71](#).

3.2.2 Vista Servers (Servidores)

la vista Servers (Servidores) en la principal interfaz visual de las cargas de trabajo de origen y los destinos descubiertos.

La vista Servers (Servidores) está formada por dos paneles que es posible personalizar según sus necesidades.

Figura 3-1 Vista Servers (Servidores) del cliente de PlateSpin Migrate



La disposición jerárquica de los elementos de esta vista reflejan la organización de los elementos en sus respectivas plataformas; por ejemplo: las máquinas virtuales se muestran debajo de sus hosts y las imágenes de PlateSpin están debajo de sus servidores de imagen.

Asimismo, la barra **Group By** (Agrupar por) permite agrupar los equipos según su afiliación con un dominio o con un servidor vCenter (para sistemas de servidor VMware ESX). Consulte [“Organización de la vista Servers \(Servidores\)” en la página 67](#).

Nota: la jerarquía de la vista Servers (Servidores) no refleja las jerarquías y estructuras de gestión de recursos de máquina virtual avanzados, como la pertenencia a los grupos de recursos o la afiliación con clústeres del programador de recursos distribuidos (DRS) de ESX. Esa información se puede ver en las propiedades de los elementos. Consulte [“Visualización de las propiedades de las cargas de trabajo de origen y los destinos”](#) en la página 68.

- [“Distinción entre equipos de destino para el flujo de trabajo semiautomatizado \(X2P\)”](#) en la página 66
- [“Organización de la vista Servers \(Servidores\)”](#) en la página 67
- [“Visualización de las propiedades de las cargas de trabajo de origen y los destinos”](#) en la página 68
- [“Lista de iconos específicos del equipo de la vista Servers \(Servidores\)”](#) en la página 69




Distinción entre equipos de destino para el flujo de trabajo semiautomatizado (X2P)

Cuando se usa el flujo de trabajo semiautomatizado (X2P), el nombre de host que se muestra para la carga de trabajo de destino en la vista Servers (Servidores) es el nombre de registro que ha proporcionado durante el descubrimiento con la imagen [ISO OFX de arranque de PlateSpin](#). La información adicional ayuda a distinguirla de la carga de trabajo de origen:

- **Si no hay ningún sistema operativo presente:** la columna **Host Name** (Nombre de host) muestra solo el nombre del host registrado. La columna **Operating System** (Sistema operativo) muestra información del LRD, con la anotación **Under Control** (Bajo control).
- **Si hay un sistema operativo presente:** la columna **Host Name** muestra el nombre del host registrado seguido por el nombre de host de su sistema operativo. La columna **Operating System** (Sistema operativo) muestra información del sistema operativo, con la anotación **Under Control** (Bajo control).


En la [Figura 3-2](#) se proporciona un ejemplo de nombres de host de X2P para cargas de trabajo de destino con y sin un sistema operativo presente. Las cargas de trabajo X2P-HV-LX-VM3 y X2P-HV-WIN-VM1 no tienen sistema operativo subyacente. La información del LDR se muestra como sistema operativo.

Figura 3-2 Nombre de host de X2P y sistema operativo mostrados en la lista de hosts

 X2P-HV-LX-VM3	Linux (Under Control (64-bit Enabled))
 X2P-HV-LX-VM4 (pgsql.example.com)	SLES 11.4 (x64) (Under Control (64-bit Enabled))
 X2P-HV-WIN-VM1	Linux (Under Control (64-bit Enabled))
 X2P-HV-WIN-VM2 (SQL-WIN2K12)	Windows 2012 R2 (Under Control)

En el recuadro de diálogo Properties (Propiedades) de la carga de trabajo de destino, el nombre de host mostrado es el nombre del host del sistema operativo. El nombre de host registrado se muestra en la parte inferior de la pestaña General con el valor ***Hostname**, como se muestra en la [Figura 3-3](#). El valor del sistema operativo se muestra con la anotación **Under Control** (Bajo control).

Figura 3-3 Recuadro de diálogo de propiedades de una carga de trabajo de destino X2P




Organización de la vista Servers (Servidores)

Es posible filtrar las cargas de trabajo de origen y los destinos según el sistema operativo, el dominio, el nombre y el tipo mediante los menús desplegables **Group By** (Agrupar por) y **Show** (Mostrar). Use el menú desplegable **Group By** (Agrupar por) para agrupar los elementos de la vista Servers (Servidores) por:

- ♦ Afiliación del dominio
- ♦ Nombre de host
- ♦ Afiliación a un servidor VMware vCenter

Para controlar con más detalle al ámbito de los elementos mostrados en la vista, también puede usar el menú **Show** (Mostrar) para filtrar los equipos por tipo de carga de trabajo; por ejemplo, Windows Server 2008 R2, Red Hat Linux, etc., como se muestra en la ilustración siguiente:

Figura 3-4 Opciones de la vista Servers (Servidores) para ordenar elementos por tipo



Visualización de las propiedades de las cargas de trabajo de origen y los destinos

En la vista Servers (Servidores), es posible acceder a las propiedades esenciales de las cargas de trabajo de origen descubiertas y los destinos haciendo clic con el botón secundario en un elemento y seleccionando **Properties** (Propiedades).

Para cada equipo, se proporciona información sobre los siguientes elementos del sistema seleccionado:

- Hardware, sistema operativo y perfil de red
- Volúmenes, particiones y uso del disco
- Programas y servicios


Las propiedades de una máquina virtual proporcionan información relacionada con el entorno de la máquina en su plataforma de virtualización correspondiente, incluida información sobre el host y la cantidad de memoria asignada o la potencia de procesamiento.

Las propiedades de los hosts de las máquinas virtuales proporcionan información específica sobre el sistema seleccionado. Por ejemplo, puede ver qué máquinas virtuales se están ejecutando en un servidor VMware ESX seleccionado, qué adaptadores de red virtual se usan y qué grupos de recursos hay configurados en ellos.

Los servidores VMware ESX asignados a un clúster del programador de recursos distribuido (DRS) proporcionan información sobre el nombre del clúster y el nivel de automatización de DRS (completa, manual o parcialmente automatizada). Las propiedades de los servidores VMware ESX que forman parte de las plataformas de VMware vCenter también lo indican.

En la ilustración siguiente se muestran las propiedades de un servidor VMware ESX descubierto.





Figura 3-5 Información específica del servidor VMware ESX en las propiedades del sistemas










Lista de iconos específicos del equipo de la vista Servers (Servidores)

Las cargas de trabajo de origen y los destinos descubiertos se asocian con iconos exclusivos que permiten identificar el tipo de carga de trabajo o de host de carga de trabajo.

Tabla 3-1 Iconos específicos del equipo de la vista Servers (Servidores)

	Equipo físico
	Equipo físico en un entorno de preejecución para la migración sin conexión
	Equipo físico con licencia de carga de trabajo
	Servidor de máquinas virtuales


-
-  Máquina virtual
 -  Máquina virtual con licencia de carga de trabajo
 -  Máquina virtual sin descubrir
 -  Máquina virtual: destino de Server Sync
 -  Máquina virtual: destino de Server Sync con licencia de carga de trabajo
 -  Servidor de imágenes de PlateSpin
 -  Imagen de PlateSpin
-

3.2.3 Vista Jobs (Trabajos)

La vista Jobs (Trabajos) muestra todos los trabajos, ya sean de descubrimiento, migración o captura de imagen, organizados en dos pestañas:

- ♦ **Jobs (Trabajos):** todos los trabajos enviados para su ejecución.
- ♦ **Saved Jobs (Trabajos guardados):** todos los trabajos guardados que aún no se han enviado para su ejecución. Consulte la [Sección 38.2.1, “Uso del cliente de Migrate”, en la página 463.](#)

Figura 3-6 Vista Jobs (Trabajos) del cliente de PlateSpin Migrate



Es posible limitar el ámbito de los trabajos mostrados en la vista. Use los menús **Job Type** (Tipo de trabajo) y **Jobs Status** (Estado del trabajo) para especificar filtros para la vista:

- ♦ **Job Type (Tipo de trabajo):** permite ver los trabajos de descubrimiento, migración o todos los demás tipos.
- ♦ **Job Status (Estado del trabajo):** permite ver los trabajos con errores, en ejecución y completados.

3.2.4 Panel Tasks (Tareas)


el panel Tasks (Tareas) de la ventana del cliente de PlateSpin Migrate contiene la mayoría de las acciones de migración esenciales. Al hacer clic en una tarea, se abre la ventana Action (Acción), que se puede usar para seleccionar el origen de migración, el destino y el método de configuración.

3.2.5 Barra de estado

La barra de estado de la ventana del cliente de PlateSpin Migrate muestra información sobre lo siguiente:

- ♦ El servidor de PlateSpin al que está conectado actualmente.
- ♦ La red de PlateSpin Migrate con la que está trabajando.
- ♦ El usuario con el que ha entrado a la sesión y la función de PlateSpin Migrate asignada a la cuenta de usuario.
- ♦ El estado de la función de descubrimiento automático de red.

Figura 3-7 Barra de estado de la ventana del cliente de PlateSpin Migrate



Haga doble clic en cualquiera de los tres primeros elementos de estado de la ventana de configuración del servidor de PlateSpin. Consulte la [Sección 3.1, “Conexión a un servidor de PlateSpin Migrate”](#), en la página 61.

Al hacer doble clic en el elemento de estado Network Discovery (Descubrimiento de red), se activa o se desactiva el descubrimiento automático de la red de Windows. Consulte la [Sección 19.7, “Descubrimiento de máquinas virtuales de destino para trabajos de Server Sync”](#), en la página 225.

3.2.6 Tareas de migración de cargas de trabajo

El cliente de PlateSpin Migrate permite definir, guardar, programar, ejecutar y supervisar las siguientes tareas de migración.

Tarea	Descripción
Copiar carga de trabajo	Genera un duplicado virtual o físico de una carga de trabajo física o virtual seleccionada. Se asigna una nueva identidad de red a la nueva carga de trabajo. Use esta tarea de migración si desea que la carga de trabajo de origen siga siendo operativa.
Mover carga de trabajo	Genera un duplicado virtual o físico exacto de una carga de trabajo física o virtual seleccionada. Use esta tarea de migración si tiene previsto retirar o readaptar la infraestructura original.

Tarea	Descripción
Sincronizar servidor	Sincroniza una carga de trabajo virtual o física con otra carga de trabajo virtual o física sin transferir todo el volumen de datos de origen por la red.
Capturar imagen	Crea una imagen de una carga de trabajo física o virtual como entidad sencilla en formato de imagen de PlateSpin.
Distribuir imagen	Convierte una imagen de PlateSpin en una carga de trabajo ya arrancada o que se puede arrancar en un equipo físico o virtual.

3.3 Acerca de la interfaz Web de PlateSpin Migrate

La interfaz Web de PlateSpin Migrate proporciona una herramienta basada en el navegador Web para gestionar migraciones automatizadas a máquinas virtuales de destino en destinos de host de VMware y destinos basados en la nube. No se requiere la instalación del cliente. Para obtener información sobre las opciones de configuración de la interfaz Web, consulte el [Capítulo 7, “Configuración de la interfaz Web de PlateSpin Migrate”](#), en la página 133.

La interfaz Web ofrece los niveles más altos de automatización, con réplicas incrementales programadas, seguimiento de cambios de bloques, configuración única, pruebas previas a la transición de un solo clic y transición de carga de trabajo.

Utilice la información de esta sección para familiarizarse con la interfaz Web de Migrate.

- [Sección 3.3.1, “Desplazamiento por la interfaz Web”](#), en la página 72
- [Sección 3.3.2, “Cargas de trabajo”](#), en la página 74
- [Sección 3.3.3, “Destinos”](#), en la página 78
- [Sección 3.3.4, “Tareas”](#), en la página 79
- [Sección 3.3.5, “Consola”](#), en la página 79
- [Sección 3.3.6, “Informes”](#), en la página 79

3.3.1 Desplazamiento por la interfaz Web

La interfaz Web muestra una barra de navegación con las siguientes opciones:

Tabla 3-2 Opciones de navegación de la interfaz Web de PlateSpin Migrate

Opciones de navegación	Descripción
Consola	Muestra la página por defecto de la consola, que ofrece información sobre las licencias de Migrate, las tareas más recientes, los eventos en ejecución, los eventos próximos y los eventos ya acontecidos. Consulte la Sección 3.3.5, “Consola” , en la página 79.

Opciones de navegación	Descripción
Cargas de trabajo	<p>Muestra la página de cargas de trabajo, en la que están detalladas todas las cargas de trabajo descubiertas. Para añadir o descubrir una carga de trabajo, haga clic en la opción Add Workload (Añadir carga de trabajo) en la página de la consola o la de cargas de trabajo. Para obtener más información acerca de cómo añadir o descubrir una carga de trabajo, consulte la Sección 20.6.2, “Descubrimiento de cargas de trabajo mediante la interfaz Web de Migrate”, en la página 234.</p> <p>Puede llevar a cabo otras tareas, como configurar una carga de trabajo, prepararla para la migración o migrar una carga de trabajo. Consulte la Sección 3.3.2, “Cargas de trabajo”, en la página 74.</p>
Destinos	<p>Muestra la página de destinos, en la que se detallan los contenedores que ya ha añadido y desde la que puede añadir otros nuevos. Para obtener más información acerca de cómo añadir o descubrir una carga de trabajo, consulte la Sección 19.4.2, “Descubrimiento de destinos en la interfaz Web”, en la página 218.</p> <p>Consulte la Sección 3.3.3, “Destinos”, en la página 78.</p>
Tareas	Muestra la página de tareas, en la que se detallan los elementos que requieren la intervención del usuario. Consulte la Sección 3.3.4, “Tareas” , en la página 79.
Informes	Muestra la página de informes. Consulte la Sección 39.1, “Generación de informes de carga de trabajo y de migración de la carga de trabajo” , en la página 469.
Valores de configuración	<p>Muestra la página de configuración, que le permite configurar lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Workload Tags (Etiquetas de carga de trabajo): consulte la Sección 20.9, “Uso de etiquetas para realizar un seguimiento de las asociaciones lógicas de las cargas de trabajo”, en la página 238. ♦ Permissions (Permisos): consulte la Sección 7.1, “Gestión de los grupos de seguridad de y los permisos de cargas de trabajo”, en la página 133. ♦ General Notification Settings (Configuración de notificaciones generales): consulte “Configuración de notificaciones de eventos por correo electrónico” en la página 108. ♦ Report Notification Settings (Configuración de notificaciones de informes): consulte “Configuración de notificaciones de informes de réplica por correo electrónico” en la página 109. ♦ SMTP: consulte “Configuración del servidor SMTP” en la página 107. ♦ Licenses (Licencias): consulte “Activación de licencia mediante la interfaz Web” en la página 100.

Opciones de navegación	Descripción
Descargas	<p>Muestra una página desde la que puede descargar lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Migrate Agent (Agente de Migrate): permite descargar e instalar la utilidad del agente de Migrate para Windows o Linux. Para obtener información sobre el uso de la utilidad del agente de Migrate, consulte el Apéndice F, “Utilidad del agente de Migrate”, en la página 277. ♦ Migrate Client Setup (Configuración del cliente de Migrate): permite descargar e instalar el cliente de PlateSpin Migrate. Para obtener información acerca del cliente de PlateSpin Migrate, consulte la Sección 3.2, “Acerca de la interfaz del usuario del cliente de PlateSpin Migrate”, en la página 64. <p>También puede instalar el cliente de PlateSpin Migrate con el programa de instalación correspondiente. Para obtener más información, consulte Instalación del cliente de PlateSpin Migrate en la Guía de instalación y actualización de PlateSpin Migrate 12.2.1.</p>
Acerca de	Muestra información como la versión del producto, los datos de copyright, información de licencia y enlaces a la página de descargas y a la página principal del producto.
Ayuda	Muestra la página de documentación en línea.

3.3.2 Cargas de trabajo

La página Workloads (Cargas de trabajo) muestra información sobre las cargas de trabajo Windows y Linux. También puede añadir (descubrir) una carga de trabajo nueva, eliminar (anular el descubrimiento) de una migración de carga de trabajo que se gestione en la interfaz Web y configurar trabajos de migración para cargas de trabajo descubiertas.

- ♦ [“Estado de las cargas de trabajo gestionadas en la interfaz Web de Migrate” en la página 74](#)
- ♦ [“Estado de las cargas de trabajo gestionadas en el cliente de Migrate” en la página 76](#)
- ♦ [“Filtrado u organización de cargas de trabajo en la vista Workloads \(Cargas de trabajo\)” en la página 77](#)
- ♦ [“Visualización de detalles de una carga de trabajo de origen” en la página 78](#)
- ♦ [“Visualización de detalles del comando de una carga de trabajo de origen” en la página 78](#)
- ♦ [“Iconos de sistema operativo en la vista Workloads \(Cargas de trabajo\)” en la página 78](#)

Estado de las cargas de trabajo gestionadas en la interfaz Web de Migrate

La página Workloads (Cargas de trabajo) muestra la siguiente información sobre cada carga de trabajo que se gestiona en la interfaz Web de Migrate:

Elemento	Descripción
Tasks (Tareas)	Muestra un icono de advertencia para las tareas que pueden requerir la atención del usuario. Por ejemplo, si una carga de trabajo pierde la conexión, se muestra un icono de advertencia. Deje el cursor sobre el icono para ver más información.

Elemento	Descripción
Online (Conectado)	<p>Muestra uno de los siguientes valores:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Yes (Sí): si la carga de trabajo está conectada. ♦ No: si la carga de trabajo está desconectada.
Workload (Carga de trabajo)	<p>Muestra el nombre de la carga de trabajo.</p> <p>Haga clic en el nombre de la carga de trabajo para configurarla para la migración.</p>
Tag (Etiqueta)	<p>Muestra la etiqueta asociada a la carga de trabajo. Para obtener más información acerca de las etiquetas, consulte la Sección 20.9, “Uso de etiquetas para realizar un seguimiento de las asociaciones lógicas de las cargas de trabajo”, en la página 238 y la Sección 7.2, “Gestión de etiquetas de carga de trabajo”, en la página 135.</p>
Schedule (Programar)	<p>Muestra el estado de la programación si ha configurado una para la migración de la carga de trabajo. Por ejemplo, si la programación está configurada, mostrará Active (Activa) cuando haya preparado la carga de trabajo para la migración y hasta que finalice el ciclo de migración, a menos que ponga en pausa la programación. Si hace clic en Pause Schedule (Pausar programación), se muestra el estado Paused (En pausa). Si hace clic en Resume Schedule (Reanudar programación), volverá a mostrarse Active (Activa).</p>
Migration Status (Estado de la migración)	<p>Muestra el estado actual de la carga de trabajo. Por ejemplo:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Adding Workload (Añadiendo carga de trabajo): el proceso de añadir o descubrir una carga de trabajo está en curso. ♦ Not Configured (No configurado): la carga de trabajo ha sido descubierta, pero aún no está configurada. ♦ Migration Configured (Migración configurada): la carga de trabajo está configurada para la migración. ♦ Preparing Migration (Preparando migración): la carga de trabajo de origen se prepara para la migración y la de destino se prepara para la réplica. ♦ Running First Replication (Ejecutando primera réplica): la carga de trabajo se está replicando por primera vez. <p>Haga clic en el enlace Migration Status (Estado de la migración) para ver información sobre los eventos relacionados.</p>
Last Replication (Última réplica)	<p>Muestra la fecha de la réplica más reciente de la carga de trabajo.</p>
Next Replication (Próxima réplica)	<p>Muestra la fecha de la próxima réplica programada de la carga de trabajo.</p>
Last Test Cutover (Última transición de prueba)	<p>Muestra la fecha en que se comprobó por última vez la carga de trabajo de destino.</p>

Nota: todas las marcas horarias muestran la zona horaria del host del servidor de PlateSpin. Puede ser distinta a la zona horaria de la carga de trabajo de origen o la del host en el que se ejecute la interfaz Web de PlateSpin Migrate. En la parte inferior derecha de la ventana de la interfaz Web se muestra la fecha y la hora del servidor.

Estado de las cargas de trabajo gestionadas en el cliente de Migrate

La página Workloads (Cargas de trabajo) muestra el estado de solo lectura de los trabajos de migración gestionados en el cliente de Migrate. Los mensajes de eventos de estas condiciones también se comunican a PlateSpin Transformation Manager, donde se realiza un seguimiento del trabajo relacionado como una migración de carga de trabajo externa.

Después de descubrir los detalles de una carga de trabajo en el cliente de Migrate, la interfaz Web los muestra en la lista Workloads (Cargas de trabajo) con el estado Unconfigured (Sin configurar). En este momento, puede gestionar la migración de la carga de trabajo tanto en el cliente de Migrate como en la interfaz Web, según sus objetivos de migración. Consulte la [Sección 3.4, “Matriz de operaciones de migración para el cliente de PlateSpin Migrate y la interfaz Web de PlateSpin Migrate”](#), en la página 80.

Después de iniciar un trabajo de copia o un trabajo de migración en el cliente de Migrate, la interfaz Web muestra el estado de solo lectura del cliente de Migrate, como se describe en la [Tabla 3-3](#). En la página Workloads (Cargas de trabajo), puede usar el filtro **Client Managed Workloads** (Cargas de trabajo gestionadas del cliente).

Tabla 3-3 Estado de solo lectura de trabajos de migración de copia o transferencia del cliente de Migrate

Estado del trabajo del cliente de Migrate	Descripción
Not Configured (Sin configurar)	Se ha añadido la carga de trabajo de origen y se han descubierto sus detalles, pero no se ha intentado realizar ninguna configuración. En este momento, la carga de trabajo se puede gestionar en cualquier cliente.
Client migration in progress (Migración del cliente en curso)	Se ha iniciado un trabajo de migración de copia o transferencia de la carga de trabajo de origen en el cliente de Migrate. La migración está en curso.
Client migration stuck (Migración del cliente bloqueada)	Se ha producido un error recuperable durante la réplica de un trabajo de migración de copia o transferencia. Se requiere la intervención del usuario en el cliente de Migrate.
Client migration failed (Migración del cliente errónea)	Se ha producido un error no recuperable durante la réplica de un trabajo de migración de copia o transferencia. Se requiere la intervención del usuario en el cliente de Migrate.
Client copy successful (Copia del cliente correcta)	Un trabajo de migración de copia ha finalizado correctamente. Después de un trabajo de migración de copia típico, tanto la carga de trabajo de origen como la de destino están activas y en funcionamiento.
Client migration successful (Migración del cliente correcta)	Un trabajo de migración de transferencia ha finalizado correctamente. Después de un trabajo de migración de transferencia típico, la carga de trabajo de origen se apaga y la carga de trabajo de destino está activa y en funcionamiento.

Filtrado u organización de cargas de trabajo en la vista Workloads (Cargas de trabajo)

En la página Workloads (Cargas de trabajo), puede filtrar la pantalla para que se muestren solo las cargas de trabajo descubiertas. Por ejemplo:

- ♦ Para que se muestren todas las cargas de trabajo que aún no están configuradas, seleccione la opción **Workload Status** (Estado de carga de trabajo) con el valor **Not Configured** (No configurada) y la opción **Tag** (Etiqueta) con el valor **All** (Todas).
- ♦ Para que se muestren todas las cargas de trabajo Windows fallidas, seleccione la opción **Workload Status** (Estado de carga de trabajo) con el valor **Failed Workloads** (Cargas de trabajo erróneas) y la opción **Tag** (Etiqueta) con el valor **Windows**.

Para obtener información acerca de cómo crear etiquetas y asociarlas a las cargas de trabajo, consulte la [Sección 20.9, “Uso de etiquetas para realizar un seguimiento de las asociaciones lógicas de las cargas de trabajo”](#), en la página 238.

Para ordenar los valores de una columna, haga clic en el encabezado.

Para filtrar la lista de cargas de trabajo:

- 1 En el menú **Workload Status** (Estado de carga de trabajo), seleccione uno de los siguientes valores:
 - ♦ All workloads (Todas las cargas de trabajo)
 - ♦ Replicated (Replicadas)
 - ♦ Scheduled (Programadas)
 - ♦ Running Cutover (Transición en ejecución)
 - ♦ Running Test Cutover (Transición de prueba en ejecución)
 - ♦ Running Replication (Réplica en ejecución)
 - ♦ Failed Workloads (Cargas de trabajo erróneas)
 - ♦ Running Workloads (Cargas de trabajo en ejecución)
 - ♦ Not configured (Sin configurar)
 - ♦ Ready for Replication (Preparadas para la réplica)
 - ♦ Cut Over (Transición)
- 2 (Opcional) En el menú **Tag** (Etiqueta), seleccione la etiqueta que está asociada a las cargas de trabajo que desea mostrar o seleccione **All** (Todo).

Para obtener información acerca de cómo crear etiquetas y asociarlas a las cargas de trabajo, consulte la [Sección 20.9, “Uso de etiquetas para realizar un seguimiento de las asociaciones lógicas de las cargas de trabajo”](#), en la página 238.

Visualización de detalles de una carga de trabajo de origen

Después de descubrir una carga de trabajo de origen, puede ver sus detalles de descubrimiento. Después de empezar a configurar su migración, puede ver sus detalles de migración.

- 1 En la página Workloads (Cargas de trabajo), haga clic en el enlace **Name** (Nombre) de la carga de trabajo que le interese.
- 2 Compruebe los detalles de descubrimiento o los de migración, según el punto en el que se encuentre en el ciclo de vida de la migración.
- 3 (Opcional) Seleccione la pestaña Command Details (Detalles del comando) para ver información sobre los eventos del último comando ejecutado en la carga de trabajo.

Visualización de detalles del comando de una carga de trabajo de origen

Después de descubrir una carga de trabajo de origen, puede ver sus detalles del comando para obtener más información sobre los eventos relacionados.

- 1 En la página Workloads (Cargas de trabajo), haga clic en el enlace **Migration Status** (Estado de migración) de la carga de trabajo que le interese.
- 2 En la página Command Details (Detalles del comando), consulte la información sobre los eventos del último comando ejecutado en la carga de trabajo.
- 3 (Opcional) Si los comandos de la carga de trabajo están activos para la carga de trabajo, puede iniciar una acción de seguimiento de la migración haciendo clic en la acción adecuada.

Iconos de sistema operativo en la vista Workloads (Cargas de trabajo)

La interfaz Web de Migrate no diferencia las cargas de trabajo de origen por origen físico, virtual o en la nube. Las cargas de trabajo de origen descubiertas se asocian con iconos exclusivos que permiten identificar el tipo de sistema operativo de la carga de trabajo.

Tabla 3-4 Iconos de sistema operativo en la vista Workloads (Cargas de trabajo)

	Sistemas operativos Windows
	Sistemas operativos Linux

3.3.3 Destinos

La página Targets (Destinos) muestra los contenedores de destino disponibles para los trabajos de migración a destinos de VMware y de nube. Puede añadir un destino nuevo para el contenedor en la interfaz Web en el caso de contenedores de VMware y contenedores de nube de infraestructura como servicio (IaaS). Consulte:

- [Sección 2.1.5, “Plataformas de virtualización del destino admitidas”, en la página 40](#)
- [Sección 2.1.6, “Plataformas en la nube de destino admitidas”, en la página 43](#)

Cada plataforma se identifica mediante el proveedor de nube o el sistema operativo concreto instalado en el servidor del host de VMware. Para obtener más información, consulte el [Capítulo 19, “Descubrimiento de hosts de destino”](#), en la página 213.

3.3.4 Tareas

La página Tasks (Tareas) muestra las tareas y los eventos más recientes, así como los eventos próximos.

Los eventos se registran cuando se produce alguna acción relacionada con el sistema o con la carga de trabajo. Por ejemplo, un evento puede ser que se añada una nueva carga de trabajo, el inicio o el error de réplica de una carga de trabajo o el fallo de una carga de trabajo migrada. Algunos eventos también envían notificaciones automáticas por correo electrónico si el servicio SMTP está configurado. Para obtener más información, consulte la [Sección 5.4.2, “Servicio de notificación con la interfaz Web de Migrate”](#), en la página 107.

Las tareas son operaciones especiales relacionadas con eventos que requieren la intervención del usuario. Por ejemplo, al completar una operación de transición de prueba, el sistema genera un evento asociado con dos tareas: **Mark Test as Success** (Marcar prueba como correcta) y **Mark Test as Failure** (Marcar prueba como error). Al hacer clic en una de las tareas, la operación de transición de prueba se cancela y se registra el evento correspondiente.

El panel de tareas y eventos de la consola muestra tres entradas como máximo. Para ver todas las tareas o los eventos pasados y futuros, haga clic en **View All** (Ver todo) en la sección oportuna.

3.3.5 Consola

La página de la consola ofrece información sobre las licencias de Migrate, las tareas, los eventos en ejecución, los eventos próximos y los eventos ya acontecidos.

En el panel de la izquierda de la consola se proporciona una vista de nivel superior del estado general del inventario de cargas de trabajo de PlateSpin Migrate y un resumen de la información de licencia. También es posible añadir o descubrir ahí una carga de trabajo nueva. Para obtener más información acerca de cómo añadir o descubrir una carga de trabajo, consulte la [Sección 20.6.2, “Descubrimiento de cargas de trabajo mediante la interfaz Web de Migrate”](#), en la página 234.

El panel derecho de la página de la consola ofrece información sobre los eventos y las tareas que requieren la atención del usuario.

3.3.6 Informes

Puede generar informes que proporcionan información analítica sobre los contratos de migración de la carga de trabajo a lo largo del tiempo.

Se admiten los siguientes tipos de informes:

- ♦ **Migración de cargas de trabajo:** informa sobre los eventos de réplica de todas las cargas de trabajo en un intervalo de tiempo que se puede seleccionar.
- ♦ **Historial de migración:** informa sobre el tipo de réplica, el tiempo empleado y la velocidad de transferencia de la carga de trabajo seleccionada en un intervalo de tiempo que también se puede seleccionar.
- ♦ **Estadísticas de réplica:** informa sobre la dinámica de las réplicas completas o incrementales. Se puede resumir por **Average** (Promedio), **Most Recent** (Más recientes), **Sum** (Suma) y **Peak** (Máximo).

- ♦ **Estado de migración actual:** muestra el estado de migración, como la última transición de prueba, la fecha de la última réplica y la antigüedad de la prueba (el tiempo transcurrido desde la última transición de prueba).
- ♦ **Eventos:** informa sobre los eventos del sistema de todas las cargas de trabajo en un intervalo de tiempo que se puede seleccionar.
- ♦ **Eventos programados:** solo informa acerca de los futuros eventos de migración de cargas de trabajo.
- ♦ **Eventos en ejecución:** solo informa sobre los eventos de migración de carga de trabajo que están actualmente en curso.
- ♦ **Utilización de recursos:** muestra los recursos configurados para la carga de trabajo de destino.

3.4 Matriz de operaciones de migración para el cliente de PlateSpin Migrate y la interfaz Web de PlateSpin Migrate

Operación de migración	Cliente de PlateSpin Migrate	Interfaz Web de PlateSpin Migrate
Migración a la nube de Amazon		
Física a nube de Amazon	✓	x
Virtual a nube de Amazon	✓	x
Imagen a nube de Amazon	x	x
Migración a Microsoft Azure		
Física a Microsoft Azure	x	✓
Virtual a Microsoft Azure	x	✓
Imagen a Microsoft Azure	x	x
Migración a VMware vCloud Director		
Física a VMware vCloud Director	x	✓
Virtual a VMware vCloud Director	x	✓
Imagen a VMware vCloud Director	x	x
Migración a hosts de VMware		
Física a VMware (P2V)	✓	✓
Virtual a VMware (V2V)	✓	✓
Imagen a VMware (I2V)	✓	x
Migración a otros hosts de virtualización (Microsoft Hyper-V, KVM, Citrix XenServer, Xen)		
Física a virtual (P2V)	✓	x
Virtual a virtual (V2V)	✓	x
Imagen a virtual (I2V)	✓	x

Operación de migración	Cliente de PlateSpin Migrate	Interfaz Web de PlateSpin Migrate
Migración a hosts físicos		
Física a física (P2P)	✓	X
Virtual a física (V2P)	✓	X
Imagen a física (I2P)	✓	X
Migración a servidor de imágenes de PlateSpin		
Física a imagen (P2I)	✓	X
Virtual a imagen (V2I)	✓	X

3.5 Matriz de tareas de migración para el cliente de PlateSpin Migrate y la interfaz Web de PlateSpin Migrate

Para migrar una carga de trabajo, debe emplear solamente uno de los dos productos (el cliente de PlateSpin Migrate o la interfaz Web de PlateSpin Migrate) durante cada ciclo de migración.

En la siguiente tabla encontrará una lista de las tareas que puede llevar a cabo con el cliente de PlateSpin Migrate y la interfaz web de PlateSpin Migrate:

Tareas	Cliente de PlateSpin Migrate	Interfaz web de PlateSpin Migrate
Supervisar el flujo de trabajo de migración de la carga de trabajo	X	✓
Descubrir cargas de trabajo Windows independientes	✓	✓
Descubrir cargas de trabajo Windows de clúster	✓	✓
Descubrir cargas de trabajo Linux independientes	✓	✓
Descubrir cargas de trabajo Linux de clúster	X	X
Descubrir hosts de VMware de destino	✓	✓
Descubrir hosts que no sean VMware de destino	✓	X
Migrar a equipos físicos	✓	X
Migrar a hosts de VMware	✓	✓
Migrar a hosts que no sean de VMware	✓	X
Migrar a la nube de Azure	X	✓
Migrar a Amazon Web Services	✓	X
Migrar a VMware vCloud Director	X	✓
Migrar a una imagen	✓	X
Migrar cargas de trabajo Windows mediante transferencia basada en bloques	X	✓

Tareas	Cliente de PlateSpin Migrate	Interfaz web de PlateSpin Migrate
Migrar cargas de trabajo Linux mediante transferencia basada en bloques	✓	✓
Migrar cargas de trabajo Windows mediante transferencia basada en archivos	✓	✓
Migrar cargas de trabajo Linux mediante transferencia basada en archivos	✓	✗
Migrar clústeres de Windows mediante transferencia basada en bloques	✓	✓
Migrar cargas de trabajo mediante transferencia en directo	✓	✓
Migrar cargas de trabajo mediante transferencia sin conexión (migraciones a sistemas físicos)	✓	✗
Programar una réplica incremental	✗	✓
Migrar cargas de trabajo por fases mediante imágenes	✓	✗
Admitir guiones posteriores a la migración	✓	✗
Añadir discos nuevos durante la migración	✓	✗
Cambiar la asignación de volúmenes de disco para la carga de trabajo de destino	✓	✗
Migrar una máquina virtual a una carpeta de vCenter	✗	✓
Trasladar una máquina virtual a un repositorio de recursos	✓	✓
Definir el nivel de compresión	✓	✓
Transmitir el ancho de banda	✓	✓
Definir el cifrado de la transferencia de datos	✓	✓
Crear etiquetas	✗	✓
Ver un informe de migración de la carga de trabajo	✓	✓
Ver informes del estado de migración de la carga de trabajo	✗	✓
Añadir o eliminar licencias	✓	✓
Comprobar el estado de las licencias	✓	✓
Usar grupos de seguridad	✗	✓
Definir los valores globales por defecto para el servicio de origen	✓	✗
Definir los valores globales por defecto para el servicio de destino	✓	✗
Definir los valores globales por defecto para los valores del trabajo de migración	✓	✗

3.6 Otras herramientas de gestión del servidor de PlateSpin

PlateSpin Migrate proporciona herramientas adicionales que se pueden usar para personalizar la migración.

- ♦ [Sección 3.6.1, “Configuración de PlateSpin”, en la página 83](#)
- ♦ [Sección 3.6.2, “Interfaz de línea de comando del cliente de PlateSpin Migrate”, en la página 84](#)
- ♦ [Sección 3.6.3, “PlateSpin Analyzer”, en la página 84](#)
- ♦ [Sección 3.6.4, “Utilidad del agente de Migrate”, en la página 84](#)
- ♦ [Sección 3.6.5, “ISO de PlateSpin”, en la página 84](#)

3.6.1 Configuración de PlateSpin

Algunos aspectos del comportamiento del servidor de PlateSpin se controlan mediante parámetros de configuración que se establecen en una página Web de configuración del host del servidor de PlateSpin:

`https://Servidor_de_PlateSpin/PlateSpinConfiguration/`

en circunstancias normales, estos valores no se deben modificar a no ser que se lo indique el servicio técnico de PlateSpin.

Lleve a cabo el siguiente procedimiento para modificar y aplicar cualquier parámetro de configuración:

- 1 Entre a la interfaz Web de PlateSpin Migrate como administrador y abra la página de configuración del servidor de PlateSpin en:

`https://Servidor_de_PlateSpin/PlateSpinConfiguration/`

- 2 Localice el parámetro de servidor necesario y cambie su valor.
- 3 Guarde la configuración y salga de la página.

No es necesario rearrancar ni reiniciar servicios después de realizar el cambio en la herramienta de configuración.

Para obtener información sobre el cambio del tipo de adaptador usado durante el proceso de toma de control de destino de la migración de la carga de trabajo a una máquina virtual de destino en un host Hyper-V, consulte la [Sección 5.10, “Especificación del tipo de adaptador de red que se debe usar para las migraciones a Hyper-V durante la toma de control del destino”, en la página 114](#).

Para obtener información sobre cómo aumentar el límite de tamaño de carga en las acciones posteriores a la migración, consulte la [Sección 5.13, “Aumento del límite de tamaño de carga en las acciones posteriores a la migración”, en la página 119](#).

Para obtener información sobre cómo optimizar la transferencia de datos a través de conexiones WAN, consulte la [Sección 5.13, “Aumento del límite de tamaño de carga en las acciones posteriores a la migración”, en la página 119](#).

3.6.2 Interfaz de línea de comando del cliente de PlateSpin Migrate

La instalación del cliente de PlateSpin Migrate incluye una interfaz de línea de comandos (CLI) que le ayudará a realizar las tareas de migración más comunes. Los trabajos de conversión mediante archivos `.ini` solo son compatibles con los destinos de VMware e Hyper-V. Consulte el [Apéndice I, “Uso de la interfaz de línea de comandos del cliente de PlateSpin Migrate”](#), en la página 489

3.6.3 PlateSpin Analyzer

El cliente de PlateSpin Migrate incluye PlateSpin Analyzer, que permite determinar si los equipos Windows descubiertos son adecuados para los trabajos de migración. Antes de empezar cualquier proyecto de migración a gran escala, debe identificar los problemas potenciales de la migración y corregirlos de antemano. Consulte la [Sección 21.5, “Análisis de la idoneidad de las cargas de trabajo Windows descubiertas para la conversión a equipos físicos”](#), en la página 250.

3.6.4 Utilidad del agente de Migrate

El agente de Migrate es una utilidad de línea de comandos que se puede usar para instalar, actualizar, realizar consultas o desinstalar controladores de transferencia basados en bloques. También permite registrar las cargas de trabajo de origen en los servidores de PlateSpin Migrate y enviar la información acerca de las cargas de trabajo al servidor mediante HTTPS (TCP/443). El registro le permite añadir cargas de trabajo que no pueden descubrirse, por ejemplo, para servidores de Migrate en Microsoft Azure si no hay una conexión VPN configurada entre el servidor de Migrate y las cargas de trabajo de origen.

Aunque siempre es necesario reanunciar cuando se instalan, se desinstalan o se actualizan controladores, la utilidad del agente de Migrate permite controlar mejor cuándo se produce la acción y, por lo tanto, cuándo se producirá el reanuncio del servidor. Por ejemplo, puede usar la utilidad del agente de Migrate para instalar los controladores durante el tiempo de inactividad planificado, en lugar de hacerlo durante la primera réplica. Consulte el [Apéndice F, “Utilidad del agente de Migrate”](#), en la página 277.

3.6.5 ISO de PlateSpin

El archivo ISO de PlateSpin permite registrar equipos físicos de destino y máquinas virtuales de destino en los servidores de PlateSpin Migrate y enviar información sobre ellos al servidor mediante HTTPS (TCP/443). El registro permite añadir equipos de destino que no se pueden descubrir porque no tienen ningún sistema operativo instalado. Consulte el [Apéndice G, “Imagen ISO de PlateSpin”](#), en la página 287.

4 Configuración de usuarios y acceso de PlateSpin

Los usuarios tienen privilegios para realizar tareas en PlateSpin Migrate según las funciones de usuario de PlateSpin que tengan asignada: administrador, usuario avanzado y operador. En su entorno de VMware, puede configurar las funciones de usuario de PlateSpin para que admita la multitenerencia: administrador de máquina virtual, administrador de infraestructura y usuario. En esta sección, se explican las distintas funciones de usuario de PlateSpin, los privilegios basados en funciones y cómo asignar usuarios a las funciones.

- ♦ [Sección 4.1, “Configuración de la autorización y la autenticación de usuarios”, en la página 85](#)
- ♦ [Sección 4.2, “Configuración de inquilinos múltiples de PlateSpin Migrate en VMware”, en la página 88](#)
- ♦ [Sección 4.3, “Configuración de permisos para el acceso de la carga de trabajo en la interfaz Web de PlateSpin Migrate”, en la página 95](#)

4.1 Configuración de la autorización y la autenticación de usuarios

El mecanismo de autorización y autenticación de usuarios de PlateSpin Migrate se basa en funciones de usuario y controla el acceso a la aplicación, así como las operaciones que los usuarios pueden realizar. El mecanismo se basa en la autenticación integrada de Windows (IWA) y su interacción con los servicios de información de Internet (IIS).

Nota: si ha instalado una versión traducida a un idioma del servidor de PlateSpin Migrate y un cliente de PlateSpin Migrate traducido a un idioma distinto, no use credenciales de autorización que incluyan caracteres específicos de un idioma. Si usa esos caracteres en las credenciales de entrada a la sesión, se producirá un error de comunicación entre el cliente y el servidor, ya que las credenciales se rechazarán como no válidas.

La función de auditoría de usuarios de PlateSpin Migrate se proporciona mediante la capacidad para registrar las acciones del usuario. Consulte la [Sección 6.6, “Gestión del registro de actividad del usuario del cliente de Migrate”, en la página 130](#).

- ♦ [Sección 4.1.1, “Funciones de PlateSpin Migrate”, en la página 85](#)
- ♦ [Sección 4.1.2, “Asignación de funciones de PlateSpin Migrate a usuarios de Windows”, en la página 88](#)

4.1.1 Funciones de PlateSpin Migrate

Una función de PlateSpin Migrate es una colección de privilegios de PlateSpin Migrate que dan derecho a un usuario concreto a realizar acciones específicas. Durante la instalación, el programa de instalación de PlateSpin Migrate crea tres grupos locales de Windows en el host del servidor de PlateSpin:

- ♦ Administradores de PlateSpin Migrate

- ♦ Usuarios avanzados de PlateSpin Migrate
- ♦ Operadores de PlateSpin Migrate

Estos grupos se asignan directamente a las tres funciones de PlateSpin Migrate que controlan la autorización y la autenticación de usuarios:

Grupo de usuarios del cliente de PlateSpin Migrate	Grupo de usuarios de la interfaz Web de PlateSpin Migrate	Descripción
Administradores de PlateSpin	Administradores de conversión de la carga de trabajo	Cuentan con acceso ilimitado a todas las funciones y características de la aplicación. Los administradores locales forman parte implícita de este grupo.
Usuarios avanzados de PlateSpin	Usuarios avanzados de conversión de la carga de trabajo	Tienen acceso a la mayoría de funciones y características de la aplicación, con algunos límites como restricciones en la capacidad para modificar la configuración del sistema relativa a las licencias y la seguridad.
Operadores de PlateSpin	Operadores de conversión de la carga de trabajo	Tienen acceso a un subconjunto limitado de funciones y características del sistema; suficiente para realizar las operaciones cotidianas.

Si un usuario intenta conectarse a un servidor de PlateSpin, las credenciales proporcionadas a través del cliente de PlateSpin Migrate se validan mediante IIS. Si el usuario no es miembro de una de las funciones de PlateSpin Migrate, la conexión se rechaza. Si el usuario es un administrador local en el host del servidor de PlateSpin, esa cuenta se considerará implícitamente como una cuenta de administrador de PlateSpin Migrate.

Los detalles de permiso para las funciones de PlateSpin Migrate dependen de si usa el cliente de PlateSpin Migrate o la interfaz Web de PlateSpin Migrate para migrar las cargas de trabajo:

- ♦ Para obtener información sobre las funciones de PlateSpin Migrate y la información de permisos al usar el cliente de PlateSpin Migrate para realizar la migración de cargas de trabajo, consulte la [Tabla 4-1 en la página 86](#).
- ♦ Para obtener información sobre las funciones de PlateSpin Migrate y la información de permisos al usar la interfaz Web de PlateSpin Migrate para realizar la migración de cargas de trabajo, consulte la [Tabla 4-2 en la página 87](#).

Tabla 4-1 Funciones de PlateSpin Migrate e información de permisos para usuarios del cliente de PlateSpin Migrate

Detalles de función	Administradores	Usuarios avanzados	Operadores
Licencias: añadir y suprimir licencias; transferir licencias de cargas de trabajo	Sí	No	No
Máquinas: descubrir, anular descubrimiento	Sí	Sí	No
Máquinas: suprimir máquinas virtuales	Sí	Sí	No
Máquinas: ver, actualizar, exportar	Sí	Sí	Sí
Máquinas: importar	Sí	Sí	No

Detalles de función	Administradores	Usuarios avanzados	Operadores
Máquinas: exportar	Sí	Sí	Sí
Redes de PlateSpin Migrate: añadir, suprimir	Sí	No	No
Trabajos: crear nuevo trabajo	Sí	Sí	No
Trabajos: ver, abortar, cambiar hora de inicio	Sí	Sí	Sí
Imágenes: ver, iniciar sincronización en contratos existentes	Sí	Sí	Sí
Imágenes: consolidar incrementos, aplicar incrementos a la base, suprimir incrementos, instalar o suprimir servidores de imágenes	Sí	Sí	No
Componentes de transferencia basados en bloques: instalar, actualizar, eliminar	Sí	Sí	No
Controladores de dispositivo: ver	Sí	Sí	Sí
Controladores de dispositivo: cargar, suprimir	Sí	Sí	No
Acceso al servidor de PlateSpin: ver servicios Web, descargar software del cliente	Sí	Sí	Sí
Configuración del servidor de PlateSpin: editar configuración que controla el registro de actividad del usuario y las notificaciones SMTP	Sí	No	No
Configuración del servidor de PlateSpin: editar toda la configuración del servidor, excepto la que controla el registro de actividad del usuario y las notificaciones SMTP	Sí	Sí	No
Ejecutar diagnósticos: generar informes de diagnóstico detallados sobre los trabajos	Sí	Sí	Sí
Acciones posteriores a la conversión: añadir, actualizar, suprimir	Sí	Sí	No

Tabla 4-2 Funciones de PlateSpin Migrate e información de permisos para usuarios de la interfaz Web de PlateSpin Migrate

Detalles de función	Administradores	Usuarios avanzados	Operadores
Añadir carga de trabajo	Sí	Sí	No
Eliminar carga de trabajo	Sí	Sí	No
Configurar migración	Sí	Sí	No
Preparar migración	Sí	Sí	No
Ejecutar una réplica completa	Sí	Sí	Sí
Ejecutar una réplica incremental	Sí	Sí	Sí
Pausar/Reanudar una programación	Sí	Sí	Sí
Transición de prueba	Sí	Sí	Sí

Detalles de función	Administradores	Usuarios avanzados	Operadores
Transición	Sí	Sí	Sí
Abortar	Sí	Sí	Sí
Configuración (todo)	Sí	No	No
Ejecutar informes/diagnóstico	Sí	Sí	Sí

4.1.2 Asignación de funciones de PlateSpin Migrate a usuarios de Windows

Para permitir que usuarios de dominio o locales concretos de Windows puedan llevar a cabo operaciones específicas de PlateSpin Migrate según su función designada, añada la cuenta del usuario o el dominio de Windows necesarios al grupo local de Windows aplicable (administradores de PlateSpin, usuarios avanzados de PlateSpin u operadores de PlateSpin) en el host del servidor de PlateSpin. Para obtener más información, consulte la documentación de Windows.

4.2 Configuración de inquilinos múltiples de PlateSpin Migrate en VMware

PlateSpin Migrate incluye funciones de usuario únicas (y una herramienta para crearlas en un centro de datos VMware) que hacen posible que usuarios de VMware no administrativos (o "usuarios habilitados") lleven a cabo operaciones del ciclo de vida de Migrate en el entorno VMware. Estas funciones hacen posible que usted, como proveedor de servicios, segmente su clúster de VMware para permitir la multitenencia. Esto implica la existencia de varias instancias de contenedores de Migrate en el centro de datos para acomodar a clientes de Migrate o "inquilinos" que deseen mantener sus datos y el hecho de que existen por separado e inaccesibles para los demás clientes del centro de datos.

En esta sección se incluye la información siguiente:

- ♦ [Sección 4.2.1, "Definición de funciones de VMware para varios inquilinos", en la página 88](#)
- ♦ [Sección 4.2.2, "Asignación de funciones en vCenter", en la página 91](#)

4.2.1 Definición de funciones de VMware para varios inquilinos

PlateSpin Migrate requiere ciertos privilegios para acceder a la infraestructura de VMware (los "contenedores" de VMware) y realizar tareas en ella, con el fin de que el flujo de trabajo y las funciones de Migrate sean posibles en ese entorno. El archivo `PlateSpinRole.xml` define los privilegios mínimos necesarios y los agrega a tres funciones personalizadas de VMware respectivamente:

- ♦ Gestor de máquinas virtuales de PlateSpin
- ♦ Gestor de infraestructuras de PlateSpin
- ♦ Usuario de PlateSpin

Este archivo está incluido en la instalación del servidor de PlateSpin Migrate. Un ejecutable adjunto, `PlateSpin.VMwareRoleTool.exe`, accede al archivo para permitir la creación de estas funciones personalizadas de PlateSpin en un entorno vCenter de destino.

Por defecto, el archivo de definición de funciones (`PlateSpinRole.xml`) y la herramienta de definición de funciones (`PlateSpin.VMwareRoleTool.exe`) se encuentran en la carpeta `Directorio-instalación\PlateSpin Migrate Server\bin\VMwareRolesTool`.

En esta sección se incluye la información siguiente:

- ♦ “[Sintaxis básica de la línea de comandos](#)” en la página 89
- ♦ “[Parámetros e indicadores adicionales de línea de comandos](#)” en la página 89
- ♦ “[Ejemplo de uso de la herramienta](#)” en la página 90
- ♦ “[\(Opcional\) Definición manual de las funciones de PlateSpin en vCenter](#)” en la página 90
- ♦ “[Uso de vCenter para ver privilegios de funciones personalizadas de PlateSpin](#)” en la página 90

Sintaxis básica de la línea de comandos

Desde la ubicación en la que se haya instalado la herramienta de funciones, ejecute la herramienta desde la línea de comandos empleando esta sintaxis básica:

```
PlateSpin.VMwareRoleTool.exe /host=[hostname/IP] /user=[user name] /role=[the role definition file name and location] /create
```

Parámetros e indicadores adicionales de línea de comandos

Aplique los siguientes parámetros según sea necesario al utilizar `PlateSpin.VMwareRoleTool.exe` para crear o actualizar funciones en vCenter:

<code>/create</code>	(Obligatorio) Crea las funciones definidas mediante el parámetro <code>/role</code> .
<code>/get_all_privileges</code>	Muestra todos los privilegios definidos en el servidor.
<code>/get_compatible_roles</code>	Muestra todas las funciones que son compatibles con la función definida por <code>/role</code> .
<code>/check_role=[nombre de función]</code>	Compruebe que la función indicada es compatible con la función definida por <code>/role</code> .

Indicadores opcionales

<code>/interactive</code>	Ejecuta la herramienta con opciones interactivas que permiten crear funciones individuales, comprobar la compatibilidad de funciones o indicar todas las funciones compatibles. Para obtener información acerca del uso de la herramienta en modo interactivo, consulte Diagnosing VMware Role Based Permission Issues in PlateSpin Products (https://www.novell.com/support/kb/doc.php?id=7018547) (Diagnóstico de problemas de permisos basados en funciones de VMware en productos PlateSpin).
<code>/password=[contraseña]</code>	Proporciona la contraseña de VMware (omite la solicitud de contraseña).
<code>/verbose</code>	Muestra información detallada.

Ejemplo de uso de la herramienta

Uso: PlateSpin.VMwareRoleTool.exe /host=houston_sales /user=pedrom /
role=PlateSpinRole.xml /create

Acciones resultantes:

1. La herramienta de definición de funciones se ejecuta en el servidor de vCenter `houston_sales`, que tiene un administrador con el nombre de usuario `pedrom`.
2. En ausencia del parámetro `/password`, la herramienta solicita la contraseña de usuario, que deberá introducir.
3. La herramienta accede al archivo de definición de funciones, `PlateSpinRole.xml`, que se encuentra en el mismo directorio que el ejecutable de la herramienta (no era necesario definir su vía).
4. La herramienta encuentra el archivo de definición y recibe la instrucción (`/create`) de crear las funciones definidas en el contenido de ese archivo en el entorno vCenter.
5. La herramienta accede al archivo de definición y crea las nuevas funciones (incluidos los privilegios mínimos apropiados para el acceso limitado definido) dentro de vCenter.

Las nuevas funciones personalizadas se [asignarán posteriormente a los usuarios en vCenter](#).

Para obtener información acerca del uso de la herramienta, consulte [Diagnosing VMware Role Based Permission Issues in PlateSpin Products \(https://www.novell.com/support/kb/doc.php?id=7018547\)](https://www.novell.com/support/kb/doc.php?id=7018547) (Diagnóstico de problemas de permisos basados en funciones de VMware en productos PlateSpin).

(Opcional) Definición manual de las funciones de PlateSpin en vCenter

Puede usar el cliente de vCenter para crear y asignar manualmente las funciones personalizadas de PlateSpin. Esto requiere crear las funciones con los privilegios enumerados definidos en `PlateSpinRole.xml`. Si la creación se realiza manualmente, no existen restricciones sobre el nombre de la función. La única restricción es que los nombres de funciones creadas como equivalentes a aquellas en el archivo de definición tengan los privilegios mínimos apropiados del archivo de definición.


Para obtener información sobre cómo crear funciones personalizadas en vCenter, consulte el documento sobre [cómo administrar funciones y permisos de VMware VirtualCenter \(http://www.vmware.com/pdf/vi3_vc_roles.pdf\)](http://www.vmware.com/pdf/vi3_vc_roles.pdf) en el centro de recursos técnicos de VMware.

Uso de vCenter para ver privilegios de funciones personalizadas de PlateSpin

Puede usar el cliente de vCenter para ver los privilegios mínimos establecidos para las funciones personalizadas de PlateSpin.

- 1 En vCenter, seleccione una función personalizada:
 - ♦ Gestor de máquinas virtuales de PlateSpin
 - ♦ Gestor de infraestructuras de PlateSpin
 - ♦ Usuario de PlateSpin
- 2 Haga clic en **Edit** (Editar) para ver la configuración de los privilegios en el recuadro de diálogo Edit Role (Editar función).

Por ejemplo, la ilustración siguiente muestra algunos de los privilegios definidos para la función Gestor de máquinas virtuales de PlateSpin.



4.2.2 Asignación de funciones en vCenter

Al configurar un entorno de múltiples inquilinos, deberá aprovisionar un solo servidor de Migrate por cliente o “inquilino”. Le asignará a este servidor de Migrate un usuario habilitado con funciones especiales de VMware para Migrate. Este usuario habilitado creará el contenedor de Migrate. Como proveedor de servicios, mantendrá las credenciales del usuario y no las revelará al cliente inquilino.

La siguiente tabla indica las funciones que debe definir para el usuario habilitado. También incluye más información sobre la finalidad de la función:

Contenedor de vCenter para asignación de funciones	Aspectos específicos de asignación de funciones	Instrucciones de propagación	Más información
Raíz del árbol de inventario de vCenter	Asigne al usuario habilitado la función <i>Administrador de infraestructuras de PlateSpin</i> (o equivalente).	Por razones de seguridad, defina el permiso como no propagable.	Esta función es necesaria para supervisar las tareas que lleva a cabo el software de Migrate y finalizar cualquier sesión de VMware inactiva.

Contenedor de vCenter para asignación de funciones	Aspectos específicos de asignación de funciones	Instrucciones de propagación	Más información
Todos los objetos del centro de datos a los que el usuario habilitado necesite acceder	Asigne al usuario habilitado la función <i>Administrador de infraestructuras de PlateSpin</i> (o equivalente).	Por razones de seguridad, defina el permiso como no propagable.	Esta función es necesaria para permitir el acceso a los almacenes de datos del centro de datos para cargar o descargar archivos. Defina el permiso como no propagable.
Todos los clústeres que se vayan a añadir a Migrate como contenedores y todos los hosts incluidos en los clústeres	Asigne al usuario habilitado la función <i>Administrador de infraestructuras de PlateSpin</i> (o equivalente).	La propagación queda sujeta al criterio del administrador de VMware.	Para asignarlo a un host, propague el permiso desde el objeto de clúster o cree un permiso adicional en cada host del clúster. Si la función se asigna en el objeto de clúster y se propaga, no será necesario realizar cambios adicionales al añadir un nuevo host al clúster. Sin embargo, propagar el permiso tiene implicaciones respecto a la seguridad.
Todos los repositorios de recursos a los que necesite acceder el usuario habilitado	Asigne al usuario habilitado la función <i>Administrador de máquinas virtuales de PlateSpin</i> (o equivalente).	La propagación queda sujeta al criterio del administrador de VMware.	Aunque puede asignar el acceso a cualquier cantidad de repositorios de recursos en cualquier ubicación del árbol, debe asignar esta función al usuario habilitado en al menos un repositorio de recursos.
Todas las carpetas de máquinas virtuales a las que necesite acceder el usuario habilitado	Asigne al usuario habilitado la función <i>Administrador de máquinas virtuales de PlateSpin</i> (o equivalente).	La propagación queda sujeta al criterio del administrador de VMware.	Aunque puede asignar el acceso a cualquier cantidad de carpetas de máquinas virtuales en cualquier ubicación del árbol, debe asignar esta función al usuario habilitado en al menos una carpeta.


Contenedor de vCenter para asignación de funciones	Aspectos específicos de asignación de funciones	Instrucciones de propagación	Más información
<p>Todas las redes a las que necesite acceder el usuario habilitado</p> <p>Redes virtuales distribuidas con dvSwitch y dvPortgroup</p>	<p>Asigne al usuario habilitado la función <i>Administrador de máquinas virtuales de PlateSpin</i> (o equivalente).</p>	<p>La propagación queda sujeta al criterio del administrador de VMware.</p>	<p>Aunque puede asignar el acceso a cualquier cantidad de redes en cualquier ubicación del árbol, debe asignar esta función al usuario habilitado en al menos una carpeta.</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Para asignar la función correcta a dvSwitch, propague la función en el centro de datos (lo que implicará que un objeto adicional reciba la función) o sitúe dvSwitch en una carpeta y asigne la función a dicha carpeta. ♦ Para que un grupo de puertos estándar se muestre como una red disponible en la interfaz de Migrate, cree una definición para el grupo en cada host del clúster.
<p>Todos los almacenes de datos y clústeres de almacenes de datos a los que necesite acceder el usuario habilitado</p>	<p>Asigne al usuario habilitado la función <i>Administrador de máquinas virtuales de PlateSpin</i> (o equivalente).</p>	<p>La propagación queda sujeta al criterio del administrador de VMware.</p>	<p>El usuario habilitado debe tener esta función asignada en al menos un almacén de datos o clúster de almacenes de datos.</p> <p>Para los clústeres de almacenes de datos, el permiso debe propagarse a los almacenes de datos que contenga. En caso de no proporcionar acceso a un miembro individual del clúster, fallarán tanto la preparación como las réplicas completas.</p>

La siguiente tabla muestra la función que puede asignar al cliente o usuario inquilino.

Contenedor de vCenter para asignación de funciones	Aspectos específicos de asignación de funciones	Instrucciones de propagación	Más información
Todos los repositorios de recursos y las carpetas en las que se vayan a crear las máquinas virtuales del cliente	Asigne al usuario inquilino la función <i>Usuario de PlateSpin</i> (o equivalente).	La propagación queda sujeta al criterio del administrador de VMware.	<p>Este inquilino pertenece al grupo de administradores de PlateSpin en el servidor de PlateSpin Migrate y también está en el servidor vCenter.</p> <p>Si el inquilino va tener la posibilidad de modificar los recursos empleados por la máquina virtual (es decir, redes, imágenes ISO, etc.), proporcione a este usuario los permisos necesarios sobre dichos recursos. Por ejemplo, si desea permitir que el cliente modifique la red a la que está conectada su máquina virtual, el usuario debe tener asignada la función de solo lectura (o superior) en todas las redes a las que pueda acceder el cliente.</p>

A continuación se muestra una infraestructura virtual en la consola de vCenter. Los objetos etiquetados en azul tienen asignada la función Administrador de infraestructuras. Los objetos etiquetados en verde tienen asignada la función Administrador de máquinas virtuales. El árbol no muestra carpetas de máquinas virtuales, redes ni almacenes de datos. A estos objetos se les asigna la función *Administrador de máquinas virtuales de PlateSpin*.

Figura 4-1 Funciones asignadas en vCenter



Implicaciones de seguridad de la asignación de funciones de VMware

El software de PlateSpin emplea un usuario habilitado únicamente para realizar operaciones del ciclo de vida de protección. Desde su perspectiva como proveedor de servicios, los usuarios finales nunca tienen acceso a las credenciales del usuario habilitado y no pueden acceder al mismo conjunto de

recursos de VMware. En un entorno en el que haya varios servidores de Migrate configurados para usar el mismo entorno vCenter, Migrate impide cualquier posibilidad de acceso entre distintos clientes. Algunas de las principales implicaciones de seguridad son las siguientes:

- ♦ Con la función *Administrador de infraestructuras de PlateSpin* asignada al objeto de vCenter, todos los usuarios habilitados podrán ver las tareas realizadas por cualquier otro usuario (pero no actuar sobre ellas).
- ♦ Puesto que no existe ninguna forma de establecer permisos en carpetas o subcarpetas de almacenes de datos, todos los usuarios habilitados con permisos en un almacén de datos tendrán acceso a todos los discos de los demás usuarios habilitados almacenados en él.
- ♦ Con la función *Administrador de infraestructuras de PlateSpin* asignada al objeto de clúster, todos los usuarios habilitados podrán activar o desactivar HA o DRS en todo el clúster.
- ♦ Con la función *Usuario de PlateSpin* asignada al objeto de clúster de almacenamiento, todos los usuarios habilitados podrán activar o desactivar SDRS en todo el clúster.
- ♦ Establecer la función *Administrador de infraestructuras de PlateSpin* en el objeto de clúster DRS y propagarla permite que el usuario habilitado vea todas las máquinas virtuales situadas en el repositorio de recursos por defecto o la carpeta de máquinas virtuales por defecto. Además, la propagación requiere que el administrador establezca explícitamente que el usuario habilitado tenga una función de “no acceso” en cada repositorio de recursos o carpeta de máquinas virtuales donde no deba tener acceso.
- ♦ Establecer la función *Administrador de infraestructuras de PlateSpin* en el objeto vCenter permite que el usuario habilitado finalice las sesiones de cualquier otro usuario conectado a vCenter.

Nota: recuerde que en estas situaciones, cada usuario habilitado es en realidad una instancia diferente del software de PlateSpin.

4.3 Configuración de permisos para el acceso de la carga de trabajo en la interfaz Web de PlateSpin Migrate

La interfaz Web de PlateSpin Migrate permite definir permisos para la gestión de la migración de la carga de trabajo. Se configuran grupos de seguridad a los que se asignan los usuarios y las cargas de trabajo. Solo los miembros del grupo de seguridad tienen permiso para gestionar las cargas de trabajo pertenecientes a ese grupo. Consulte la [Sección 7.1, “Gestión de los grupos de seguridad de y los permisos de cargas de trabajo”](#), en la página 133.

5 Configuración del servidor de PlateSpin Migrate

Use los datos de esta sección para configurar el servidor de PlateSpin Migrate.

- ♦ [Sección 5.1, “Licencia del producto PlateSpin Migrate”, en la página 97](#)
- ♦ [Sección 5.2, “Configuración de idiomas para versiones internacionales”, en la página 105](#)
- ♦ [Sección 5.3, “Aplicación de la conformidad con FIPS para cargas de trabajo de origen FIPS”, en la página 106](#)
- ♦ [Sección 5.4, “Configuración del servicio de notificación”, en la página 106](#)
- ♦ [Sección 5.5, “Configuración de notificaciones para eventos y migraciones”, en la página 110](#)
- ♦ [Sección 5.6, “Habilitación de mensajería de eventos para PlateSpin Migration Factory”, en la página 111](#)
- ♦ [Sección 5.7, “Configuración de direcciones IP alternativas para el servidor de PlateSpin”, en la página 113](#)
- ♦ [Sección 5.8, “Establecimiento de método de re arranque para el servicio de configuración”, en la página 113](#)
- ♦ [Sección 5.9, “Configuración de la dirección de contacto para el puerto de réplica”, en la página 114](#)
- ♦ [Sección 5.10, “Especificación del tipo de adaptador de red que se debe usar para las migraciones a Hyper-V durante la toma de control del destino”, en la página 114](#)
- ♦ [Sección 5.11, “Configuración de aplicaciones conocidas por producir errores de arranque en los destinos Windows”, en la página 115](#)
- ♦ [Sección 5.12, “Optimización de transferencia de datos en conexiones WAN”, en la página 116](#)
- ♦ [Sección 5.13, “Aumento del límite de tamaño de carga en las acciones posteriores a la migración”, en la página 119](#)
- ♦ [Sección 5.14, “Otros casos de uso para configuraciones del servidor de PlateSpin personalizadas \(avanzado\)”, en la página 120](#)

5.1 Licencia del producto PlateSpin Migrate

Esta sección proporciona información sobre la aplicación de una licencia y la activación del producto PlateSpin Migrate, así como sobre la gestión de las claves de licencia.

Nota: no puede usar las licencias adquiridas para PlateSpin Migrate 9.3 y versiones posteriores con PlateSpin Migrate 9.2 y versiones anteriores.

- ♦ [Sección 5.1.1, “Activación de la licencia del producto”, en la página 98](#)
- ♦ [Sección 5.1.2, “Cómo funcionan las licencias de migración”, en la página 101](#)
- ♦ [Sección 5.1.3, “Gestión de claves de licencia para migraciones de cargas de trabajo”, en la página 102](#)
- ♦ [Sección 5.1.4, “Gestión de designaciones de cargas de trabajo”, en la página 104](#)

5.1.1 Activación de la licencia del producto

Para asignar una licencia de producto, debe disponer de un código de activación de licencia. Si no tiene un código de activación de licencia, solicite uno en el [Centro de servicios al cliente](https://www.netiq.com/center/) (<https://www.netiq.com/center/>). Un representante de Micro Focus se pondrá en contacto con usted y le proporcionará el código de activación de la licencia.

Nota: si es cliente de PlateSpin y no dispone de una cuenta en el Centro de servicios al cliente, primero debe crear una con la misma dirección de correo electrónico que especificó en la orden de compra. Consulte [Creación de cuenta](https://www.netiq.com/selfreg/jsp/createAccount.jsp) (<https://www.netiq.com/selfreg/jsp/createAccount.jsp>).

Antes de activar una licencia, tenga en cuenta si desea dividir esa licencia para escenarios de migración distintos.

- ♦ “[División de licencias](#)” en la página 98
- ♦ “[Activación de licencia mediante el cliente de Migrate](#)” en la página 98
- ♦ “[Activación de licencia mediante la interfaz Web](#)” en la página 100

División de licencias

Una licencia da derecho a una instancia de PlateSpin Migrate por carga de trabajo. Según la licencia que haya adquirido, podrá dividir una licencia según migraciones o según cargas de trabajo.


Solo es posible dividir una licencia que no se haya activado aún. Por ejemplo, puede dividir una licencia por cargas de trabajo de 1000 cargas de trabajo en una licencia que cubra 400 cargas de trabajo y otra que cubra 600 cargas de trabajo. Puede dividir una licencia por migraciones para 3000 migraciones en una licencia para 1200 migraciones y otra licencia para 1800 migraciones.

Para obtener asistencia sobre escenarios con varias licencias, especialmente si no tiene la certeza de cómo utilizar licencias en su entorno de redes, consulte el [artículo 7920876 de la base de conocimientos](https://www.netiq.com/support/kb/doc.php?id=7920876) (<https://www.netiq.com/support/kb/doc.php?id=7920876>).

Activación de licencia mediante el cliente de Migrate

Cuando se lanza el cliente de PlateSpin Migrate por primera vez después de la instalación, se abre el asistente de activación de licencias y se le pide que active su licencia del producto.

Figura 5-1 Asistente de activación de licencias



Tiene dos opciones para activar su licencia de producto: en línea o sin conexión.

- ♦ “Activación de licencia en línea” en la página 99
- ♦ “Activación de licencia sin conexión” en la página 99

Activación de licencia en línea

Para la activación en línea, se requiere que el cliente de PlateSpin Migrate tenga acceso a Internet.

Nota: los servidores proxy HTTP pueden provocar fallos durante la activación en línea. Si utiliza un servidor proxy HTTP y tiene problemas con la activación en línea, pruebe con el método de activación sin conexión.

- 1 En el asistente de licencias, seleccione la opción **Online Activation** (Activación en línea) y haga clic en **Next** (Siguiente).
- 2 Introduzca la dirección de correo electrónico que proporcionó al realizar el pedido y el código de activación que recibió.


El cliente de PlateSpin Migrate obtiene la licencia necesaria por Internet y activa el producto.

Activación de licencia sin conexión

Para la activación sin conexión, se debe obtener una clave de licencia por Internet mediante un equipo que tenga acceso a Internet.

- 1 En el asistente de licencias, seleccione la opción **Offline Activation** (Activación sin conexión) y haga clic en **Next** (Siguiente).

Se muestra el recuadro de diálogo Activate License (Activar licencia):



- 2 Anote el ID de hardware para usarlo en los pasos siguientes.
- 3 Use un equipo con acceso a Internet para obtener una clave de licencia mediante la [utilidad de activación de licencia basada en Web](http://www.platespin.com/productactivation/ActivateOrder.aspx). (<http://www.platespin.com/productactivation/ActivateOrder.aspx>)


Para obtener una clave de licencia, debe disponer de una cuenta del centro de servicios al cliente. Si es cliente actual de PlateSpin y no tiene una cuenta del Centro de servicios al cliente de Novell, debe crear una en primer lugar. (Consulte [Creación de cuenta](#).) Use su nombre de usuario actual de PlateSpin (una dirección de correo electrónico válida registrada en PlateSpin) como entrada para el nombre de usuario de la cuenta del centro de servicios al cliente.

- 4 Guarde la nueva clave de licencia en una ubicación a la que pueda acceder el cliente de PlateSpin Migrate.
 - 5 En el asistente de licencias, escriba la vía completa al archivo de licencia de PlateSpin Migrate, o búsquela y selecciónela, y haga clic en **Next** (Siguiente).
- El producto se activa según la licencia seleccionada.

Activación de licencia mediante la interfaz Web

Tiene dos opciones para activar su licencia de producto: en línea o sin conexión.

Figura 5-2 Activación de licencia mediante la interfaz Web de Migrate



- ♦ “Activación de licencia en línea” en la página 100
- ♦ “Activación de licencia sin conexión” en la página 101

Activación de licencia en línea

Para la activación en línea, se requiere que la interfaz Web de PlateSpin Migrate tenga acceso a Internet.

Nota: los servidores proxy HTTP pueden provocar fallos durante la activación en línea. Se recomienda la activación sin conexión para los usuarios en entornos que usen un servidor proxy HTTP.

Para configurar la activación de licencias en línea:

- 1 En la interfaz Web de PlateSpin Migrate, haga clic en **Settings > Licenses** (Configuración > Licencias), y luego en **Add license** (Añadir licencia).
- 2 Haga clic en **Online Activation** (Activación en línea).
- 3 Especifique la dirección de correo electrónico que proporcionó al realizar el pedido y el código de activación que recibió y haga clic en **Activate** (Activar).

El sistema obtiene la licencia necesaria por Internet y activa el producto.

Activación de licencia sin conexión

Para la activación sin conexión, deberá usar un equipo que disponga de acceso a Internet para obtener una clave de licencia de PlateSpin Migrate.

- 1 En la interfaz Web de PlateSpin Migrate, haga clic en **Settings > Licenses** (Configuración > Licencias), y luego en **Add license** (Añadir licencia).
- 2 Haga clic en **Offline Activation** (Activación sin conexión) y copie el ID de hardware que se muestra en la interfaz.
- 3 Use un navegador Web en un equipo que tenga acceso a Internet y diríjase al [sitio Web de activación del producto PlateSpin](http://www.platespin.com/productactivation/ActivateOrder.aspx) (<http://www.platespin.com/productactivation/ActivateOrder.aspx>). Entre con su nombre de usuario y contraseña del Centro de servicios al cliente.
- 4 Abra la página **PlateSpin Activate Order** (Activación de pedido de PlateSpin) para generar un archivo de clave de licencia. Necesitará la siguiente información:
 - ♦ el código de activación que recibió;
 - ♦ la dirección de correo electrónico que proporcionó al realizar el pedido;
 - ♦ el ID de hardware que copió en el [Paso 2](#).
- 5 Guarde el archivo de licencia generado, transféralo al host del producto que no tiene conexión a Internet y úselo para activar el producto.
- 6 En la página License Activation (Activación de licencia) de la interfaz Web de PlateSpin Migrate, seleccione la ubicación del archivo de clave de licencia y haga clic en **Activate** (Activar).

El archivo de clave de licencia se guarda y el producto se activa según este archivo.

5.1.2 Cómo funcionan las licencias de migración

Las licencias de PlateSpin Migrate se venden por cargas de trabajo. Una licencia da derecho a un número ilimitado de migraciones para un número específico de cargas de trabajo. Con cada migración, se asigna una unidad de la carga de trabajo de la licencia al origen o al destino. El equipo que tiene la unidad de carga de trabajo asignada puede posteriormente realizar una migración un número ilimitado de veces. Cada vez que se asigna una carga de trabajo, el número de **Workloads remaining** (Cargas de trabajo restantes) disminuye.

A continuación se muestra un resumen del comportamiento de asignación de cargas de trabajo por tarea de portabilidad.

Tabla 5-1 Asignación de licencias de cargas de trabajo de PlateSpin Migrate por tipo de migración

Tarea	Comportamiento de asignación de cargas de trabajo
Copiar carga de trabajo	Una licencia de carga de trabajo permanece con el origen.
Mover carga de trabajo	Una licencia de carga de trabajo se transfiere del origen al destino.
Server Sync	No aplicable.
Capturar imagen	Una licencia de carga de trabajo se asigna al origen y permanece con él.
Distribuir imagen	No aplicable.

5.1.3 Gestión de claves de licencia para migraciones de cargas de trabajo

Es posible añadir, suprimir y supervisar las licencias de PlateSpin en el cliente o en la interfaz Web de Migrate. Las licencias se pueden usar desde las migraciones que se gestionan en ambas herramientas.


- ♦ “Gestión de claves de licencia con el cliente de Migrate” en la página 102
- ♦ “Gestión de claves de licencia mediante la interfaz Web de Migrate” en la página 103

Gestión de claves de licencia con el cliente de Migrate

Puede gestionar las claves de licencia disponibles en la pestaña **Available License Keys** (Claves de licencia disponibles) del gestor de licencias.

- 1 En el cliente de PlateSpin Migrate, haga clic en **Tools > License Manager > Available License Keys** (Herramientas > Gestor de licencias > Claves de licencia disponibles).

Figura 5-3 Claves de licencia disponibles



La pestaña muestra el nombre de la licencia (**Module** [Módulo]) junto con su fecha de caducidad y sus derechos. Estos valores dependen del tipo de licencia.

La columna **Number of Servers** (Número de servidores) indica el número de equipos que es posible descubrir. Suele ser igual al número de máquinas que se pueden migrar.

Use los botones de la parte inferior para las tareas de gestión de licencias relacionadas:

Tabla 5-2 Botones de comandos del gestor de licencias

Comando	Descripción
Add (Añadir)	Permite añadir licencias.
Delete (Suprimir)	Permite suprimir licencias.
View Activation Code(s) (Ver códigos de activación)	Seleccione una licencia y haga clic en este botón para ver el código de activación y la fecha en la que se activó.
Generate Licensing Report (Generar informe de licencias)	Crea un archivo *.ps1 que usa el servicio de asistencia técnica para solucionar problemas relacionados con las licencias.

Gestión de claves de licencia mediante la interfaz Web de Migrate

Es posible gestionar las claves de licencia disponibles en la pestaña **Licenses** (Licencias) de la configuración de la interfaz Web. Además, la sección License Summary (Resumen de licencia) de la consola de la interfaz Web muestra el número total de licencias y el número de licencias disponibles actualmente.

- 1 En la interfaz Web de Migrate, haga clic en **Settings > Licenses** (Configuración > Licencias).

Figura 5-4 Claves de licencia disponibles

Dashboard	Workloads	Targets	Tasks	Reports	Settings	Downloads	About	Help
Licenses								
Module		Activation Code		Expiry Date		Workloads		
Delete	PC-MA-Wildfire-25-Multi	1234567		02/02/2020		25		
Generate Licensing Report								
Workloads Available: 25 Workloads Remaining: 24								
Conversions Available: 25 Conversions Remaining: 24								
Thursday, July 20, 2017 1:09 PM - Pacific Daylight Time								

En la pestaña Licenses (Licencias) se muestra el nombre de la licencia (**Module**) junto con su código de activación, la fecha de caducidad y el número de derechos para la migración de cargas de trabajo.

Puede ver el número de licencias de carga de trabajo disponibles y restantes en la parte inferior de la ventana.

Use las opciones para las tareas de gestión de licencias relacionadas:

Tabla 5-3 Opciones de la pestaña Licenses (Licencias)


Comando	Descripción
Add License (Añadir licencia)	Añade una licencia nueva.
Delete (Suprimir)	Permite suprimir licencias.
Generate Licensing Report (Generar informe de licencias)	Crea un archivo LicenseReport.txt que usa el servicio de asistencia técnica para solucionar problemas relacionados con las licencias.

5.1.4 Gestión de designaciones de cargas de trabajo

En el cliente de PlateSpin Migrate es posible gestionar las asignaciones de licencia en la pestaña **Workload Designations** (Designaciones de carga de trabajo) del gestor de licencias.

- 1 En el cliente de PlateSpin Migrate, haga clic en **Tools > License Manager > Workload Designations** (Herramientas > Gestor de licencias > Claves de Designaciones de carga de trabajo).

Figura 5-5 Designaciones de cargas de trabajo del gestor de licencias



En la pestaña se muestran las cargas de trabajo con licencias asignadas. En la vista Servers (Servidores) del cliente de PlateSpin Migrate, cada uno de estos servidores tiene un icono de llave a su lado.

Es posible restaurar las licencias de las cargas de trabajo para que una licencia deje de estar asignada a un equipo concreto. Por ejemplo, esto puede resultarle útil si va a retirar del servicio servidores que se encuentran en el inventario del servidor de PlateSpin.

Para restaurar las licencias de cargas de trabajo:

- 1 En la pestaña **Workload Designations** (Designaciones de cargas de trabajo) del gestor de licencias, seleccione la carga de trabajo requerida y haga clic en **Transfer Selected Workload** (Transferir carga de trabajo seleccionada).

Se muestra el recuadro de diálogo Transfer License (Transferir licencia).

- 2 Use la cadena que se muestra en **Workload Transfer Request** (Petición de transferencia de carga de trabajo) para obtener un código de transferencia de carga de trabajo del [portal Web de derechos de licencias](http://www.platespin.com/entitlementmgr/) (<http://www.platespin.com/entitlementmgr/>). Entre a la sesión con las credenciales asociadas a la orden de compra.

Debe disponer de una cuenta del Centro de servicios al cliente. Si es cliente actual de PlateSpin y no tiene una cuenta del Centro de servicios al cliente de Novell, debe crear una en primer lugar. (Consulte [Creación de cuenta](#).) Use su nombre de usuario actual de PlateSpin (una dirección de correo electrónico válida registrada en PlateSpin) como entrada para el nombre de usuario de la cuenta del centro de servicios al cliente.

- 3 Vuelva al gestor de licencias y especifique el código de transferencia que acaba de obtener. Haga clic en **Siguiente**.

PlateSpin Migrate restaura la carga de trabajo seleccionada.

5.2 Configuración de idiomas para versiones internacionales

Además de en inglés, PlateSpin Migrate proporciona compatibilidad con otros idiomas:

- ♦ Chino simplificado
- ♦ Chino tradicional
- ♦ Francés
- ♦ Alemán
- ♦ Japonés

Para gestionar el servidor de PlateSpin en uno de estos idiomas, configure el código de idioma para el sistema operativo en el host del servidor de PlateSpin Migrate y en su navegador Web. Si instala el cliente de PlateSpin Migrate en un equipo host diferente, puede configurar el sistema operativo en ese equipo.

- ♦ [Sección 5.2.1, “Establecimiento del idioma en el sistema operativo”, en la página 105](#)
- ♦ [Sección 5.2.2, “Establecimiento del idioma en el navegador Web”, en la página 105](#)

5.2.1 Establecimiento del idioma en el sistema operativo

El idioma de una pequeña parte de los mensajes del sistema generados por PlateSpin Migrate depende del idioma de la interfaz del sistema operativo seleccionada en el host del servidor de PlateSpin Migrate.

Para cambiar el idioma del sistema operativo:

- 1 Entre como administrador en el host del servidor de PlateSpin Migrate o en el host del cliente de Migrate.
- 2 Inicie el applet Configuración regional y de idioma (Haga clic en **Inicio > Ejecutar**, escriba `intl.cpl` y pulse Intro) y haga clic en la pestaña **Idiomas** (Windows Server 2003) o **Teclados e idiomas** (Windows Server 2008 y posteriores), según el caso.
- 3 Si aún no lo está, instale el paquete de idioma necesario. Puede que tenga que acceder al medio de instalación del sistema operativo.
- 4 Seleccione el idioma requerido como idioma de interfaz del sistema operativo. Cuando se le pida, salga de la sesión o reinicie el sistema.

5.2.2 Establecimiento del idioma en el navegador Web

Para usar la interfaz Web de PlateSpin Migrate en uno de estos idiomas, este debe añadirse al navegador Web y trasladarse a la parte superior del orden de preferencia:

- 1 Acceda a la configuración de idiomas del navegador Web.
- 2 Añada el idioma requerido y súbalo a la parte superior de la lista.
- 3 Guarde la configuración e inicie la aplicación cliente conectándose con el servidor de PlateSpin Migrate.

Nota: (para usuarios en chino tradicional y chino simplificado) si se intenta conectar con PlateSpin Migrate con un navegador que no cuente con una versión específica para el chino, podrían producirse errores en el servidor Web. Para un funcionamiento correcto, use la configuración del navegador para añadir una versión específica del chino (por ejemplo, Chino [zh-cn] o Chino [zh-tw]). No use una versión neutral como Chino [zh].

5.3 Aplicación de la conformidad con FIPS para cargas de trabajo de origen FIPS

Si FIPS se ha habilitado en la carga de trabajo de origen, debe habilitar el parámetro `EnforceFIPSCompliance` antes de descubrir la carga de trabajo de origen:

- 1 Entre a la interfaz Web de PlateSpin Migrate como administrador y abra la página de configuración del servidor de PlateSpin en:
`https://Servidor_de_PlateSpin/PlateSpinConfiguration/`
- 2 Busque el parámetro `EnforceFIPSCompliance` y haga clic en **Edit** (Editar) para modificar su valor a `true` (verdadero).
- 3 Haga clic en **Save** (Guardar).
Después de modificar los valores en la herramienta de configuración, el cambio puede tardar hasta 30 segundos en reflejarse en la interfaz. No es necesario reiniciar ni rearrancar los servicios.
- 4 Descubra la carga de trabajo de origen habilitada para FIPS.

5.4 Configuración del servicio de notificación

Es posible configurar PlateSpin Migrate para que envíe automáticamente notificaciones de eventos e informes de réplica a direcciones de correo electrónico específicas. Esta función requiere que primero se especifique un servidor SMTP (protocolo simple de transferencia de correo) válido para que PlateSpin Migrate lo use.

- ♦ [Sección 5.4.1, “Servicio de notificación con el cliente de Migrate”, en la página 106](#)
- ♦ [Sección 5.4.2, “Servicio de notificación con la interfaz Web de Migrate”, en la página 107](#)

5.4.1 Servicio de notificación con el cliente de Migrate

El cliente de PlateSpin Migrate permite especificar los valores del servidor SMTP para las notificaciones de progreso de eventos y trabajos.

Para configurar los valores de SMTP para el servicio de notificación:

- 1 Lance el cliente de PlateSpin Migrate.
- 2 Haga clic en **Tools > Options** (Herramientas > Opciones).
- 3 Haga clic en la pestaña **Notification Service** (Servicio de notificación).

The screenshot shows the 'Options' dialog box with the 'Notification Service' tab active. It contains two main sections: 'SMTP Server Settings' and 'SMTP Account Credentials'. The first section has fields for Address (192.168.1.128), Port (25), and Reply Address (support@platespin.com). The second section has fields for User Name (John Smith), Password (masked), and Confirm Password (masked). At the bottom are 'Help', 'OK', and 'Cancel' buttons.

SMTP Server Settings (Configuración del servidor SMTP): permite especificar la dirección IP, el puerto y una dirección de respuesta del servidor SMTP para las notificaciones por correo electrónico de eventos y progreso.

SMTP Account Credentials (Credenciales de cuenta SMTP): proporcione credenciales válidas en caso de que el servidor SMTP requiera autenticación.

También puede configurar notificaciones del progreso de la migración para cada migración. Consulte la [Sección 5.5.1, “Notificaciones mediante el cliente de Migrate”, en la página 110](#).

5.4.2 Servicio de notificación con la interfaz Web de Migrate

Es posible configurar PlateSpin Migrate para que envíe automáticamente notificaciones de eventos e informes de réplica a direcciones de correo electrónico específicas. Esta función requiere que primero se especifique un servidor SMTP válido para que PlateSpin Migrate lo use.

- ♦ [“Configuración del servidor SMTP” en la página 107](#)
- ♦ [“Configuración de notificaciones de eventos por correo electrónico” en la página 108](#)
- ♦ [“Configuración de notificaciones de informes de réplica por correo electrónico” en la página 109](#)

Configuración del servidor SMTP

- 1 En la interfaz Web de Migrate, haga clic en **Settings > SMTP** (Configuración > SMTP).
- 2 Especifique lo siguiente:
 - ♦ **Dirección de servidor SMTP:** la dirección del servidor SMTP.
 - ♦ **Puerto:** el puerto en el que está escuchando el servidor SMTP. El valor por defecto es 25.

- ♦ **Dirección de respuesta:** la dirección desde la que desea enviar las notificaciones de progreso y eventos por correo electrónico.
- ♦ **Usuario y contraseña:** proporcione credenciales válidas en caso de que el servidor SMTP requiera autenticación.

3 Haga clic en **Save** (Guardar).

Configuración de notificaciones de eventos por correo electrónico

Para configurar las notificaciones de eventos:

- 1 Configure un servidor SMTP para que lo use PlateSpin Migrate. Consulte [“Configuración del servidor SMTP” en la página 107](#).
- 2 En la interfaz Web de PlateSpin Migrate, seleccione **Settings > General Notification Settings** (Configuración > Configuración de notificaciones generales).
- 3 Marque la casilla de verificación **Enable Notifications** (Habilitar notificaciones).
- 4 Haga clic en **Edit Recipients** (Editar destinatarios), especifique las direcciones de correo electrónico pertinentes separadas por comas y haga clic en **OK** (Aceptar).
- 5 Haga clic en **Save** (Guardar).

Para suprimir una dirección de correo electrónico, haga clic en **Remove** (Eliminar) junto a la dirección que desee suprimir.

Los siguientes tipos de eventos activan notificaciones por correo electrónico en caso de que estas estén configuradas. Los eventos se añaden siempre al registro de eventos de la aplicación del sistema, con tipos de entrada como Advertencia, Error e Información.

Tipos de eventos	Observaciones
Tipo de entrada de registro: Advertencia	
IncrementalReplicationMissed	Se genera cuando se produce una de estas circunstancias: <ul style="list-style-type: none"> ♦ Una réplica se pone en pausa manualmente mientras se realiza una réplica incremental programada. ♦ El sistema intenta llevar a cabo una réplica incremental programada mientras se está efectuando una réplica activada manualmente. ♦ El sistema determina que el destino no tiene suficiente espacio en disco.
FullReplicationMissed	Similar al evento IncrementalReplicationMissed.
WorkloadOfflineDetected	Se genera cuando el sistema detecta que una carga de trabajo anteriormente en línea está ahora sin conexión. Se aplica a las cargas de trabajo cuyo estado de migración no es Paused (En pausa).
Tipo de entrada de registro: Error	
FailoverFailed	
FullReplicationFailed	
IncrementalReplicationFailed	
PrepareFailoverFailed	

Tipos de eventos	Observaciones
Tipo de entrada de registro: Información	
FailoverCompleted	
FullReplicationCompleted	
IncrementalReplicationCompleted	
PrepareFailoverCompleted	
TestFailoverCompleted	Se genera al marcar manualmente una operación de transición de prueba como correcta o errónea.
WorkloadOnlineDetected	Se genera cuando el sistema detecta que una carga de trabajo anteriormente sin conexión está ahora en línea. Se aplica a las cargas de trabajo cuyo estado de migración no es Paused (En pausa).
Nota: aunque las entradas del registro de eventos tienen ID exclusivos, no existe garantía de que los ID sigan igual en versiones futuras.	

Configuración de notificaciones de informes de réplica por correo electrónico

- 1 Configure un servidor SMTP para que lo use PlateSpin Migrate. Consulte [“Configuración del servidor SMTP” en la página 107](#).
- 2 En la interfaz Web de PlateSpin Migrate, seleccione **Settings > Report Notification Settings** (Configuración > Configuración de notificaciones de informes).
- 3 Marque la casilla de verificación **Enable Report Notifications** (Habilitar notificaciones de informes).
- 4 En la sección **Report Recurrence** (Recurrencia de informes), haga clic en **Edit** (Editar) y especifique el patrón de recurrencia necesario para los informes.
- 5 En la sección **Recipients** (Destinatarios), haga clic en **Edit Recipients** (Editar destinatarios) para especificar las direcciones de correo pertinentes separadas por comas y haga clic en **OK** (Aceptar).
- 6 (Opcional) En la sección **Migrate Access URL** (URL de acceso a Migrate), especifique una URL distinta de la establecida por defecto para el servidor de PlateSpin.

Por ejemplo, si el host del servidor de PlateSpin tiene más de una NIC o se encuentra detrás de un servidor NAT. Esta URL afecta al título del informe y a la función para acceder a contenido relevante en el servidor mediante hiperenlaces dentro de los informes enviados por correo electrónico.
- 7 Haga clic en **Save** (Guardar).

Para obtener información sobre otros tipos de informes que se pueden generar y ver a pedido, consulte [“Generación de informes de carga de trabajo y de migración de la carga de trabajo” en la página 469](#).

5.5 Configuración de notificaciones para eventos y migraciones

Después de especificar un servidor SMTP (protocolo simple de transferencia de correo) válido para PlateSpin Migrate, es posible configurar PlateSpin Migrate para que envíe automáticamente notificaciones de eventos e informes de réplica a direcciones de correo electrónico específicas.

- ♦ [Sección 5.5.1, “Notificaciones mediante el cliente de Migrate”, en la página 110](#)
- ♦ [Sección 5.5.2, “Notificaciones mediante la interfaz Web”, en la página 110](#)

5.5.1 Notificaciones mediante el cliente de Migrate

Es posible configurar que un trabajo de migración envíe automáticamente notificaciones por correo electrónico sobre el estado y el progreso a una dirección especificada:

- ♦ **Eventos del trabajo:** mensajes de estado del trabajo, como `Completed` (Completado), `Recoverable Error` (Error recuperable) y `Failed` (Error).
- ♦ **Progreso del trabajo:** mensajes detallados sobre el progreso del trabajo a intervalos configurables.

Los detalles del servidor SMTP y de la cuenta de correo electrónico se especifican de forma global. También puede especificar direcciones de correo electrónico para tareas específicas. Consulte la [Sección 5.4, “Configuración del servicio de notificación”, en la página 106](#).

Para configurar las notificaciones por correo electrónico:

- 1 En el cliente de PlateSpin Migrate, configure la información del servidor SMTP para PlateSpin Migrate. Consulte la [Sección 5.4.1, “Servicio de notificación con el cliente de Migrate”, en la página 106](#).
- 2 Inicie el trabajo de migración. Para obtener información sobre cómo iniciar un trabajo de migración, consulte la [Sección 26.2, “Inicio de un trabajo de migración”, en la página 301](#).
- 3 En la sección Job Configuration (Configuración del trabajo) de la ventana (Trabajo de migración), haga clic en **Alerts** (Alertas) y configure las opciones requeridas.
 - 3a Seleccione **Receive Event Notifications** (Recibir notificaciones de eventos) para recibir notificaciones sobre las condiciones `Completed` (Completado), `Recoverable Error` (Error recuperable) y `Failed` (Erróneo) de los trabajos de migración.
 - 3b Seleccione **Receive Progress Notifications** (Recibir notificaciones del progreso) para recibir notificaciones por correo electrónico sobre el progreso. Especifique la frecuencia con la que desea recibir notificaciones para el trabajo.
 - 3c (Opcional) En **Send to Addresses** (Enviar a direcciones), añada o elimine las direcciones de correo electrónico específicas del trabajo donde se enviarán las notificaciones.
- 4 Haga clic en **OK** (Aceptar).

5.5.2 Notificaciones mediante la interfaz Web

Para configurar una lista de destinatarios de las notificaciones de evento:

- 1 En la interfaz Web de PlateSpin Migrate, configure la información del servidor SMTP para PlateSpin Migrate. Consulte la [“Configuración del servidor SMTP” en la página 107](#).
- 2 Seleccione **Settings > General Notification Settings** (Configuración > Configuración de notificaciones generales).

- 3 Marque la casilla de verificación **Enable Notifications** (Habilitar notificaciones).
- 4 En la sección **Recipients** (Destinatarios), haga clic en **Edit Recipients** (Editar destinatarios) para especificar las direcciones de correo pertinentes separadas por comas y haga clic en **OK** (Aceptar).
- 5 Haga clic en **Save** (Guardar).

Para configurar una lista de destinatarios de las notificaciones de informes:

- 1 En la interfaz Web de PlateSpin Migrate, configure un servidor SMTP para PlateSpin Migrate. Consulte [“Configuración del servidor SMTP” en la página 107](#).
- 2 Seleccione **Settings > Report Notification Settings** (Configuración > Configuración de notificación de informes).
- 3 Marque la casilla de verificación **Enable Report Notifications** (Habilitar notificaciones de informes).
- 4 En la sección **Report Recurrence** (Recurrencia de informes), haga clic en **Edit** (Editar) y especifique el patrón de recurrencia necesario para los informes.
- 5 En la sección **Recipients** (Destinatarios), haga clic en **Edit Recipients** (Editar destinatarios) para especificar las direcciones de correo pertinentes separadas por comas y haga clic en **OK** (Aceptar).
- 6 (Opcional) En la sección **Migrate Access URL** (URL de acceso a Migrate), especifique una URL distinta de la establecida por defecto para el servidor de PlateSpin.

Por ejemplo, si el host del servidor de PlateSpin tiene más de una NIC o se encuentra detrás de un servidor NAT. Esta URL afecta al título del informe y a la función para acceder a contenido relevante en el servidor mediante hiperenlaces dentro de los informes enviados por correo electrónico.

- 7 Haga clic en **Save** (Guardar).

Para obtener información sobre otros tipos de informes que se pueden generar y ver a pedido, consulte [“Generación de informes de carga de trabajo y de migración de la carga de trabajo” en la página 469](#).

5.6 Habilitación de mensajería de eventos para PlateSpin Migration Factory

PlateSpin Migrate proporciona un servicio de mensajería de eventos basado en RabbitMQ para usar en el entorno de PlateSpin Migration Factory. Cada servidor de PlateSpin Migrate puede publicar mensajes de cambio de estado de la migración de la carga de trabajo en instancias de PlateSpin Migrate Connector que estén suscritas al servicio en nombre de los proyectos de PlateSpin Transformation Manager. Para obtener información sobre cómo funcionan las comunicaciones en PlateSpin Migration Factory, consulte [“PlateSpin Migration Factory Environment”](#) (Entorno de PlateSpin Migration Factory) en la [PlateSpin Transformation Manager User Guide](#) (Guía del usuario de PlateSpin Transformation Manager).

Las colas de mensaje de RabbitMQ están preconfiguradas y se inician automáticamente al iniciar el servicio de PlateSpin para un servidor de PlateSpin Migrate. No se publica ningún mensaje salvo que abra el puerto 61613 en el servidor de Migrate para permitir el registro por suscriptores y una instancia de PlateSpin Migrate Connector se suscriba.

Nota: la función de mensajería se inicia, se detiene y se reinicia automáticamente con su servicio de servidor de PlateSpin Migrate padre. No modifique los valores por defecto para la mensajería de eventos.

En PlateSpin Transformation Manager, configure el servidor de PlateSpin Migrate como recurso de servidor de migración para un proyecto. La instancia de PlateSpin Migrate Connector asignada del proyecto se suscribe a la mensajería de eventos RabbitMQ. Cuando RabbitMQ tenga un suscriptor activo y haya actividades de migración de la carga de trabajo sobre las que informar, RabbitMQ comienza a publicar mensajes de eventos y los suscriptores registrados pueden recibirlos. Migrate Connector pasa los mensajes a Transformation Manager solo para las cargas de trabajo del proyecto adecuado.

Para habilitar la mensajería de eventos en los trabajos de migración del servidor de Migrate:

- 1 Configure el entorno de PlateSpin Migration Factory.
Consulte [“PlateSpin Migration Factory Environment”](#) (Entorno de PlateSpin Migration Factory) en la [PlateSpin Transformation Manager User Guide](#) (Guía del usuario de PlateSpin Transformation Manager).
- 2 Como usuario administrador, abra el puerto TCP 61613 para el tráfico STOMP entrante en el host del servidor de Migrate.
- 3 (Azure) Para un servidor de Migrate basado en la nube en Azure, permita las conexiones entrantes para el tráfico STOMP (puerto TCP 61613) en el grupo de seguridad de red del servidor de Migrate.
- 4 Abra el puerto TCP 61613 en la red.
Consulte la [Sección 2.6.3, “Requisitos para la mensajería de eventos”, en la página 55](#).
- 5 En PlateSpin Transformation Manager, configure el servidor de PlateSpin Migrate como recurso de servidor de migración para un proyecto de transformación.
El componente suscriptor de PlateSpin Migrate Connector se registra automáticamente en RabbitMQ en el servidor de PlateSpin Migrate.
Consulte [“Managing Migration Server Resources”](#) (Gestión de recursos del servidor de migración) en la [PlateSpin Transformation Manager User Guide](#) (Guía del usuario de PlateSpin Transformation Manager).
- 6 (Modo automatizado de PTM) En PlateSpin Transformation Manager, configure uno o varios planes de transformación de carga de trabajo para usar el recurso del servidor de migración que ha creado, o bien la función de asignación automática para permitir que ese recurso se considere parte del repositorio de servidores de Migrate que ha configurado de forma similar.
- 7 (Modo de planificación de PTM) En PlateSpin Transformation Manager, importe las cargas de trabajo que ha configurado para las migraciones de forma manual en PlateSpin Migrate. Migrate Connector intenta emparejar periódicamente las migraciones externas con las cargas de trabajo importadas y se realiza un seguimiento de la información de su estado.
- 8 Empiece con la migración de cargas de trabajo.
Tanto si la ejecución está automatizada o es manual, el servidor de Migrate genera mensajes de evento para las acciones de migración de la carga de trabajo llevadas a cabo en ese servidor. RabbitMQ publica los mensajes. Migrate Connector recibe los mensajes y los pasa al proyecto adecuado en Transformation Manager, donde se muestran para realizar un seguimiento del estado de progreso y los informes.

5.7 Configuración de direcciones IP alternativas para el servidor de PlateSpin

Puede añadir direcciones IP alternativas al parámetro `AlternateServerAddresses` de la configuración de PlateSpin a fin de habilitar el servidor de PlateSpin para que funcione en entornos con NAT habilitada.

Para añadir direcciones IP alternativas para el servidor de PlateSpin:

- 1 Entre a la interfaz Web de PlateSpin Migrate como administrador y abra la página de configuración del servidor de PlateSpin en:
`https://Servidor_de_PlateSpin/PlateSpinConfiguration/`
- 2 Busque el parámetro `AlternateServerAddresses` y añada direcciones IP para el servidor de PlateSpin.
- 3 Guarde la configuración y salga de la página.

No es necesario rearrancar ni reiniciar los servicios de PlateSpin para aplicar los cambios.

5.8 Establecimiento de método de re arranque para el servicio de configuración

Durante una acción de transición, el servicio de configuración optimiza los re arranques reduciendo al mínimo su número y controlando cuándo se producen. Si experimenta un bloqueo del servicio de configuración durante una acción de transición para una carga de trabajo Windows con el error `Configuration Service Not Started` (No se ha iniciado el servicio de configuración), es posible que deba permitir los re arranques cuando se pida durante la configuración. Puede configurar que se omita la optimización del re arranque en una sola carga de trabajo afectada, o configurar un valor `SkipRebootOptimization` global en el servidor de PlateSpin para omitir la optimización del re arranque en todas las cargas de trabajo Windows.

Para omitir la optimización del re arranque para una sola carga de trabajo Windows:

- 1 Entre como usuario administrador en la carga de trabajo de origen.
- 2 Añada un archivo a la unidad raíz del sistema (normalmente, C:) denominado `PlateSpin.ConfigService.LegacyReboot` sin extensión de archivo. En un indicador de comandos, introduzca:

```
echo $null >> %SYSTEMDRIVE%\PlateSpin.ConfigService.LegacyReboot
```

- 3 Ejecute de nuevo la acción de transición de prueba o de transición que ha fallado.

Para omitir la optimización del re arranque para todas las cargas de trabajo Windows:

- 1 Entre a la interfaz Web de PlateSpin Migrate como administrador y abra la página de configuración del servidor de PlateSpin en:
`https://Servidor_de_PlateSpin/PlateSpinConfiguration/`
- 2 Busque el parámetro de configuración `ConfigurationServiceValues` y haga clic en **Edit** (Editar) para el parámetro.
- 3 Cambie el valor de `SkipRebootOptimization` de `false` (falso) a `true` (verdadero).
- 4 Haga clic en **Save** (Guardar).
- 5 Ejecute de nuevo la transición o la transición de prueba que han fallado para las cargas de trabajo Windows afectadas.

5.9 Configuración de la dirección de contacto para el puerto de réplica

Por defecto, la carga de trabajo de destino se pone en contacto con la de origen para iniciar la transferencia de datos de réplica. Cuando se utiliza el agente de Migrate en la carga de trabajo de origen, esta se pone en contacto con la carga de trabajo de destino para las transferencias de datos. La dirección se controla en el nivel del servidor. Debe volver a configurar la dirección del puerto de réplica en el servidor de Migrate (`SourceListensForConnection=False`).

Para configurar la dirección de contacto del tráfico de réplica:

- 1 Entre a la interfaz Web de PlateSpin Migrate como administrador y abra la página de configuración del servidor de PlateSpin en:
`https://Servidor_de_PlateSpin/PlateSpinConfiguration/`
- 2 Localice el parámetro `SourceListensForConnection` y cambie su valor a **True** (Verdadero) o **False** (Falso), en función de su entorno de migración.
 - ♦ **True:** (opción por defecto) la carga de trabajo de destino se pone en contacto con la de origen para iniciar la réplica. El origen escucha el tráfico en el puerto de réplica (por defecto, TCP/3725). El puerto de réplica debe estar abierto para el tráfico entrante en la carga de trabajo de origen.
 - ♦ **False:** la carga de trabajo de origen se pone en contacto con la de destino para iniciar la réplica. El destino escucha el tráfico en el puerto de réplica (por defecto, TCP/3725). El puerto de réplica debe estar abierto para el tráfico entrante en la carga de trabajo de destino.
- 3 Guarde la configuración y salga de la página.

5.10 Especificación del tipo de adaptador de red que se debe usar para las migraciones a Hyper-V durante la toma de control del destino

Durante el proceso de toma de control del destino para las migraciones de cargas de trabajo, PlateSpin Migrate selecciona el tipo de adaptador empleado según el sistema operativo de la carga de trabajo y el tipo de máquina virtual de destino. Para las migraciones a Microsoft Hyper-V, puede dejar que Migrate decida o especificar el tipo de adaptador de red preferido: Synthetic (Sintético) o Legacy (Legado).

Para especificar el tipo de adaptador de red preferido para los destinos Hyper-V:

- 1 Entre a la interfaz Web de PlateSpin Migrate como administrador y abra la página de configuración del servidor de PlateSpin en:
`https://Servidor_de_PlateSpin/PlateSpinConfiguration/`
- 2 Localice el parámetro `PreferredHyperVNetworkAdapter` y edite su valor a **Synthetic** (Sintético) o **Legacy** (Legado), según los requisitos de Hyper-V.
- 3 Guarde la configuración y salga de la página.

5.11 Configuración de aplicaciones conocidas por producir errores de arranque en los destinos Windows

Cuando se instalan ciertas aplicaciones en una carga de trabajo de origen, como el software de copia de seguridad o antivirus, es probable que causen errores de arranque en la carga de trabajo de destino si los servicios de la aplicación correspondientes no se inhabilitan durante la conversión.

Los siguientes parámetros de la página de configuración del servidor de PlateSpin sirven para configurar estas aplicaciones conocidas:

- ♦ **ApplicationsKnownForBootFailuresOnTarget:** muestra algunas aplicaciones comunes como Symantec, Kaspersky AntiVirus, Backup Assist o Carbon Black, que se sabe que provocan errores de arranque en el destino. Para editar la lista de aplicaciones, consulte la [Sección 5.11.1, “Edición de la lista de aplicaciones conocidas por producir errores de arranque en los destinos Windows”, en la página 115.](#)
- ♦ **ApplicationsKnownForBootFailuresOnTargetDefaultValue:** determina si se deben seleccionar automáticamente todas las aplicaciones del origen Windows que se sabe que provocan errores de arranque en el destino para inhabilitarlas durante la conversión. El valor por defecto es **false** (falso), que indica que las aplicaciones no se seleccionan por defecto.

Cuando se configura el modo de inicio de los servicios Windows en el destino, PlateSpin Migrate revisa las aplicaciones existentes en el origen para comprobar si alguna de las que aparecen en el parámetro de configuración **ApplicationsKnownForBootFailuresOnTarget** está instalada en el origen. PlateSpin Migrate muestra todas esas aplicaciones de la carga de trabajo de origen que se sabe que provocan errores de arranque en el destino durante la conversión en la interfaz de usuario que se utiliza para configurar el modo de inicio. Estas aplicaciones se seleccionan por defecto si el valor del parámetro **ApplicationsKnownForBootFailuresOnTargetDefaultValue** está definido como **true** (verdadero). Sin embargo, puede revisar la lista de aplicaciones y deseleccionar las que no desee inhabilitar en el destino durante la conversión.

Para obtener información sobre cómo configurar el modo de inicio de los servicios Windows en el destino, consulte la [Sección 26.16, “Estados de servicio en cargas de trabajo Windows de destino”, en la página 317.](#)

5.11.1 Edición de la lista de aplicaciones conocidas por producir errores de arranque en los destinos Windows

- 1 Entre a la interfaz Web de PlateSpin Migrate como administrador y abra la página de configuración del servidor de PlateSpin en:
`https://Servidor_de_PlateSpin/PlateSpinConfiguration/`
- 2 Busque el parámetro **ApplicationsKnownForBootFailuresOnTarget** y haga clic en **Edit** (Editar).
- 3 La opción **Values** (Valores) muestra las aplicaciones que se sabe que pueden ocasionar errores de arranque en el destino. Según sus requisitos, añada o elimine aplicaciones cuyos servicios de arranque no desee inhabilitar durante la conversión.
- 4 Guarde la configuración y salga de la página.

5.12 Optimización de transferencia de datos en conexiones WAN

Puede optimizar el rendimiento de la transferencia de datos y realizar ajustes más precisos para las conexiones WAN. Para ello, debe modificar los parámetros de configuración que el sistema lee de los ajustes que se realizan en una herramienta de configuración situada en el host del servidor de PlateSpin. Para el procedimiento genérico, consulte [“Configuración de PlateSpin” en la página 83](#).

- ♦ [Sección 5.12.1, “Ajuste de parámetros”, en la página 116](#)
- ♦ [Sección 5.12.2, “Ajuste de FileTransferSendReceiveBufferSize”, en la página 118](#)

5.12.1 Ajuste de parámetros

Use los parámetros de configuración de transferencia de archivos para optimizar las transferencias de datos en una red WAN. Estos valores son globales y afectan a todas las réplicas basadas en archivos y VSS.

Nota: si se modifican estos valores, puede afectar negativamente al tiempo que tarda la réplica en redes de alta velocidad, como Gigabit Ethernet. Antes de modificar cualquiera de estos valores, consulte al servicio técnico de PlateSpin.

La [Tabla 5-4](#) muestra los parámetros de configuración de la página de configuración de PlateSpin (https://Servidor_de_PlateSpin/PlateSpinConfiguration/) que controlan las velocidades de transferencia de archivos con los valores por defecto y máximos. Es posible modificar estos valores mediante pruebas de ensayo y error a fin de optimizar el funcionamiento en entornos WAN de alta latencia.

Tabla 5-4 *Parámetros de configuración por defecto y optimizados de transferencia de archivos*

Parámetro	Valor por defecto	Valor máximo
AlwaysUseNonVSSFileTransferForWindows2003	False (Falso)	
FileTransferCompressionThreadsCount	2	N/D
Controla el número de hilos usados para la compresión de datos de nivel de paquete. Si la compresión está inhabilitada, este ajuste se ignora. Dado que la compresión depende de la CPU, este valor puede tener efecto en el rendimiento.		
FileTransferBufferThresholdPercentage	10	
Determina la cantidad mínima de datos que se deben almacenar en el buffer antes de crear y enviar nuevos paquetes de red.		
FileTransferKeepAliveTimeOutMilliSec	120000	
Especifica cuánto tiempo hay que esperar para empezar a enviar mensajes de mantenimiento de la conexión si se supera el tiempo límite de TCP.		

Parámetro	Valor por defecto	Valor máximo
FileTransferLongerThan24HoursSupport	True (Verdadero)	
FileTransferLowMemoryThresholdInBytes	536870912	
Determina cuándo considera el servidor que se encuentra en un estado de poca memoria, lo que provoca el aumento de comportamiento de red.		
FileTransferMaxBufferSizeForLowMemoryInBytes	5242880	
Especifica el tamaño del buffer interno usado en el estado de poca memoria.		
FileTransferMaxBufferSizeInBytes	31457280	
Especifica el tamaño del buffer interno para retener datos de paquetes.		
FileTransferMaxPacketSizeInBytes	1048576	
Determina el tamaño máximo de los paquetes que se pueden enviar.		
FileTransferMinCompressionLimit	0 (inhabilitado)	Máx. 65536 (64 KB)
Especifica el umbral de compresión de nivel de paquete en bytes.		
FileTransferPort	3725	
FileTransferSendReceiveBufferSize	0 (8192 bytes)	Máx. 5242880 (5 MB)
<p>Permite definir el tamaño máximo (en bytes) de los búferes de envío y recepción para las conexiones TCP de la red de réplicas. El tamaño del búfer afecta al tamaño de la ventana de recepción de TCP (RWIN), donde se define el número de bytes que se pueden enviar sin acuse de recibo de TCP. Este valor es relevante tanto para las transferencias basadas en archivos como para las basadas en bloques. Si se ajusta el tamaño del búfer según el ancho de banda y la latencia de la red, se mejora el rendimiento y se reduce el procesamiento de la CPU.</p> <p>Si el valor se define en cero (desactivado), se usa el tamaño por defecto de la ventana TCP (8 KB). En caso de tamaños personalizados, especifique el tamaño en bytes.</p> <p>Use la fórmula siguiente para determinar el valor oportuno:</p> $((\text{VELOCIDAD_ENLACE en Mb/s} / 8) * \text{RETRASO en s})) * 1000 * 1024$ <p>Por ejemplo, para un enlace de 100 Mb/s con una latencia de 10 ms, el tamaño de buffer adecuado sería:</p> $(100/8) * 0,01 * 1000 * 1024 = 128000 \text{ bytes}$ <p>Para obtener información sobre el ajuste, consulte “Ajuste de FileTransferSendReceiveBufferSize” en la página 118.</p>		

Parámetro	Valor por defecto	Valor máximo
FileTransferSendReceiveBufferSizeLinux	0 (253952 bytes)	
<p>Especifica el valor de tamaño de la ventana de recepción de TCP/IP (RWIN) para las conexiones de transferencia de archivos en Linux. Controla el número de bytes enviado sin reconocimiento TCP.</p> <p>Cuando el valor se define en cero (desactivado), el valor para el tamaño de la ventana TCP/IP en Linux se calcula automáticamente a partir del parámetro FileTransferSendReceiveBufferSize. Si ambos parámetros se definen en cero (desactivados), el valor por defecto es 248 KB. En caso de tamaños personalizados, especifique el tamaño en bytes.</p> <p>Nota: en versiones anteriores, era preciso definir este parámetro en la mitad del valor deseado, pero ya no es necesario hacerlo.</p>		
FileTransferShutDownTimeOutInMinutes	1090	
FileTransferTCPTimeOutMilliSec	30000	
<p>Permite definir los valores de tiempo límite de envío y recepción de TCP.</p>		
PostFileTransferActionsRequiredTimeInMinutes	60	

5.12.2 Ajuste de FileTransferSendReceiveBufferSize

El parámetro FileTransferSendReceiveBufferSize permite definir el tamaño máximo (en bytes) de los búferes de envío y recepción para las conexiones TCP de la red de réplica. El tamaño del búfer afecta al tamaño de la ventana de recepción de TCP (RWIN), donde se define el número de bytes que se pueden enviar sin acuse de recibo de TCP. Este valor es relevante tanto para las transferencias basadas en archivos como para las basadas en bloques. Si se ajusta el tamaño del búfer según el ancho de banda y la latencia de la red, se mejora el rendimiento y se reduce el procesamiento de la CPU.

Puede ajustar el parámetro FileTransferSendReceiveBufferSize para optimizar la transferencia de bloques o archivos desde los servidores de origen a los de destino en el entorno de réplica. Defina el parámetro en la página de configuración de PlateSpin (https://Servidor_de_PlateSpin/PlateSpinConfiguration/).

Para calcular el tamaño óptimo del búfer:

- 1 Determine la latencia (retraso) entre el servidor de origen y el de destino.

El objetivo es descubrir cuál es la latencia para un tamaño de paquete que se asemeje lo máximo posible al MTU.

- 1a Entre a la sesión en el servidor de origen como usuario administrador.

- 1b Escriba lo siguiente en un indicador de comandos:

```
# ping <target-server-ip-address> -f -l <MTU_minus_28> -n 10
```

Habitualmente, la opción -l para el comando ping añade 28 bytes a los encabezados de la carga especificada para *dirección-ip-servidor-destino*. Por lo tanto, puede ser buena idea probar con un valor inicial de MTU menos 28 como tamaño en bytes.

1c Modifique repetidamente la carga y vuelva a introducir el comando en el [Paso 1b](#) hasta que obtenga el mensaje siguiente:

The packet needs to be fragmented (Es necesario fragmentar el paquete).

1d Anote la latencia en segundos.

Por ejemplo, si la latencia es de 35 ms (milisegundos), anote 0,035 como latencia.

2 Calcule un valor de byte para el tamaño del búfer inicial:

Tamaño del búfer = (ancho de banda en Mb/s / 8) * latencia en segundos * 1000 * 1024

Use valores binarios para el ancho de banda de red. Es decir, 10 Gb/s = 10240 Mb/s y 1 Gb/s = 1024 Mb/s.

Por ejemplo, el cálculo para una red de 10 Gb/s con una latencia de 35 ms es:

Tamaño del búfer = (10240 / 8) * 0,035 * 1000 * 1024 = 45875200 bytes

3 (Opcional) Calcule un tamaño de búfer óptimo redondeando al alza a un múltiplo del tamaño máximo del segmento (TMS).

3a Determine el TMS:

TMS = tamaño de MTU en bytes - (tamaño de encabezado IP + tamaño de encabezado TCP)

El tamaño de encabezado IP es de 20 bytes. El tamaño de encabezado TCP es de 20 bytes más los bytes para las opciones como la marca horaria.

Por ejemplo, si el tamaño de MTU es 1470, el TMS será habitualmente de 1430.

TMS = 1470 bytes - (20 bytes + 20 bytes) = 1430 bytes

3b Calcule el tamaño óptimo del búfer:

Tamaño óptimo del búfer = (redondeoalza(tamaño búfer/TMS)) * TMS

Para continuar con el ejemplo:

Tamaño óptimo del búfer = (redondeoalza(45875200 / 1430)) * 1430
= 32081 * 1430
= 45875830

Se redondea al alza en lugar de a la baja porque de esta última manera se obtendría un múltiplo del TMS de menor tamaño que el tamaño del búfer de 45875200:

Tamaño no óptimo del búfer = 32080 * 1430 = 45874400

5.13 Aumento del límite de tamaño de carga en las acciones posteriores a la migración

PlateSpin Migrate permite crear guiones personalizados para las acciones posteriores a la migración y cargarlos en la biblioteca de PlateSpin. A continuación, puede asociarlos con determinados trabajos de migración que se configuran en el cliente de PlateSpin Migrate. Consulte la [Sección 6.5, “Gestión de acciones posteriores a la migración \(Windows y Linux\)”](#), en la página 129.

Por defecto, PlateSpin Migrate define un límite de carga de 64 MB para cada acción posterior a la migración individual, incluidas sus dependencias.

Puede aumentar el límite de tamaño de la carga modificando el valor del atributo `maxRequestLength` del elemento `httpRuntime` en el archivo `web.config` del directorio `..\Program Files\PlateSpin Migrate Server\Web\` en el host del servidor de PlateSpin.

Importante: disminuir el límite de tamaño de carga máximo por debajo del valor por defecto de 64 MB puede tener un impacto negativo en la estabilidad del servidor de PlateSpin.

Para modificar el límite de tamaño de carga para las acciones posteriores a la migración del cliente de Migrate:

- 1 Cierre el cliente de PlateSpin Migrate.
- 2 Entre como administrador en el host del servidor de PlateSpin Migrate.
- 3 Diríjase al directorio `..\Program Files\PlateSpin Migrate Server\Web`.
- 4 En un editor de texto, abra el archivo `web.config`.
- 5 Localice el valor del elemento `httpRuntime` con el atributo `maxRequestLength`:

```
<httpRuntime maxRequestLength="65536" />
```

- 6 Sustituya el valor del tamaño máximo de carga existente de 65536 por el nuevo valor requerido en kilobytes.

Por ejemplo, para aumentar el tamaño máximo de 64 MB a 128 MB, sustituya 65536 por 131072.

```
<httpRuntime maxRequestLength="131072" />
```

- 7 Guarde el archivo y reinicie al cliente de Migrate.

5.14 Otros casos de uso para configuraciones del servidor de PlateSpin personalizadas (avanzado)

La [Tabla 5-5](#) muestra las claves y los valores de configuración que pueden solucionar varios problemas de entorno o funcionales.

Importante: no use los valores de la [Tabla 5-5](#) a no ser que se lo pida el servicio de asistencia técnica de PlateSpin.

Tabla 5-5 Lista de ejemplos de uso comunes para cambiar valores de configuración en la herramienta de configuración Web

Problema o ejemplo de uso	Valor mostrado en la herramienta de configuración
Problemas de descubrimiento o inventario	<pre><add key="UseServiceForCommonInventory" value="true" /> <add key="UseServiceForMigrateInventory" value="false" /> <add key="EarliestWindowsVersionForCommonInventory" value="5.2" /></pre>
Problemas de arranque del destino relacionados con controladores	<pre><add key="TargetMachineRegistryCleanupLevel" value="None" /></pre>
Problemas de instalación del controlador en los orígenes (principalmente debidos a restricciones de entorno)	<pre><add key="InstallControllerUsingService" value="true" /> <add key="RunControllerUnderSameCredsAsRemoteAccess" value="false" /></pre>

Problema o ejemplo de uso	Valor mostrado en la herramienta de configuración
Problemas relacionados con el crecimiento de tamaño de la base de datos	<pre> <add key="PowerConvertDBSizeLimitInBytes" value="4294967296" /> <add key="PlateSpinDBCleanupThresholdPercent" value="80" /> <add key="OFXDBCcleanupThresholdInBytes" value="4294967296" /> </pre>

6 Configuración del cliente de PlateSpin Migrate

El cliente de PlateSpin Migrate permite configurar los valores globales por defecto que utiliza el cliente para los trabajos de migración, el servicio de origen y el servicio de destino. Además, puede configurar acciones posteriores a la migración. Estas funciones solo están disponibles para los trabajos de migración configurados y ejecutados mediante el cliente de Migrate. Use los datos de esta sección para configurar el cliente de Migrate.


- ♦ [Sección 6.1, “Configuración de opciones generales”, en la página 123](#)
- ♦ [Sección 6.2, “Configuración de los valores por defecto del trabajo”, en la página 124](#)
- ♦ [Sección 6.3, “Configuración de valores por defecto del servicio de origen”, en la página 126](#)
- ♦ [Sección 6.4, “Configuración de valores por defecto del servicio de destino”, en la página 127](#)
- ♦ [Sección 6.5, “Gestión de acciones posteriores a la migración \(Windows y Linux\)”, en la página 129](#)
- ♦ [Sección 6.6, “Gestión del registro de actividad del usuario del cliente de Migrate”, en la página 130](#)

6.1 Configuración de opciones generales

El cliente de PlateSpin Migrate permite restaurar la configuración por defecto, borrar credenciales guardadas y especificar las ubicaciones de los archivos ejecutables de las aplicaciones externas que se pueden lanzar desde el cliente.

Para configurar estas opciones generales:

- 1 Lance el cliente de PlateSpin Migrate.
- 2 Haga clic en **Tools > Options** (Herramientas > Opciones).
- 3 Haga clic en la pestaña **General**.



Restore Defaults (Restaurar valores por defecto): si esta opción está seleccionada, PlateSpin Migrate restaura el método de configuración del trabajo (lanza el recuadro de diálogo Actions [Acciones] después de arrastrar y soltar) y reanuda la comprobación de las actualizaciones de software al iniciar el cliente.

Clear Saved Credentials (Borrar credenciales guardadas): elimina los nombres de usuario y las contraseñas almacenados para los equipos de origen y de destino.

External Application Settings (Configuración de aplicación externa): use los botones **Browse** (Examinar) adyacentes para localizar los ejecutables de aplicaciones.

Restore Defaults (Restaurar valores por defecto): restaura las vías a sus valores por defecto.

6.2 Configuración de los valores por defecto del trabajo

El cliente de PlateSpin Migrate permite especificar los valores del trabajo de migración por defecto específicos de la plataforma de virtualización de destino.

Para configurar los valores del trabajo por defecto:

- 1 Lance el cliente de PlateSpin Migrate.
- 2 Haga clic en **Tools > Options** (Herramientas > Opciones).
- 3 Haga clic en la pestaña **Default Job Values** (Valores del trabajo por defecto).

Options

General Notification Service User Activity Logging

Source Service Defaults Target Service Defaults Default Job Values

Target Container Name and Path Defaults

☒ ESX Variables

Variable Name	Variable Value
Config Path	/root/vmware/%SOURCE_HOSTNAME%_
Disk Name	%SOURCE_HOSTNAME%_VM_#.%TARG
Display Name	%SOURCE_HOSTNAME%_VM
ESX3 Config Path Within Datastore	%SOURCE_HOSTNAME%_VM
Config File Name	%SOURCE_HOSTNAME%_VM.vmx

☒ XenServer Variables

Job Conversion Defaults

Name	Value
Encrypt File Transfer	No
Take Control Network Settings	Static
Take Control Duplex Settings	Auto-Negotiate
Install VMware Tools for ESX	Yes
Install XenServer Tools	Yes
Compress Images with NTFS Compression	No
Virtual Disk Sizing Mode	Fixed
Compression Level	None

Update Defaults from Server Reset

Help OK Cancel

Target Container Name and Path Details (Nombre y detalles de vía del contenedor de destino): estas variables controlan las convenciones de nombres de las vías y los contenedores de destino. Expandir un conjunto de variables y hacer clic en una variable para editar su valor. Se pueden editar las siguientes variables:

- ♦ **SOURCE_HOSTNAME**: nombre de host del equipo de origen.
- ♦ **IMAGESERVER_LOCATION**: relevante para los valores de configuración del servidor de imágenes; especifique esta variable en la sección **Image Server Variables** (Variables del servidor de imágenes).
- ♦ **SOURCE_VOLUME_SERIAL_NUMBER**: número de serie del volumen del equipo de origen.

Job Conversion Defaults (Valores por defecto de la conversión del trabajo): use esta área para definir valores por defecto que afectan a todos los trabajos de migración. Puede sobrescribir estos valores por defecto al configurar los trabajos de migración reales.

- ♦ **Encrypt File Transfer** (Cifrar transferencia de archivos): consulte [Seguridad y privacidad](#).
- ♦ **Install VMware Tools for ESX/XenServer Tools** (Instalar VMware Tools para ESX/XenServer Tools): consulte [Software de mejora de la virtualización](#).
- ♦ **Compress Images with NTFS Compression** (Comprimir imágenes con compresión NTFS): consulte la [Sección 36.3, “Captura de una carga de trabajo en una imagen de PlateSpin”, en la página 443](#). No tiene relación con la compresión de datos para la transferencia a través de la red.
- ♦ **Virtual Disk Sizing Mode** (Modo de cambio de tamaño de disco virtual): (solo ESX)
 - ♦ **Fixed** (Fijo): el espacio se asigna previamente para el disco virtual.
 - ♦ **Dynamic** (Dinámico): se asigna una cantidad mínima de espacio, que aumenta cuando se necesita, al disco virtual.
- ♦ **Compression Level** (Nivel de compresión): consulte [Compresión de datos](#).

Reset (Restaurar): restaura los valores por defecto del trabajo.


Update Defaults from Server (Actualizar valores por defecto desde el servidor): haga clic en esta opción para recuperar valores por defecto del servidor de PlateSpin, si están disponibles.

6.3 Configuración de valores por defecto del servicio de origen

Con el cliente de PlateSpin, puede seleccionar los servicios de Windows y los daemons de Linux que se deben detener en la carga de trabajo de origen durante la migración de la transferencia en directo. Consulte [Sección 26.15, “Servicios o daemons para detener antes de la réplica o la transición”, en la página 314](#).

Para configurar los servicios por defecto en el origen:

- 1 Lance el cliente de PlateSpin Migrate.
- 2 Haga clic en **Tools > Options** (Herramientas > Opciones).
- 3 Haga clic en la pestaña **Source Service Defaults** (Valores por defecto del servicio de origen).



Sección **Stop Services during Transfer** (Detener servicios durante la transferencia): muestra los servicios que se detienen por defecto. Para detener durante la transferencia de datos un servicio que use un método de transferencia específico por defecto, seleccione la casilla de verificación correspondiente. Si la casilla de verificación no está seleccionada, el servicio permanece activo durante la transferencia en directo.

Sección **All Services** (Todos los servicios): muestra los servicios exclusivos de todos los equipos descubiertos. Haga clic en **Add** (Añadir) para añadir un servicio seleccionado de la sección inferior a la superior y definirlo para que se detenga durante la migración.

Update Defaults from Server (Actualizar valores por defecto del servidor): recupera los valores por defecto del servidor de PlateSpin.


6.4 Configuración de valores por defecto del servicio de destino

El cliente de PlateSpin Migrate permite seleccionar los servicios de Windows cuyo modo deba ser distinto en el destino respecto al origen. Consulte [Estados de servicio en cargas de trabajo Windows de destino](#).

Para configurar los servicios por defecto en el destino:

- 1 Lance el cliente de PlateSpin Migrate.

- 2 Haga clic en **Tools > Options** (Herramientas > Opciones).
- 3 Haga clic en la pestaña **Target Service Defaults** (Valores por defecto del servicio de destino).



Sección **Configure Services** (Configurar servicios): muestra los servicios y sus modos de inicio de destino. Marque la casilla de verificación **Restore After Conversion** (Restaurar después de la conversión) para usar el modo seleccionado durante la migración. El servicio se restaura para que coincida con el origen cuando se completa la migración y el equipo de destino está listo para ejecutarse.

Sección **All Services** (Todos los servicios): muestra los servicios exclusivos de todos los equipos descubiertos. Haga clic en **Add** (Añadir) para añadir un servicio a la sección superior. Use la lista desplegable **Mode** (Modo) para seleccionar el estado del servicio para el destino. Este valor se establece durante el paso de configuración del trabajo.

Remove (Eliminar): elimina un servicio.

Reset (Restaurar): borra la sección superior. Los modos de todos los servicios del destino coincidirán con los del origen.

6.5 Gestión de acciones posteriores a la migración (Windows y Linux)

PlateSpin Migrate admite el uso de guiones para ejecutar automáticamente tareas personalizadas posteriores a la migración en la carga de trabajo de destino para determinados trabajos de migración que se llevan a cabo mediante el cliente de PlateSpin Migrate. Las acciones posteriores a la migración se admiten para los siguientes tipos de trabajos:

- ♦ Server Sync de ejecución única
- ♦ Migración de carga de trabajo par a par

Puede configurar la acción en un archivo por lotes, un guion de shell o un programa ejecutable y cargarlos en la biblioteca de acciones personalizadas del servidor de PlateSpin. A continuación, puede asociarlos con trabajos de migración que se configuran en el cliente de PlateSpin Migrate. Al final del proceso de migración, PlateSpin Migrate carga la acción especificada junto con sus dependencias en el destino y la ejecuta.

Para poder seleccionar una acción posterior a la migración que se ejecute como parte de un trabajo de migración, primero debe guardar la acción y sus dependencias en un directorio dedicado y añadirla a la biblioteca del servidor de PlateSpin. El tamaño máximo del directorio que se cargue no debe superar los 64 MB. Para obtener información sobre cómo aumentar este límite, consulte la [Sección 5.13, “Aumento del límite de tamaño de carga en las acciones posteriores a la migración”, en la página 119.](#)


Para añadir una acción posterior a la migración a la biblioteca de acciones personalizadas del servidor de PlateSpin:

- 1 Cree la acción, pruébela en una carga de trabajo de muestra y guárdela junto con sus dependencias en un directorio al que pueda acceder el servidor de PlateSpin.

Preste especial atención a la hora de desarrollar acciones posteriores a la migración para cargas de trabajo Linux, que permite caracteres distintos en los nombres de archivos y admite permisos de lista de control de acceso (ACL) diferentes.

Para sistemas operativos Linux, use tar (o una herramienta similar) para amalgamar la estructura de directorios de la acción en un único archivo. Consulte el [artículo 7970214 de la base de conocimientos \(https://www.netiq.com/support/kb/doc.php?id=7970214\)](https://www.netiq.com/support/kb/doc.php?id=7970214).

- 2 En el cliente de PlateSpin Migrate, haga clic en **Tools > Manage Actions** (Herramientas > Gestionar acciones).
- 3 Haga clic en **Añadir**.



- En la ventana Add Action (Añadir acción), escriba un nombre para la acción personalizada, seleccione el tipo de sistema operativo de destino, busque el directorio que contiene la acción requerida con sus dependencias y selecciónelo.

PlateSpin Migrate llena la lista con el contenido de la carpeta seleccionada.

- En la columna **File Name** (Nombre de archivo), seleccione el ejecutable necesario y haga clic en **Set** (Definir).
- En la sección **Default Options** (Opciones por defecto), especifique los argumentos necesarios de la línea de comandos y un tiempo límite de ejecución y, a continuación, haga clic en **OK** (Aceptar).

PlateSpin Migrate empaqueta y carga la biblioteca.

La acción ya está disponible para seleccionarse en los trabajos de migración. Consulte la [Sección 26.14, “Acciones posteriores a la migración personalizadas”, en la página 313.](#)

6.6 Gestión del registro de actividad del usuario del cliente de Migrate

Por defecto, el cliente de PlateSpin Migrate registra todas las actividades del usuario que se llevan a cabo en el cliente. Algunas de las acciones registradas son las operaciones de seguridad, gestión de licencias, descubrimiento de destino y cargas de trabajo, y operaciones de migración de cargas de trabajo.

- [Sección 6.6.1, “Acerca del registro de actividad del usuario del cliente de Migrate”, en la página 131](#)
- [Sección 6.6.2, “Configuración del registro de actividad del usuario del cliente de Migrate”, en la página 131](#)
- [Sección 6.6.3, “Visualización del registro de actividad del usuario del cliente de Migrate”, en la página 132](#)

6.6.1 Acerca del registro de actividad del usuario del cliente de Migrate

Si se habilita el registro de actividad del usuario en el cliente de PlateSpin Migrate, las acciones del usuario que se llevan a cabo en el cliente de Migrate se escriben en un archivo de registro de la actividad del usuario (`PlateSpin.UserActivityLogging.log`), que se encuentra en el host del servidor de PlateSpin, en el directorio `..\Servidor de PlateSpin Migrate\logs`.

El formato de cada entrada de registro individual es el siguiente:

```
fecha|Categoría|descripción|usuario|detalles1|detalles2
```

El elemento `Categoría` describe el área funcional aplicable a una acción concreta:

- ♦ Seguridad
- ♦ Gestión de licencias
- ♦ Inventario (operaciones de descubrimiento de cargas de trabajo y destinos)
- ♦ Migración (operaciones de migración de cargas de trabajo)

Los elementos `detalles1` y `detalles2` dependen de la categoría y proporcionan información adicional, si fuera aplicable.

A continuación se muestra una entrada de registro de ejemplo donde se registra la acción de entrada de un usuario con la cuenta de dominio `MyDomain\John.Smith`. No tiene ningún detalle.

```
2017-09-02 14:14:47|Security|User logged in|MyDomain\John.Smith
```

El archivo de registro se renueva cuando su tamaño alcanza un máximo especificado. El tamaño máximo de archivo por defecto para el archivo `PlateSpin.UserActivityLogging.log` es de 2 MB.

Para el archivo renovado, se añade un número de secuencia al final del nombre del archivo de registro. Puede especificar el número máximo de archivos renovados que se deben conservar. El puerto por defecto es el 5.


```
PlateSpin.UserActivityLogging.log.1  
PlateSpin.UserActivityLogging.log.2  
PlateSpin.UserActivityLogging.log.3
```

6.6.2 Configuración del registro de actividad del usuario del cliente de Migrate

El cliente de PlateSpin Migrate permite activar o desactivar (opción por defecto) el registro de la actividad del usuario. Puede configurar el tamaño máximo permitido para el archivo de registro de la actividad del usuario y la cantidad de archivos renovados que se deben conservar para el registro de actividad del usuario.

Para configurar el registro de actividad del usuario

- 1 Lance el cliente de PlateSpin Migrate.
- 2 Haga clic en **Tools > Options** (Herramientas > Opciones).



- 3 Haga clic en la pestaña **User Activity Logging** (Registro de la actividad del usuario).
- 4 Especifique las siguientes opciones:

Opción	Descripción
Enable Logging (Habilitar registro)	Si esta opción está seleccionada, PlateSpin Migrate registra toda la actividad que el usuario lleva a cabo en el cliente de Migrate.
Maximum file size before rollover (MB) (Tamaño de archivo máximo antes de conversión [MB])	Cuando el tamaño de un archivo de registro alcanza un valor especificado, se continúa con un archivo nuevo con el número de secuencia adjunto al nombre.
Maximum number of files for rollover (Número máximo de archivos para conversión)	Cuando el número de archivos de registro alcanza un valor especificado, el sistema empieza a sobrescribir los archivos más antiguos cada vez que se crea un archivo renovado nuevo.

- 5 Haga clic en **OK** (Aceptar).

6.6.3 Visualización del registro de actividad del usuario del cliente de Migrate

- 1 Entre en el host del servidor de PlateSpin Migrate como administrador.
- 2 Vaya a la pestaña `..\Servidor de PlateSpin Migrate\logs`.
- 3 Realice una copia del archivo `PlateSpin.UserActivityLogging.log` y ábrala en un editor de texto.

También puede abrir cualquiera de los archivos renovados en un editor de texto.

7 Configuración de la interfaz Web de PlateSpin Migrate

La interfaz Web de PlateSpin Migrate permite configurar las etiquetas que se usarán para realizar un seguimiento de las asociaciones lógicas entre cargas de trabajo. Además, es posible controlar la frecuencia de actualización de la pantalla de varias páginas. Estas funciones solo están disponibles para los trabajos de migración configurados y ejecutados mediante la interfaz Web de Migrate. Use los datos de esta sección para configurar la interfaz Web de Migrate.

- ♦ [Sección 7.1, “Gestión de los grupos de seguridad de y los permisos de cargas de trabajo”, en la página 133](#)
- ♦ [Sección 7.2, “Gestión de etiquetas de carga de trabajo”, en la página 135](#)
- ♦ [Sección 7.3, “Configuración de la velocidad de actualización de la interfaz Web de PlateSpin Migrate”, en la página 136](#)
- ♦ [Sección 7.4, “Personalización de la interfaz de usuario de la interfaz Web de PlateSpin Migrate”, en la página 137](#)

7.1 Gestión de los grupos de seguridad de y los permisos de cargas de trabajo

La interfaz Web de PlateSpin Migrate proporciona un mecanismo de acceso de nivel de aplicación detallado que permite solo a usuarios concretos realizar tareas de migración de la carga de trabajo en cargas de trabajo determinadas. Esto se consigue configurando *grupos de seguridad* y asignándoles usuarios y cargas de trabajo.

Nota: los permisos del grupo de seguridad solo se aplican a las migraciones que se llevan a cabo mediante la interfaz Web.

- ♦ [Sección 7.1.1, “Requisitos previos para los grupos de seguridad”, en la página 133](#)
- ♦ [Sección 7.1.2, “Creación de grupos de seguridad para la interfaz Web de Migrate”, en la página 134](#)
- ♦ [Sección 7.1.3, “Modificación de los miembros o las cargas de trabajo del grupo de seguridad”, en la página 134](#)
- ♦ [Sección 7.1.4, “Supresión de un grupo de seguridad”, en la página 135](#)

7.1.1 Requisitos previos para los grupos de seguridad

Los usuarios por defecto creados durante la instalación de Migrate se añadirán por defecto a todos los grupos de seguridad que cree. Para separar de forma eficaz los permisos, debe crear usuarios adicionales y asignarlos a las funciones de migración de cargas de trabajo correspondientes (administrador, usuario avanzado u operador) con los permisos que mejor se adapten a su función

en su organización. Para obtener más información acerca de las funciones de migración de cargas de trabajo y cómo configurarlas, consulte la [Sección 4.1.1, “Funciones de PlateSpin Migrate”, en la página 85](#).

También debe descubrir las cargas de trabajo que se deben migrar mediante la interfaz Web de PlateSpin Migrate. Después del descubrimiento, puede añadir las cargas de trabajo a un grupo de seguridad adecuado para que sus miembros las procesen a fin de configurar y ejecutar la migración, según los permisos permitidos por las funciones asignadas a cada usuario. Consulte la [Sección 20.6.2, “Descubrimiento de cargas de trabajo mediante la interfaz Web de Migrate”, en la página 234](#).

- 1 Asigne uno o varios usuarios de PlateSpin Migrate a la función de migración de la carga de trabajo cuyos permisos se adapten mejor a dicha función en su organización.
- 2 Descubra las cargas de trabajo para migrar.

7.1.2 Creación de grupos de seguridad para la interfaz Web de Migrate

- 1 En la interfaz Web de PlateSpin Migrate, haga clic en **Settings > Permissions** (Configuración > Permisos).
- 2 En la página Security Groups (Grupos de seguridad), haga clic en **Create Security Group** (Crear grupo de seguridad).
- 3 En el campo **Security Group Name** (Nombre del grupo de seguridad), indique un nombre para el grupo de seguridad.
- 4 (Opcional) Haga clic en **Add Users** (Añadir usuarios) para seleccionar a los usuarios a los que desee conceder acceso a este grupo de seguridad y haga clic en **OK** (Aceptar).

Un usuario de PlateSpin Migrate que haya añadido recientemente en el host del servidor de PlateSpin quizá no aparezca de inmediato en la interfaz de usuario. Para que se muestren los usuarios recién añadidos, haga clic en **Refresh User Accounts** (Actualizar cuentas de usuarios).

- 5 (Opcional) En la interfaz Web de Migrate, añada en PlateSpin Migrate las cargas de trabajo que desea añadir al grupo de la seguridad.

Consulte la [Sección 20.6, “Descubrimiento de detalles de cargas de trabajo de origen”, en la página 232](#).

- 6 (Opcional) Haga clic en **Assign Workloads** (Asignar cargas de trabajo), seleccione las cargas que desee incluir en el grupo y haga clic en **OK** (Aceptar).

Solo los usuarios que sean miembros del grupo de seguridad tendrán acceso a las cargas de trabajo.

- 7 Haga clic en **Create** (Crear) para añadir el nuevo grupo a la lista de grupos de seguridad de la página Security Groups (Grupos de seguridad).

7.1.3 Modificación de los miembros o las cargas de trabajo del grupo de seguridad

- 1 En la interfaz Web de Migrate, seleccione **Settings > Permissions** (Configuración > Permisos).
- 2 En la página Security Groups (Grupos de seguridad), haga clic en el nombre del grupo de seguridad y modifique la información según sea necesario:
 - ♦ **Add Users**, para añadir usuarios.

- ♦ **Remove**, para eliminar usuarios asignados.
No es posible eliminar los usuarios por defecto que se crearon durante la instalación de Migrate.
- ♦ **Refresh User Accounts**, para actualizar las cuentas de usuario.
- ♦ **Assign Workloads**, para asignar cargas de trabajo.
- ♦ **Remove**, para eliminar cargas de trabajo asignadas.

3 Haga clic en **Save** (Guardar).

7.1.4 Supresión de un grupo de seguridad

- 1 En la interfaz Web de Migrate, seleccione **Settings > Permissions** (Configuración > Permisos).
- 2 En la página Security Groups (Grupos de seguridad), haga clic en la opción **Delete** (Suprimir) situada junto al nombre del grupo de seguridad que desea suprimir.
No es posible suprimir el grupo de seguridad All Workloads (Todas las cargas de trabajo) por defecto, que incluye los usuarios por defecto de Migrate.
- 3 Haga clic en **OK** (Aceptar) para confirmar la supresión.

7.2 Gestión de etiquetas de carga de trabajo

En la interfaz Web de PlateSpin Migrate, la página Workloads (Cargas de trabajo) puede mostrar una larga lista de cargas de trabajo. Buscar en esa lista para gestionar las cargas de trabajo similares puede llevar mucho tiempo. Para solucionar este problema, puede crear etiquetas para varias categorías de cargas de trabajo, departamentos u otras asociaciones lógicas correspondientes a su entorno. Puede asociar las etiquetas que cree con cualquier carga de trabajo que gestione en la interfaz Web.

- ♦ [Sección 7.2.1, “Creación de una etiqueta de carga de trabajo”, en la página 135](#)
- ♦ [Sección 7.2.2, “Uso de etiquetas de carga de trabajo”, en la página 136](#)
- ♦ [Sección 7.2.3, “Modificación de una etiqueta de carga de trabajo”, en la página 136](#)
- ♦ [Sección 7.2.4, “Supresión de una etiqueta de carga de trabajo”, en la página 136](#)

7.2.1 Creación de una etiqueta de carga de trabajo

La página Workload Tags (Etiquetas de carga de trabajo) (**Settings > Workload Tags** [Configuración > Etiquetas de carga de trabajo]) muestra todas las etiquetas disponibles. Puede crear etiquetas nuevas y editar o suprimir las existentes.

Para crear etiquetas de cargas de trabajo:

- 1 En la interfaz Web de Migrate, haga clic en **Settings > Workload Tags** (Configuración > Etiquetas de carga de trabajo) y haga clic en **Create Workload Tag** (Crear etiqueta de carga de trabajo).
- 2 En la página Workload Tag Creation (Creación de etiqueta de carga de trabajo), especifique un nombre de etiqueta (25 caracteres como máximo) y seleccione un color para asociarlo a la etiqueta.
- 3 Haga clic en **Save** (Guardar) para que la etiqueta aparezca en la página Workload Tags (Etiquetas de cargas de trabajo).

7.2.2 Uso de etiquetas de carga de trabajo

Después de crear etiquetas, estas están disponibles en la página Edit Target Details (Editar detalles del destino), donde podrá asociar una etiqueta a las cargas de trabajo oportunas. Utilice la columna Tags (Etiquetas) de la vista Workloads (Cargas de trabajo) para agrupar visualmente cargas de trabajo similares a fin de facilitar las operaciones. Para obtener información sobre cómo asociar etiquetas a cargas de trabajo, consulte la [Sección 20.9, “Uso de etiquetas para realizar un seguimiento de las asociaciones lógicas de las cargas de trabajo”](#), en la página 238.

7.2.3 Modificación de una etiqueta de carga de trabajo

Es posible modificar el nombre o el color asociados con una etiqueta de carga de trabajo. Sus asociaciones con las cargas de trabajo no se ven afectadas.

Para modificar una etiqueta de carga de trabajo:

- 1 En la interfaz Web de Migrate, haga clic en **Settings > Workload Tags** (Configuración > Etiquetas de carga de trabajo).
- 2 En la página Create Workload Tag (Crear etiqueta de carga de trabajo), especifique un nombre o un color distintos para la etiqueta.
- 3 Haga clic en **Save** (Guardar) para que la etiqueta aparezca en la página Workload Tags (Etiquetas de cargas de trabajo).

7.2.4 Supresión de una etiqueta de carga de trabajo

Puede suprimir las etiquetas cuando deje de necesitarlas; por ejemplo, cuando las cargas de trabajo asociadas lógicamente se hayan transferido correctamente y los trabajos de migración que se hayan limpiado. También puede editar la configuración de migración para eliminar o cambiar las etiquetas asociadas con cargas de trabajo. No es posible suprimir una etiqueta si está asociada con cualquier carga de trabajo de la lista.

Para suprimir una etiqueta de carga de trabajo:

- 1 En la interfaz Web de Migrate, haga clic en **Settings > Workload Tags** (Configuración > Etiquetas de carga de trabajo).
- 2 Busque la etiqueta que desea y haga clic en la opción Delete (Suprimir) situada junto al nombre de etiqueta.
- 3 Haga clic en **OK** (Aceptar) para confirmar la supresión.

7.3 Configuración de la velocidad de actualización de la interfaz Web de PlateSpin Migrate

Varias páginas de la interfaz Web de PlateSpin Migrate tienen intervalos de actualización que se pueden configurar, como se muestra en la [Tabla 7-1](#). Puede modificar el valor del intervalo para adaptarlo a las necesidades de su entorno de PlateSpin.

Tabla 7-1 Intervalos de actualización por defecto de la interfaz Web

Parámetro de la interfaz Web	Intervalo de actualización por defecto (en segundos)
DashboardUpdateIntervalSeconds	60
WorkloadsUpdateIntervalSeconds	60
WorkloadTargetsUpdateIntervalSeconds	30
WorkloadDetailsUpdateIntervalSeconds	15
TasksUpdateIntervalSeconds	15

- 1 Abra el siguiente archivo en un editor de textos:

```
..\Archivos de programa\PlateSpin Migrate Server\PlateSpin  
Forge\web\web.config
```

- 2 Modifique el valor de cualquiera de los valores de intervalo siguientes según necesite para su entorno de PlateSpin:

```
<add key="DashboardUpdateIntervalSeconds" value="60" />  
<add key="WorkloadsUpdateIntervalSeconds" value="60" />  
<add key="WorkloadTargetsUpdateIntervalSeconds" value="30" />  
<add key="WorkloadDetailsUpdateIntervalSeconds" value="15" />  
<add key="TasksUpdateIntervalSeconds" value="15" />
```

- 3 Guarde el archivo.

El valor nuevo se aplica en la siguiente sesión de la interfaz Web. No es necesario reiniciar el servicio ni el servidor de PlateSpin.

7.4 Personalización de la interfaz de usuario de la interfaz Web de PlateSpin Migrate

Puede modificar el aspecto de la interfaz Web de PlateSpin Migrate para que se adapte al de su identidad corporativa. Es posible modificar los colores, los logotipos y el nombre del producto. Para obtener más información, consulte el [Apéndice B, "Cambio de marca de la interfaz de usuario de la interfaz Web de PlateSpin Migrate"](#), en la página 139.

B Cambio de marca de la interfaz de usuario de la interfaz Web de PlateSpin Migrate

Puede modificar el aspecto de la interfaz Web de PlateSpin Migrate para que se adapte al de su identidad corporativa. Es posible modificar los colores, los logotipos y el nombre del producto. Incluso es posible eliminar los enlaces a las pestañas **About** (Acerca de) y **Help** (Ayuda) de la interfaz del producto. Utilice la información de esta sección para descubrir los elementos de cambio de marca de la interfaz Web de Migrate.

- ♦ [Sección B.1, “Cambio de marca de la interfaz mediante los parámetros de configuración de PlateSpin”, en la página 139](#)
- ♦ [Sección B.2, “Cambio de marca del nombre del producto en el Registro de Windows”, en la página 143](#)

B.1 Cambio de marca de la interfaz mediante los parámetros de configuración de PlateSpin

Puede modificar el aspecto de la interfaz Web para que se adapte al aspecto propio de los sitios Web de su organización.

Pera personalizar la marca de la interfaz Web, modifique los elementos configurables de la interfaz del usuario del host del servidor de PlateSpin:

- 1 Entre a la interfaz Web de PlateSpin Migrate como administrador y abra la página de configuración del servidor de PlateSpin en:
`https://Servidor_de_PlateSpin/PlateSpinConfiguration/`
- 2 Localice el parámetro de configuración del servidor de PlateSpin requerido y haga clic en **Edit** (Editar) para modificar su valor.
- 3 Haga clic en **Save** (Guardar).

Después de modificar los valores en la herramienta de configuración, el cambio puede tardar hasta 30 segundos en reflejarse en la interfaz. No es necesario reiniciar ni rearrancar los servicios.


En las secciones siguientes se proporciona información sobre los elementos configurables de la interfaz del usuario para la interfaz Web de PlateSpin Migrate.

- ♦ [Sección B.1.1, “Acerca de los elementos configurables de la interfaz de usuario de la interfaz Web de PlateSpin Migrate”, en la página 140](#)
- ♦ [Sección B.1.2, “Modificación de los valores de configuración de PlateSpin para los elementos configurables de la interfaz de usuario”, en la página 140](#)

B.1.1 Acerca de los elementos configurables de la interfaz de usuario de la interfaz Web de PlateSpin Migrate

El aspecto de la interfaz Web de PlateSpin Migrate es coherente entre las distintas páginas. En la [Figura B-1](#) de la consola de PlateSpin Migrate se identifican los elementos que se pueden modificar en la interfaz de usuario de la interfaz Web con indicadores numéricos. Para obtener información sobre el parámetro relacionado con cada elemento, consulte la [Sección B.1.2, “Modificación de los valores de configuración de PlateSpin para los elementos configurables de la interfaz de usuario”, en la página 140.](#)

Figura B-1 Elementos configurables de la interfaz de usuario de la interfaz Web de PlateSpin Migrate



B.1.2 Modificación de los valores de configuración de PlateSpin para los elementos configurables de la interfaz de usuario

La [Tabla B-1](#) muestra información sobre los valores que debe utilizar para modificar el elemento correspondiente de la interfaz. La columna ID de la tabla indica el identificador del elemento de la interfaz en la [Figura B-1](#) de la [Sección B.1.1, “Acerca de los elementos configurables de la interfaz de usuario de la interfaz Web de PlateSpin Migrate”, en la página 140.](#)

Tabla B-1 Parámetros para los elementos configurables de la interfaz de usuario de la interfaz Web de PlateSpin Migrate

ID	Configuración del nombre y la descripción	Valor por defecto
1	<p>WebUIFaviconUrl</p> <p>Ubicación de un archivo de gráfico .ico válido. Especifique una de las opciones siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> Una URL válida para el archivo .ico correspondiente en un equipo distinto. <p>Por ejemplo: https://miservidor.ejemplo.com/dir1/dir2/icons/miempresa_favicon.ico</p> Una vía relativa en la raíz del servidor Web local en la que ha cargado el archivo .ico correspondiente. <p>Por ejemplo, si crea la vía miempresa\images\icons en la raíz del servidor Web para almacenar los gráficos de iconos personalizados:</p> <p>~/miempresa/images/icons/ miempresa_favicon.ico</p> <p>En este ejemplo, la vía real del sistema que contiene el archivo es C:\Archivos de programa (x86)\PlateSpin Migrate Server\PlateSpin Forge\web\miempresa\images\icons\miempresa_ico.ico.</p>	~/doc/en/favicon.ico ¹
2	<p>WebUILogoUrl</p> <p>Ubicación del archivo de gráfico del logotipo del producto. Especifique una de las opciones siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> Una URL válida para el archivo de gráficos correspondiente en un equipo distinto. <p>Por ejemplo: https://miservidor.ejemplo.com/dir1/dir2/logos/miempresa_logo.png</p> Una vía relativa en la raíz del servidor Web local en la que ha cargado el archivo de gráficos correspondiente. <p>Por ejemplo, si crea la vía miempresa\images\logos en la raíz del servidor Web para almacenar las imágenes de logotipos personalizados:</p> <p>~/miempresa/images/logos/miempresa_logo.png</p> <p>En este ejemplo, la vía real del sistema de archivos que contiene el archivo es C:\Archivos de programa (x86)\PlateSpin Migrate Server\PlateSpin Forge\web\miempresa\images\logos\miempresa_logo.png.</p>	~/Resources/protectLogo.png ²
3	<p>WebUISiteNavigationFontColor</p> <p>Color de la fuente de enlaces de navegación del sitio en la interfaz Web (valor RGB hexadecimal)</p>	#FFFFFF
4	<p>WebUISiteNavigationLinkHoverBackgroundColor</p> <p>Color de segundo plano de enlaces de navegación del sitio en la interfaz Web (valor RGB hexadecimal)</p>	#808080

ID	Configuración del nombre y la descripción	Valor por defecto
5	WebUISiteHeaderBackgroundColor Color de segundo plano del encabezado del sitio (valor RGB hexadecimal)	#000000
6	WebUISiteAccentFontColor Color de la fuente que se mostrará con el color principal en la interfaz Web (valor RGB hexadecimal)	#FFFFFF
7	WebUISiteNavigationBackgroundColor Color de segundo plano de navegación del sitio en la interfaz Web (valor RGB hexadecimal)	#4D4D4D
8	WebUISiteHeaderFontColor Color de fuente del encabezado del sitio en la interfaz Web (valor RGB hexadecimal)	#FFFFFF
9	WebUIShowDownloadsTab Alterna la visibilidad de la pestaña Downloads (Descargas): <ul style="list-style-type: none"> ♦ True: la pestaña Downloads (Descargas) se muestra en la interfaz. ♦ False: la pestaña Downloads (Descargas) no se muestra en la interfaz. 	True
10	WebUIShowAboutTab Alterna la visibilidad de la pestaña About (Acerca de): <ul style="list-style-type: none"> ♦ True: la pestaña About (Acerca de) se muestra en la interfaz. ♦ False: la pestaña About (Acerca de) no se muestra en la interfaz. 	True
11	WebUIShowHelpTab Alterna la visibilidad de la pestaña Help (Ayuda): <ul style="list-style-type: none"> ♦ True: la pestaña Help (Ayuda) se muestra en la interfaz. ♦ False: la pestaña Help (Ayuda) no se muestra en la interfaz. 	True
12	WebUISiteBackgroundColor Color de segundo plano del sitio (valor RGB hexadecimal)	#666666
13	WebUISiteAccentColor Color principal (valor RGB hexadecimal)	#0088CE

¹ La vía real del archivo es C:\Archivos de programa (x86)\PlateSpin Migrate Server\PlateSpin Forge\web\doc\en\favicon.ico.

² La vía real del archivo es C:\Archivos de programa (x86)\PlateSpin Migrate Server\PlateSpin Forge\web\Resources\protectLogo.png.

B.2 Cambio de marca del nombre del producto en el Registro de Windows

La cabecera de la parte superior de la interfaz del producto ofrece espacio para el logotipo de la empresa y el nombre del producto. Para modificar el logotipo, que suele incluir el nombre del producto, consulte la [Sección B.1](#), “Cambio de marca de la interfaz mediante los parámetros de configuración de PlateSpin”, en la página 139.

Para editar o eliminar el nombre del producto en una pestaña del navegador, haga lo siguiente:

- 1 Entre en el host del servidor de PlateSpin Migrate como administrador.
- 2 En el host del servidor de PlateSpin Migrate, ejecute `regedit`.
- 3 En el Editor del Registro de Windows, diríjase a la clave de registro siguiente:

```
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\PlateSpin\MigrateServer\ProductName
```

Nota: en algunos casos, la clave de registro se encuentra en esta ubicación:

```
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\PlateSpin\MigrateServer
```

- 4 Haga doble clic en la clave `ProductName` y modifique el campo **Datos de valor** de la clave según sea necesario. A continuación, haga clic en **Aceptar**.
- 5 Reinicie el servidor IIS.



Preparación del entorno de migración

Antes de descubrir destinos y cargas de trabajo, debe preparar el entorno de migración de destino. En las secciones siguientes se describen situaciones habituales de distribución, los valores necesarios y una lista de verificación para migrar a la plataforma de destino.

- ♦ Capítulo 8, “Requisitos previos para la migración a Amazon Web Services”, en la página 147
- ♦ Capítulo 9, “Requisitos previos para la migración a Microsoft Azure”, en la página 157
- ♦ Capítulo 10, “Requisitos previos para la migración a VMware vCloud Director”, en la página 173
- ♦ Capítulo 11, “Requisitos previos para la migración a VMware”, en la página 179
- ♦ Capítulo 12, “Requisitos previos para la migración a Microsoft Hyper-V”, en la página 185
- ♦ Capítulo 13, “Requisitos previos para la migración a máquinas virtuales en Citrix XenServer”, en la página 191
- ♦ Capítulo 14, “Requisitos previos para la migración a máquinas virtuales en Xen”, en la página 195
- ♦ Capítulo 15, “Requisitos previos para la migración a máquinas virtuales en KVM”, en la página 199
- ♦ Capítulo 16, “Requisitos previos para la migración a equipos físicos”, en la página 203
- ♦ Capítulo 17, “Requisitos previos para migrar a una imagen”, en la página 207
- ♦ Capítulo 18, “Preparación para sincronizar cargas de trabajo con Server Sync”, en la página 209

8 Requisitos previos para la migración a Amazon Web Services

El cliente de PlateSpin Migrate admite la migración semiautomatizada a su entorno de Amazon Web Services (AWS). En esta sección se describe la configuración necesaria de AWS que se debe preparar (como una cuenta de AWS) para poder descubrir máquinas virtuales de destino de AWS y configurar las migraciones a esas máquinas.


- ♦ [Sección 8.1, “Distribución para migrar a Amazon Web Services”, en la página 147](#)
- ♦ [Sección 8.2, “Requisitos para la migración de cargas de trabajo a Amazon Web Services”, en la página 148](#)
- ♦ [Sección 8.3, “Planificación de la migración de cargas de trabajo a Amazon Web Services”, en la página 151](#)
- ♦ [Sección 8.4, “Configuración de la activación de la licencia del sistema operativo en destinos Windows migrados a AWS”, en la página 152](#)
- ♦ [Sección 8.5, “Uso de las AMI del entorno de réplica de PlateSpin”, en la página 153](#)
- ♦ [Sección 8.6, “Directrices de redes de AWS”, en la página 154](#)
- ♦ [Sección 8.7, “Prácticas recomendadas para configurar un trabajo de migración a Amazon Web Services”, en la página 154](#)
- ♦ [Sección 8.8, “Lista de verificación para la migración automatizada a AWS”, en la página 155](#)

8.1 Distribución para migrar a Amazon Web Services

Es posible distribuir un servidor de PlateSpin Migrate in situ en el centro de datos con las cargas de trabajo de origen. Se necesita una conexión VPN de sitio a sitio entre el centro de datos y la cuenta en la nube de AWS. La [Figura 8-1](#) muestra la ubicación de varios componentes en el entorno de migración de AWS, así como las comunicaciones entre ellos. Consulte la [Sección 8.3, “Planificación de la migración de cargas de trabajo a Amazon Web Services”, en la página 151](#).

Nota: la [Figura 8-1](#) muestra el descubrimiento automatizado y los requisitos de red de las cargas de trabajo Windows y Linux. Opcionalmente, puede usar el agente de Migrate en la carga de trabajo de origen para registrar el envío que la carga de trabajo realiza de los datos de inventario al servidor de PlateSpin Migrate mediante HTTPS (TCP/443).

Figura 8-1 Servidor de Migrate in situ para la migración semiautomatizada a AWS



8.2 Requisitos para la migración de cargas de trabajo a Amazon Web Services

Antes de poder migrar cargas de trabajo a AWS con PlateSpin Migrate, debe configurar su entorno de nube. El servidor de PlateSpin Migrate puede instalarse localmente en la ubicación donde se encuentren las cargas de trabajo de origen.

- Sección 8.2.1, “Requisitos previos mínimos de AWS”, en la página 148
- Sección 8.2.2, “Requisitos previos para usar AWS en un servidor de Migrate in situ”, en la página 150

8.2.1 Requisitos previos mínimos de AWS

Antes de usar PlateSpin Migrate para migrar cargas de trabajo a AWS, asegúrese de que los requisitos previos de acceso a la nube siguientes están configurados correctamente y disponibles:

Tabla 8-1 Configuración mínima necesaria de la cuenta de AWS

Configuración de AWS	Descripción
Cuenta de AWS	Para crear una cuenta de AWS, diríjase a la consola de Amazon Web Services (http://aws.amazon.com) .
Suscripción a EC2 de AWS	PlateSpin solo admite la nube Amazon Virtual Private Cloud (VPC).

Configuración de AWS	Descripción
Amazon Virtual Private Cloud (VPC)	Cree una VPC de AWS para lanzar los recursos de AWS en su red virtual. Consulte la documentación de Amazon Virtual Private Cloud .
Un par de claves EC2 de AWS	Un par de claves para entrar en la instancia de AWS. Por defecto, Amazon genera el par de claves con formato .pem. Sin embargo, PlateSpin Migrate convierte y almacena el par de claves en formato .ppk.
Credenciales de usuario de AWS	<p>Necesita un usuario de gestión de acceso e identidades (IAM) de AWS en su cuenta de AWS, con la función de IAM adecuada para realizar migraciones a la VPC mediante las API de AWS. Habilite el acceso mediante programación para el usuario a fin de generar una clave de acceso y una clave de acceso secreta. El acceso a la consola de gestión de AWS es opcional, pero puede ser útil para solucionar problemas.</p> <p>Para obtener información sobre cómo configurar el grupo de usuarios de migración, la directiva y el usuario, consulte "Create an IAM User for Your Workload Migrations" (Creación de un usuario de IAM para las migraciones de cargas de trabajo) en el informe oficial de mejores prácticas de AWS.</p>
Una imagen Amazon Machine Image (AMI) en su VPC para el entorno de réplica de PlateSpin Migrate	<p>PlateSpin Migrate proporciona las siguientes AMI en la sección Community AMI (AMI de comunidad) de la consola de Amazon Web Services. Para una réplica completa, utilice una de las AMI siguientes, según el sistema operativo de la carga de trabajo de origen y el modelo de licencia del sistema operativo que desee en la carga de trabajo de destino. Para Server Sync, cree una instancia privada de cualquiera de las siguientes AMI y use la instantánea de la AMI creada.</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Entorno de réplica de PlateSpin - Linux: se aplica a las cargas de trabajo Linux. AWS no le factura por la licencia del sistema operativo en la carga de trabajo de destino. ♦ Entorno de réplica de PlateSpin - Windows: se aplica a las cargas de trabajo Windows y es facturable. AWS gestiona la conformidad de la licencia de software de Microsoft en la carga de trabajo de destino y factura según la licencia. ♦ Entorno de réplica de PlateSpin - Windows (BYOL): se aplica a las cargas de trabajo Windows y no es facturable. AWS le permite aportar sus propias licencias (BYOL), que ya ha adquirido de Microsoft. El usuario será el responsable de cumplir con las licencias de Microsoft y AWS no le facturará la licencia. <p>Para obtener información sobre el uso de las AMI del entorno de réplica de PlateSpin, consulte la Sección 8.5, "Uso de las AMI del entorno de réplica de PlateSpin", en la página 153.</p>

Para obtener más información sobre cómo configurar su cuenta de nube de AWS para trabajar con PlateSpin Migrate, consulte el informe oficial "Best Practices for Migrating Servers to Amazon Web Services with PlateSpin Migrate" (Mejores prácticas para migrar servidores a Amazon Web Services con PlateSpin Migrate) en el [sitio Web de recursos de PlateSpin Migrate \(https://www.microfocus.com/products/migrate/resources/\)](https://www.microfocus.com/products/migrate/resources/).

8.2.2 Requisitos previos para usar AWS en un servidor de Migrate in situ

- ♦ Una licencia de PlateSpin Migrate.
- ♦ Un servidor de PlateSpin Migrate instalado in situ en una red que pueda acceder correctamente a las cargas de trabajo de origen.
- ♦ El cliente de PlateSpin Migrate instalado en el servidor de PlateSpin Migrate o en otro equipo de la misma red que el servidor de PlateSpin Migrate. El cliente de Migrate debe ser capaz de conectarse con el servidor de PlateSpin Migrate y con el portal de AWS.
- ♦ Una conexión VPN de sitio a sitio que conecte la gateway de AWS a su gateway local.

Para obtener información, consulte los siguientes recursos de AWS:

- ♦ *Conexiones VPN* (<http://docs.aws.amazon.com/AmazonVPC/latest/UserGuide/vpn-connections.html>)
- ♦ *Conexiones VPN gestionadas por AWS* (http://docs.aws.amazon.com/AmazonVPC/latest/UserGuide/VPC_VPN.html)
- ♦ Para que una carga de trabajo Windows migrada a AWS forme parte del dominio, debe configurar los detalles del servidor DNS del dominio en la subred de AWS.
- ♦ Un grupo de seguridad de AWS y el gateway de VPC que proporciona las siguientes reglas entrantes y salientes. Para obtener instrucciones, consulte "Create a Security Group" (Creación de un grupo de seguridad) en el informe oficial de mejores prácticas.

Reglas de entrada

- ♦ TCP, puerto 3725, personalizado
Proporcione un intervalo de direcciones que cubra todas las cargas de trabajo de origen.
- ♦ SSH, puerto 22
Proporcione la dirección IP del servidor de PlateSpin Migrate.
- ♦ RDP, puerto 3389
Proporcione la dirección IP de la máquina que prevé utilizar para lanzar una conexión RDP con las cargas de trabajo de destino.

Reglas de salida

- ♦ TCP, puerto 3725, personalizado
Proporcione un intervalo de direcciones que cubra todas las cargas de trabajo de origen.
- ♦ HTTPS, puerto 443
Proporcione la dirección IP del servidor de PlateSpin Migrate.

El puerto por defecto para la transferencia de datos es el 3725. Por defecto, la transferencia de datos se inicia desde la carga de trabajo de destino a la carga de trabajo de origen. El número de puerto y la dirección para iniciar la conexión se pueden configurar.

- ♦ Los requisitos previos mínimos relativos a la red para conseguir una migración correcta son los siguientes:
 - ♦ Tanto la carga de trabajo de origen como la de destino deben ser capaces de comunicarse con el servidor de PlateSpin Migrate en el puerto 443. La carga de trabajo de destino es la réplica de la de origen que se ubicará en AWS.
 - ♦ El servidor de PlateSpin Migrate debe ser capaz de comunicarse con el punto final API de AWS en el puerto 443.

- ♦ El servidor de PlateSpin Migrate debe ser capaz de comunicarse con las cargas de trabajo de origen en los puertos que se usen para el descubrimiento. Consulte [“Requisitos de descubrimiento” en la página 51](#) y la [Sección 20.6, “Descubrimiento de detalles de cargas de trabajo de origen”, en la página 232](#).

Opcionalmente, puede usar la utilidad del agente de Migrate para registrar las cargas de trabajo de origen con el servidor de Migrate mediante HTTPS (TCP/puerto 443). Consulte la [Sección 20.7, “Registro de cargas de trabajo y descubrimiento de detalles con el agente de Migrate”, en la página 234](#).

- ♦ La carga de trabajo de destino basada en la nube debe poder comunicarse (de destino a origen) con la carga de trabajo de origen in situ en el puerto 3725 (TCP) a través de la conexión VPN de sitio a sitio.

El número de puerto se puede configurar. Consulte el puerto 3725 en la [Sección 2.6.2, “Requisitos para la migración”, en la página 53](#).

Si utiliza al agente de Migrate para el registro y el descubrimiento, debe invertirse la dirección por defecto de la conexión de la réplica (de origen a destino) cambiando los valores avanzados en el servidor de Migrate. Consulte la [Sección 5.9, “Configuración de la dirección de contacto para el puerto de réplica”, en la página 114](#).

Para obtener los requisitos detallados sobre el acceso y la comunicación a través de la red de migración, consulte [“Requisitos de acceso y comunicación en la red de migración” en la página 51](#).

- ♦ Los siguientes requisitos de Microsoft .NET Framework para cargas de trabajo de origen:
 - ♦ Se requiere .NET Framework 4.5 o posterior para la migración de cargas de trabajo Windows Server 2008 R2.
 - ♦ Se requiere .NET Framework 3.5 o posterior para la migración de cargas de trabajo Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2 o Windows Server 2008.
- ♦ Las etiquetas de volumen de las cargas de trabajo de origen no deben incluir caracteres especiales.
- ♦ En las cargas de trabajo Windows que desee migrar, en la directiva SAN debe establecer el valor `OnlineAll` para garantizar que los volúmenes de la carga de trabajo de destino se monten del mismo modo que en la carga de trabajo de origen.

8.3 Planificación de la migración de cargas de trabajo a Amazon Web Services

PlateSpin Migrate permite usar el cliente de PlateSpin Migrate para migrar cargas de trabajo Windows y Linux a AWS. Para obtener una lista de las cargas de trabajo admitidas, consulte [“Cargas de trabajo admitidas para la migración a Amazon Web Services” en la página 33](#).

Nota: no se admite la migración de cargas de trabajo de AWS de origen a contenedores de destino de AWS.

Tenga en cuenta los puntos siguientes antes de usar el cliente de PlateSpin Migrate para migrar cargas de trabajo a AWS:

- ♦ No se admite la migración de cargas de trabajo Windows Cluster.
- ♦ Las cargas de trabajo Windows y Linux UEFI se migran como cargas de trabajo de BIOS.
- ♦ Utilice el cliente de PlateSpin Migrate para migrar cargas de trabajo a AWS. La interfaz Web de PlateSpin Migrate no admite la migración de cargas de trabajo a AWS.

- ♦ PlateSpin Migrate proporciona un parámetro de configuración denominado `AWSActivateWindows` en la página de configuración de PlateSpin. Por defecto, este parámetro se define con el valor **True** (Verdadero) para permitir que AWS active la licencia de Windows en una carga de trabajo de destino Windows. Sin embargo, si desea utilizar su propia licencia de Microsoft y hacerse responsable de la conformidad con las licencias de Microsoft, defina este parámetro con el valor **False** (Falso). Para obtener más información acerca de `AWSActivateWindows` y sus parámetros relacionados, consulte la [Sección 5.7, “Configuración de direcciones IP alternativas para el servidor de PlateSpin”](#), en la página 113.
- ♦ PlateSpin Migrate admite instancias de destino de AWS con hasta 26 volúmenes (EBS) para Windows y 40 volúmenes (EBS) para Linux, sin ningún disco que supere los 15 volúmenes.
- ♦ En Migrate se recomienda que el tamaño de instancia de AWS sea igual o superior al de la configuración de los núcleos, la memoria, los volúmenes y las NIC de la carga de trabajo de origen. Sin embargo, puede seleccionar un tamaño de instancia menor o mayor según los requisitos de la carga de trabajo de destino, teniendo en cuenta el límite de tamaño de instancia máximo de la región de AWS.
- ♦ El tamaño del disco creado en la instancia de AWS es el tamaño de la partición del disco de origen más 1 GB, aproximadamente.

8.4 Configuración de la activación de la licencia del sistema operativo en destinos Windows migrados a AWS

PlateSpin Migrate proporciona los siguientes parámetros para configurar si AWS debe hacerse cargo de la gestión de la conformidad de las licencias de software de Microsoft en la carga de trabajo de destino:

- ♦ **AWSActivateWindows:** este parámetro permite definir si desea que AWS active la licencia del sistema operativo Windows en una carga de trabajo de destino Windows o si prefiere usar sus propias licencias y hacerse responsable de la conformidad con las licencias de Microsoft. El valor por defecto de este parámetro es **True** (Verdadero), lo que implica que AWS activa la licencia del sistema operativo Windows en la carga de trabajo de destino, siempre que especifique el ID de AMI correcto de su copia privada de la AMI facturable al preparar el destino de AWS para la migración. Consulte la [Sección 27.2, “Configuración de la migración de una carga de trabajo a Amazon Web Services”](#), en la página 346.
- ♦ **AWSKMS Servers:** este parámetro permite definir la información del servidor KMS de AWS que las instancias de Windows usarán para la activación. Solo se aplica si el valor del parámetro `AWSActivateWindows` es True (Verdadero). El servidor KMS de destino debe estar en la misma región de AWS donde se ejecute la instancia de Windows.
- ♦ **KMSClientSetupKeys:** este parámetro muestra las claves de configuración del cliente KMS de Microsoft basadas en la versión del sistema operativo que se usan para activar Windows mediante el servidor KMS. Este parámetro solo se aplica si el valor de `AWSActivateWindows` se define como True (Verdadero). Si la clave de un sistema operativo concreto no aparece, puede añadir una entrada con el formato siguiente:

```
OperatingSystemTypeandBranding="Clave KMS proporcionada por Microsoft"
```

Ejemplo: para un servidor Windows con el sistema operativo Windows 2016 y la marca Standard Server, el formato sería `Windows2016StandardServer = "WC2BQ-8NRM3-FDDYY-2BFGV-KHKQY"`

Para editar el valor de los parámetros de AWS:

- 1 Entre a la interfaz Web de PlateSpin Migrate como administrador y abra la página de configuración del servidor de PlateSpin en:
`https://Servidor_de_PlateSpin/PlateSpinConfiguration/`
- 2 Busque el parámetro que desea editar y realice los cambios necesarios.
- 3 Guarde la configuración y salga de la página.

8.5 Uso de las AMI del entorno de réplica de PlateSpin

PlateSpin Migrate proporciona las siguientes AMI del entorno de réplica de PlateSpin (PRE) en la sección Community AMI (AMI de comunidad) de la consola de Amazon Web Services.

- ♦ **Entorno de réplica de PlateSpin - Linux:** se aplica a las cargas de trabajo Linux. AWS no le factura por la licencia del sistema operativo en la carga de trabajo de destino.
- ♦ **Entorno de réplica de PlateSpin - Windows:** se aplica a las cargas de trabajo Windows y es facturable. AWS gestiona la conformidad de la licencia de software de Microsoft en la carga de trabajo de destino y factura la licencia.
- ♦ **Entorno de réplica de PlateSpin - Windows (BYOL):** se aplica a las cargas de trabajo Windows y no es facturable. AWS le permite aportar sus propias licencias (BYOL), que ya ha adquirido de Microsoft. El usuario será el responsable de cumplir con las licencias de Microsoft y AWS no le facturará la licencia.

Para obtener información sobre cómo usar las AMI del PRE, revise lo siguiente:

- ♦ [Sección 8.5.1, “Para la réplica completa”, en la página 153](#)
- ♦ [Sección 8.5.2, “Para Server Sync”, en la página 153](#)

8.5.1 Para la réplica completa

PlateSpin Migrate requiere un ID de la AMI del PRE según el sistema operativo de la carga de trabajo de origen (Windows, Linux) y el modelo de licencia del sistema operativo deseado (facturable, no facturable) de la carga de trabajo de destino.

8.5.2 Para Server Sync

PlateSpin Migrate requiere una instantánea de cualquiera de las AMI del PRE. Debe crear una instancia privada de cualquiera de las AMI del PRE y, a continuación, crear una instantánea de esa AMI.

Para crear una instantánea mediante la AMI del PRE:

- 1 Diríjase a la consola de Amazon Web Services y entre en la consola de AWS.
- 2 Lance una instancia de cualquiera de las AMI del PRE.
- 3 Revise y configure los detalles del lanzamiento de la instancia según sea necesario. A continuación, haga clic en **Launch** (Lanzar) para asignar el par de claves a la instancia y crearla.
- 4 Haga clic en el ID de instancia que se muestran en la consola para ir a la instancia lanzada.
- 5 Seleccione la instancia, haga clic en **Actions > Image > Create Image** (Acciones > Imagen > Crear imagen) para crear una AMI.

- 6 Anote el ID de la AMI que se muestra en la consola.
- 7 Diríjase a la AMI y anote el ID de la instantánea correspondiente del dispositivo raíz.
- 8 Interrumpa la instancia creada en el [Paso 3](#).
- 9 Anule el registro de la AMI que ha creado en el [Paso 5](#).

8.6 Directrices de redes de AWS

Tenga en cuenta las directrices siguientes a la hora de migrar cargas de trabajo a AWS:

- ♦ [Sección 8.6.1, “Cargas de trabajo con varias NIC”, en la página 154](#)
- ♦ [Sección 8.6.2, “Direcciones IP privada y pública para las cargas de trabajo conectadas en una VPN de AWS”, en la página 154](#)

8.6.1 Cargas de trabajo con varias NIC

Para cargas de trabajo con varias tarjetas NIC, AWS proporciona solo direcciones IP privadas para la instancia de destino. Por lo tanto, puede conectarse a la instancia de destino utilizando solo las direcciones IP privadas.

8.6.2 Direcciones IP privada y pública para las cargas de trabajo conectadas en una VPN de AWS

Todas las máquinas virtuales de AWS tienen tanto una dirección IP pública como una IP privada para las comunicaciones provenientes de máquinas situadas fuera del entorno de AWS. AWS asocia de forma automática estas direcciones IP con la interfaz de red primaria de la máquina virtual.

Puede utilizar el cliente de escritorio remoto de Microsoft o SSH para conectarse de forma remota a la máquina virtual de AWS. Especifique la dirección IP de la siguiente forma:

- ♦ **Dirección IP privada:** use la dirección IP privada de la máquina virtual en caso de que su máquina forme parte del espacio de dirección de la VPN de AWS.
- ♦ **Dirección IP pública:** use la dirección IP pública de la máquina virtual en caso de que su máquina no forme parte del espacio de dirección de la VPN de AWS. Si la carga de trabajo de destino tiene varias tarjetas NIC, no se establece en ella una dirección IP pública.

8.7 Prácticas recomendadas para configurar un trabajo de migración a Amazon Web Services

Para evitar que un trabajo de migración a AWS falle, debe adoptar las siguientes recomendaciones cuando configure los trabajos de migración:

- ♦ Si utiliza una dirección IP estática para la red, asegúrese de que la dirección sea exclusiva en el intervalo de subred admitido.
- ♦ El número de instancias de destino que se ejecutan en cualquier momento no debe superar el límite de instancias aplicable para la suscripción.

Nota: cada trabajo de migración utiliza una instancia de AWS temporal para la migración.

8.8 Lista de verificación para la migración automatizada a AWS

Tarea	Descripción
1. Preparar el entorno de migración de VMware.	Figura 8-1, “Servidor de Migrate in situ para la migración semiautomatizada a AWS”, en la página 148 Sección 8.3, “Planificación de la migración de cargas de trabajo a Amazon Web Services”, en la página 151
2. Descubrir contenedores de destino.	Sección 19.4.1, “Descubrimiento de destinos en el cliente de Migrate”, en la página 217
3. Descubrir cargas de trabajo de origen.	Sección 20.6.1, “Descubrimiento de cargas de trabajo mediante el cliente de Migrate”, en la página 232 -O bien- Sección 20.7, “Registro de cargas de trabajo y descubrimiento de detalles con el agente de Migrate”, en la página 234
4. Configurar la migración de la carga de trabajo de destino.	Sección 27.2, “Configuración de la migración de una carga de trabajo a Amazon Web Services”, en la página 346
5. Ejecutar la migración.	Capítulo 38, “Ejecución de migraciones de cargas de trabajo”, en la página 461

9 Requisitos previos para la migración a Microsoft Azure

La interfaz Web de PlateSpin Migrate es compatible con la migración automatizada a entornos de nube de Microsoft Azure según sus objetivos de migración: Azure global o Azure China independiente. En esta sección se describe la configuración necesaria de Azure que se debe preparar en el entorno adecuado; por ejemplo, una cuenta de Azure, las suscripciones y los servicios para poder descubrir contenedores de destino de Azure y configurar las migraciones a esos contenedores.

- ♦ [Sección 9.1, “Distribución para migrar a Azure”, en la página 157](#)
- ♦ [Sección 9.2, “Requisitos para migrar cargas de trabajo a Azure”, en la página 159](#)
- ♦ [Sección 9.3, “Planificación para migrar cargas de trabajo a Azure”, en la página 164](#)
- ♦ [Sección 9.4, “Directrices de conectividad de Azure”, en la página 165](#)
- ♦ [Sección 9.5, “Registro de una aplicación de Azure para representar a PlateSpin Migrate”, en la página 167](#)
- ♦ [Sección 9.6, “Configuración de un usuario de Azure para PlateSpin Migrate”, en la página 168](#)
- ♦ [Sección 9.7, “Habilitación de la distribución según la programación del entorno de réplica de PlateSpin Migrate”, en la página 168](#)
- ♦ [Sección 9.8, “Distribución de una imagen del servidor de Migrate en Azure”, en la página 169](#)
- ♦ [Sección 9.9, “Configuración del entorno de IaaS de destino para la nube de Azure”, en la página 170](#)
- ♦ [Sección 9.10, “Gestión de la contraseña de usuario de Azure para contenedores de destino de Azure”, en la página 171](#)
- ♦ [Sección 9.11, “Lista de verificación para la migración automatizada a Azure”, en la página 172](#)


9.1 Distribución para migrar a Azure

Puede distribuir un servidor de PlateSpin Migrate in situ en su centro de datos con las cargas de trabajo de origen o en el entorno de nube de Microsoft Azure oportuno: Azure global o Azure China independiente.

Para una distribución del servidor de Migrate in situ, es posible configurar un servidor de PlateSpin Migrate para que funcione con el entorno de IaaS de Azure global o bien con el entorno de IaaS de Azure China independiente, pero no con ambos entornos a la vez. Se necesita una conexión VPN de sitio a sitio entre el centro de datos y la cuenta en la nube de Azure. La [Figura 9-1](#) muestra la ubicación de varios componentes en el entorno de migración de Azure, así como las comunicaciones entre ellos. Consulte la [Sección 9.2.2, “Requisitos previos para usar Azure en un servidor de Migrate in situ”, en la página 161](#).


Nota: la [Figura 9-1](#) muestra el descubrimiento automatizado y los requisitos de red de las cargas de trabajo Windows y Linux. Opcionalmente, puede usar el agente de Migrate en la carga de trabajo de origen para registrar el envío que la carga de trabajo realiza de los datos de inventario al servidor de PlateSpin Migrate mediante HTTPS (TCP/443).

Figura 9-1 Servidor de Migrate in situ para la migración automatizada a Azure



Para una distribución del servidor de Migrate basada en la nube, la tienda Azure Marketplace del entorno de Azure de destino ofrece una imagen del servidor de PlateSpin Migrate ya preconfigurado para que admita su entorno de IaaS del host. La [Figura 9-2](#) muestra la ubicación de varios componentes en el entorno de migración de Azure, así como las comunicaciones entre ellos. Consulte la [Sección 9.2.3, “Requisitos previos para usar Azure en un servidor de Migrate basado en Azure”](#), en la página 162.

Figura 9-2 Servidor de Migrate basado en la nube para la migración automatizada a Azure



9.2 Requisitos para migrar cargas de trabajo a Azure

Según la ubicación del servidor de PlateSpin Migrate, revise las secciones siguientes:

- ♦ Sección 9.2.1, “Requisitos previos mínimos de Azure”, en la página 160
- ♦ Sección 9.2.2, “Requisitos previos para usar Azure en un servidor de Migrate in situ”, en la página 161
- ♦ Sección 9.2.3, “Requisitos previos para usar Azure en un servidor de Migrate basado en Azure”, en la página 162

9.2.1 Requisitos previos mínimos de Azure

PlateSpin Migrate requiere el uso de Microsoft Azure Resource Management para migrar cargas de trabajo a la nube de Microsoft Azure. Para las migraciones a la nube de Microsoft Azure, debe preparar su cuenta de Azure, las suscripciones y los servicios en el entorno de Azure global o el entorno de Azure China independiente, según sus objetivos de migración.

La [Tabla 9-1](#) describe la configuración mínima que debe realizar en el entorno de Azure oportuno antes de migrar las cargas de trabajo a Azure.

Tabla 9-1 Configuración mínima necesaria de la cuenta de Azure

Configuración de Azure	Descripción
Cuenta de Microsoft Azure	<p>Cree una cuenta en el entorno de Azure donde vaya a migrar las cargas de trabajo.</p> <p>Utilice el Portal de Azure (http://www.azure.com/) de una cuenta para usarlo en el entorno global.</p> <p>Utilice el Portal de Azure China (http://www.azure.cn/) para crear una cuenta que vaya a usar en ese entorno independiente.</p> <p>En PlateSpin Migrate, debe especificar un nombre de usuario de administrador y su contraseña para la cuenta de Azure. Puede ser el propietario de la cuenta o un usuario con la función de colaborador para la suscripción especificada.</p>
ID de suscripción de Azure	El ID de la suscripción de Azure en la cuenta de Azure especificado donde desea facturar los gastos relacionados con Azure. Una cuenta que puede tener varias suscripciones.
Usuario colaborador de la suscripción creada en Azure Active Directory	Un usuario creado como colaborador para la suscripción especificada en Azure Active Directory.
Un usuario no administrativo para las interacciones de PlateSpin Migrate con Azure creado en Azure Active Directory	Consulte la Sección 9.6, "Configuración de un usuario de Azure para PlateSpin Migrate" , en la página 168.
ID de aplicación	<p>Un ID que representa a PlateSpin Migrate cuando usa la API de Microsoft Azure al replicar o migrar cargas de trabajo en su nombre a máquinas virtuales en la cuenta de Azure de destino.</p> <p>Consulte la Sección 9.5, "Registro de una aplicación de Azure para representar a PlateSpin Migrate", en la página 167.</p>
Permiso de Azure Marketplace para las imágenes del entorno de réplica de PlateSpin Migrate	<p>Para cada suscripción que use como contenedor de destino, debe permitir las distribuciones programadas de las imágenes del entorno de réplica de PlateSpin Migrate para la cuenta.</p> <p>Consulte "Habilitación de la distribución según la programación del entorno de réplica de PlateSpin Migrate" en la página 168.</p>

Configuración de Azure	Descripción
Red y subred virtuales de Azure	<p>Debe crear al menos una red virtual con una subred en la suscripción especificada. Si tiene configurada una VPN de sitio a sitio, la subred debe ser distinta de la subred de gateway por defecto.</p> <p>PlateSpin Migrate no crea nunca automáticamente recursos de red, así que siempre deben configurarse manualmente por adelantado. Para obtener instrucciones, consulte la documentación de Azure.</p>
Cuenta de almacenamiento de Azure	<p>Los discos de la máquina virtual utilizarán el tipo de objeto binario grande de almacenamiento de uso general de la página de Azure, que se puede ejecutar en medios de almacenamiento estándar (disco duro) o premium (SSD). Para tamaños de máquina virtual de Azure que usen medios de almacenamiento estándar o premium, se puede usar una cuenta de almacenamiento estándar. Para tamaños de máquina virtual de Azure que usen medios de almacenamiento premium, solo se puede usar una cuenta de almacenamiento premium.</p> <p>Si no hay ninguna cuenta de almacenamiento de Azure asociada con una suscripción, PlateSpin Migrate configura una cuenta de almacenamiento de uso general estándar para utilizarla como almacén de datos para la máquina virtual de destino. El nombre del almacén de datos se basa en el grupo de recursos de Azure de la suscripción.</p> <p>Si desea disponer de control total sobre las cuentas de almacenamiento de Azure, configure una cuenta de almacenamiento de uso general estándar o premium para cada suscripción de Azure antes de que se empiecen a migrar las cargas de trabajo a Azure. Su cuenta de almacenamiento se muestra como un almacén de datos para la suscripción de Azure de destino en la interfaz Web de Migrate. Para obtener información sobre las cuentas de almacenamiento de Azure, consulte la documentación de Azure.</p>

Para obtener más información sobre cómo configurar su cuenta de nube de Azure para trabajar con PlateSpin Migrate, consulte el informe oficial “Best Practices for Migrating Servers to Microsoft Azure with PlateSpin Migrate” (Mejores prácticas para migrar servidores a Microsoft Azure con PlateSpin Migrate) en el [sitio Web de recursos de PlateSpin Migrate](https://www.microfocus.com/products/migrate/resources/) (<https://www.microfocus.com/products/migrate/resources/>).

9.2.2 Requisitos previos para usar Azure en un servidor de Migrate in situ

Si configura una VPN de sitio a sitio de Azure (o una conexión de Azure Express Route) entre las instalaciones donde se encuentran las cargas de trabajo de origen y el entorno de Azure de destino, puede distribuir el servidor de PlateSpin Migrate in situ. Antes de usar PlateSpin Migrate para migrar cargas de trabajo a Microsoft Azure, asegúrese de que los requisitos previos de acceso a la nube siguientes están configurados correctamente y disponibles:

- Una licencia de PlateSpin Migrate.
- Un servidor de PlateSpin Migrate distribuido in situ.
- Una conexión VPN de sitio a sitio entre el centro de datos local y el portal de Microsoft Azure.

Para obtener información, consulte los siguientes recursos de Microsoft:

- ♦ [Creación de una conexión de sitio a sitio en el portal de Azure](https://docs.microsoft.com/en-us/azure/vpn-gateway/vpn-gateway-howto-site-to-site-resource-manager-portal) (<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/vpn-gateway/vpn-gateway-howto-site-to-site-resource-manager-portal>)
- ♦ [Creación de VNet con una conexión VPN de sitio a sitio mediante PowerShell](https://docs.microsoft.com/en-us/azure/vpn-gateway/vpn-gateway-create-site-to-site-rm-powershell) (<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/vpn-gateway/vpn-gateway-create-site-to-site-rm-powershell>)
- ♦ Una subred de gateway por defecto.
- ♦ Los requisitos previos mínimos relativos a la red para conseguir una migración correcta son los siguientes:
 - ♦ La carga de trabajo de origen in situ y la carga de trabajo de destino en la nube deben ser capaces de establecer comunicación con el servidor de PlateSpin Migrate mediante HTTPS (TCP/puerto 443) en la conexión VPN de sitio a sitio.
 - ♦ El servidor de PlateSpin Migrate in situ debe ser capaz de comunicarse con el puerto final API de Microsoft Azure mediante HTTPS (TCP/puerto 443).
 - ♦ El servidor de PlateSpin Migrate debe ser capaz de comunicarse con las cargas de trabajo de origen en los puertos que se usen para el descubrimiento. Consulte [“Requisitos de descubrimiento” en la página 51](#) y la [Sección 20.6, “Descubrimiento de detalles de cargas de trabajo de origen”, en la página 232](#).

Opcionalmente, puede usar la utilidad del agente de Migrate para registrar las cargas de trabajo de origen con el servidor de Migrate mediante HTTPS (TCP/puerto 443). Consulte la [Sección 20.7, “Registro de cargas de trabajo y descubrimiento de detalles con el agente de Migrate”, en la página 234](#).
 - ♦ La carga de trabajo de destino basada en la nube debe poder comunicarse (de destino a origen) con la carga de trabajo de origen in situ en el puerto 3725 (TCP) a través de la conexión VPN de sitio a sitio.

El número de puerto se puede configurar. Consulte el puerto 3725 en la [Sección 2.6.2, “Requisitos para la migración”, en la página 53](#).

Si utiliza al agente de Migrate para el registro y el descubrimiento, debe invertirse la dirección por defecto de la conexión de la réplica (de origen a destino) cambiando los valores avanzados en el servidor de Migrate. Consulte la [Sección 5.9, “Configuración de la dirección de contacto para el puerto de réplica”, en la página 114](#).

9.2.3 Requisitos previos para usar Azure en un servidor de Migrate basado en Azure

Antes de usar PlateSpin Migrate para migrar cargas de trabajo a Microsoft Azure, asegúrese de que los requisitos previos de acceso a la nube siguientes están configurados correctamente y disponibles:

- ♦ Una licencia de PlateSpin Migrate
- ♦ Una imagen de Azure Marketplace del servidor de PlateSpin Migrate en el entorno de Azure de destino

Nota: el servidor de Migrate basado en la nube no requiere una conexión VPN de sitio a sitio entre el centro de datos local y el portal de Microsoft Azure. Si no se proporciona ninguna VPN entre la red de origen y el servidor de Migrate basado en la nube, puede utilizar el agente de Migrate para registrar las cargas de trabajo con el servidor de Migrate basado en la nube mediante comunicaciones seguras a través de la Internet pública. Se requiere acceso a Internet

y direcciones IP públicas. Para obtener información sobre la distribución, consulte la [Figura 9-2, “Servidor de Migrate basado en la nube para la migración automatizada a Azure”, en la página 159.](#)

-
- ◆ Especifique **Static** (Estático) como método de asignación de la dirección IP pública del servidor de Migrate para asegurarse de que la dirección IP no cambie cuando se reinicie el servidor.

Nota: si se produce un cambio en la dirección IP del servidor de PlateSpin, se interrumpen las comunicaciones de subejecución con cargas de trabajo de origen.

No es posible especificar la dirección IP real asignada al recurso de IP público. Azure asigna y reserva una dirección IP de un grupo de sus direcciones IP disponibles en la ubicación de Azure donde se va a distribuir el servidor de Migrate. La dirección persiste cuando se reinicia el servidor. Azure liberará la dirección IP únicamente cuando suprima el recurso o cambie el método de asignación de recursos a **Dynamic** (Dinámico).

- ◆ Los requisitos previos mínimos relativos a la red para conseguir una migración correcta son los siguientes:

- ◆ Abra el puerto TCP 443 en el cortafuegos de red para el tráfico saliente. La carga de trabajo de origen debe ser capaz de comunicarse con el servidor de PlateSpin Migrate basado en la nube mediante HTTPS (TCP/puerto 443) y de registrarse en él. El servidor de PlateSpin Migrate utiliza SSL segura para las comunicaciones con las cargas de trabajo que desea migrar.

- ◆ Abra el puerto TCP 3725 en el cortafuegos de red para el tráfico saliente. La carga de trabajo de origen local debe ser capaz de conectarse con la carga de trabajo de destino basada en la nube en el puerto TCP 3725. El servidor de PlateSpin Migrate utiliza SSL segura para las comunicaciones con las cargas de trabajo que desea migrar.

La dirección de la comunicación (del origen al destino) es automática, pero el número de puerto se puede configurar. Para obtener información sobre cómo cambiar el valor del puerto por defecto, consulte los datos del puerto 3725 en [“Requisitos para la migración” en la página 53.](#)

- ◆ Permitir las conexiones entrantes para el grupo de seguridad de red (NSG) en Azure en el puerto TCP 3725 (o en el puerto configurado) para las cargas de trabajo de destino.

Para obtener información sobre cómo crear y configurar un grupo de seguridad de red de Azure, consulte [Filter Network Traffic with Network Security Groups \(Filtrado de tráfico de red con grupos de seguridad de red\)](#) (<https://docs.microsoft.com/en-us/azure/virtual-network/virtual-networks-nsg>).

- ◆ Permitir las conexiones entrantes en el grupo de seguridad de red para HTTPS (puerto TCP 443) y RDP (puerto TCP 3389) para el servidor de Migrate basado en la nube.
<Nombre del servidor de Migrate>-nsg se crea automáticamente al distribuir el servidor de Migrate en Azure.
- ◆ Si utiliza PlateSpin Transformation Manager con el servidor de Migrate basado en la nube, permita las conexiones entrantes en el grupo de seguridad de red para las comunicaciones STOMP (puerto TCP 61613) relacionadas con la mensajería de eventos.

Nota: la mensajería de eventos no publica ningún mensaje salvo que abra el puerto 61613 en el host del servidor de Migrate para permitir el registro por suscriptores y una instancia de PlateSpin Migrate Connector se suscriba. Consulte la [Sección 5.6, “Habilitación de mensajería de eventos para PlateSpin Migration Factory”, en la página 111.](#)

- ♦ Instale al agente de Migrate en la carga de trabajo de origen y, a continuación, registre la carga de trabajo en el servidor de PlateSpin Migrate basado en la nube. Consulte [“Registro de cargas de trabajo y descubrimiento de detalles con el agente de Migrate” en la página 234](#).

Para descargar el agente de Migrate, lance la interfaz Web de PlateSpin Migrate y haga clic en la pestaña **Downloads** (Descargas). Para obtener información sobre cómo instalar y usar el agente de Migrate, consulte [“Utilidad del agente de Migrate” en la página 277](#).

9.3 Planificación para migrar cargas de trabajo a Azure

PlateSpin Migrate permite utilizar la interfaz Web de PlateSpin Migrate para migrar cargas de trabajo Windows y Linux a Microsoft Azure. Para obtener una lista de las cargas de trabajo admitidas, consulte [“Cargas de trabajo admitidas para la migración a Microsoft Azure” en la página 30](#).

Nota

- ♦ No se admite la migración de cargas de trabajo de origen de Azure a contenedores de destino de Azure.
 - ♦ No se admite la migración de cargas de trabajo Windows Cluster a Azure.
-

Entorno de IaaS de Azure de destino

- ♦ Para cada servidor de PlateSpin Migrate, debe dedicar el servidor para las migraciones al entorno de Azure global y para entorno de Azure independiente específico. Consulte la [Sección 9.9, “Configuración del entorno de IaaS de destino para la nube de Azure”, en la página 170](#).

Nota: PlateSpin Migrate admite los entornos de Azure independientes que hemos probado. Póngase en contacto con los [servicios de asistencia técnica de Micro Focus](#) para obtener ayuda si desea migrar cargas de trabajo a otros entornos independientes de Azure.

Suscripción de Azure

- ♦ Proporcione credenciales válidas para la suscripción de Azure. Consulte la [Sección 9.10, “Gestión de la contraseña de usuario de Azure para contenedores de destino de Azure”, en la página 171](#).

Host del servidor de PlateSpin

- ♦ Asegúrese de que el host del servidor de PlateSpin muestra la hora correcta según la zona horaria en la que se encuentre. Si la hora del host del servidor de PlateSpin es incorrecta, la transición falla y se produce el error 403 de acceso prohibido.

Licencia del sistema operativo para la carga de trabajo de destino

- ♦ se necesita una licencia del sistema operativo para la carga de trabajo de destino migrada. En el caso de las cargas de trabajo de destino de Azure, se debe proporcionar a Azure la información de licencia o Microsoft cobrará por la licencia del sistema operativo.

Carga de trabajo de destino

Tenga en cuenta las directrices siguientes antes de usar la interfaz Web de PlateSpin Migrate para migrar cargas de trabajo a Azure:

- ♦ El cliente de PlateSpin Migrate no admite la migración de cargas de trabajo a Microsoft Azure. Para migrar cargas de trabajo a Microsoft Azure, solo se puede usar la interfaz Web de PlateSpin Migrate.
- ♦ Las cargas de trabajo Windows y Linux UEFI se migran como cargas de trabajo de BIOS.
- ♦ Se admite la migración de cargas de trabajo Windows y Linux con varias NIC a Azure, hasta el número de NIC compatibles con el tamaño de la máquina virtual de Azure.
- ♦ PlateSpin Migrate admite máquinas virtuales de Azure de hasta 64 discos de datos. Para determinar el tamaño máximo de la máquina virtual de una región concreta de Azure, Migrate usará un disco de datos para la réplica del disco del sistema operativo en el entorno de réplicas de PlateSpin. Después de la transición, ese disco se convierte en el del sistema operativo y podrá añadir un disco de datos nuevo.
- ♦ Los discos de datos pueden tener un tamaño máximo de 4 TB (4092 GB), según el tamaño máximo permitido para la máquina virtual de destino.
- ♦ El tamaño del disco creado en la máquina virtual de Azure es igual al tamaño de la partición del disco de origen más 1 GB, aproximadamente, debido a la gran variedad de tamaños de disco de Azure.
- ♦ Migrate identifica de forma inicial un tamaño de máquina virtual de Azure en la ubicación de destino especificada que sea igual o superior al de la configuración de los núcleos, la memoria, los discos de datos y las NIC de la carga de trabajo de origen. Sin embargo, puede seleccionar un tamaño de máquina virtual menor o mayor según los requisitos de la carga de trabajo de destino, teniendo en cuenta el límite de tamaño de máquina virtual máximo de la región de Azure seleccionada.

9.4 Directrices de conectividad de Azure

Puede crear una máquina virtual con varias NIC en redes virtuales de Azure. Cada NIC debe encontrarse en una subred; pero una subred se puede asignar a varias NIC. Cada NIC tiene una dirección IP coherente con la asignación de la subred. El emparejamiento de direcciones IP y MAC para cada NIC persiste, incluso si cambia el orden de las NIC.

Tenga en cuenta las directrices siguientes a la hora de migrar cargas de trabajo a Microsoft Azure.

- ♦ [Sección 9.4.1, “Direcciones IP públicas o privadas para la migración de Azure”, en la página 165](#)
- ♦ [Sección 9.4.2, “Cargas de trabajo Windows en Azure con varias NIC”, en la página 166](#)
- ♦ [Sección 9.4.3, “Direcciones IP privada y pública para las cargas de trabajo conectadas en una VPN de Azure”, en la página 166](#)

9.4.1 Direcciones IP públicas o privadas para la migración de Azure

Puede utilizar direcciones IP privadas para la migración de la carga de trabajo si ha configurado una VPN de Azure para conectar la red local con el entorno de nube de Azure. De lo contrario, debe habilitar una dirección IP pública que se asignará a la red de réplica, la red de transición y la red de prueba de transición. Si la máquina virtual tiene varias NIC, solo la NIC primaria puede tener una dirección IP pública. La dirección IP pública asignada se encontrará en el espacio de direcciones de la red y la subred especificadas para la NIC designada en cada red.

Nota: PlateSpin requiere una dirección IP pública solo si no hay disponible una VPN de Azure.

Si habilita una dirección IP pública para la NIC primaria, Azure asigna a la NIC tanto una dirección IP pública como una dirección IP privada. Para obtener más información sobre cómo conectarse a la máquina virtual de Azure, consulte “Direcciones IP privada y pública para las cargas de trabajo conectadas en una VPN de Azure” en la página 166.

9.4.2 Cargas de trabajo Windows en Azure con varias NIC

Azure configura la máquina virtual con una gateway por defecto asociada con la interfaz de red primaria. Azure elimina la información de gateway de todas las NIC secundarias, que limitan sus comunicaciones a la misma subred que la interfaz primaria.

Para las cargas de trabajo Windows con varias NIC, puede habilitar una NIC secundaria para que se comunique con el exterior de su propia subred. Utilice el comando `route add` de Windows para añadir una entrada de gateway distinta para la NIC secundaria en la tabla de encaminamiento. Consulte “Configure Windows VMs” (Configuración de máquinas virtuales de Windows) en [Create a VM with Multiple NICs \(https://azure.microsoft.com/en-us/documentation/articles/virtual-networks-multiple-nics/\)](https://azure.microsoft.com/en-us/documentation/articles/virtual-networks-multiple-nics/) (Creación de una máquina virtual con varias NIC) en el [sitio Web de Microsoft Azure \(https://azure.microsoft.com/\)](https://azure.microsoft.com/).

9.4.3 Direcciones IP privada y pública para las cargas de trabajo conectadas en una VPN de Azure

Una máquina virtual de Azure puede tener una o varias NIC conectadas. La NIC primaria de la máquina virtual puede tener tanto una dirección IP pública como una privada. La dirección IP privada se utiliza para las comunicaciones desde otros recursos de una red virtual y desde los equipos dentro del espacio de direcciones para la VPN de Azure que conecta la red local al entorno de nube de Azure. La dirección IP pública se puede utilizar para comunicarse con Internet y con equipos situados fuera del entorno de nube de Azure. Azure asocia de forma automática estas direcciones IP con la interfaz de red primaria de la máquina virtual.

Puede usar el cliente de escritorio remoto de Microsoft para conectarse de forma remota con la máquina virtual de Azure. Especifique la dirección IP de la siguiente forma:

- ♦ **Dirección IP privada:** use la dirección IP privada de la máquina virtual en caso de que su máquina forme parte del espacio de dirección de la VPN de Azure.
- ♦ **Dirección IP pública:** use la dirección IP pública de la máquina virtual en caso de que su máquina no forme parte del espacio de dirección de la VPN de Azure.

De forma alternativa, puede usar la opción **Connect** (Conectar) del [portal de Microsoft Azure \(https://azure.microsoft.com/en-us/features/azure-portal/\)](https://azure.microsoft.com/en-us/features/azure-portal/) desde una máquina con un espacio de dirección que no forme parte de la VPN de Azure. Esta opción abre de forma automática el cliente de escritorio remoto de Microsoft configurado para conectarse con la dirección IP pública de la máquina virtual de la NIC primaria.

Nota: esta operación del portal falla si la máquina se encuentra en el espacio de dirección de la VPN de Azure.

9.5 Registro de una aplicación de Azure para representar a PlateSpin Migrate

PlateSpin Migrate usa la API de Microsoft Azure para automatizar las migraciones de cargas de trabajo a Azure. Debe crear un ID de aplicación de Azure para que PlateSpin Migrate lo utilice cuando emplee la API de Azure para replicar y migrar cargas de trabajo a su cuenta de Azure.

Para registrar PlateSpin Migrate como una aplicación de Azure:

- 1 Diríjase al portal de Azure oportuno y entre a la sesión en su cuenta de Azure:
 - ♦ [Portal de Azure \(http://www.azure.com/\)](http://www.azure.com/)
 - ♦ [Portal de Azure China \(http://www.azure.cn/\)](http://www.azure.cn/)
- 2 En la columna de la izquierda del menú Portal, haga clic en **Azure Active Directory**.
- 3 En el menú de directorio en **Manage** (Gestionar), seleccione **App registrations** (Registros de la aplicación) y haga clic en **Add** (Añadir) para abrir el panel Create (Crear).
- 4 En el panel Create (Crear), configure los valores de la aplicación:
 - 4a Especifique un nombre descriptivo para la aplicación, como `PlateSpin Migrate`.
El nombre debe ser exclusivo en Azure Active Directory. Este es el nombre que aparece en la lista de aplicaciones.
 - 4b Seleccione **Native** (Nativa) en Application Type (Tipo de aplicación).
 - 4c Especifique una URL válida en **Redirect URI** (URI de redirección).
El URI de redirección no se utiliza en la práctica, por lo que puede especificar cualquier URL válida que controle.
 - 4d Haga clic en **Create** (Crear).
- 5 En la lista Applications (Aplicaciones), seleccione la aplicación y haga clic en **Settings** (Configuración) para ver la información esencial, incluido el ID de aplicación.
- 6 Copie el valor de Application ID (ID de aplicación) en el portapapeles y péguelo en un documento de texto al que pueda acceder al configurar contenedores de destino para esta cuenta.
Un ID de aplicación es un valor con el formato: abc12b34-c5df-6e78-f9a0-bc123456d789.
- 7 Configure los permisos de la aplicación registrada.
 - 7a En la parte inferior derecha del panel Settings (Configuración), haga clic en **All Settings** (Todos los valores).
 - 7b En el menú Settings (Configuración), en **API Access** (Acceso de API), seleccione **Required Permissions** (Permisos necesarios).
 - 7c En el panel Grant Permissions (Otorgar permisos), haga clic en **Add** (Añadir).
 - 7d En el panel Add Permissions (Añadir permisos), haga clic en **Select an API** (Seleccionar una API).
 - 7e En el panel derecho, seleccione **Windows Azure Service Management API** (API Windows Azure Service Management) y haga clic en **Select** (Seleccionar) en la parte inferior del panel.
Aparece una marca de verificación verde junto a **Select an API** (Seleccionar una API).
 - 7f En el panel Add Permissions (Añadir permisos), haga clic en **Select Permissions** (Seleccionar permisos).

- 7g En el panel derecho, marque la casilla de verificación situada junto a **Windows Azure Service Management as organization users** (Windows Azure Service Management como usuarios de organización) y haga clic en **Select** (Seleccionar) en la parte inferior del panel. Aparece una marca de verificación verde junto a **Select Permissions** (Seleccionar permisos).
- 7h En la parte inferior del panel Add Permissions (Añadir permisos), haga clic en **Done** (Terminado).
- 8 Compruebe la configuración.
 - 8a En el menú Portal, seleccione **Azure Active Directory** y haga clic en **Overview** (Descripción general).
 - 8b La aplicación recién añadida debe aparecer en App Registrations (Registros de la aplicación).

9.6 Configuración de un usuario de Azure para PlateSpin Migrate

PlateSpin Migrate requiere una identidad de usuario de Azure Active Directory que pueda utilizar cuando acceda a la API de Azure de Migrate mediante una suscripción especificada.


9.7 Habilitación de la distribución según la programación del entorno de réplica de PlateSpin Migrate

PlateSpin Migrate debe ser capaz de distribuir según la programación una máquina virtual de entorno de réplica de PlateSpin Migrate durante la réplica de cargas de trabajo a Azure. La imagen necesaria de la máquina virtual está disponible en la tienda de Azure. Debe habilitar la distribución según la programación de la imagen de cada suscripción que vaya a realizar migraciones con PlateSpin Migrate.


Nota: todas las migraciones de la suscripción de destino fallarán hasta que en esta se habilite la distribución de la máquina virtual del entorno de réplica.

Para habilitar la distribución según la programación de la máquina virtual del entorno de réplica:

- 1 Diríjase al portal de Azure oportuno y entre a la sesión en su cuenta de Azure:
 - ♦ [Portal de Azure \(http://www.azure.com/\)](http://www.azure.com/)
 - ♦ [Portal de Azure China \(http://www.azure.cn/\)](http://www.azure.cn/)
- 2 En el menú del portal, haga clic en **New** (Nuevo) y busque la imagen de **PlateSpin Migrate 12.x Replication Environment** (Entorno de réplica de PlateSpin Migrate 12.x) en la tienda de Azure.
- 3 En el panel de resultados, seleccione **PlateSpin Migrate 12.x Replication Environment** (Entorno de réplica de PlateSpin Migrate 12.x).



- En la parte inferior de la página del entorno de réplica de PlateSpin Migrate 12.x, en **Select a deployment model** (Seleccione un modelo de distribución), haga clic en **Want to deploy programmatically? Get Started** (¿Desea distribuir según la programación? Inicio).



- En la página Configure Programmatic Deployment (Configurar distribución según la programación), lea las condiciones de uso.
- En cada suscripción que vaya a realizar migraciones con PlateSpin Migrate, cambie el estado de **Disable** (Inhabilitar) a **Enable** (Habilitar).
- Haga clic en **Save** (Guardar).

9.8 Distribución de una imagen del servidor de Migrate en Azure

PlateSpin Migrate ofrece una imagen del servidor de PlateSpin Migrate en Azure a través de Azure Marketplace en cada uno de los entornos de Azure compatibles. Para habilitar la distribución del servidor de Migrate en Azure y asignar los permisos relevantes, haga lo siguiente:

- Diríjase al portal de Azure oportuno y entre a la sesión en su cuenta de Azure:
 - ♦ [Portal de Azure \(http://www.azure.com/\)](http://www.azure.com/)
 - ♦ [Portal de Azure China \(http://www.azure.cn/\)](http://www.azure.cn/)
- En el menú del portal, seleccione **Marketplace** (Tienda) y haga clic en **New** (Nuevo).
- En **New** (Nuevo), busque PlateSpin.
- En la página del servidor de PlateSpin Migrate, consulte las opciones de distribución y los precios.
- Seleccione el modelo de distribución adecuado y haga clic en **Create** (Crear).
- Configure los valores **Basics** (Conceptos básicos) y **Size** (Tamaño).

- 7 En **Settings** (Valores), especifique **Static** (Estática) como método de asignación de la dirección IP pública:
 - 7a En el panel **Settings** (Valores), en **Network** (Red), seleccione **Public IP address** (Dirección IP pública).
 - 7b En el panel **Choose public IP address** (Seleccione la dirección IP pública), seleccione **Create New** (Crear nueva).
 - 7c En el panel **Create public IP address** (Crear dirección IP pública), especifique `migrate-server-ip` como nombre y **Static** (Estática) como método de asignación.
 - 7d Haga clic en **OK** (Aceptar).

Azure asigna y reserva una dirección IP de un grupo de sus direcciones IP disponibles en la ubicación de Azure donde se va a distribuir el servidor de Migrate.
- 8 Revise la configuración y apruebe la compra.

9.9 Configuración del entorno de IaaS de destino para la nube de Azure

La nube de Microsoft Azure proporciona entornos de IaaS globales e independientes donde puede configurar máquinas virtuales. Migrate admite los siguientes entornos de nube de Azure de destino:

- ♦ Global (por defecto)
- ♦ Azure China

Nota: póngase en contacto con los [servicios de asistencia técnica de Micro Focus](#) para obtener ayuda si desea migrar cargas de trabajo a otros entornos independientes de Azure.

Solo se puede usar un entorno de nube de Azure para los contenedores de destino en un servidor de PlateSpin Migrate individual. No es posible configurar al mismo tiempo las ubicaciones de destino de las regiones globales y de las regiones soberanas en el mismo servidor.

- ♦ **Local:** el servidor de PlateSpin Migrate está preconfigurado para admitir Azure global. Puede modificar los valores del servidor para que funcione con el entorno Azure China independiente.
- ♦ **Azure Marketplace:** la imagen del servidor de PlateSpin Migrate está preconfigurada para que admita su entorno de IaaS del host: Azure global o Azure China independiente.

Para cada servidor de Migrate in situ, es posible configurar qué entorno de nube de Azure de destino se debe usar para las migraciones mediante ajustes avanzados en la página Web de configuración de PlateSpin en el host del servidor de Migrate. La [Tabla 9-2](#) y la [Tabla 9-3](#) describen los valores que se deben usar para cada entorno.

Tabla 9-2 Valores de configuración del entorno de Azure global

Parámetros de configuración de PlateSpin	Valores
AzureAuthenticationAddress	<code>https://login.windows.net</code>
AzureCloudAddress	<code>https://management.azure.com/</code>
AzureStorageEndpointStorage	<code>core.windows.net</code>

Tabla 9-3 Valores de configuración del entorno de Azure China

Parámetros de configuración de PlateSpin	Valores
AzureAuthenticationAddress	https://login.chinacloudapi.cn
AzureCloudAddress	https://management.chinacloudapi.cn/
AzureStorageEndpointStorage	core.chinacloudapi.cn

Para definir el entorno de nube de Azure de destino para un servidor de Migrate:

- 1 Entre a la interfaz Web de PlateSpin Migrate como administrador y abra la página de configuración del servidor de PlateSpin en:
`https://Servidor_de_PlateSpin/PlateSpinConfiguration/`
- 2 Busque y modifique los valores de los tres ajustes de Azure según el entorno de nube de Azure adecuado:
 - ♦ Entorno de Azure global. Consulte la [Tabla 9-2, “Valores de configuración del entorno de Azure global”, en la página 170.](#)
 - ♦ Entorno de Azure China. Consulte la [Tabla 9-3, “Valores de configuración del entorno de Azure China”, en la página 171.](#)

9.10 Gestión de la contraseña de usuario de Azure para contenedores de destino de Azure

Proporcione una contraseña válida para el usuario de Microsoft Azure cuando añada el contenedor de destino de Azure. Asegúrese de que actualiza la contraseña para el contenedor en PlateSpin Migrate si la modifica en Azure.

Las migraciones de cargas de trabajo pueden fallar en las siguientes condiciones:

- ♦ **Contraseña no válida:** si la contraseña almacenada para el usuario de Azure no es válida, se produce un error de autenticación cuando se solicita la próxima conexión a Azure.

Si el usuario de Azure modifica la contraseña en el portal de Microsoft Azure mientras se ejecutan tareas de migración, se producirá un error de autenticación en las tareas cuando se solicite la siguiente conexión a Azure.

- ♦ **Contraseña caducada:** si la contraseña almacenada para el usuario de Azure caduca en Microsoft Azure, se produce un error de `contraseña caducada` cuando se solicita la próxima conexión a Azure.

Si la contraseña caduca mientras se ejecutan tareas de migración, se producirá un error de `contraseña caducada` en las tareas cuando se solicite la siguiente conexión a Azure.

Para solucionar errores de migraciones a Azure por problemas de contraseña:

- 1 (Condicional) Si la contraseña del usuario de Azure ha caducado, entre en la cuenta del usuario en el portal de Microsoft Azure y defina una contraseña de usuario nueva con la opción [Azure Self-Service Password Reset](https://azure.microsoft.com/en-us/documentation/articles/active-directory-passwords-getting-started/#step-3-reset-your-azure-ad-password-as-a-user) (<https://azure.microsoft.com/en-us/documentation/articles/active-directory-passwords-getting-started/#step-3-reset-your-azure-ad-password-as-a-user>) (Restablecimiento de contraseña de autoservicio de Azure).
- 2 Entre a la interfaz Web de PlateSpin Migrate y diríjase a la página de contenedores de destino.

- 3 Actualice la contraseña almacenada para el usuario de Azure en cualquier contenedor de destino afectado de Azure.
 - 3a Haga clic en el nombre del contenedor de destino para acceder a la configuración de este y, a continuación, haga clic en **Edit** (Editar).
 - 3b Especifique una contraseña válida.
 - 3c (Opcional) Haga clic en **Test Credentials** (Probar credenciales).
 - 3d Haga clic en **Save** (Guardar).
- 4 Vuelva a ejecutar las migraciones de cargas de trabajo que hayan fallado a los contenedores de destino de Azure afectados.

9.11 Lista de verificación para la migración automatizada a Azure

Tarea	Descripción
1. Preparar el entorno de migración de VMware.	<p>Figura 9-1, "Servidor de Migrate in situ para la migración automatizada a Azure", en la página 158</p> <p>Figura 9-2, "Servidor de Migrate basado en la nube para la migración automatizada a Azure", en la página 159</p> <p>Sección 9.3, "Planificación para migrar cargas de trabajo a Azure", en la página 164</p>
2. Descubrir contenedores de destino.	Sección 19.4.2, "Descubrimiento de destinos en la interfaz Web", en la página 218
3. Descubrir cargas de trabajo de origen.	<p>Sección 20.6.2, "Descubrimiento de cargas de trabajo mediante la interfaz Web de Migrate", en la página 234</p> <p>-O bien-</p> <p>Sección 20.7, "Registro de cargas de trabajo y descubrimiento de detalles con el agente de Migrate", en la página 234</p>
4. Configurar la migración de la carga de trabajo de destino.	Sección 28.2, "Configuración de la migración de una carga de trabajo a Microsoft Azure", en la página 350
5. Ejecutar la migración.	Capítulo 38, "Ejecución de migraciones de cargas de trabajo", en la página 461

10 Requisitos previos para la migración a VMware vCloud Director

La interfaz Web de PlateSpin Migrate admite la migración automatizada a entornos de VMware vCloud Director. En esta sección se describe la configuración necesaria de vCloud que se debe preparar en el entorno adecuado (por ejemplo, una organización de vCloud) para poder descubrir contenedores de destino de vCloud y configurar las migraciones a esos contenedores.

- ♦ [Sección 10.1, “Distribución para migrar a VMware vCloud”, en la página 173](#)
- ♦ [Sección 10.2, “Planificación para migrar cargas de trabajo a VMware vCloud Director”, en la página 175](#)
- ♦ [Sección 10.3, “Configuración de la organización de vCloud”, en la página 175](#)
- ♦ [Sección 10.4, “Descripción del entorno de réplica de PlateSpin”, en la página 176](#)
- ♦ [Sección 10.5, “Configuración avanzada de PlateSpin para vCloud”, en la página 177](#)
- ♦ [Sección 10.6, “Lista de verificación para la migración automatizada a vCloud”, en la página 178](#)


10.1 Distribución para migrar a VMware vCloud

Es posible distribuir un servidor de PlateSpin Migrate in situ en el centro de datos con las cargas de trabajo de origen o en la organización oportuna de VMware vCloud.

Para una distribución in situ del servidor de Migrate, se necesita una conexión VPN de sitio a sitio entre el centro de datos y la cuenta en la nube de vCloud. La [Figura 10-1](#) muestra la ubicación de varios componentes en el entorno de migración de vCloud, así como las comunicaciones entre ellos. Consulte la [Sección 10.2, “Planificación para migrar cargas de trabajo a VMware vCloud Director”, en la página 175](#).


Nota: la [Figura 10-1](#) muestra el descubrimiento automatizado y los requisitos de red de las cargas de trabajo Windows y Linux. Opcionalmente, puede usar el agente de Migrate en la carga de trabajo de origen para registrar el envío que la carga de trabajo realiza de los datos de inventario al servidor de PlateSpin Migrate mediante HTTPS (TCP/443).

Figura 10-1 Servidor de Migrate in situ para la migración automatizada a vCloud



El servidor de PlateSpin Migrate está disponible para una distribución del servidor de Migrate basada en la nube. La [Figura 10-2](#) muestra la ubicación de varios componentes en el entorno de migración de vCloud, así como las comunicaciones entre ellos. Consulte la [Sección 10.2, “Planificación para migrar cargas de trabajo a VMware vCloud Director”](#), en la página 175.

Figura 10-2 Servidor de Migrate basado en la nube para la migración automatizada a vCloud



10.2 Planificación para migrar cargas de trabajo a VMware vCloud Director

PlateSpin Migrate utiliza VMware vCloud Director para migrar cargas de trabajo a VMware vCloud. Para obtener una lista de las cargas de trabajo admitidas, consulte [“Cargas de trabajo admitidas para la migración a VMware vCloud Director”](#) en la página 31.

10.3 Configuración de la organización de vCloud

Debe configurar una organización de vCloud con el siguiente conjunto mínimo de recursos:

- ☐ Defina uno o más centros de datos virtuales de la organización.
- ☐ Defina una o más redes de centros de datos virtuales de la organización para la máquina virtual de destino.
- ☐ Cree un catálogo privado y otorgue permisos de acceso completos para que los usuarios de la organización puedan acceder al contenido y la configuración del catálogo.
- ☐ Utilice credenciales de administrador para descubrir la organización de vCloud y realizar las migraciones.
- ☐ Defina las directivas que se aplican en las máquinas virtuales de destino del centro de datos virtual de la organización y asegúrese de lo siguiente:
 - ☐ El período de concesión de los recursos de la organización de vCloud no debe caducar durante la migración.

- ☐ No se deben establecer restricciones en la cuota de la máquina virtual.
- ☐ No se deben establecer restricciones en el número de conexiones u operaciones de la organización de vCloud.

Nota: durante la transición de prueba, se produce una clonación para la máquina virtual de destino que consume el doble de los recursos de almacenamiento necesarios para la transición. Asegúrese de que las cuotas de almacenamiento para el centro de datos virtual de la organización tienen la capacidad necesaria. Los recursos adicionales utilizados son temporales y se liberan después de la transición de prueba.

Para obtener más información, consulte la [documentación de VMware vCloud Director \(https://www.vmware.com/support/pubs/vcd_pubs.html\)](https://www.vmware.com/support/pubs/vcd_pubs.html).

10.4 Descripción del entorno de réplica de PlateSpin

PlateSpin requiere un entorno de réplica para migrar las cargas de trabajo a una organización de vCloud. El entorno de réplica es un dispositivo virtual basado en un sistema operativo SLES 11 y contiene todas las herramientas de PlateSpin necesarias.

Para crear este dispositivo virtual, se debe cargar un paquete OVF del entorno de réplica de PlateSpin a la organización de vCloud. Puede descargar este paquete del [sitio de descargas de NetIQ \(https://dl.netiq.com\)](https://dl.netiq.com) para esta versión de PlateSpin Migrate. Para obtener más información, consulte “Creación del dispositivo virtual de PlateSpin en la organización de vCloud” en la [página 177](#).

Consulte las siguientes secciones:

- ♦ [Sección 10.4.1, “Recursos utilizados en el entorno de réplica de PlateSpin”, en la página 176](#)
- ♦ [Sección 10.4.2, “Creación del dispositivo virtual de PlateSpin en la organización de vCloud”, en la página 177](#)

10.4.1 Recursos utilizados en el entorno de réplica de PlateSpin

PlateSpin utiliza los siguientes recursos mínimos para la máquina virtual del entorno de réplica:

Recursos de hardware	Detalles
CPU virtuales	1
Núcleos por zócalo	1
RAM	1 GB
Disco	4 GB
Adaptador de red de tipo E1000	1
Versión de hardware virtual	7

10.4.2 Creación del dispositivo virtual de PlateSpin en la organización de vCloud

- 1 Asegúrese de haber configurado una organización de vCloud con al menos el conjunto mínimo de recursos. Consulte “[Configuración de la organización de vCloud](#)” en la [página 175](#).
- 2 Descargue el archivo de entorno de réplica de PlateSpin denominado `PlateSpin_Replication_Environment.zip` del [sitio de descargas de NetIQ \(https://dl.netiq.com\)](https://dl.netiq.com) para esta versión de PlateSpin Migrate.
- 3 Descomprima el archivo `PlateSpin_Replication_Environment.zip` y extraiga el contenido en un directorio temporal. Por ejemplo, `C:\Entorno_Réplica_PlateSpin`.
- 4 Utilice la consola Web de vCloud Director para cargar el paquete OVF de PlateSpin que extrajo en el paso anterior como plantilla de vApp en el catálogo de PlateSpin.

La consola Web de vCloud Director muestra el entorno de réplica con la jerarquía siguiente:

- ♦ *Nombre de catálogo* Catálogo (Catálogo)
 - ♦ Entorno de réplica de PlateSpin (plantilla de vApp)
 - ♦ Dispositivo Virtual de PlateSpin (plantilla de máquina virtual)

10.5 Configuración avanzada de PlateSpin para vCloud

Algunos aspectos del comportamiento del servidor de PlateSpin se controlan mediante parámetros de configuración que se establecen en una página Web de configuración del host del servidor de PlateSpin (en https://Servidor_de_PlateSpin/PlateSpinConfiguration/).

- ♦ [Sección 10.5.1, “Retención de los recursos en la nube para solucionar problemas de errores de migración”, en la página 177](#)
- ♦ [Sección 10.5.2, “Definición de la contraseña del entorno de réplica de PlateSpin en texto no cifrado”, en la página 177](#)

10.5.1 Retención de los recursos en la nube para solucionar problemas de errores de migración

Por defecto, PlateSpin suprime la máquina virtual de destino y sus recursos asociados cuando se produce un error durante la migración. Si necesita estos recursos para solucionar problemas y no desea suprimirlos, establezca el valor `LeaveCloudResourcesOnError` en `True` (Verdadero).

10.5.2 Definición de la contraseña del entorno de réplica de PlateSpin en texto no cifrado

Por defecto, la contraseña necesaria para acceder al entorno de réplica de PlateSpin está cifrada. Para acceder al entorno de réplica de PlateSpin a fin de solucionar errores de réplica, defina una contraseña para sustituir el valor por defecto. Para definir una contraseña, modifique el valor de `vCloudReplicationEnvironmentPassword`. Después, puede acceder al entorno de réplica de PlateSpin como usuario `Root` con la contraseña que acaba de definir.

10.6 Lista de verificación para la migración automatizada a vCloud

Tarea	Descripción
1. Preparar el entorno de migración de VMware.	<p>Figura 10-1, “Servidor de Migrate in situ para la migración automatizada a vCloud”, en la página 174</p> <p>Figura 10-2, “Servidor de Migrate basado en la nube para la migración automatizada a vCloud”, en la página 175</p> <p>Sección 10.2, “Planificación para migrar cargas de trabajo a VMware vCloud Director”, en la página 175</p>
2. Descubrir contenedores de destino.	<p>Sección 19.4.2, “Descubrimiento de destinos en la interfaz Web”, en la página 218</p>
3. Descubrir cargas de trabajo de origen.	<p>Sección 20.6.2, “Descubrimiento de cargas de trabajo mediante la interfaz Web de Migrate”, en la página 234</p> <p>-O bien-</p> <p>Sección 20.7, “Registro de cargas de trabajo y descubrimiento de detalles con el agente de Migrate”, en la página 234</p>
4. Configurar la migración de la carga de trabajo de destino.	<p>Sección 29.2, “Configuración de la migración de una carga de trabajo a VMware vCloud Director”, en la página 366</p>
5. Ejecutar la migración.	<p>Capítulo 38, “Ejecución de migraciones de cargas de trabajo”, en la página 461</p>

11

Requisitos previos para la migración a VMware

PlateSpin Migrate admite la migración automatizada o semiautomatizada al entorno de VMware. En esta sección se describe la configuración de VMware que se debe preparar para poder descubrir contenedores de destino de VMware (para la migración automatizada) o máquinas virtuales de destino (para las migraciones semiautomatizadas) y configurar las migraciones en estos contenedores o máquinas.


- ♦ [Sección 11.1, “Distribución para migrar a VMware”, en la página 179](#)
- ♦ [Sección 11.2, “Planificación para migrar a VMware”, en la página 181](#)
- ♦ [Sección 11.3, “Lista de verificación para la migración automatizada a VMware”, en la página 182](#)
- ♦ [Sección 11.4, “Lista de verificación para la migración semiautomatizada a máquinas virtuales de destino en VMware”, en la página 182](#)

11.1 Distribución para migrar a VMware

La [Figura 11-1](#) muestra la ubicación de varios componentes en el entorno de migración de VMware automatizada, así como las comunicaciones entre ellos. La migración automática a contenedores de destino de VMware se puede llevar a cabo con el cliente de PlateSpin Migrate o con la interfaz Web de PlateSpin Migrate.


Nota: la [Figura 11-1](#) y la [Figura 11-2](#) muestran los requisitos para el descubrimiento automatizado y la red para las cargas de trabajo Windows y Linux. Opcionalmente, puede usar el agente de Migrate en la carga de trabajo de origen para registrar el envío que la carga de trabajo realiza de los datos de inventario al servidor de PlateSpin Migrate mediante HTTPS (TCP/443).

Figura 11-1 Migración automatizada a VMware



La [Figura 11-2](#) muestra la ubicación de varios componentes en el entorno de migración de VMware semiautomatizada, así como las comunicaciones entre ellos. La migración semiautomatizada a máquinas virtuales de destino en VMware se puede llevar a cabo con el cliente de PlateSpin Migrate.

Figura 11-2 Migración semiautomatizada a máquinas virtuales en VMware



11.2 Planificación para migrar a VMware

Asegúrese de que el entorno de VMware cumple los siguientes requisitos previos para la migración a VMware:

- Puede usar el cliente de PlateSpin Migrate o la interfaz Web de PlateSpin Migrate para migrar las cargas de trabajo a VMware.

Consulte la [Tabla 2-12, "Plataformas VMware de destino compatibles con la interfaz Web de PlateSpin Migrate y el cliente de Migrate"](#), en la página 41.

- La carga de trabajo de origen debe ser compatible con PlateSpin Migrate y con VMware. Consulte la [Sección 2.1.1, "Cargas de trabajo de origen compatibles para la migración a plataformas que no sean en la nube"](#), en la página 25.
- El entorno de redes debe cumplir los requisitos de acceso, descubrimiento y migración descritos en ["Requisitos de acceso y comunicación en la red de migración"](#) en la página 51.
- Para migraciones semiautomatizadas mediante el cliente de Migrate, asegúrese de que configura los volúmenes de los discos de destino con unos 50 MB de espacio de almacenamiento adicional respecto a los discos de origen.

Para obtener información sobre cómo configurar la migración, consulte ["Migración a VMware"](#) en la página 377.

11.3 Lista de verificación para la migración automatizada a VMware

Tarea	Descripción
1. Preparar el entorno de migración de VMware.	Figura 11-1, “Migración automatizada a VMware”, en la página 180. Sección 11.2, “Planificación para migrar a VMware”, en la página 181
2. Descubrir contenedores de destino.	Sección 19.4, “Descubrimiento de detalles de contenedores de destino”, en la página 217
3. Descubrir cargas de trabajo de origen.	Sección 20.6.1, “Descubrimiento de cargas de trabajo mediante el cliente de Migrate”, en la página 232 -O bien- Sección 20.6.2, “Descubrimiento de cargas de trabajo mediante la interfaz Web de Migrate”, en la página 234 -O bien- Sección 20.7, “Registro de cargas de trabajo y descubrimiento de detalles con el agente de Migrate”, en la página 234
4. Configurar la migración de la carga de trabajo de destino.	Sección 30.2, “Migración automatizada a VMware mediante el cliente de Migrate”, en la página 378 -O bien- Sección 30.4, “Migración automatizada a VMware mediante la interfaz Web de Migrate”, en la página 394
5. Ejecutar la migración.	Capítulo 38, “Ejecución de migraciones de cargas de trabajo”, en la página 461

11.4 Lista de verificación para la migración semiautomatizada a máquinas virtuales de destino en VMware

Tarea	Descripción
1. Preparar el entorno de migración de VMware.	Figura 11-2, “Migración semiautomatizada a máquinas virtuales en VMware”, en la página 181 Sección 11.2, “Planificación para migrar a VMware”, en la página 181

Tarea	Descripción
2. Descubrir contenedores de destino.	Sección 19.5, “Registro y descubrimiento de detalles de máquinas virtuales de destino en hosts virtuales con la imagen ISO de PlateSpin”, en la página 221
3. Descubrir cargas de trabajo de origen.	Sección 20.6.1, “Descubrimiento de cargas de trabajo mediante el cliente de Migrate”, en la página 232
4. Configurar la migración de la carga de trabajo de destino.	Sección 30.3, “Migración a máquinas virtuales en VMware mediante el flujo de trabajo X2P”, en la página 391
5. Ejecutar la migración.	Capítulo 38, “Ejecución de migraciones de cargas de trabajo”, en la página 461

12 Requisitos previos para la migración a Microsoft Hyper-V

PlateSpin Migrate admite la migración automatizada o semiautomatizada al entorno de Microsoft Hyper-V. En esta sección se describe la configuración de Hyper-V que se debe preparar para poder descubrir contenedores de destino de Hyper-V (para la migración automatizada) o máquinas virtuales de destino (para las migraciones semiautomatizadas) y configurar las migraciones en estos contenedores o máquinas.


- ♦ [Sección 12.1, “Distribución para migrar a Microsoft Hyper-V”, en la página 185](#)
- ♦ [Sección 12.2, “Planificación para migrar a Microsoft Hyper-V”, en la página 187](#)
- ♦ [Sección 12.3, “Lista de verificación para la migración automatizada a Hyper-V”, en la página 188](#)
- ♦ [Sección 12.4, “Lista de verificación para la migración semiautomatizada a máquinas virtuales de destino en Hyper-V”, en la página 188](#)

12.1 Distribución para migrar a Microsoft Hyper-V

La [Figura 12-1](#) muestra la ubicación de varios componentes en el entorno de migración de Hyper-V automatizada, así como las comunicaciones entre ellos.


Nota: la [Figura 12-1](#) y la [Figura 12-2](#) muestran los requisitos para el descubrimiento automatizado y la red para las cargas de trabajo Windows y Linux. Opcionalmente, puede usar el agente de Migrate en la carga de trabajo de origen para registrar el envío que la carga de trabajo realiza de los datos de inventario al servidor de PlateSpin Migrate mediante HTTPS (TCP/443).

Figura 12-1 Migración automatizada a Hyper-V



La Figura 12-2 muestra la ubicación de varios componentes en el entorno de migración de Hyper-V semiautomatizada, así como las comunicaciones entre ellos.

Figura 12-2 Migración semiautomatizada a máquinas virtuales en Hyper-V



12.2 Planificación para migrar a Microsoft Hyper-V

Asegúrese de que el entorno de Microsoft Hyper-V cumple los siguientes requisitos previos para la migración a Hyper-V:

- Utilice el cliente de PlateSpin Migrate para migrar cargas de trabajo a hosts virtuales de Microsoft Hyper-V. La interfaz Web de PlateSpin Migrate no admite la migración a hosts virtuales de Hyper-V.
- Puede usar Hyper-V como plataforma de virtualización de destino en una virtualización totalmente automatizada de la carga de trabajo. Puede utilizar máquinas virtuales en Hyper-V como destinos para las migraciones semiautomatizadas (X2P).
- La carga de trabajo de origen debe ser compatible con PlateSpin Migrate y con Hyper-V.
Consulte [“Microsoft Windows Server con Hyper-V”](#) en [Tabla 2-13, “Plataformas de virtualización de destino compatibles solo con el cliente de Migrate”](#), en la [página 42](#).
- Para migraciones semiautomatizadas (X2P) a máquinas virtuales en Hyper-V, consulte también el [Capítulo 25, “Requisitos previos para migraciones semiautomatizadas \(X2P\)”](#), en la [página 297](#).
- El entorno de redes debe cumplir los requisitos de acceso, descubrimiento y migración descritos en [“Requisitos de acceso y comunicación en la red de migración”](#) en la [página 51](#).
- Para máquinas virtuales de destino en Hyper-V con el adaptador sintético, no es posible definir un valor de MTU menor que 1500.
- Para migraciones semiautomatizadas en el cliente de Migrate, asegúrese de que configura los volúmenes de los discos de destino con unos 50 MB de espacio de almacenamiento adicional respecto a los discos de origen.

Para obtener información sobre cómo configurar la migración, consulte [“Migración a Microsoft Hyper-V” en la página 405](#).

12.3 Lista de verificación para la migración automatizada a Hyper-V

Tarea	Descripción
1. Preparar el entorno de migración de VMware.	Figura 12-1, “Migración automatizada a Hyper-V”, en la página 186 . Sección 12.2, “Planificación para migrar a Microsoft Hyper-V”, en la página 187
2. Descubrir contenedores de destino.	Sección 19.4, “Descubrimiento de detalles de contenedores de destino”, en la página 217
3. Descubrir cargas de trabajo de origen.	Sección 20.6.1, “Descubrimiento de cargas de trabajo mediante el cliente de Migrate”, en la página 232 -O bien- Sección 20.7, “Registro de cargas de trabajo y descubrimiento de detalles con el agente de Migrate”, en la página 234
4. Configurar la migración de la carga de trabajo de destino.	Sección 31.2, “Migración automatizada a Hyper-V”, en la página 406
5. Ejecutar la migración.	Capítulo 38, “Ejecución de migraciones de cargas de trabajo”, en la página 461

12.4 Lista de verificación para la migración semiautomatizada a máquinas virtuales de destino en Hyper-V

Tarea	Descripción
1. Preparar el entorno de migración de VMware.	Figura 12-2, “Migración semiautomatizada a máquinas virtuales en Hyper-V”, en la página 187 Sección 12.2, “Planificación para migrar a Microsoft Hyper-V”, en la página 187
2. Descubrir contenedores de destino.	Sección 19.5, “Registro y descubrimiento de detalles de máquinas virtuales de destino en hosts virtuales con la imagen ISO de PlateSpin”, en la página 221
3. Descubrir cargas de trabajo de origen.	Sección 20.6.1, “Descubrimiento de cargas de trabajo mediante el cliente de Migrate”, en la página 232

Tarea	Descripción
4. Configurar la migración de la carga de trabajo de destino.	Sección 31.3, “Migración a máquinas virtuales en Hyper-V mediante el flujo de trabajo X2P”, en la página 418
5. Ejecutar la migración.	Capítulo 38, “Ejecución de migraciones de cargas de trabajo”, en la página 461

13 Requisitos previos para la migración a máquinas virtuales en Citrix XenServer

PlateSpin Migrate admite la migración semiautomatizada a máquinas virtuales de destino en el entorno de host virtual de Citrix XenServer. En esta sección se describe la configuración necesaria de XenServer que se debe preparar para poder descubrir máquinas virtuales de destino y configurar las migraciones a esas máquinas.


- ♦ [Sección 13.1, “Distribución para migrar a Citrix XenServer”, en la página 191](#)
- ♦ [Sección 13.2, “Planificación para migrar a máquinas virtuales en Citrix XenServer”, en la página 192](#)
- ♦ [Sección 13.3, “Lista de verificación para la migración semiautomatizada a máquinas virtuales de destino en Citrix XenServer”, en la página 193](#)

13.1 Distribución para migrar a Citrix XenServer

La [Figura 13-1](#) muestra la ubicación de varios componentes en el entorno de migración de Citrix XenServer semiautomatizada, así como las comunicaciones entre ellos.

Nota: la [Figura 13-1](#) muestra el descubrimiento automatizado y los requisitos de red de las cargas de trabajo Windows y Linux. Opcionalmente, puede usar el agente de Migrate en la carga de trabajo de origen para registrar el envío que la carga de trabajo realiza de los datos de inventario al servidor de PlateSpin Migrate mediante HTTPS (TCP/443).

Figura 13-1 Migración semiautomatizada a máquinas virtuales en Citrix XenServer



13.2 Planificación para migrar a máquinas virtuales en Citrix XenServer

Asegúrese de que el entorno de Citrix XenServer cumple los siguientes requisitos previos para la migración a máquinas virtuales en Citrix XenServer:

- Utilice el cliente de PlateSpin Migrate para migrar cargas de trabajo a máquinas virtuales en hosts virtuales de Citrix XenServer. La interfaz Web de PlateSpin Migrate no admite la migración a hosts virtuales de XenServer.
- Puede usar Citrix XenServer como plataforma de virtualización de destino en una migración semiautomatizada de la carga de trabajo.
- El destino debe ser una máquina virtual completamente virtualizada (no paravirtualizada).
- Asegúrese de que el sistema operativo LRD sea compatible con el host virtual de destino. Utilice la versión de SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 11 SP3 del archivo ISO OFX de arranque de PlateSpin (`bootofx.x2p.sles11sp3.iso`) para las máquinas virtuales de destino en Citrix XenServer 6.5 y versiones anteriores que no sean compatibles con SLES 11 SP4. Consulte [“Imagen ISO de PlateSpin” en la página 287](#).
- La carga de trabajo de origen debe ser compatible con PlateSpin Migrate y con Citrix XenServer. Consulte [“Citrix XenServer” en la Tabla 2-13, “Plataformas de virtualización de destino compatibles solo con el cliente de Migrate”, en la página 42](#).

- ♦ El entorno de redes debe cumplir los requisitos de acceso, descubrimiento y migración descritos en [“Requisitos de acceso y comunicación en la red de migración” en la página 51](#).
- ♦ Configure los volúmenes en los discos de destino con alrededor de 50 MB de espacio de almacenamiento adicionales respecto a los discos de origen.

Para obtener información sobre cómo configurar la migración semiautomatizada a una máquina virtual en XenServer, consulte [“Migración a máquinas virtuales en Citrix XenServer” en la página 421](#).

13.3 Lista de verificación para la migración semiautomatizada a máquinas virtuales de destino en Citrix XenServer

Tarea	Descripción
1. Preparar el entorno de migración de VMware.	<p>Figura 13-1, “Migración semiautomatizada a máquinas virtuales en Citrix XenServer”, en la página 192</p> <p>Sección 13.2, “Planificación para migrar a máquinas virtuales en Citrix XenServer”, en la página 192</p>
2. Descubrir contenedores de destino.	Sección 19.5, “Registro y descubrimiento de detalles de máquinas virtuales de destino en hosts virtuales con la imagen ISO de PlateSpin”, en la página 221
3. Descubrir cargas de trabajo de origen.	Sección 20.6.1, “Descubrimiento de cargas de trabajo mediante el cliente de Migrate”, en la página 232
4. Configurar la migración de la carga de trabajo de destino.	Sección 32.2, “Configuración de la migración a una máquina virtual en un host virtual de Citrix XenServer”, en la página 422
5. Ejecutar la migración.	Capítulo 38, “Ejecución de migraciones de cargas de trabajo”, en la página 461

14 Requisitos previos para la migración a máquinas virtuales en Xen

PlateSpin Migrate admite la migración semiautomatizada a máquinas virtuales de destino en el entorno de host virtual de Xen. En esta sección se describe la configuración necesaria de Xen que se debe preparar para poder descubrir máquinas virtuales de destino y configurar las migraciones a esas máquinas.


- ♦ [Sección 14.1, “Distribución para migrar a Xen”, en la página 195](#)
- ♦ [Sección 14.2, “Planificación para migrar máquinas virtuales en Xen”, en la página 196](#)
- ♦ [Sección 14.3, “Lista de verificación para la migración semiautomatizada a máquinas virtuales de destino en Xen”, en la página 197](#)

14.1 Distribución para migrar a Xen

La [Figura 14-1](#) muestra la ubicación de varios componentes en el entorno de migración de Xen semiautomatizada, así como las comunicaciones entre ellos.

Nota: la [Figura 14-1](#) muestra el descubrimiento automatizado y los requisitos de red de las cargas de trabajo Windows y Linux. Opcionalmente, puede usar el agente de Migrate en la carga de trabajo de origen para registrar el envío que la carga de trabajo realiza de los datos de inventario al servidor de PlateSpin Migrate mediante HTTPS (TCP/443).

Figura 14-1 Migración semiautomatizada a máquinas virtuales en Xen



14.2 Planificación para migrar máquinas virtuales en Xen

Asegúrese de que el entorno de Xen cumple los siguientes requisitos previos para la migración a máquinas virtuales en Xen:

- Utilice el cliente de PlateSpin Migrate para migrar cargas de trabajo a máquinas virtuales en hosts virtuales de Xen. La interfaz Web de PlateSpin Migrate no admite la migración a hosts virtuales de Xen.
- Puede usar Xen como plataforma de virtualización de destino en una migración semiautomatizada de la carga de trabajo.
- El destino debe ser una máquina virtual completamente virtualizada (no paravirtualizada).
- La carga de trabajo de origen debe ser compatible con PlateSpin Migrate y con Xen.
Consulte [“SUSE Linux Enterprise Server con Xen”](#) en la [Tabla 2-13, “Plataformas de virtualización de destino compatibles solo con el cliente de Migrate”](#), en la [página 42](#).
- El entorno de redes debe cumplir los requisitos de acceso, descubrimiento y migración descritos en [“Requisitos de acceso y comunicación en la red de migración”](#) en la [página 51](#).
- Configure los volúmenes en los discos de destino con alrededor de 50 MB de espacio de almacenamiento adicionales respecto a los discos de origen.

Para obtener información sobre cómo configurar la migración semiautomatizada a una máquina virtual en Xen, consulte [“Migración a máquinas virtuales en Xen”](#) en la [página 425](#).

14.3 Lista de verificación para la migración semiautomatizada a máquinas virtuales de destino en Xen

Tarea	Descripción
1. Preparar el entorno de migración de VMware.	Figura 14-1, “Migración semiautomatizada a máquinas virtuales en Xen”, en la página 196 Sección 14.2, “Planificación para migrar máquinas virtuales en Xen”, en la página 196
2. Descubrir contenedores de destino.	Sección 19.5, “Registro y descubrimiento de detalles de máquinas virtuales de destino en hosts virtuales con la imagen ISO de PlateSpin”, en la página 221
3. Descubrir cargas de trabajo de origen.	Sección 20.6.1, “Descubrimiento de cargas de trabajo mediante el cliente de Migrate”, en la página 232
4. Configurar la migración de la carga de trabajo de destino.	Sección 33.2, “Configuración de la migración a una máquina virtual en un host virtual de Xen”, en la página 426
5. Ejecutar la migración.	Capítulo 38, “Ejecución de migraciones de cargas de trabajo”, en la página 461

15 Requisitos previos para la migración a máquinas virtuales en KVM

El cliente de PlateSpin Migrate admite la migración semiautomatizada a máquinas virtuales de destino en el entorno de host virtual de KVM. En esta sección se describe la configuración necesaria de KVM que se debe preparar para poder descubrir máquinas virtuales de destino y configurar las migraciones a esas máquinas.


- ♦ [Sección 15.1, “Distribución para migrar a KVM”, en la página 199](#)
- ♦ [Sección 15.2, “Planificación para migrar a máquinas virtuales en KVM”, en la página 200](#)
- ♦ [Sección 15.3, “Lista de verificación para la migración semiautomatizada a máquinas virtuales de destino en KVM”, en la página 201](#)

15.1 Distribución para migrar a KVM

La [Figura 15-1](#) muestra la ubicación de varios componentes en el entorno de migración de KVM semiautomatizada, así como las comunicaciones entre ellos.

Nota: la [Figura 15-1](#) muestra el descubrimiento automatizado y los requisitos de red de las cargas de trabajo Windows y Linux. Opcionalmente, puede usar el agente de Migrate en la carga de trabajo de origen para registrar el envío que la carga de trabajo realiza de los datos de inventario al servidor de PlateSpin Migrate mediante HTTPS (TCP/443).

Figura 15-1 Migración semiautomatizada a máquinas virtuales en KVM



15.2 Planificación para migrar a máquinas virtuales en KVM

Asegúrese de que el entorno de KVM cumple los siguientes requisitos previos para la migración a máquinas virtuales en KVM:

- Utilice el cliente de PlateSpin Migrate para migrar cargas de trabajo a máquinas virtuales en hosts virtuales de KVM. La interfaz Web de PlateSpin Migrate no admite la migración a hosts virtuales de KVM.
- Puede usar KVM como plataforma de virtualización de destino en una migración semiautomatizada de la carga de trabajo.
- El destino debe ser una máquina virtual completamente virtualizada (no paravirtualizada).
- La carga de trabajo de origen debe ser compatible con PlateSpin Migrate y con KVM.

Consulte la información siguiente en la [Tabla 2-13, “Plataformas de virtualización de destino compatibles solo con el cliente de Migrate”](#), en la página 42.

- “SUSE Linux Enterprise Server (SLES) con KVM”
- “Red Hat Enterprise Linux (RHEL) con KVM”
- El entorno de redes debe cumplir los requisitos de acceso, descubrimiento y migración descritos en “[Requisitos de acceso y comunicación en la red de migración](#)” en la página 51.
- Configure los volúmenes en los discos de destino con alrededor de 50 MB de espacio de almacenamiento adicionales respecto a los discos de origen.

Para obtener información sobre cómo configurar la migración semiautomatizada a una máquina virtual en KVM, consulte [“Migración a máquinas virtuales en KVM” en la página 429](#).

15.3 Lista de verificación para la migración semiautomatizada a máquinas virtuales de destino en KVM

Tarea	Descripción
1. Preparar el entorno de migración de VMware.	Figura 15-1, “Migración semiautomatizada a máquinas virtuales en KVM”, en la página 200 Sección 15.2, “Planificación para migrar a máquinas virtuales en KVM”, en la página 200
2. Descubrir contenedores de destino.	Sección 19.5, “Registro y descubrimiento de detalles de máquinas virtuales de destino en hosts virtuales con la imagen ISO de PlateSpin”, en la página 221
3. Descubrir cargas de trabajo de origen.	Sección 20.6.1, “Descubrimiento de cargas de trabajo mediante el cliente de Migrate”, en la página 232
4. Configurar la migración de la carga de trabajo de destino.	Capítulo 34, “Migración a máquinas virtuales en KVM”, en la página 429
5. Ejecutar la migración.	Capítulo 38, “Ejecución de migraciones de cargas de trabajo”, en la página 461

16 Requisitos previos para la migración a equipos físicos

El cliente de PlateSpin Migrate admite la migración semiautomatizada a equipos físicos de destino. En esta sección se describe la configuración necesaria para las migraciones a equipos físicos.


- ♦ [Sección 16.1, “Distribución para migrar a equipos físicos”, en la página 203](#)
- ♦ [Sección 16.2, “Planificación para migrar a equipos físicos”, en la página 204](#)
- ♦ [Sección 16.3, “Prácticas recomendadas \(X2P\)”, en la página 205](#)
- ♦ [Sección 16.4, “Lista de verificación para la migración semiautomatizada a equipos físicos”, en la página 205](#)

16.1 Distribución para migrar a equipos físicos

La [Figura 16-1](#) muestra la ubicación de varios componentes en el entorno de migración del equipo físico semiautomatizada, así como las comunicaciones entre ellos.

Nota: la [Figura 16-1](#) muestra el descubrimiento automatizado y los requisitos de red de las cargas de trabajo Windows y Linux. Opcionalmente, puede usar el agente de Migrate en la carga de trabajo de origen para registrar el envío que la carga de trabajo realiza de los datos de inventario al servidor de PlateSpin Migrate mediante HTTPS (TCP/443).

Figura 16-1 Migración semiautomatizada a equipos físicos



16.2 Planificación para migrar a equipos físicos

Asegúrese de que el entorno cumple los siguientes requisitos previos para la migración a equipos físicos:

- Utilice el cliente de PlateSpin Migrate para migrar cargas de trabajo a un equipo físico de destino. La interfaz Web de PlateSpin Migrate no admite la migración a equipos físicos.
- El hardware físico debe ser compatible con PlateSpin Migrate. Consulte la información siguiente en la [“Configuraciones compatibles” en la página 25](#):
 - ♦ [Almacenamiento de cargas de trabajo admitido](#)
 - ♦ [Arquitecturas de cargas de trabajo compatibles](#)
- El entorno de redes debe cumplir los requisitos de acceso, descubrimiento y migración descritos en [“Requisitos de acceso y comunicación en la red de migración” en la página 51](#).
- Configure los volúmenes en los discos de destino con alrededor de 50 MB de espacio de almacenamiento adicionales respecto a los discos de origen.

Para obtener información sobre cómo configurar la migración semiautomatizada a un equipo físico, consulte [“Migración a equipos físicos” en la página 433](#).

16.3 Prácticas recomendadas (X2P)

- ♦ Si va a migrar una carga de trabajo de un proveedor a una infraestructura de hardware de destino de otro proveedor (por ejemplo, de HP a Dell), o si el origen es una máquina virtual, asegúrese de inhabilitar los servicios específicos del proveedor o de la máquina virtual durante la transferencia. Por ejemplo, inhabilite el servicio HP Insight o el servicio VMware Tools.

Consulte la [Sección 26.18, “Sustitución de HAL de Windows o del archivo de núcleo”](#), en la [página 323](#).

- ♦ Si usa el método de transferencia sin conexión para migraciones P2P y V2P, asegúrese de seleccionar la velocidad de transmisión dúplex oportuna que coincida con el modo de transmisión dúplex de la red.

Consulte la [Sección 26.22, “Migración de red \(red de réplica\)”](#), en la [página 330](#).

- ♦ Asegúrese de que las particiones del proveedor no se copian del origen.

Consulte la [Sección 26.23, “Discos y volúmenes de almacenamiento”](#), en la [página 338](#).

16.4 Lista de verificación para la migración semiautomatizada a equipos físicos

Tarea	Descripción
1. Preparar el entorno de migración de VMware.	Figura 16-1, “Migración semiautomatizada a equipos físicos” , en la página 204 Sección 16.2, “Planificación para migrar a equipos físicos” , en la página 204
2. Descubrir contenedores de destino.	Sección 19.5, “Registro y descubrimiento de detalles de máquinas virtuales de destino en hosts virtuales con la imagen ISO de PlateSpin” , en la página 221
3. Descubrir cargas de trabajo de origen.	Sección 20.6.1, “Descubrimiento de cargas de trabajo mediante el cliente de Migrate” , en la página 232 -O bien- Sección 20.7, “Registro de cargas de trabajo y descubrimiento de detalles con el agente de Migrate” , en la página 234
4. Configurar la migración de la carga de trabajo de destino.	Sección 35.2, “Configuración de la migración a un destino físico (P2P, V2P)” , en la página 434
5. Ejecutar la migración.	Capítulo 38, “Ejecución de migraciones de cargas de trabajo” , en la página 461

17 Requisitos previos para migrar a una imagen

Para obtener información sobre cómo capturar una carga de trabajo en una imagen, consulte el [Capítulo 36, “Migración de cargas de trabajo con una imagen de PlateSpin”, en la página 441.](#)

18 Preparación para sincronizar cargas de trabajo con Server Sync

Para obtener información sobre cómo sincronizar solo los datos de las cargas de trabajo que sean distintos en el origen y el destino, consulte el [Capítulo 37, “Sincronización de cargas de trabajo con Server Sync”](#), en la [página 451](#).

IV Descubrimiento y preparación de cargas de trabajo y destinos

Antes de poder configurar las migraciones, debe identificar los contenedores de destino y las cargas de trabajo de origen previstos. Los detalles sobre los destinos y las cargas de trabajo se obtienen mediante un proceso de descubrimiento e inventario.

- ♦ [Capítulo 19, “Descubrimiento de hosts de destino”, en la página 213](#)
- ♦ [Capítulo 20, “Descubrimiento de cargas de trabajo de origen”, en la página 229](#)
- ♦ [Capítulo 21, “Preparación de los controladores del dispositivo”, en la página 241](#)
- ♦ [Capítulo 22, “Preparación de cargas de trabajo Linux para la migración”, en la página 253](#)
- ♦ [Capítulo 23, “Preparación para migrar clústeres de Windows”, en la página 257](#)
- ♦ [Apéndice C, “Resolución de problemas de descubrimiento”, en la página 267](#)
- ♦ [Apéndice D, “Distribuciones de Linux compatibles con Migrate”, en la página 271](#)
- ♦ [Apéndice E, “Sincronización de números de serie en el almacenamiento local del nodo de clústeres”, en la página 275](#)
- ♦ [Apéndice F, “Utilidad del agente de Migrate”, en la página 277](#)
- ♦ [Apéndice G, “Imagen ISO de PlateSpin”, en la página 287](#)

19 Descubrimiento de hosts de destino

Para cualquier migración de carga de trabajo, debe tener un origen descubierto y un host de destino descubierto. Una operación de descubrimiento de destino llena la base de datos de PlateSpin Migrate con información detallada de inventario sobre el host de destino y sus recursos. El inventario proporciona los datos necesarios para determinar el uso del host y para configurar correctamente una o varias migraciones al host de destino.

- ♦ Sección 19.1, “Acerca del descubrimiento del host de destino”, en la página 213
- ♦ Sección 19.2, “Requisitos de acceso a la red para el descubrimiento del host de destino”, en la página 214
- ♦ Sección 19.3, “Directrices de descubrimiento de hosts de destino”, en la página 215
- ♦ Sección 19.4, “Descubrimiento de detalles de contenedores de destino”, en la página 217
- ♦ Sección 19.5, “Registro y descubrimiento de detalles de máquinas virtuales de destino en hosts virtuales con la imagen ISO de PlateSpin”, en la página 221
- ♦ Sección 19.6, “Registro y descubrimiento de detalles de equipos físicos de destino con la imagen ISO de PlateSpin”, en la página 224
- ♦ Sección 19.7, “Descubrimiento de máquinas virtuales de destino para trabajos de Server Sync”, en la página 225
- ♦ Sección 19.8, “Actualización de los detalles del host de destino”, en la página 226
- ♦ Sección 19.9, “Eliminación de contenedores de destino”, en la página 228

19.1 Acerca del descubrimiento del host de destino

La interfaz Web de PlateSpin Migrate y el cliente de PlateSpin Migrate ofrecen funciones de descubrimiento e inventario automatizadas de las [plataformas de host de destino compatibles](#). Consulte la [tabla 1-8](#) para obtener una descripción general de las funciones de descubrimiento del host de destino de cada herramienta.

Tabla 19-1 Funciones de descubrimiento del host de destino admitidas

Descubrimiento del host de destino	Cliente de Migrate	Interfaz Web
Destinos de nube		
Amazon Web Services (región de la nube)	✓	x
Microsoft Azure (ubicación de la nube)	x	✓
VMware vCloud Director (organización)	x	✓
Destinos de VMware		
Todos los hosts de VMware ESX afiliados con un servidor VMware vCenter	✓	✓
Clúster DRS de VMware	✓	✓
VMware ESX Server	✓	✓

Descubrimiento del host de destino	Cliente de Migrate	Interfaz Web
Otros destinos		
Host virtual de Microsoft Hyper-V	✓	x
Host virtual de Citrix XenServer	✓	x
Host virtual de Linux KVM o Xen	✓	x
Host físico	✓	x
Funciones de descubrimiento		
Un servidor host individual	✓	✓
Varios servidores host virtuales cada vez	✓	x
Todos los hosts de un dominio	✓	x

Puede ver los contenedores de host de destino descubiertos en la lista Targets (Destinos) de cada herramienta:

- ♦ **Interfaz Web:** la lista Targets (Destinos) incluye:
 - ♦ Todos los hosts de nube y los hosts de VMware descubiertos mediante la interfaz Web.
 - ♦ Todos los hosts de VMware de la red por defecto descubiertos mediante el cliente de Migrate.

Nota: utilice la interfaz Web para descubrir los hosts de nube de destino y los hosts de VMware en redes que no sean la red por defecto en caso de que tenga previsto usar la interfaz Web para las migraciones a dichas ubicaciones.

Todos los hosts de destino que se muestran en la lista Targets (Destinos) de la interfaz Web se admiten como destinos de migración mediante la interfaz Web. Consulte la [Tabla 19-1, “Funciones de descubrimiento del host de destino admitidas”, en la página 213.](#)

- ♦ **Cliente de Migrate:** la lista Targets (Destinos) incluye todos los hosts descubiertos, independientemente de dónde haya sido.

Puede que no se admitan algunos hosts de destino de la lista Targets (Destinos) del cliente de Migrate como destinos de migración mediante el cliente de Migrate. Consulte la [Tabla 19-1, “Funciones de descubrimiento del host de destino admitidas”, en la página 213.](#)

19.2 Requisitos de acceso a la red para el descubrimiento del host de destino

Para obtener información sobre los requisitos de acceso a la red para el descubrimiento de hosts de destino, consulte la [Sección 2.6.1, “Requisitos de descubrimiento”, en la página 51.](#)

19.3 Directrices de descubrimiento de hosts de destino

Para obtener información sobre los requisitos del software, la red y el cortafuegos que los sistemas del entorno deben cumplir para el proceso de descubrimiento e inventario, consulte la [Sección 2.6.1, “Requisitos de descubrimiento”, en la página 51](#).

- ♦ [Sección 19.3.1, “Parámetros de descubrimiento del host de destino para la interfaz Web de Migrate”, en la página 215](#)
- ♦ [Sección 19.3.2, “Parámetros de descubrimiento del host de destino para el cliente de Migrate”, en la página 215](#)

19.3.1 Parámetros de descubrimiento del host de destino para la interfaz Web de Migrate

En la [Tabla 19-2](#) se proporcionan directrices para seleccionar el tipo de destino, el formato de credenciales y la sintaxis de los parámetros de descubrimiento para los hosts de destino mediante la interfaz Web de Migrate.

Tabla 19-2 Directrices para determinar el tipo de destino y las credenciales de la interfaz Web de Migrate para los hosts de destino

Para descubrir	Tipo de destino	Credenciales
Ubicación de la nube de Azure	Microsoft Azure Location	ID de suscripción ID de aplicación Usuario de Azure con función de administrador de la suscripción
Organización de vCloud	Organización de la nube de VMware	Credenciales del administrador de la organización (nombre de usuario y contraseña)
Clúster de VMware vCenter	Clúster DRS de VMware	Credenciales de servicio Web de VMware vCenter (nombre de usuario y contraseña)
VMware ESXi Server	ESX Server de VMware	Cuenta de ESX con función de administrador O bien Credenciales del dominio Windows (solo versiones 4 y 4.1)

19.3.2 Parámetros de descubrimiento del host de destino para el cliente de Migrate

En la [Tabla 19-3](#) se proporcionan directrices para seleccionar el tipo de equipo, el formato de credenciales y la sintaxis de los parámetros de descubrimiento para los hosts de destino mediante el cliente de Migrate.

Tabla 19-3 Directrices para determinar el tipo de equipo y las credenciales del cliente de Migrate para los hosts de destino

Para descubrir	Tipo de máquina	Credenciales	Observaciones
Regiones de nubes de AWS	AWS	ID de clave de acceso ID de clave secreta	
Hosts de VMware ESX afiliados con un servidor VMware vCenter	VMware vCenter	Credenciales de servicio Web de VMware vCenter (nombre de usuario y contraseña) O bien Credenciales del dominio Windows (solo versiones 4 y 4.1)	Todas las comunicaciones siguientes con los hosts de ESX se realizarán a través del servidor de vCenter. Para restaurar el mecanismo de acceso a Direct to ESX (Directo a ESX) o devolverlo a Via vCenter (A través de vCenter), actualice los detalles del host de ESX requerido y seleccione la opción oportuna. Consulte “Actualización de los detalles del host de destino” en la página 226 .
Hosts de VMware ESX	VMware ESX	Cuenta de ESX con función de administrador O bien Credenciales del dominio Windows (solo versiones 4 y 4.1)	
Hosts de Hyper-V	Windows	Credenciales de administrador local o de dominio	Para el nombre de usuario, use este formato: <ul style="list-style-type: none"> ♦ Para equipos miembros del dominio: <i>autoridad\principal</i> ♦ Para equipos miembros del grupo de trabajo: <i>nombre de host\principal</i>
Todos los hosts virtuales de Linux KVM o Xen	Linux	Nombre de usuario y contraseña de nivel de usuario Root	Las cuentas que no sean de usuario Root se deben configurar correctamente para que puedan usar sudo. Consulte el artículo 7920711 de la base de conocimientos (https://www.netiq.com/support/kb/doc.php?id=7920711) .
Servidores de imágenes de PlateSpin	Windows	Credenciales de administrador local o de dominio	Para el nombre de usuario, use este formato: <ul style="list-style-type: none"> ♦ Para equipos miembros del dominio: <i>autoridad\principal</i> ♦ Para equipos miembros del grupo de trabajo: <i>nombre de host\principal</i>

19.4 Descubrimiento de detalles de contenedores de destino

Antes de configurar un trabajo de migración, debe descubrir y realizar un inventario del contenedor de destino. El inventario recopila información acerca de la plataforma del host y sus recursos, como la cantidad de memoria RAM, el número de núcleos y procesadores, los almacenes de datos, las redes y los grupos de recursos.

- ♦ [Sección 19.4.1, “Descubrimiento de destinos en el cliente de Migrate”, en la página 217](#)
- ♦ [Sección 19.4.2, “Descubrimiento de destinos en la interfaz Web”, en la página 218](#)

19.4.1 Descubrimiento de destinos en el cliente de Migrate

En el cliente de Migrate, puede descubrir lo siguiente:

- ♦ Un servidor host de máquina virtual individual
- ♦ Varios servidores host de máquina virtual
- ♦ Todos los hosts de VMware ESX afiliados con un servidor VMware vCenter
- ♦ Hosts de Hyper-V


Antes de comenzar las operaciones de descubrimiento, asegúrese de que el servidor de PlateSpin puede comunicarse con las cargas de trabajo de origen y de destino. Consulte la [Sección 2.6.1, “Requisitos de descubrimiento”, en la página 51](#).

Para descubrir destinos mediante el cliente de Migrate:

- 1 En la barra de herramientas del cliente de Migrate, haga clic en **Discover Details** (Descubrir detalles).
o bien
En la vista Servers (Servidores), haga clic con el botón secundario en un área vacía y seleccione **Discover Details** (Descubrir detalles).
- 2 En el recuadro de diálogo **Discover Details** (Descubrir detalles), indique el nombre de host o la dirección IP del destino.

Para descubrir varios equipos, especifique varios nombres de host o direcciones IP separados por punto y coma. Si el destino está protegido por un dispositivo NAT, especifique su dirección IP pública (externa).

Consulte [“Migraciones en redes públicas y privadas mediante NAT” en la página 55](#).



- 3 Seleccione el tipo de equipo para el contenedor de destino. Si selecciona VMware vCenter, proporcione también el nombre del clúster de vCenter.

- ♦ Windows
- ♦ Linux
- ♦ VMware ESX
- ♦ VMware vCenter
- ♦ Microsoft Hyper-V

Consulte [“Directrices de descubrimiento de hosts de destino” en la página 215.](#)

Cuando se realiza el descubrimiento de hosts con sistemas de hipervisor de Xen, estos sistemas se registran como cargas de trabajo de origen de PlateSpin Migrate (en lugar de como destinos de host de máquina virtual). Para obtener información sobre el uso de estas plataformas como destinos de migración de cargas de trabajo, consulte [“Migración a máquinas virtuales en Xen” en la página 425.](#)

- 4 Proporcione las credenciales del administrador para el equipo que va a descubrir.
Consulte [“Directrices de descubrimiento de hosts de destino” en la página 215.](#)
- 5 (Opcional) Si desea almacenar estas credenciales para usarlas en trabajos futuros, habilite la opción **Save (Encrypted Locally)** (Guardar [cifrado local]).
- 6 Haga clic en **Discover** (Descubrir) y espere a que el proceso finalice.
- 7 (Opcional) Si desea supervisar el progreso del trabajo, cambie a la vista Jobs (Trabajos).

19.4.2 Descubrimiento de destinos en la interfaz Web

Para migrar una carga de trabajo mediante la interfaz Web, primero se debe añadir o descubrir el contenedor de destino previsto y sus recursos.

La interfaz Web de PlateSpin Migrate admite el descubrimiento de contenedores de destino virtuales y de nube:

- ♦ Región de Amazon Cloud
- ♦ Microsoft Azure Location
- ♦ Organización de VMware vCloud

- ♦ Clúster DRS de VMware
- ♦ VMware ESX Server

Cuando se añade el destino, los recursos asociados se descubren automáticamente. Los contenedores solo se pueden añadir de uno en uno. Todos los contenedores de destino disponibles se muestran en la página Targets (Destinos).

Antes de comenzar las operaciones de descubrimiento, asegúrese de que el servidor de PlateSpin puede comunicarse con las cargas de trabajo de origen y de destino. Consulte la [Sección 2.6.1, “Requisitos de descubrimiento”, en la página 51](#).

Para añadir un contenedor de destino:

- 1 En la interfaz Web de Migrate, haga clic en **Targets > Add Target** (Destinos > Añadir destino).
- 2 Seleccione uno de los tipos siguientes de destinos:
 - ♦ Región de Amazon Cloud
 - ♦ Microsoft Azure Location
 - ♦ Clúster DRS de VMware
 - ♦ VMware ESX Server
 - ♦ Organización de VMware vCloud
- 3 Dependiendo del tipo de destinos de que haya seleccionado en los pasos anteriores, especifique la información de acceso oportuna.
 - ♦ **Región de Amazon Cloud:** consulte la [Tabla 19-4](#).
 - ♦ **Microsoft Azure Location:** consulte la [Tabla 19-5](#).
 Para obtener más información sobre las opciones de las **ubicaciones de Microsoft Azure**, consulte el informe oficial “Best Practices for Migrating Servers to Microsoft Azure with PlateSpin Migrate” (Mejores prácticas para migrar servidores a Microsoft Azure con PlateSpin Migrate) en el [sitio Web de recursos de PlateSpin Migrate \(https://www.microfocus.com/products/migrate/resources/\)](https://www.microfocus.com/products/migrate/resources/).
 - ♦ **Clúster DRS de VMware:** consulte la [Tabla 19-6](#).
 - ♦ **VMware ESX Server:** consulte la [Tabla 19-7](#).
 - ♦ **Organización de VMware vCloud:** consulte la [Tabla 19-8](#).

Tabla 19-4 Opciones para destinos de la región de Amazon Cloud

Opción	Descripción
Access Key ID (ID de clave de acceso)	Especifique el ID que permite a PlateSpin Migrate utilizar las API de Amazon Web Services cuando replica o migra cargas de trabajo en su nombre a las máquinas virtuales de la región de nube de Amazon de destino. Por ejemplo: AKIAIOSFODNN7EXAMPLE.
Secret Key ID (ID de clave secreta)	Especifique la clave de acceso secreta para el ID de clave de acceso especificado. Por ejemplo: wJalrXUtnFEMI/K7MDENG/bPxRfiCYEXAMPLEKEY.
Region Name (Nombre de la región)	<p>Seleccione la región del destino de nube de Amazon.</p> <p>Haga clic en Update Region Names (Actualizar nombres de regiones) para actualizar la lista de las regiones disponibles en el menú.</p>

Tabla 19-5 Opciones para el destino de la ubicación de Windows Azure

Opción	Descripción
Subscription Id (ID de suscripción)	Especifique el ID de suscripción de la cuenta de Microsoft Azure.
Application Id (ID de aplicación)	Especifique el ID de aplicación de Azure necesario para permitir que PlateSpin Migrate pueda usar las API de Azure cuando replique o migre cargas de trabajo en su nombre a máquinas virtuales en la cuenta de Azure de destino.
Username and Password (Usuario y contraseña)	Especifique las credenciales de administrador para acceder a la cuenta de Microsoft Azure padre.
Location Name (Nombre de la ubicación)	<p>Seleccione la ubicación del destino de Microsoft Azure.</p> <p>Haga clic en Update Location List (Actualizar lista de ubicaciones) para actualizar la lista de ubicaciones disponibles en el menú.</p> <p>Las ubicaciones se ordenan ahora por región geográfica y alfabéticamente. La asignación es fija y se basa en las categorías que utiliza Azure. Si Microsoft Azure añade nuevas regiones después de la publicación actual, Migrate las muestra dinámicamente y por orden alfabético en la categoría Recently Added (Añadidas recientemente).</p>

Tabla 19-6 Opciones para un destino de clúster DRS de VMware

Opción	Descripción
Nombre de host o IP de vCenter	Indique el nombre de host o la dirección IP del servidor de vCenter.
Cluster Name (Nombre del clúster)	Especifique el nombre del clúster de DRS. Esto solo es aplicable al clúster de DRS de VMware.
Username and Password (Usuario y contraseña)	especifique las credenciales de administrador para acceder al host de destino.

Tabla 19-7 Opciones para el destino de VMware ESX Server

Opción	Descripción
Nombre de host o IP	Especifique el nombre de host o la dirección IP de VMware ESX Server.
Usuario y contraseña	especifique las credenciales de administrador para acceder al host de destino.

Tabla 19-8 Opciones de destinos de organización de VMware vCloud

Opción	Descripción
vCloud Director Server Address (Dirección del servidor de vCloud Director)	Especifique el nombre de host del servidor o la dirección IP del servidor de vCloud Director. Por ejemplo: <code>cloud.example.com</code> o <code>10.10.10.101</code>
Nombre de la organización	Especifique el nombre de la organización en el servidor de vCloud Director. El nombre distingue mayúsculas de minúsculas en vCloud. Escriba el nombre tal y como lo ha creado. Por ejemplo: <code>DemoOrg001</code>
Username and Password (Usuario y contraseña)	Especifique las credenciales de administrador de nivel de organización para acceder al host de destino. Por ejemplo: <code>demouser1</code> y <code>demopwd</code>

- Haga clic en **Test Credentials** (Probar credenciales) para validar los valores de la credenciales especificadas.
- Haga clic en **Add** (Añadir) para añadir y descubrir detalles sobre el destino y mostrarlos en la página Targets (Destinos).

19.5 Registro y descubrimiento de detalles de máquinas virtuales de destino en hosts virtuales con la imagen ISO de PlateSpin

El cliente de PlateSpin Migrate permite migrar una carga de trabajo de origen a una máquina virtual de destino en un host virtual, donde la máquina virtual se considera como un equipo físico de destino:

- ♦ VMware

Es posible llevar a cabo una migración semiautomatizada a máquinas virtuales en VMware, pero se prefiere la migración totalmente automatizada a contenedores de VMware de destino. El descubrimiento de contenedores de VMware de destino se puede realizar en el cliente de Migrate y en la interfaz Web de Migrate. Consulte [“Descubrimiento de detalles de contenedores de destino”](#).

- ♦ Microsoft Windows Server con Hyper-V

Es posible llevar a cabo una migración semiautomatizada a máquinas virtuales en Hyper-V, pero se prefiere la migración totalmente automatizada a contenedores de Hyper-V de destino. El descubrimiento de contenedores de destino de Hyper-V solo está disponible en el cliente de Migrate. Consulte [“Descubrimiento de destinos en el cliente de Migrate”](#).

- ♦ Citrix XenServer
- ♦ Xen
- ♦ KVM

Para obtener información sobre las plataformas de host virtual compatibles, consulte la [Tabla 2-13](#), [“Plataformas de virtualización de destino compatibles solo con el cliente de Migrate”](#), en la página 42.

La imagen ISO de PlateSpin registra el equipo físico de destino en el servidor de PlateSpin Migrate y lleva a cabo un inventario del equipo para recoger información sobre él, como la cantidad de memoria RAM, el número de núcleos y procesadores, los discos de almacenamiento y las NIC.

- ♦ [Sección 19.5.1, “Requisitos previos para el descubrimiento de máquinas virtuales de destino”, en la página 222](#)
- ♦ [Sección 19.5.2, “Registro y descubrimiento de máquinas virtuales de destino en hosts virtuales”, en la página 222](#)
- ♦ [Sección 19.5.3, “Información de configuración”, en la página 223](#)

19.5.1 Requisitos previos para el descubrimiento de máquinas virtuales de destino

PlateSpin Migrate no crea automáticamente la máquina virtual de destino en el host virtual de destino. Debe configurar manualmente la máquina virtual de destino con la versión y el tipo de sistema operativo invitado que coincidan con la carga de trabajo de origen, de acuerdo con las funciones y capacidades de la plataforma de virtualización. También debe preparar el archivo ISO de PlateSpin y adjuntarlo como un CD de arranque para la máquina virtual.

- 1 Descargue y prepare la imagen ISO de PlateSpin para su uso con la máquina virtual de destino. Hay disponibles opciones de registro asistido y sin asistencia. Consulte [“Preparación de la imagen ISO de PlateSpin para el registro y descubrimiento del destino” en la página 288](#).
- 2 Utilice la interfaz nativa de la plataforma de virtualización necesaria para crear una máquina virtual.

Consulte los temas siguientes según su máquina virtual de destino:

- ♦ [“Creación y configuración de la máquina virtual de destino \(Hyper-V\)” en la página 418](#)
 - ♦ [“Creación y configuración de la máquina virtual de destino \(Citrix XenServer\)” en la página 422](#)
 - ♦ [“Creación y configuración de la máquina virtual de destino \(Xen en SLES\)” en la página 426](#)
 - ♦ [“Creación y configuración de la máquina virtual de destino \(RHEL KVM\)” en la página 430](#)
- 3 Asegúrese de que la máquina virtual está configurada para reiniciarse durante el arranque y de que adjunta el archivo ISO de PlateSpin como un CD de arranque para la máquina virtual.

19.5.2 Registro y descubrimiento de máquinas virtuales de destino en hosts virtuales

Después de crear la máquina virtual y prepararla para arrancar con la imagen ISO de PlateSpin, puede registrarla como máquina virtual de destino con el servidor de PlateSpin.

- 1 En Virtual Machine Manager, encienda (o re arranque) la máquina virtual, lance la consola de la máquina virtual y supervise el proceso de arranque.

Cuando la máquina virtual complete el proceso de arranque, le pedirá los parámetros que controlan el registro del equipo y su perfil en PlateSpin Migrate. Si usa un proceso de registro sin intervención del usuario, los parámetros necesarios se leen de un archivo de respuesta.

- 2 (Condicional) En sistemas de 64 bits, en el indicador de arranque inicial, escriba lo siguiente:

```
ps64
```

Pulse Intro.

3 En la línea de comandos, proporcione la información necesaria para cada pregunta:

- ♦ **Servidor de PlateSpin:** introduzca la URL del servidor de PlateSpin con el formato siguiente:

`http://Servidor_de_PlateSpin/platespinmigrate`

Sustituya *Servidor_de_PlateSpin* por el nombre de host o la dirección IP del host del servidor de PlateSpin.

- ♦ **Credenciales (nombre de usuario/contraseña):** introduzca el nombre de un usuario administrador del host del servidor de PlateSpin, incluido el dominio o el nombre del equipo. Por ejemplo: *dominio\usuario* o *localhost\Administrator*. Proporcione una contraseña válida para el usuario especificado.
- ♦ **Tarjeta de red:** seleccione la tarjeta de red activa e introduzca una dirección IP estática temporal para dicha NIC o pulse la tecla Intro para obtener de forma dinámica una dirección IP de un servidor DHCP.
- ♦ **Nombre de host temporal:** proporcione el nombre de la máquina virtual temporal que debe usar el cliente de PlateSpin Migrate para mostrar la máquina virtual recién registrada. Este nombre se sustituirá por el nombre de host de destino de la carga de trabajo que seleccione en el trabajo de migración.
- ♦ **Cifrado SSL:** si PlateSpin Migrate se ha instalado en un host con el cifrado SSL habilitado, introduzca *SÍ*. Si no es así, introduzca *NO*.
- ♦ **Red de PlateSpin Migrate:** a no ser que haya definido su propia red de PlateSpin Migrate en el cliente de PlateSpin Migrate, pulse la tecla Intro. Si trabaja con una red de PlateSpin Migrate que no sea la red por defecto, escriba su nombre y pulse la tecla Intro.

Un controlador de la máquina virtual de destino se comunica con el servidor de PlateSpin y registra la máquina virtual como destino físico para un trabajo de migración.

Tras un momento, el cliente de PlateSpin Migrate muestra la máquina virtual de destino en la vista Servers (Servidores).

Nota: si falla el registro con un error de autorización, puede que tenga que sincronizar los relojes del origen y del destino, modificar el nivel de autenticación del administrador de LAN en el destino o ambos elementos. Consulte la [Tabla C-1, “Problemas habituales relacionados con operaciones de descubrimiento y soluciones”](#), en la página 267.

19.5.3 Información de configuración

Para obtener información sobre cómo configurar la migración de máquinas virtuales de destino en hosts virtuales, consulte lo siguiente:

- ♦ [“Migración a máquinas virtuales en Hyper-V mediante el flujo de trabajo X2P” en la página 418](#)
- ♦ [“Migración a máquinas virtuales en Citrix XenServer” en la página 421](#)
- ♦ [“Migración a máquinas virtuales en Xen” en la página 425](#)
- ♦ [“Migración a máquinas virtuales en KVM” en la página 429](#)

19.6 Registro y descubrimiento de detalles de equipos físicos de destino con la imagen ISO de PlateSpin

Para descubrir un destino físico e inventariar sus componentes de hardware, debe arrancar el equipo de destino con la imagen ISO de PlateSpin en un CD u otro medio desde el que se pueda arrancar el destino.

La imagen ISO de PlateSpin registra el equipo físico de destino en el servidor de PlateSpin Migrate y lleva a cabo un inventario del equipo para recoger información sobre él, como la cantidad de memoria RAM, el número de núcleos y procesadores, los discos de almacenamiento y las NIC.

- ♦ [Sección 19.6.1, “Requisitos previos para el descubrimiento de equipos físicos de destino”, en la página 224](#)
- ♦ [Sección 19.6.2, “Registro de equipos físicos de destino mediante la imagen ISO de PlateSpin”, en la página 224](#)
- ♦ [Sección 19.6.3, “Información de configuración”, en la página 225](#)

19.6.1 Requisitos previos para el descubrimiento de equipos físicos de destino

Debe preparar el archivo ISO de PlateSpin y adjuntarlo como un CD de arranque para el equipo físico.

- 1 Descargue y prepare la imagen ISO de PlateSpin para su uso con el equipo físico. Hay disponibles opciones de registro asistido y sin asistencia. Consulte la [“Preparación de la imagen ISO de PlateSpin para el registro y descubrimiento del destino” en la página 288](#).
- 2 Asegúrese de que el equipo físico está configurado para reiniciarse durante el arranque y de que adjunta el archivo ISO de PlateSpin como un CD de arranque.

19.6.2 Registro de equipos físicos de destino mediante la imagen ISO de PlateSpin

Después de crear el equipo físico y prepararlo para arrancar con la imagen ISO de PlateSpin, puede registrar el equipo de destino en el servidor de PlateSpin.

- 1 Arranque el equipo de destino desde la imagen ISO de PlateSpin.
- 2 (Condicional) En sistemas de 64 bits, en el indicador de arranque inicial, escriba lo siguiente:

ps64

Pulse Intro.

- 3 En la línea de comandos, proporcione la información necesaria para cada pregunta:
 - ♦ **Servidor de PlateSpin:** introduzca la URL del servidor de PlateSpin con el formato siguiente:
`http://Servidor_de_PlateSpin/platespinmigrate`
Sustituya *Servidor_de_PlateSpin* por el nombre de host o la dirección IP del host del servidor de PlateSpin.
 - ♦ **Credenciales (nombre de usuario/contraseña):** introduzca el nombre de un usuario administrador del host del servidor de PlateSpin, incluido el dominio o el nombre del equipo. Por ejemplo: *dominio\usuario* o *localhost\Administrator*. Proporcione una contraseña válida para el usuario especificado.

- ♦ **Tarjeta de red:** seleccione la tarjeta de red activa e introduzca una dirección IP estática temporal para dicha NIC o pulse la tecla Intro para obtener de forma dinámica una dirección IP de un servidor DHCP.
- ♦ **Nombre de host temporal:** proporcione el nombre de la máquina virtual temporal que debe usar el cliente de PlateSpin Migrate para mostrar la máquina virtual recién registrada. Este nombre se sustituirá por el nombre de host de destino de la carga de trabajo que seleccione en el trabajo de migración.
- ♦ **Cifrado SSL:** si PlateSpin Migrate se ha instalado en un host con el cifrado SSL habilitado, introduzca **SÍ**. Si no es así, introduzca **NO**.
- ♦ **Red de PlateSpin Migrate:** a no ser que haya definido su propia red de PlateSpin Migrate en el cliente de PlateSpin Migrate, pulse la tecla Intro. Si trabaja con una red de PlateSpin Migrate que no sea la red por defecto, escriba su nombre y pulse la tecla Intro.

Un controlador de la máquina virtual de destino se comunica con el servidor de PlateSpin y registra la máquina virtual como destino físico para un trabajo de migración.

Tras un momento, el cliente de PlateSpin Migrate muestra el destino físico en la vista Servers (Servidores).

Nota: si falla el registro con un error de autorización, puede que tenga que sincronizar los relojes del origen y del destino, modificar el nivel de autenticación del administrador de LAN en el destino o ambos elementos. Consulte la [Tabla C-1, “Problemas habituales relacionados con operaciones de descubrimiento y soluciones”](#), en la página 267.


19.6.3 Información de configuración

Para obtener información sobre cómo configurar la migración a equipos físicos, consulte la [“Migración a equipos físicos” en la página 433](#).

19.7 Descubrimiento de máquinas virtuales de destino para trabajos de Server Sync

Si desea sincronizar dos cargas de trabajo y el destino de sincronización es una máquina virtual, debe descubrir y registrar primero una máquina virtual adecuada. Para obtener información sobre la función Server Sync, consulte [“Sincronización de cargas de trabajo con Server Sync” en la página 451](#).

- 1 En el host de la máquina virtual, cree una máquina virtual con las especificaciones que desee e instale el sistema operativo que coincida con la carga de trabajo de origen prevista, incluido el paquete de servicio exacto.
- 2 Descubra el host de la máquina virtual o actualice sus detalles.
- 3 En la vista Servers (Servidores), haga clic con el botón secundario en la máquina virtual recién creada bajo el servidor de máquina virtual y seleccione **Prepare for synchronization** (Preparar para la sincronización).
- 4 Especifique las credenciales del administrador para el servidor de máquina virtual.
- 5 (Opcional) Si desea almacenar estas credenciales para usarlas en trabajos futuros, habilite la opción **Save (Encrypted Locally)** (Guardar [cifrado local]).

- 6 (Opcional) Para configurar la configuración de red temporal (tomar el control), como seleccionar la red virtual que se debe usar entre las disponibles en el servidor de máquina virtual o configurar los valores de TCP/IP, haga clic en **Configure** (Configurar) y configure los valores de red necesarios.
- 7 Haga clic en **Prepare** (Preparar) y espere a que el trabajo se complete.
Cuando se complete, la vista Servers (Servidores) muestra un destino de Server Sync nuevo bajo el host de máquina virtual: 

19.8 Actualización de los detalles del host de destino

Debe actualizar periódicamente los detalles de los contenedores de destino antes de configurar o ejecutar un trabajo de migración.

- ♦ [Sección 19.8.1, “Actualización de los detalles del destino en la interfaz Web”, en la página 226](#)
- ♦ [Sección 19.8.2, “Actualización de los detalles del destino en el cliente de Migrate”, en la página 226](#)
- ♦ [Sección 19.8.3, “Actualización de los detalles del host de ESX en el cliente de Migrate”, en la página 227](#)

19.8.1 Actualización de los detalles del destino en la interfaz Web

La interfaz Web de PlateSpin Migrate permite actualizar los recursos descubiertos para los contenedores de destino virtuales y de nube:

- ♦ Región de Amazon Cloud
- ♦ Microsoft Azure Location
- ♦ Clúster DRS de VMware
- ♦ VMware ESX Server
- ♦ Organización de VMware vCloud

Cuando se actualiza el destino, los recursos asociados se vuelven a descubrir automáticamente y se actualizan. Los contenedores se pueden actualizar de uno en uno.

Para actualizar los detalles de un contenedor de destino:

- 1 En la interfaz Web de PlateSpin Migrate, haga clic en **Targets** (Destinos).
- 2 Seleccione un destino.
- 3 Haga clic en **Refresh** (Actualizar).
- 4 Expanda los paneles de los recursos asociados para ver los cambios.

19.8.2 Actualización de los detalles del destino en el cliente de Migrate


El cliente de Migrate permite actualizar los detalles del destino para los contenedores descubiertos mediante el cliente de Migrate:

- ♦ Servidores físicos
- ♦ Clústeres DRS de VMware
- ♦ Servidores VMware ESX

- ♦ Hosts virtuales de Microsoft Hyper-V
- ♦ Todos los hosts virtuales de Linux KVM y Xen
- ♦ Servidores de imágenes de PlateSpin

Para actualizar la información del destino:

- 1 En la vista Servers (Servidores), haga clic con el botón secundario en el elemento requerido y seleccione **Refresh Details** (Actualizar detalles).



- 2 Especifique las credenciales oportunas para el sistema que se va a actualizar y haga clic en **Refresh** (Actualizar).

PlateSpin Migrate inicia un trabajo de descubrimiento que se puede supervisar en la vista Jobs (Trabajos).

19.8.3 Actualización de los detalles del host de ESX en el cliente de Migrate


Si descubre hosts ESX mediante un servidor de vCenter, todas las comunicaciones siguientes con estos hosts de máquina virtual se realizarán a través del servidor de vCenter.

Es posible restaurar este mecanismos de acceso a **Direct to ESX** (Directo a ESX) o devolverlo a **Via vCenter** (A través de vCenter):

- 1 Actualice el host de ESX requerido.

Consulte [“Actualización de los detalles del destino en el cliente de Migrate”](#) en la página 226.

Se le pedirá que seleccione un tipo de acceso:



- 2 Seleccione la opción necesaria y haga clic en **Refresh** (Actualizar).

PlateSpin Migrate vuelve a descubrir el host de ESX requerido con el mecanismo de acceso especificado, que se usará para todas las comunicaciones futuras con ese host.

19.9 Eliminación de contenedores de destino

Después de completar todos los trabajos de migración para un contenedor de destino, puede eliminar (anular el descubrimiento) del contenedor de destino. También puede eliminar un destino que ya no se utilice.

Importante

- ♦ Si un objeto aparece tanto en el cliente como en la interfaz Web de Migrate, debe usar la interfaz Web para eliminar el objeto.
 - ♦ Antes de suprimir un contenedor de destino que se usa en trabajos configurados, debe asegurarse de que todos los trabajos afectados se han completado.
-

Para anular el descubrimiento de una carga de trabajo mediante el cliente de Migrate:

- 1 En la página Workloads (Cargas de trabajo), haga clic con el botón secundario en el destino y seleccione **Undiscover Target** (Anular descubrimiento de destino).

Para eliminar un destino mediante la interfaz Web de Migrate:

- 1 En la página Targets (Destinos), haga clic en la opción **Remove** (Eliminar) situada junto al destino que desea eliminar de Migrate.

20 Descubrimiento de cargas de trabajo de origen

Para cualquier migración de carga de trabajo, debe tener un origen descubierto y un destino descubierto. Una operación de descubrimiento de cargas de trabajo llena la base de datos de PlateSpin Migrate con información detallada de inventario sobre una carga de trabajo que se desee migrar. El inventario de cargas de trabajo proporciona los datos necesarios para determinar el uso del equipo y configurar correctamente su migración.

- [Sección 20.1, “Acerca del descubrimiento de cargas de trabajo de origen”, en la página 229](#)
- [Sección 20.2, “Requisitos de acceso a la red para el descubrimiento de cargas de trabajo”, en la página 230](#)
- [Sección 20.3, “Directrices de descubrimiento para las cargas de trabajo de origen”, en la página 230](#)
- [Sección 20.4, “Cómo llenar la vista Servers \(Servidores\) con una lista de equipos Windows de un dominio”, en la página 231](#)
- [Sección 20.5, “Descubrimiento de detalles de todas las cargas de trabajo Windows de un dominio”, en la página 232](#)
- [Sección 20.6, “Descubrimiento de detalles de cargas de trabajo de origen”, en la página 232](#)
- [Sección 20.7, “Registro de cargas de trabajo y descubrimiento de detalles con el agente de Migrate”, en la página 234](#)
- [Sección 20.8, “Actualización de los detalles de la carga de trabajo de origen”, en la página 237](#)
- [Sección 20.9, “Uso de etiquetas para realizar un seguimiento de las asociaciones lógicas de las cargas de trabajo”, en la página 238](#)
- [Sección 20.10, “Anulación del descubrimiento o eliminación de cargas de trabajo de origen”, en la página 239](#)

20.1 Acerca del descubrimiento de cargas de trabajo de origen

La interfaz Web y el cliente de PlateSpin Migrate ofrecen funciones de descubrimiento e inventario automatizadas de las [cargas de trabajo de origen compatibles](#). Consulte la [tabla 9-1](#) para obtener una descripción general de las funciones de descubrimiento de cargas de trabajo de cada herramienta.

Tabla 20-1 Funciones de descubrimiento de cargas de trabajo de origen compatibles

Descubrimiento de cargas de trabajo de origen	Interfaz Web	Cliente de Migrate
Cargas de trabajo Windows independientes	✓	✓
Cargas de trabajo de clúster de Windows (para el host de VMware de destino)	✓	✓
Cargas de trabajo Linux independientes	✓	✓

Descubrimiento de cargas de trabajo de origen	Interfaz Web	Cliente de Migrate
Cargas de trabajo de clúster de Linux	x	x
Varios equipos a la vez	x	✓
Todos los equipos de un dominio	x	✓

Puede ver las cargas de trabajo de origen descubiertas en la lista Workloads (Cargas de trabajo) de cada herramienta:

- ♦ **Interfaz Web:** la lista Workloads (Cargas de trabajo) incluye:
 - ♦ Todas las cargas de trabajo de origen descubiertas mediante la interfaz Web
 - ♦ Las cargas de trabajo de origen de la red por defecto descubiertas mediante el cliente de Migrate

Nota: Use la interfaz Web para descubrir cargas de trabajo de origen en redes que no sean la red por defecto si tiene previsto migrarlas mediante la interfaz Web.

Todas las cargas de trabajo mostradas en la lista Workloads (Cargas de trabajo) de la interfaz Web se admiten para la migración mediante la interfaz Web. Consulte la [Tabla 20-1](#).

- ♦ **Cliente de Migrate:** la lista Workloads (Cargas de trabajo) incluye todas las cargas de trabajo de origen descubiertas, independientemente de dónde haya sido.

Puede que no se admitan algunas cargas de trabajo de la lista Workloads (Cargas de trabajo) del cliente de Migrate como destinos de migración mediante el cliente de Migrate. Consulte la [Tabla 20-1](#).

20.2 Requisitos de acceso a la red para el descubrimiento de cargas de trabajo

Para obtener información sobre los requisitos de acceso a la red para el descubrimiento de cargas de trabajo Windows y Linux, consulte la [Sección 2.6.1, “Requisitos de descubrimiento”, en la página 51](#).

20.3 Directrices de descubrimiento para las cargas de trabajo de origen

Para obtener información sobre los requisitos del software, la red y el cortafuegos que los sistemas del entorno deben cumplir para el proceso de descubrimiento e inventario, consulte la [Sección 2.6.1, “Requisitos de descubrimiento”, en la página 51](#).

En la [Tabla 20-2](#) se proporcionan directrices para seleccionar el tipo de equipo, el formato de credenciales y la sintaxis de los parámetros de descubrimiento para las cargas de trabajo.

Tabla 20-2 Directrices para determinar el tipo de equipo y las credenciales para las cargas de trabajo de origen

Para descubrir	Tipo de máquina	Credenciales	Observaciones
Todas las cargas de trabajo Windows	Windows	Credenciales de administrador local o de dominio	Para el nombre de usuario, use este formato: <ul style="list-style-type: none"> ♦ Para equipos miembros del dominio: <i>autoridad\principal</i> ♦ Para equipos miembros del grupo de trabajo: <i>nombre de host\principal</i>
Todas las cargas de trabajo Linux	Linux	Nombre de usuario y contraseña de nivel de usuario Root	Las cuentas que no sean de usuario Root se deben configurar correctamente para que puedan usar <code>sudo</code> . Consulte el artículo 7920711 de la base de conocimientos (https://www.netiq.com/support/kb/doc.php?id=7920711) .
Cargas de trabajo Windows en AWS	Windows		Utilice la dirección IP pública de la carga de trabajo y el método de descubrimiento de inventario común.

20.4 Cómo llenar la vista Servers (Servidores) con una lista de equipos Windows de un dominio

En el cliente de PlateSpin Migrate, la función Network Discovery (Descubrimiento de red) llena la vista Servers (Servidores) con todos los equipos físicos Windows y las máquinas virtuales que estén en línea en un dominio concreto. PlateSpin Migrate usa la función de exploración de red estándar de Windows para el descubrimiento. Dado que las cargas de trabajo Linux y los servidores de máquina virtual no se anuncian en el explorador de red de Windows, no se detectan automáticamente y no aparecen en la lista.

A diferencia de lo que ocurre en el proceso de descubrimiento completo mediante inventario, la función Network Discovery (Descubrimiento de red) muestra los equipos Windows, pero no lleva a cabo un inventario de cada carga de trabajo para recopilar su información. Se requiere un inventario de cargas de trabajo para los trabajos de migración. Puede utilizar uno de estos métodos para inventariar las cargas de trabajo:

- ♦ Use **Discover All Servers** (Descubrir todos los servidores) para descubrir los detalles de todas las cargas de trabajo Windows de la lista. Consulte [“Descubrimiento de detalles de todas las cargas de trabajo Windows de un dominio” en la página 232](#).
- ♦ Use **Discover Details** (Descubrir detalles) para descubrir información sobre una carga de trabajo específica. Consulte [“Descubrimiento de cargas de trabajo mediante el cliente de Migrate” en la página 232](#).

La función Network Discovery (Descubrimiento de red) está habilitada por defecto. La opción alterna entre los modos habilitado e inhabilitado.

Para habilitar o inhabilitar Network Discovery (Descubrimiento de red):

- 1 En el cliente de Migrate, haga doble clic en **Network Discovery** (Descubrimiento de red) en la esquina inferior derecha de la ventana del cliente de Migrate.

20.5 Descubrimiento de detalles de todas las cargas de trabajo Windows de un dominio

Use la opción **Discover All Servers** (Descubrir todos los servidores) de la vista Servers (Servidores) para descubrir y realizar un inventario de todas las cargas de trabajo Windows de un dominio concreto. La opción Network Discovery (Descubrimiento de red) debe estar habilitada para que se detecten los servidores Windows de la red.

- 1 En el cliente de Migrate, habilite la función Network Discovery (Descubrimiento de red).
Consulte [“Cómo llenar la vista Servers \(Servidores\) con una lista de equipos Windows de un dominio” en la página 231](#).
- 2 Expanda la lista de dominios que contienen los equipos que va a inventariar.
- 3 Haga clic con el botón secundario en el nombre del dominio y seleccione **Discover All Servers** (Descubrir todos los servidores).
- 4 Especifique credenciales de administrador del nivel del dominio.
- 5 Haga clic en **Discover** (Descubrir) y espere a que el proceso finalice.
- 6 (Opcional) Si desea supervisar el progreso del trabajo de descubrimiento, cambie a la vista Jobs (Trabajos).

20.6 Descubrimiento de detalles de cargas de trabajo de origen

Antes de configurar un trabajo de migración, debe descubrir y realizar un inventario de la carga de trabajo. El inventario recopila información acerca de la carga de trabajo, como el nombre de host del servidor, la cantidad de memoria RAM, el número de núcleos y procesadores, los discos y volúmenes de almacenamiento, las NIC y aplicaciones y sus estados de inicio.

- ♦ [Sección 20.6.1, “Descubrimiento de cargas de trabajo mediante el cliente de Migrate”, en la página 232](#)
- ♦ [Sección 20.6.2, “Descubrimiento de cargas de trabajo mediante la interfaz Web de Migrate”, en la página 234](#)

20.6.1 Descubrimiento de cargas de trabajo mediante el cliente de Migrate

En el cliente de PlateSpin Migrate, use la opción **Discover Details** (Descubrir detalles) de la vista Servers (Servidores) para descubrir y realizar un inventario de los equipos físicos o las máquinas virtuales:

- ♦ Una carga de trabajo Windows individual
- ♦ Una carga de trabajo Linux individual
- ♦ Varias cargas de trabajo Windows o Linux a la vez

Antes de comenzar las operaciones de descubrimiento, asegúrese de que el servidor de PlateSpin puede comunicarse con las cargas de trabajo de origen. Consulte la [Sección 2.6.1, “Requisitos de descubrimiento”, en la página 51.](#)

Para descubrir cargas de trabajo mediante el cliente de Migrate:

- 1 En la barra de herramientas del cliente de Migrate, haga clic en **Discover Details** (Descubrir detalles).

o bien

En la vista Servers (Servidores), haga clic con el botón secundario en un área vacía y seleccione **Discover Details** (Descubrir detalles).


O bien

En la vista Servers (Servidores), haga clic con el botón secundario en una carga de trabajo Windows que se haya llenado mediante el descubrimiento de red. A continuación, seleccione **Discover Details** (Descubrir detalles).

- 2 En el recuadro de diálogo **Discover Details** (Descubrir detalles), indique el nombre de host o la dirección IP de la carga de trabajo de origen.

Para descubrir varios equipos a la vez, especifique varios nombres de host o direcciones IP separados por punto y coma. Si el equipo está protegido por un dispositivo NAT, especifique su dirección IP pública (externa).

Consulte [“Migraciones en redes públicas y privadas mediante NAT” en la página 55.](#)



- 3 Seleccione el tipo de equipo para la carga de trabajo de origen.

- ♦ Windows
- ♦ Linux

- 4 Proporcione las credenciales del administrador para el equipo que va a descubrir.

Consulte [“Directrices de descubrimiento para las cargas de trabajo de origen” en la página 230.](#)

- 5 (Opcional) Si desea almacenar estas credenciales para usarlas en trabajos futuros, habilite la opción **Save (Encrypted Locally)** (Guardar [cifrado local]).
- 6 Haga clic en **Discover** (Descubrir) y espere a que el proceso finalice.
- 7 (Opcional) Si desea supervisar el progreso del trabajo, cambie a la vista Jobs (Trabajos).

20.6.2 Descubrimiento de cargas de trabajo mediante la interfaz Web de Migrate

Para migrar una carga de trabajo mediante la interfaz Web, primero debe añadirla (o *descubrirla*).

La interfaz Web de PlateSpin Migrate admite el descubrimiento de máquinas virtuales y de equipos físicos o basados en la nube:

- ♦ Una carga de trabajo Windows individual
- ♦ Una carga de trabajo Linux individual

Antes de descubrir una carga de trabajo, asegúrese de que el servidor de PlateSpin puede comunicarse con las cargas de trabajo de origen. Consulte la [Sección 2.6.1, “Requisitos de descubrimiento”, en la página 51](#).

Para descubrir una carga de trabajo:

- 1 En la interfaz Web de PlateSpin Migrate, haga clic en **Workloads** > **Add Workload** (Cargas de trabajo > Añadir carga de trabajo).
Si lo prefiere, puede hacer clic en la opción **Add Workload** (Añadir carga de trabajo) en la página de la consola.
- 2 Especifique el nombre de host o la dirección IP de la carga de trabajo que desee añadir.
- 3 Seleccione el tipo de carga de trabajo.
- 4 Especifique las credenciales para conectarse a la carga de trabajo.
- 5 Haga clic en **Add Workload** (Añadir carga de trabajo) para descubrir la carga de trabajo y que se muestre en la página correspondiente.

20.7 Registro de cargas de trabajo y descubrimiento de detalles con el agente de Migrate

El agente de Migrate es una utilidad de línea de comandos que permite registrar las cargas de trabajo de origen en los servidores de PlateSpin Migrate y enviar la información acerca de las cargas de trabajo al servidor a través de HTTPS (TCP/443). El registro permite añadir cargas de trabajo que no se pueden descubrir; por ejemplo:

- ♦ Si se implementa el servidor de Migrate en la nube sin una VPN de sitio a sitio.
- ♦ Si la red corporativa o las restricciones de la directiva prohíben la apertura de puertos para el descubrimiento automatizado.

El agente de Migrate permite migrar una carga de trabajo Windows sin tener que abrir puertos entrante, tales como SMB o NetBIOS. Para las cargas de trabajo de origen solo se necesita HTTPS y un puerto de réplica (TCP/3725 por defecto) para el tráfico saliente.

Cuando se utiliza el agente de Migrate en la carga de trabajo de origen, esta se pone en contacto con la carga de trabajo de destino para las transferencias de datos. La dirección se controla en el nivel del servidor. Debe volver a configurar la dirección del puerto de réplica en el servidor de Migrate (SourceListensForConnection=False). Consulte la [Sección 5.9, “Configuración de la dirección de contacto para el puerto de réplica”, en la página 114](#).

Debe instalar la utilidad del agente de Migrate en cada carga de trabajo de origen. Si usa la opción `register`, el agente de Migrate realiza el descubrimiento de forma local en la carga de trabajo y envía los detalles al servidor de Migrate mediante HTTPS (TCP/443). Después de registrar la carga de trabajo, utilice la interfaz Web de Migrate para configurar la migración de carga de trabajo a la nube de destino en la que se distribuirá la instancia del servidor de Migrate.

Las cargas de trabajo registradas difieren de las cargas de trabajo descubiertas de las siguientes maneras:

- ♦ Las cargas de trabajo de origen registradas no almacenan las credenciales de origen en el servidor de Migrate.
- ♦ Debe utilizar el agente de Migrate para instalar, actualizar y eliminar los controladores de PlateSpin para Windows de las cargas de trabajo de origen registradas.
- ♦ Después de suprimir el contrato de una carga de trabajo de origen registrada, debe eliminar manualmente el controlador OFX de la carga de trabajo. Consulte [“Limpieza de las cargas de trabajo Linux” en la página 474](#).

Para obtener información acerca de agente de Migrate, consulte [“Utilidad del agente de Migrate” en la página 277](#).

- ♦ [Sección 20.7.1, “Registro de cargas de trabajo Windows y descubrimiento con el agente de Migrate”, en la página 235](#)
- ♦ [Sección 20.7.2, “Registro de cargas de trabajo Linux y descubrimiento con el agente de Migrate”, en la página 236](#)

20.7.1 Registro de cargas de trabajo Windows y descubrimiento con el agente de Migrate

- 1 Entre como administrador en la carga de trabajo Windows de origen.
- 2 Asegúrese de que el puerto TCP 443 esté abierto en la carga de trabajo.
- 3 Descargue la utilidad del agente de Migrate para Windows. Guarde el archivo `MigrateAgent.cli.exe` donde desee en la carga de trabajo.
Consulte [“Utilidad del agente de Migrate para Windows” en la página 278](#).
- 4 En un guion de administrador, diríjase a la ubicación donde ha guardado el archivo y abra el comando introduciendo:

```
MigrateAgent.cli.exe help
```

- 5 Registre la carga de trabajo con la instancia de nube adecuada del servidor de Migrate. Introduzca

```
MigrateAgent.cli.exe /register /psserver=ps_dns_or_ipaddr <username> /  
password=<password>
```

Proporcione las credenciales de un usuario administrador del servidor de PlateSpin Migrate que tenga los permisos necesarios para añadir una carga de trabajo. Puede utilizar la opción `/password=` con la contraseña, usar la opción `-pwdfile=` con una vía a un archivo que contenga la contraseña, o no especificar la contraseña en la secuencia de comandos. Si excluye la contraseña de la línea de comandos, el guion se la solicitará. La contraseña se oculta a medida que la escribe y no aparece en la lista de procesos.

Por ejemplo:

```
Migrate.Agent.cli.exe /register /psserver=10.10.10.101 /username=jsmith /  
password=jspwd
```

Nota: si modifica la dirección IP pública del servidor de Migrate, debe ejecutar el comando siguiente en cada una de las cargas de trabajo Windows de origen que se configuren para el servidor a fin de modificar la dirección IP.

```
MigrateAgent.cli.exe /config /setting=psserver:<new-ps-dns-or-ipaddr>
```

Por ejemplo:

```
MigrateAgent.cli.exe /config /setting=psserver:10.10.20.202
```

20.7.2 Registro de cargas de trabajo Linux y descubrimiento con el agente de Migrate

La utilidad del agente de Migrate para Linux requiere que el equipo de origen tenga instalada la biblioteca GNU C (glibc) 2.11.3 o una versión superior. Para obtener información adicional:

- 1 Inicie sesión como usuario `Root` en la carga de trabajo Linux de origen.
- 2 Asegúrese de que el puerto TCP 443 esté abierto en la carga de trabajo.
- 3 Descargue la utilidad del agente de Migrate para Linux. Extraiga el archivo descargado en el directorio `/MigrateAgent`.

Consulte [“Utilidad del agente de Migrate para Linux” en la página 280](#).

- 4 En un terminal, diríjase al directorio `/MigrateAgent` y abra la ayuda introduciendo:

```
./MigrateAgent -h
```

- 5 Registre la carga de trabajo con la instancia de nube adecuada del servidor de Migrate. Introduzca

```
./MigrateAgent register [-h] <ps_dns_or_ipaddr> <ps_username> [[-p  
<user_password>] | [-pf <passwordfile_path>]]
```

Especifique la dirección IP o el nombre DNS de la instancia del servidor de PlateSpin Migrate en la nube. Proporcione las credenciales de un usuario administrador del servidor de PlateSpin Migrate que tenga los permisos necesarios para añadir una carga de trabajo. Puede utilizar la opción `-p` con la contraseña, usar la opción `-pf` con una vía a un archivo que contenga la contraseña, o no especificar la contraseña en la secuencia de comandos. Si excluye la contraseña de la línea de comandos, el guion se la solicitará. La contraseña se oculta a medida que la escribe y no aparece en la lista de procesos.

Por ejemplo:

```
./MigrateAgent register 10.10.10.101 jsmith -p jspwd
```

Nota: si modifica la dirección IP pública del servidor de Migrate, debe ejecutar el comando siguiente en cada una de las cargas de trabajo Linux de origen que se configuren para el servidor a fin de modificar la dirección IP.

```
./MigrateAgent configure <ps_dns_or_ipaddr> <new-ps-dns-or-ipaddr>
```

Por ejemplo:

```
./MigrateAgent configure 10.10.10.101 10.10.20.202
```

20.8 Actualización de los detalles de la carga de trabajo de origen

Si realiza cambios en la carga de trabajo de origen antes de que comience la migración, puede que deba redescubrir los detalles de la carga de trabajo. En el cliente de Migrate, puede actualizar los detalles de descubrimiento. En la interfaz Web de Migrate, debe eliminar y volver a añadir la carga de trabajo.


- ♦ [Sección 20.8.1, “Actualización de los detalles de la carga de trabajo en el cliente de Migrate”](#), en la página 237
- ♦ [Sección 20.8.2, “Eliminación y adición de nuevo de cargas de trabajo en la interfaz Web”](#), en la página 237

20.8.1 Actualización de los detalles de la carga de trabajo en el cliente de Migrate

El cliente de PlateSpin Migrate permite actualizar los detalles de la carga de trabajo. Es necesario actualizar de forma rutinaria las cargas de trabajo de origen y los destinos antes de configurar un trabajo de migración.

Para actualizar los detalles de la carga de trabajo de origen:

- 1 En la vista Servers (Servidores), haga clic con el botón secundario en el elemento requerido y seleccione **Refresh Details** (Actualizar detalles).



- 2 Especifique las credenciales oportunas para el sistema que se va a actualizar y haga clic en **Refresh** (Actualizar).

PlateSpin Migrate inicia un trabajo de descubrimiento que se puede supervisar en la vista Jobs (Trabajos).

20.8.2 Eliminación y adición de nuevo de cargas de trabajo en la interfaz Web

La interfaz Web de PlateSpin Migrate no admite la actualización de los detalles de las cargas de trabajo descubiertas. Para actualizar los detalles de una carga de trabajo descubierta, debe eliminar la carga de trabajo y, a continuación, añadir y descubrir sus detalles de nuevo. Los detalles de configuración se pierden si la carga de trabajo se encuentra en un estado configurado cuando se elimina. Si hay una licencia de migración en uso, se elimina de la carga de trabajo y se devuelve al repositorio de licencias. Para obtener información sobre cómo eliminar la carga de trabajo, consulte la [Sección 20.10, “Anulación del descubrimiento o eliminación de cargas de trabajo de origen”](#), en la página 239.

20.9 Uso de etiquetas para realizar un seguimiento de las asociaciones lógicas de las cargas de trabajo

En la interfaz Web de PlateSpin Migrate, la página Workloads (Cargas de trabajo) puede mostrar una larga lista de cargas de trabajo. Buscar en esa lista para gestionar las cargas de trabajo similares puede llevar mucho tiempo. Para solucionar este problema, puede crear etiquetas para varias categorías de cargas de trabajo, departamentos u otras asociaciones lógicas correspondientes a su entorno. Es posible asociar una etiqueta con cualquier carga de trabajo que gestione en la interfaz Web.

Para obtener información sobre cómo crear, modificar o suprimir etiquetas de cargas de trabajo, consulte la [Sección 7.2, “Gestión de etiquetas de carga de trabajo”, en la página 135](#).

Después de crear etiquetas, estas están disponibles en la parte inferior de la página Edit Target Details (Editar detalles del destino), donde podrá asignar una etiqueta a las cargas de trabajo oportunas. La página Workloads (Cargas de trabajo) incluye la columna **Tag** (Etiqueta), donde se muestra cada etiqueta que haya asociado con una carga de trabajo. Puede ordenar esta columna para que las cargas de trabajo similares estén juntas. De ese modo, podrá localizar y ejecutar fácilmente operaciones sobre todas las cargas de trabajo etiquetadas al mismo tiempo.

Nota: al exportar una carga de trabajo con un valor de etiqueta a un nuevo servidor, la configuración de la etiqueta se mantendrá.

Para asociar una etiqueta a una carga de trabajo durante el paso de configuración de la migración:

- 1 En la interfaz Web de Protect, haga clic en **Workloads** (Cargas de trabajo).
- 2 En la lista de cargas de trabajo, seleccione la carga de trabajo que desee etiquetar y haga clic en **Configure Migration** (Configurar migración).
- 3 Configure la carga de trabajo.
- 4 En la sección Tag (Etiqueta) en la parte inferior de la página Edit Target Details (Editar detalles del destino), seleccione el nombre de la etiqueta que desea asociar con la carga de trabajo.
- 5 Haga clic en **Save** (Guardar).

Para añadir o modificar una etiqueta asociada con la carga de trabajo configurada:

- 1 En la interfaz Web de Protect, haga clic en **Workloads** (Cargas de trabajo).
- 2 En la lista de cargas de trabajo, haga clic en la que desee etiquetar para abrir la página Target Details (Detalles del destino).
- 3 Haga clic en **Edit** (Editar).
- 4 En la sección Tag (Etiqueta) en la parte inferior de la página Edit Target Details (Editar detalles del destino), seleccione el nombre de la etiqueta que desea asociar con la carga de trabajo.
- 5 Haga clic en **Save** (Guardar).

Para disociar una etiqueta de una carga de trabajo:

- 1 En la interfaz Web de Protect, haga clic en **Workloads** (Cargas de trabajo).
- 2 En la lista de cargas de trabajo, seleccione la carga cuya etiqueta desee eliminar y haga clic en **Configure Migration** (Configurar migración).
- 3 En la sección Tag (Etiqueta) de la página de configuración, seleccione la cadena vacía y haga clic en **Save** (Guardar).

20.10 Anulación del descubrimiento o eliminación de cargas de trabajo de origen

Después de completar todos los trabajos de migración de una carga de trabajo de origen y cuando se complete correctamente la transición, puede eliminar (anular el descubrimiento) de la carga de trabajo de origen.

Importante

- ♦ Antes de suprimir un objeto que se usa en trabajos configurados, debe asegurarse de que todos los trabajos afectados se han completado.
- ♦ Si la transferencia en el nivel de bloques está habilitada, elimine el controlador de transferencia basado en bloques de la carga de trabajo de origen:
 - ♦ **Windows:** seleccione esta opción para desinstalar el controlador de transferencia basado en bloques.
 - ♦ **Linux:** desinstale manualmente el controlador blkwatch desde el origen. Consulte [Software de transferencia de datos en el nivel de bloques](#) en [Limpieza de las cargas de trabajo Linux](#).

Después de eliminar el controlador, es necesario reiniciar la carga de trabajo de origen.

Para anular el descubrimiento de una carga de trabajo mediante el cliente de Migrate:

- 1 En la página Workloads (Cargas de trabajo), haga clic con el botón secundario en el objeto de carga de trabajo y seleccione **Undiscover Server** (Anular descubrimiento de servidor).
- 2 (Transferencia a nivel de bloques) Elimine el controlador basado en bloques de la carga de trabajo de origen y, a continuación, vuelva a arrancar la carga de trabajo de origen.

Para eliminar una carga de trabajo mediante la interfaz Web de Migrate:

- 1 En la página Workloads (Cargas de trabajo), seleccione la carga de trabajo y haga clic en **Remove Workload** (Eliminar carga de trabajo).
- 2 (Transferencia a nivel de bloques) Elimine el controlador basado en bloques de la carga de trabajo de origen y, a continuación, vuelva a arrancar la carga de trabajo de origen.

21 Preparación de los controladores del dispositivo

PlateSpin Analyzer incluye una biblioteca de controladores de dispositivos que durante los trabajos de migración instala los controladores adecuados para el destino. Si necesita controladores concretos para una infraestructura de destino, puede que tenga que añadir (cargar) controladores a la base de datos de controladores de PlateSpin Migrate.

Para determinar si los controladores necesarios están disponibles para la conversión de cargas de trabajo Windows en equipos físicos, puede utilizar la función PlateSpin Analyzer en el cliente de PlateSpin Migrate. PlateSpin Analyzer ayuda a identificar los controladores que faltan o no son compatibles. Consulte la [Sección 21.5, “Análisis de la idoneidad de las cargas de trabajo Windows descubiertas para la conversión a equipos físicos”](#), en la página 250.

- ♦ [Sección 21.1, “Empaquetado de controladores de dispositivo para sistemas Windows”](#), en la página 241
- ♦ [Sección 21.2, “Empaquetado de controladores de dispositivo para sistemas Linux”](#), en la página 242
- ♦ [Sección 21.3, “Carga de controladores a la base de datos de controladores de dispositivo de PlateSpin Migrate”](#), en la página 242
- ♦ [Sección 21.4, “Uso de la función de traductor de ID de plug-and-play \(PnP\)”](#), en la página 244
- ♦ [Sección 21.5, “Análisis de la idoneidad de las cargas de trabajo Windows descubiertas para la conversión a equipos físicos”](#), en la página 250

21.1 Empaquetado de controladores de dispositivo para sistemas Windows

Para empaquetar los controladores de dispositivo de Windows a fin de cargarlos en la base de datos de controladores de PlateSpin Migrate:

- 1 Prepare todos los archivos de controlador interdependientes (*.sys, *.inf, *.dll, etc.) para la infraestructura y dispositivo de destino. Si ha obtenido controladores específicos del fabricante en archivos de reserva .zip o ejecutables, extráigalos primero.
- 2 Guarde los archivos de controlador en carpetas independientes, con una carpeta por dispositivo.

Los controladores ya están listos para cargarse. Consulte [Sección 21.3, “Carga de controladores a la base de datos de controladores de dispositivo de PlateSpin Migrate”](#), en la página 242.

Nota: para no tener problemas durante la operación de migración del trabajo y la carga de trabajo de destino, cargue solo controladores firmados digitalmente para:

- ♦ Todos los sistemas Windows de 64 bits
 - ♦ Las versiones de 32 bits de Windows Server 2008 y Windows 7
-

21.2 Empaquetado de controladores de dispositivo para sistemas Linux

Para empaquetar los controladores de dispositivo de Linux para cargarlos en la base de datos de controladores de PlateSpin Migrate, puede usar una utilidad personalizada incluida en la imagen ISO de arranque de Linux.

- 1 Busque una estación de trabajo Linux con la misma versión del núcleo que el equipo de origen. El propio equipo de origen es una de las mejores opciones. En la estación de trabajo Linux, cree un directorio para los archivos de controlador del dispositivo. Todos los controladores del directorio deben ser para el mismo núcleo y la misma arquitectura.
- 2 Descargue la imagen de arranque y móntela.

Por ejemplo, si la imagen ISO se ha copiado en el directorio `/root`, indique estos comandos:

```
# mkdir /mnt/ps bootofx.x2p.iso
# mount -o loop /root/ /mnt/ps
```

- 3 En el subdirectorio `/tools` de la imagen ISO montada, copie el archivo de reserva `packageModules.tar.gz` en otro directorio de trabajo y extráigalo.

Por ejemplo, para un archivo `.gz` que se encuentre en el directorio de trabajo actual, indique este comando:

```
tar -xvzf packageModules.tar.gz
```

- 4 Introduzca el directorio de trabajo y ejecute el comando siguiente:

```
./PackageModules.sh -d <vía_a_directorio_de_controlador> -o <nombre de paquete>
```

Sustituya `<vía_a_directorio_de_controlador>` por la vía real al directorio en el que ha guardado los archivos de controlador, y `<nombre de paquete>` por el nombre real del paquete, con el formato siguiente:

Nombrecontrolador-versióncontrolador-distribución-versiónnúcleo-arquitectura .pkg

Por ejemplo, `bnx2x-1.48.107-RHEL4-2.6.9-11.EL-i686.pkg`

El paquete ya está listo para cargarse. Consulte [Sección 21.3, “Carga de controladores a la base de datos de controladores de dispositivo de PlateSpin Migrate”](#), en la página 242.

21.3 Carga de controladores a la base de datos de controladores de dispositivo de PlateSpin Migrate

Use PlateSpin Driver Manager para cargar controladores de dispositivo a la base de datos de controladores.

Nota: durante la carga, PlateSpin Migrate no valida los controladores según los tipos de sistema operativo ni sus especificaciones de bits. Asegúrese de cargar solo los controladores adecuados para la infraestructura de destino.


- ♦ [Sección 21.3.1, “Procedimiento de carga de controladores de dispositivo \(Windows\)”](#), en la página 243
- ♦ [Sección 21.3.2, “Procedimiento de carga de controladores de dispositivo \(Linux\)”](#), en la página 244

21.3.1 Procedimiento de carga de controladores de dispositivo (Windows)


- 1 Obtenga y prepare los controladores necesarios del dispositivo.

Consulte [Empaquetado de controladores de dispositivo para sistemas Windows](#).

- 2 Haga clic en **Tools > Manage Device Drivers** (Herramientas > Gestionar controladores de dispositivo) y seleccione la pestaña **Windows Drivers** (Controladores Windows):



- 3 Haga clic en **Upload Drivers** (Cargar controladores).



- 4 Seleccione el fabricante del hardware.

Para la mayoría de las migraciones X2P, seleccione **Standard** (Estándar) en la opción **Hardware Manufacturer** (Fabricante del hardware), a no ser que los controladores se hayan diseñado específicamente para alguno de los entornos de destino mostrados.

- 5 Seleccione el tipo de almacenamiento.

Importante: si en **Storage Type** (Tipo de almacenamiento) selecciona **FCoE**, debe asegurarse de que todos los controladores aplicables para el dispositivo de almacenamiento FCoE se encuentren en la misma carpeta.

- 6 Diríjase a la carpeta que contiene los archivos de controlador necesarios y seleccione el tipo de sistema operativo aplicable, el idioma y las opciones del fabricante del hardware.
- 7 Haga clic en **Upload** (Cargar) y confirme la selección cuando se le solicite.


El sistema carga los controladores seleccionados en la base de datos de controladores.

21.3.2 Procedimiento de carga de controladores de dispositivo (Linux)

- 1 Obtenga y prepare los controladores necesarios del dispositivo.

Consulte [Empaquetado de controladores de dispositivo para sistemas Linux](#).

- 2 Haga clic en **Tools > Manage Device Drivers** (Herramientas > Gestionar controladores de dispositivo) y seleccione la pestaña **Linux Drivers** (Controladores Linux):



- 3 Haga clic en **Upload Drivers** (Cargar controladores), diríjase a la carpeta que contiene el paquete de controlador requerido (*.pkg) y haga clic en **Upload All Drivers** (Cargar todos los controladores).

El sistema carga los controladores seleccionados en la base de datos de controladores.

21.4 Uso de la función de traductor de ID de plug-and-play (PnP)

“Plug-and-play” (PnP) hace referencia a la función del sistema operativo Windows que permite la conectividad, la configuración y la gestión con dispositivos plug-and-play nativos. En Windows, la función facilita el descubrimiento de dispositivos de hardware que admiten PnP conectados a un bus PnP. A los dispositivos compatibles con PnP se les asigna un conjunto de cadenas de identificación


de dispositivo según su fabricante. Estas cadenas se programan en el dispositivo cuando se fabrica y resultan fundamentales para la forma de funcionar de PnP: forman parte del origen de información de Windows utilizado para emparejar el dispositivo con un controlador válido.

Cuando el servidor de PlateSpin descubre cargas de trabajo y su hardware disponible, el descubrimiento incluye estos ID de PnP. El almacenamiento de estos datos forma parte de los detalles de la carga de trabajo. PlateSpin usa los ID para determinar qué controlador, si hubiera alguno, debe incluirse durante la operación de conversión. El servidor de PlateSpin conserva una base de datos de ID de PnP para los controladores asociados con cada sistema operativo admitido. Dado que Windows y Linux usan formatos distintos para los ID de PnP, una carga de trabajo Windows descubierta por el disco de protección de RAM de Linux de Migrate contiene ID de PnP con el estilo de Linux.


Estos ID reciben un formato coherente, por lo que PlateSpin puede aplicar una transformación estándar a cada uno de ellos para determinar su ID de PnP de Windows correspondiente. La traducción se produce de forma automática en el producto PlateSpin. La función permite al usuario o a un técnico de asistencia añadir, editar o eliminar asignaciones personalizadas de PnP.

Lleve a cabo estos pasos para utilizar la función de traducción de ID PnP:


- 1 Lance la herramienta PlateSpin Driver Manager y conéctese al servidor de PlateSpin.
- 2 En Driver Manager, seleccione la pestaña PNP ID Translation (Traducción de IP de PnP) para abrir la lista correspondiente, que incluye las asignaciones actuales conocidas de los ID de PnP personalizadas.




- 3 En la página de la lista, haga clic en **Add** (Añadir) para abrir el recuadro de diálogo Create PNP ID Mapping (Crear asignación de ID de PnP).




- 4 En el campo **Linux PNP ID** (ID de PnP de Linux), añada un ID de PnP de Linux.
 - 4a (Condicional) Si lo conoce, escriba el ID de PnP de Linux que desea usar.
o bien
 - 4b (Condicional) Seleccione un ID de una carga de trabajo descubierta anteriormente.
 - 4b1 Junto al campo **Linux PnP ID** (ID de PnP de Linux), haga clic en **Select** (Seleccionar) para abrir el recuadro de diálogo Select Linux PnP ID (Seleccionar ID de PnP de Linux).




- 4b2 En el recuadro de diálogo, haga clic **Select Machine** (Seleccionar equipo) para mostrar una lista de los equipos descubiertos anteriormente por el disco RAM de Linux de PlateSpin.
- 4b3 Resalte uno de los dispositivos de la lista y haga clic en **Select** (Seleccionar) para completar la lista del recuadro de diálogo Select Linux PnP ID (Seleccionar ID de PnP de Linux).




- 4b4** Seleccione un dispositivo de la lista y haga clic en **OK** (Aceptar) para aplicar la transformación estándar al ID de PnP y mostrarla en el recuadro de diálogo Create PnP ID Mapping (Crear asignación de ID de PnP).
- 5** En el campo **Windows PNP ID** (ID de PnP de Windows), añada un ID de PnP de Windows:
- 5a** (Condicional) Si lo conoce, escriba el ID de PnP de Windows que desea usar.
o bien
 - 5b** (Condicional) Junto al campo **Windows PNP ID** (ID de PnP de Windows), haga clic en **Select** (Seleccionar) para abrir una herramienta de asignación que presenta tres métodos para asignar el ID de PnP de Windows:
 - ♦ En la pestaña **Driver File** (Archivo de controlador), busque y seleccione un archivo de controlador de Windows (es decir un archivo con la extensión *.inf), seleccione el ID de PnP que desee y haga clic en **Modify** (Modificar).



- ♦ En la pestaña **Driver Database** (Base de datos de controladores), busque y seleccione la base de datos de controladores actual, seleccione el ID de PnP correcto y seleccione **Modify** (Modificar).




- ♦ En la pestaña **Select Machine** (Seleccionar equipo), haga clic en **Select Machine** (Seleccionar equipo) y en la lista de equipos Windows descubiertos con la función de descubrimiento activa, seleccione un equipo, haga clic en **OK** (Aceptar) para mostrar sus dispositivos, seleccione el ID de PnP que desee y haga clic en **Modify** (Modificar).



Importante: si selecciona un ID de PnP de Windows que no tenga un paquete de controlador asociado instalado, podría producirse un error durante la operación de conversión.

- 6 En el recuadro de diálogo **Create PnP ID Mapping** (Crear asignación de ID de PnP), confirme que se han seleccionado el ID de PnP de Linux y de Windows correctos y haga clic en **OK** (Aceptar) para abrir la página **PNP ID Translation** (Traducción de ID de PnP) de PlateSpin Driver Manager.



- 7 (Opcional) Para modificar o eliminar la asignación en la lista PNP ID Translation (Traducción de ID de PnP), seleccione el patrón de asignación y haga clic en **Remove** (Eliminar) o en **Modify** (Modificar), según la operación que desee llevar a cabo.

Remove (Eliminar) simplemente suprime la asignación (después de mostrar un recuadro de diálogo de confirmación).

Para modificar:

- 7a Haga clic en **Modify** (Modificar) para abrir el recuadro de diálogo Create PNP ID Mapping (Crear asignación de ID de PnP).
- 7b Repita el [Paso 5](#) para modificar el ID de PnP de Windows.

Nota: no es posible seleccionar ni modificar el ID de PnP de Linux.

21.5 Análisis de la idoneidad de las cargas de trabajo Windows descubiertas para la conversión a equipos físicos

Antes de empezar cualquier proyecto de migración a gran escala, debe identificar los problemas potenciales de la migración y corregirlos de antemano. El cliente de PlateSpin Migrate incluye la utilidad PlateSpin Analyzer para validar lo siguiente:

- ♦ La compatibilidad del hardware de destino para la migración a destinos físicos

- ♦ La disponibilidad de controladores en la base de datos de controladores para el hardware del servidor físico
- ♦ La compatibilidad del hardware de origen para la migración sin conexión

Nota: PlateSpin Analyzer solo admite actualmente cargas de trabajo Windows.

- ♦ [Sección 21.5.1, “Acerca de las pruebas y los resultados de PlateSpin Analyzer”, en la página 251](#)
- ♦ [Sección 21.5.2, “PlateSpin Analyzer en el cliente de Migrate”, en la página 252](#)

21.5.1 Acerca de las pruebas y los resultados de PlateSpin Analyzer

Para determinar la compatibilidad del hardware de destino, PlateSpin Analyzer comprueba si los controladores de hardware se encuentran en el repositorio del controlador para los siguientes tipos de conversión:

- ♦ Física a física (P2P)
- ♦ Imagen a física (I2P)
- ♦ Virtual a física (V2P)

La [Tabla 21-1](#) describe el objetivo de cada prueba.

Tabla 21-1 Pruebas de PlateSpin Analyzer

Sección	Detalles
System Test (Prueba de sistema)	Valida que el equipo cumple los requisitos mínimos de hardware y sistema operativo de PlateSpin Migrate.
Take Control Hardware Support (Asistencia de hardware de toma de control)	Comprueba la compatibilidad del hardware de origen para la migración sin conexión.
Target Hardware Support (Asistencia de hardware de destino)	Comprueba la compatibilidad de hardware para su uso como equipo físico de destino.
Software Test (Prueba de software)	Comprueba las aplicaciones que deben apagarse para la transferencia en directo y las bases de datos que se deben apagar durante la transferencia en directo para garantizar la integridad de las transacciones.
Incompatible Application Test (Prueba de aplicación incompatible)	Verifica que en el sistema no hay instaladas aplicaciones conocidas por interferir con el proceso de migración. Estas aplicaciones se almacenan en la base de datos de aplicaciones incompatibles. Para añadir, suprimir o editar entradas en esta base de datos, seleccione Incompatible Application (Aplicación incompatible) en el menú Tools (Herramientas).

La [Tabla 21-2](#) describe los mensajes de estado de los resultados de las pruebas.

Tabla 21-2 Mensajes de estado en los resultados de la prueba de PlateSpin Analyzer

Estado	Descripción
Passed (Aprobado)	El equipo ha pasado las pruebas de PlateSpin Analyzer.
Warning (Advertencia)	Una o varias pruebas ha devuelto advertencias para el equipo, lo que indica que hay problemas potenciales de migración. Haga clic en el nombre del host para obtener sus detalles.
Erróneo	Se han producido errores en una o varias pruebas para este equipo. Haga clic en el nombre del host para ver los detalles y obtener más información.

Para obtener más información sobre el uso de PlateSpin Analyzer y para comprender los resultados, consulte el [artículo 7920478 de la base de conocimientos](https://www.netiq.com/support/kb/doc.php?id=7920478) (<https://www.netiq.com/support/kb/doc.php?id=7920478>).

21.5.2 PlateSpin Analyzer en el cliente de Migrate

Para abrir PlateSpin Analyzer:

- 1 En el menú **Tools** (Herramientas), haga clic en **Analyze Servers** (Analizar servidores).
Se abre la ventana de PlateSpin Analyzer.
- 2 Seleccione la red necesaria de PlateSpin Migrate y los equipos que es preciso analizar.
- 3 (Opcional) Para reducir el tiempo del análisis, limite el ámbito de los equipos a su idioma específico.
- 4 (Opcional) Para analizar equipos del inventario de un servidor de PlateSpin distinto, haga clic en **Connect** (Conectar), especifique la URL del servidor de PlateSpin requerida y las credenciales válidas.
- 5 Haga clic en **Analyze** (Analizar).
Según el número de equipos descubiertos que seleccione, el análisis puede llevar entre unos segundos y varios minutos.

Los servidores analizados se muestran en el panel de la izquierda. Seleccione un servidor para ver los resultados de la prueba en el panel de la derecha.

La pestaña **Summary** (Resumen) proporciona una lista con el número de equipos analizados y no comprobados, así como de los que han aprobado o fallado la prueba, o a los que se ha asignado un estado de advertencia.

La pestaña **Test Results** (Resultados de la prueba) muestra los resultados de las pruebas de un equipo seleccionado.

La pestaña **Properties** (Propiedades) proporciona información detallada sobre un equipo seleccionado.

22 Preparación de cargas de trabajo Linux para la migración

Realice las tareas descritas en esta sección para preparar las cargas de trabajo Linux para la migración con PlateSpin Migrate

- ♦ Sección 22.1, “Verificación de los controladores basados en bloques para Linux”, en la página 253
- ♦ Sección 22.2, “Adición de controladores a la imagen ISO de PlateSpin”, en la página 253
- ♦ Sección 22.3, “Configuración de instantáneas LVM para la réplica del volumen de Linux”, en la página 254
- ♦ Sección 22.4, “Uso de los guiones freeze y thaw personalizados para migraciones en el nivel de bloques de Linux”, en la página 254
- ♦ Sección 22.5, “Preparación de cargas de trabajo de origen Linux paravirtualizadas”, en la página 255

22.1 Verificación de los controladores basados en bloques para Linux

Compruebe que hay disponible un módulo `blkwatch` para la distribución Linux de la carga de trabajo. Para obtener una lista de controladores preconfigurados, consulte el [Apéndice D, “Distribuciones de Linux compatibles con Migrate”, en la página 271](#).

Si tiene previsto proteger una carga de trabajo Linux compatible con un núcleo no estándar, personalizado o reciente, reconstruya el módulo `blkwatch` PlateSpin, que se necesita para la réplica de datos en el nivel de bloques.

Consulte el [artículo 7005873 de la base de conocimientos \(https://www.netiq.com/support/kb/doc.php?id=7005873\)](https://www.netiq.com/support/kb/doc.php?id=7005873).

22.2 Adición de controladores a la imagen ISO de PlateSpin

La imagen ISO de PlateSpin contiene una biblioteca grande de controladores de dispositivos suficiente para arrancar los destinos más habituales. Sin embargo, en ocasiones, quizás prefiera usar los suyos propios; por ejemplo, un controlador personalizado menos conocido de un proveedor concreto para cargas de trabajo Linux.

Puede modificar la imagen ISO de PlateSpin para añadir controladores personalizados o específicos de un proveedor. Consulte la [Sección G.3, “Incorporación de controladores de dispositivo adicionales en la imagen ISO de PlateSpin”, en la página 288](#).

22.3 Configuración de instantáneas LVM para la réplica del volumen de Linux

Se recomienda que prepare instantáneas para la transferencia de datos a nivel de bloques. Asegúrese de que cada grupo de volúmenes tiene espacio libre suficiente para las instantáneas (al menos un 10 % de la suma de todas las particiones). Si no hay disponibles instantáneas, PlateSpin Migrate bloquea y libera cada bloque uno a uno en la carga de trabajo de origen para la transferencia de datos.

El controlador `blkwatch` aprovecha las instantáneas LVM si están disponibles. Copiar bloques de la instantánea ayuda a evitar posibles conflictos de archivos abiertos.

Para el almacenamiento LVM, consulte el [artículo 7005872 de la base de conocimientos \(https://www.netiq.com/support/kb/doc.php?id=7005872\)](https://www.netiq.com/support/kb/doc.php?id=7005872).

22.4 Uso de los guiones freeze y thaw personalizados para migraciones en el nivel de bloques de Linux

Para las migraciones de cargas de trabajo Linux, PlateSpin Migrate admite el uso de los guiones de shell *freeze* y *thaw* para proporcionar un método adicional de control sobre el proceso de migración en el nivel de bloques de Linux.

Migrate ejecuta estos guiones durante las migraciones de cargas de trabajo Linux, al principio y al final de las sesiones de transferencia de datos en el nivel de bloques. En concreto, se incorporan al proceso de migración del siguiente modo:

1. Primer pase de todos los volúmenes sin instantáneas:
 - ♦ Volúmenes regulares (no LVM)
 - ♦ LVM sin espacio suficiente para tomar una instantánea
2. *Guion Freeze*
3. Toma de instantáneas
4. Segundo pase de todos los volúmenes sin instantáneas
5. *Guion Thaw*
6. Transferencia de instantáneas de volúmenes

Puede usar esta capacidad para complementar la función de control automatizado de daemons proporcionada en la interfaz de usuario. Consulte la [Sección 26.15, “Servicios o daemons para detener antes de la réplica o la transición”, en la página 314](#).

Por ejemplo, esta función puede usarse para que una aplicación vacíe sus datos en un disco para que la carga de trabajo conserve un estado más coherente durante una migración de transferencia en directo.

Para usar la función, haga lo siguiente antes de configurar el trabajo de migración:

- 1 Cree los archivos siguientes:
 - ♦ `platespin.freeze.sh` es un guion de shell que contiene la lógica de *freeze*.
 - ♦ `platespin.thaw.sh` es un guion de shell que contiene la lógica de *thaw*.
 - ♦ `platespin.conf` es un archivo de texto donde se definen los argumentos necesarios, junto con un valor de tiempo límite.
- El formato requerido para el contenido del archivo `platespin.conf` es:

```
[ServiceControl]  
(opcional) FreezeArguments=<argumentos>  
(opcional) ThawArguments=<argumentos>  
(opcional) TimeOut=<tiempo límite>
```

Sustituya <argumentos> por los argumentos del comando necesarios, separados por espacio, y <tiempo límite> por un valor de tiempo límite en segundos. Si no se especifica, se usa el tiempo límite por defecto (60 segundos).

- 2 Guarde los guiones y el archivo `.conf` en la carga de trabajo de origen de Linux en el directorio siguiente:

```
/etc/platespin/
```

22.5 Preparación de cargas de trabajo de origen Linux paravirtualizadas

Antes de migrar una carga de trabajo de origen Linux paravirtualizada que se ejecute en Citrix XenServer o KVM a una plataforma de destino como sistema invitado totalmente virtualizado, haga lo siguiente:

- ♦ Asegúrese de que tanto el núcleo paravirtualizado como el núcleo estándar estén instalados en la carga de trabajo de origen paravirtualizada.
- ♦ Compile manualmente los controladores basados en bloques del núcleo de Xen.
- ♦ Utilice la migración basada en bloques.

Consulte [“Cargas de trabajo de origen paravirtualizadas” en la página 40](#).

23 Preparación para migrar clústeres de Windows

Puede migrar los servicios empresariales de Microsoft Windows Cluster a un contenedor de VMware vCenter de destino o a un equipo físico. Para obtener información sobre los clústeres de Microsoft Windows compatibles, consulte “Clústeres” en la [Sección 2.1.1, “Cargas de trabajo de origen compatibles para la migración a plataformas que no sean en la nube”, en la página 25](#).

Puede utilizar el cliente o la interfaz Web de PlateSpin Migrate para migrar clústeres de Windows a contenedores de VMware vCenter. También puede utilizar al cliente de PlateSpin Migrate para migrar clústeres de Windows a equipos físicos. Los requisitos previos para la migración son los mismos.

Nota: el software de gestión de clúster de Windows proporciona control sobre el failover y el failback para los recursos que se ejecutan en sus nodos de clústeres. En este documento, esta acción se denomina *failover de nodo de clústeres* o *failback de nodo de clústeres*.

- [Sección 23.1, “Planificación para migrar la carga de trabajo de clúster”, en la página 257](#)
- [Sección 23.2, “Configuración de descubrimiento del nodo activo de Windows”, en la página 263](#)
- [Sección 23.3, “Configuración del método de transferencia basada en bloques para clústeres”, en la página 263](#)
- [Sección 23.4, “Adición de valores de búsqueda de nombres de recursos”, en la página 264](#)
- [Sección 23.5, “Tiempo límite de arbitraje de quórum”, en la página 265](#)
- [Sección 23.6, “Configuración de los números de serie del volumen local”, en la página 265](#)
- [Sección 23.7, “Transición de PlateSpin”, en la página 265](#)
- [Sección 23.8, “Migración de clúster de PlateSpin”, en la página 266](#)
- [Sección 23.9, “Migración de clústeres de Windows con la interfaz Web”, en la página 266](#)
- [Sección 23.10, “Migración de clústeres de Windows con el cliente de Migrate”, en la página 266](#)

23.1 Planificación para migrar la carga de trabajo de clúster

Si el descubrimiento del nodo activo está habilitado (opción por defecto) para el entorno de PlateSpin, la migración de un clúster de Windows se logra mediante réplicas incrementales de los cambios del nodo activo transmitidas a un clúster de un nodo virtual. Si se inhabilita el descubrimiento del nodo activo, cada nodo de un clúster de Windows puede descubrirse y migrarse como un nodo independiente.

Antes de configurar los clústeres de Windows para su migración, asegúrese de que el entorno cumple los requisitos previos y de que entiende las condiciones para migrar las cargas de trabajo de clúster.

- [Sección 23.1.1, “Requisitos para la migración del clúster”, en la página 258](#)
- [Sección 23.1.2, “Transferencia basada en bloques para los clústeres”, en la página 259](#)
- [Sección 23.1.3, “Impacto del failover del nodo de clúster en la réplica”, en la página 261](#)

- ♦ [Sección 23.1.4, “Similitud del nodo de clúster”, en la página 262](#)
- ♦ [Sección 23.1.5, “Configuración de la migración”, en la página 262](#)

23.1.1 Requisitos para la migración del clúster

La cobertura de asistencia técnica para la migración del clúster está sujeta a las condiciones descritas en la [Tabla 23-1](#). Tenga en cuenta estos requisitos cuando configure la migración de los clústeres en su entorno de PlateSpin.

Tabla 23-1 Requisitos de migración del clúster

Requisito	Descripción
Descubrir el nodo activo como un clúster de Windows	<p>El valor de configuración global de PlateSpin <code>DiscoverActiveNodeAsWindowsCluster</code> determina si los clústeres de Windows se migran como clústeres o como equipos independientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ True (Verdadero, opción por defecto): el nodo activo se descubre como un clúster de Windows. ♦ False (Falso): los nodos individuales se pueden descubrir como equipos independientes. <p>Consulte la Sección 23.2, “Configuración de descubrimiento del nodo activo de Windows”, en la página 263.</p>
Valores de búsqueda del nombre del recurso	<p>El valor de configuración global de PlateSpin <code>MicrosoftClusterIPAddressNames</code> determina los nombres de recurso del clúster que se pueden descubrir en el entorno de PlateSpin. debe configurar los valores de búsqueda que permiten diferenciar el nombre del recurso de dirección IP del clúster compartido del nombre de otros recursos de dirección IP que pueda haber en el clúster.</p> <p>Consulte la Sección 23.4, “Adición de valores de búsqueda de nombres de recursos”, en la página 264.</p>
Modo de clúster de Windows	<p>El valor de configuración global de PlateSpin <code>WindowsClusterMode</code> determina el método de transferencia de datos basada en bloques para las réplicas incrementales:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Por defecto: sincronización sin controlador. ♦ SingleNodeBBT: transferencia basada en bloques basada en controlador. <p>Consulte lo siguiente.</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ “Transferencia basada en bloques para los clústeres” en la página 259 ♦ “Configuración del método de transferencia basada en bloques para clústeres” en la página 263
Nombre de host o dirección IP del nodo activo	<p>Debe especificar el nombre de host o la dirección del nodo activo del clúster cuando realice una operación Add Workload (Añadir carga de trabajo). Debido a los cambios de seguridad efectuados por Microsoft, los clústeres de Windows ya no se pueden descubrir mediante el nombre del clúster virtual (es decir, con la dirección IP del clúster compartido).</p>

Requisito	Descripción
Nombre de host resoluble	El servidor de PlateSpin también debe ser capaz de resolver el nombre de host de cada nodo del clúster según su dirección IP. Nota: se requieren una búsqueda directa y una búsqueda inversa de DNS para resolver el nombre de host por su dirección IP.
Recurso de quórum	es preciso ubicar un recurso de quórum de clúster en el nodo junto al grupo de recursos del clúster (servicio) que se va a migrar.
Similitud de los nodos de clúster	En el modo de clúster de Windows por defecto, la sincronización sin controlador puede continuar desde cualquier nodo que se convierta en el nodo activo si los nodos son similares. Si no coinciden, las réplicas solo se pueden producir en el nodo activo descubierto originalmente. Consulte “Similitud del nodo de clúster” en la página 262 .
PowerShell 2.0	Windows PowerShell 2.0 debe estar instalado en todos los nodos del clúster.

23.1.2 Transferencia basada en bloques para los clústeres

La transferencia basada en bloques para los clústeres funciona de forma distinta que para los servidores independientes. La réplica inicial crea una copia completa o bien utiliza un método de sincronización sin controlador en el nodo activo del clúster. Las réplicas incrementales posteriores pueden utilizar un método sin controlador o uno basado en el controlador para la transferencia de datos basada en bloques.

Nota: PlateSpin Migrate no admite la transferencia basada en archivos para los clústeres.

El valor de configuración global de PlateSpin `WindowsClusterMode` determina el método de transferencia de datos basada en bloques para las réplicas incrementales:

- ♦ **Por defecto:** sincronización sin controlador.
- ♦ **SingleNodeBBT:** transferencia basada en bloques basada en controlador. Use solo SAN de Fibre Channel.

Advertencia: no intente utilizar SingleNodeBBT en clústeres con unidades iSCSI compartidas, ya que el clúster terminaría siendo inservible.

En la [Tabla 23-2](#) se describen y se comparan los dos métodos.

Tabla 23-2 Comparación de los métodos de transferencia de datos basada en bloques para la réplica incremental

Consideración	BBT por defecto	BBT de un solo nodo
Método de transferencia de datos	Se usa la sincronización sin controlador con una réplica basada en MD5 en el nodo activo en ese momento.	Se usa un controlador BBT instalado en el nodo activo descubierto originalmente.
Rendimiento	Las réplicas incrementales serán potencialmente lentas.	Mejora considerablemente el rendimiento de las réplicas incrementales.

Consideración	BBT por defecto	BBT de un solo nodo
Controladores	<ul style="list-style-type: none"> ♦ No hay ningún controlador BBT que instalar. ♦ No es necesario rearrancar en los nodos de clúster de origen. 	<ul style="list-style-type: none"> ♦ Utilice la utilidad del agente de Migrate para instalar un controlador BBT en el nodo activo descubierto originalmente del clúster. ♦ Reinicie el nodo para que se aplique el controlador. De esta forma, se inicia un failover a otro nodo del clúster. Después del re arranque, vuelva a convertir el nodo descubierto originalmente en el nodo activo. ♦ El mismo nodo debe permanecer activo para que las réplicas se produzcan y para usar la transferencia basada en bloques de un solo nodo. ♦ Después de instalar el controlador BBT, debe producirse una réplica completa o una réplica incremental sin controlador antes de que puedan comenzar las réplicas incrementales basadas en controlador.
Clústeres de Windows admitidos	Funciona con cualquier clúster compatible de Windows Server.	<p>Funciona con clústeres de Windows Server 2008 R2 y versiones posteriores.</p> <p>Otros clústeres de Windows compatibles utilizan el método de sincronización sin controlador para la réplica.</p>
Primera réplica incremental	Se usa la sincronización sin controlador en el nodo activo.	<p>Si se ha completado una réplica completa después de instalar el controlador BBT, se utiliza una transferencia basada bloques basada en controlador en el nodo activo descubierto originalmente.</p> <p>De lo contrario, se usa una sincronización sin controlador en el nodo activo descubierto originalmente.</p>
Réplicas incrementales posteriores	Se usa la sincronización sin controlador en el nodo activo.	<p>Se usa una transferencia basada en bloques basada en controlador en el nodo activo descubierto originalmente.</p> <p>Si un clúster cambia de nodo, el método de sincronización sin controlador se utiliza para la primera réplica incremental después de que el nodo activo original vuelva a ser el nodo activo.</p> <p>Consulte “Impacto del failover del nodo de clúster en la réplica” en la página 261.</p>

23.1.3 Impacto del failover del nodo de clúster en la réplica

En la [Tabla 23-3](#) se describe el impacto de la operación de failover del nodo de clúster en la réplica y las acciones que debe realizar el administrador de Migrate.

Tabla 23-3 Impacto del failover del nodo de clúster en la réplica

Failover o failback del nodo de clúster	BBT por defecto	BBT de un solo nodo
El failover del nodo de clúster se produce durante la primera réplica completa.	<p>La réplica falla. La primera réplica completa debe completarse correctamente sin un failover del nodo de clúster.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Elimine el clúster de Migrate.2. (Opcional) Vuelva a convertir el nodo activo descubierto originalmente en el nodo activo.3. Vuelva a añadir el clúster mediante el nodo activo.4. Vuelva a ejecutar la primera réplica completa.	
Se produce un failover del nodo de clúster durante una réplica completa posterior o una réplica incremental posterior.	<p>El comando de réplica se cancela y se muestra un mensaje que indica que es necesario volver a ejecutar la réplica.</p> <p>Si el perfil del nuevo nodo activo es similar al nodo activo erróneo, el contrato de migración continúa siendo válido.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Vuelva a ejecutar la réplica en el nodo activo en ese momento. <p>Si el perfil del nuevo nodo activo es similar al del nodo activo erróneo, el contrato de migración solo continúa siendo válido en el nodo activo original.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Vuelva a convertir el nodo activo descubierto originalmente en el nodo activo.2. Vuelva a ejecutar la réplica en el nodo activo.	<p>El comando de réplica se cancela y se muestra un mensaje que indica que es necesario volver a ejecutar la réplica. El contrato de migración solo es válido en el nodo activo descubierto originalmente.</p> <ol style="list-style-type: none">1. Vuelva a convertir el nodo activo descubierto originalmente en el nodo activo.2. Vuelva a ejecutar la réplica en el nodo activo. <p>Esta primera réplica incremental después de un evento de failover/failback de clúster utiliza automáticamente la sincronización sin controlador. Las réplicas incrementales posteriores utilizarán el controlador basado en bloques, tal y como especifica la BBT de un solo nodo.</p>

Failover o failback del nodo de clúster	BBT por defecto	BBT de un solo nodo
El failover del nodo de clúster se produce entre réplicas.	<p>Si el perfil del nuevo nodo activo es similar al nodo activo erróneo, el contrato de migración continúa según lo planificado para la siguiente réplica incremental. En caso contrario, el comando de la próxima réplica incremental falla.</p> <p>Si se produce un error en una réplica incremental programada:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vuelva a convertir el nodo activo descubierto originalmente en el nodo activo. 2. Ejecute una réplica incremental. 	<p>La réplica incremental falla si el nodo activo cambia entre las réplicas.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Asegúrese de que el nodo activo descubierto originalmente vuelva a ser el nodo activo. 2. Ejecute una réplica incremental. <p>Esta primera réplica incremental después de un evento de failover/failback de clúster utiliza automáticamente la sincronización sin controlador. Las réplicas incrementales posteriores utilizarán el controlador basado en bloques, tal y como especifica la BBT de un solo nodo.</p>

23.1.4 Similitud del nodo de clúster

En el modo de clúster de Windows por defecto, los nodos de clúster deben tener perfiles similares para evitar interrupciones en el proceso de réplica. Los perfiles de los nodos de clústeres se consideran similares si se cumplen todas las condiciones siguientes:

- ♦ Los números de serie de los volúmenes locales de los nodos (volumen del sistema y volumen reservado para el sistema) deben ser iguales en cada nodo del clúster.

Nota: use la utilidad *Gestor de volúmenes* personalizada para cambiar los números de serie del volumen local a fin de que coincidan en todos los nodos del clúster. Consulte [“Sincronización de números de serie en el almacenamiento local del nodo de clústeres” en la página 275](#).

Si los volúmenes locales de cada nodo del clúster tienen números de serie distintos, no será posible ejecutar una réplica después de que se produzca un failover del nodo de clústeres. Por ejemplo, durante un failover del nodo de clústeres, el nodo activo Nodo 1 falla y el software del clúster convierte al Nodo 2 en el nodo activo. Si las unidades locales de los dos nodos tienen números de serie distintos, el comando de la próxima réplica para la carga de trabajo falla.

- ♦ Los nodos deben tener el mismo número de volúmenes.
- ♦ Cada volumen debe ser exactamente del mismo tamaño en cada nodo.
- ♦ Los nodos deben tener un número idéntico de conexiones de red.

23.1.5 Configuración de la migración

Para configurar la migración de un clúster de Windows, siga el flujo de trabajo de migración de la carga de trabajo habitual. Asegúrese de que proporciona el nombre de host o la dirección IP del nodo activo del clúster.

23.2 Configuración de descubrimiento del nodo activo de Windows

Puede descubrir clústeres de Windows Server como clústeres o como equipos independientes individuales, según el valor de configuración global de PlateSpin

`DiscoverActiveNodeAsWindowsCluster`.

Para descubrir clústeres de Windows como clústeres, defina el parámetro

`DiscoverActiveNodeAsWindowsCluster` con el valor `True` (Verdadero). Se trata del ajuste por defecto. El descubrimiento de clústeres, el inventario y la migración de la carga de trabajo usan el nombre de host o la dirección IP del nodo activo de un clúster, en lugar del nombre del clúster o de un recurso compartido de administración. No se configuran cargas de trabajo separadas para los nodos no activos del clúster. Para consultar otros requisitos de migración de la carga de trabajo del clúster, consulte [“Requisitos para la migración del clúster” en la página 258](#).

Para descubrir todos los clústeres de Windows como equipos independientes individuales, defina el parámetro `DiscoverActiveNodeAsWindowsCluster` con el valor `False` (Falso). Este ajuste permite al servidor de PlateSpin descubrir todos los nodos de un clúster de failover de Windows como máquinas independientes. Es decir, añade al inventario el nodo activo de un clúster y los nodos inactivos como si fueran cargas de trabajo Windows normales no conscientes del clúster.

Para habilitar o inhabilitar el descubrimiento de clústeres:

- 1 Entre a la interfaz Web de PlateSpin Migrate como administrador y abra la página de configuración del servidor de PlateSpin en:

`https://Servidor_de_PlateSpin/PlateSpinConfiguration/`

Sustituya *Servidor_de_PlateSpin* por el nombre DNS o la dirección IP del servidor de PlateSpin Migrate.

- 2 Busque `DiscoverActiveNodeAsWindowsCluster` y haga clic en **Edit** (Editar).
- 3 En el campo **Value** (Valor), seleccione **True** (Verdadero) para habilitar el descubrimiento de clústeres, o bien seleccione **False** (Falso) para inhabilitarlo.
- 4 Haga clic en **Save** (Guardar).

23.3 Configuración del método de transferencia basada en bloques para clústeres

Las réplicas incrementales para clústeres de Windows pueden utilizar un método sin controlador (por defecto) o un método basado en controlador (`SingleNodeBBT`) para la transferencia de datos basada en bloques, según el valor de configuración global de PlateSpin `WindowsClusterMode`. Para obtener más información, consulte [“Transferencia basada en bloques para los clústeres” en la página 259](#).

Para configurar `WindowsClusterMode`:

- 1 Entre a la interfaz Web de PlateSpin Migrate como administrador y abra la página de configuración del servidor de PlateSpin en:

`https://Servidor_de_PlateSpin/PlateSpinConfiguration/`

Sustituya *Servidor_de_PlateSpin* por el nombre DNS o la dirección IP del servidor de PlateSpin Migrate.

- 2 Busque `WindowsClusterMode` y haga clic en **Edit** (Editar).

- 3 En el campo **Value** (Valor), seleccione **Default** (Por defecto) para utilizar la sincronización sin controlador en la réplica incremental, o bien seleccione **SingleNodeBBT** para utilizar controladores basados en bloques para la réplica incremental.
- 4 Haga clic en **Save** (Guardar).

23.4 Adición de valores de búsqueda de nombres de recursos

Para ayudar a identificar el nodo activo de un clúster de failover de Windows, PlateSpin Migrate debe diferenciar el nombre del recurso de dirección IP del clúster compartido de los nombres de otros recursos de dirección IP que haya en el clúster. El recurso de dirección IP del clúster compartido se encuentra en el nodo activo del clúster.

El parámetro global `MicrosoftClusterIPAddressNames` de la página de configuración del servidor de PlateSpin incluye una lista de valores de búsqueda que se pueden usar en el descubrimiento para una carga de trabajo de clúster de Windows. Cuando se añade una carga de trabajo de clúster de Windows, se debe especificar la dirección IP del nodo activo actualmente del clúster. PlateSpin Migrate busca los nombres de los recursos de dirección IP del clúster en ese nodo a fin de buscar uno que *empiece con* los caracteres especificados de cualquier valor en la lista. Por lo tanto, cada valor de búsqueda debe contener suficientes caracteres para diferenciar el recurso de dirección IP del clúster compartido en un clúster específico, pero debe ser lo suficientemente corto para poder aplicarse al descubrimiento en otros clústeres de Windows.

Por ejemplo, el valor de búsqueda `Clust IP Address` o `Clust IP` coinciden con los nombre de los recursos `Clust IP Address` para 10.10.10.201 y `Clust IP Address` para 10.10.10.101.

El nombre por defecto del recurso de dirección IP del clúster compartido es `Cluster IP Address` en inglés, o su equivalente si el nodo del clúster está configurado en otro idioma. Los valores de búsqueda por defecto de la lista `MicrosoftClusterIPAddressNames` incluyen el nombre del recurso `Cluster IP Address` en inglés, así como en cada uno de los [idiomas compatibles](#).

Dado que el nombre del recurso de dirección IP del clúster compartido puede configurarlo el usuario, debe añadir otros valores de búsqueda a la lista, según se precise. Si cambia el nombre del recurso, debe añadir un valor de búsqueda correspondiente en la lista `MicrosoftClusterIPAddressNames`. Por ejemplo, si especifica el nombre de recurso `Win2012-CLUS10-IP-ADDRESS`, debe añadir ese valor a la lista. Si tiene varios clústeres que usen la misma convención de nombres, la entrada `Win2012-CLUS` coincidirá con todos los nombres de recursos que empiecen con esa secuencia de caracteres.

Para añadir valores de búsqueda en la lista `MicrosoftClusterIPAddressNames`:

- 1 Entre a la interfaz Web de PlateSpin Migrate como administrador y abra la página de configuración del servidor de PlateSpin en:
`https://Servidor_de_PlateSpin/PlateSpinConfiguration/`
Sustituya *Servidor_de_PlateSpin* por el nombre DNS o la dirección IP del servidor de PlateSpin Migrate.
- 2 Busque `MicrosoftClusterIPAddressNames` y haga clic en **Edit** (Editar).
- 3 En el campo **Value** (Valor), añada uno o varios valores de búsqueda a la lista.
- 4 Haga clic en **Save** (Guardar).

23.5 Tiempo límite de arbitraje de quórum

Es posible definir la clave de registro `QuorumArbitrationTimeMax` para los clústeres de failover de Windows Server en el entorno de PlateSpin mediante el parámetro global

`FailoverQuorumArbitrationTimeout` en la página de configuración del servidor de PlateSpin. El tiempo límite por defecto es de 60 segundos, en consonancia con el valor por defecto de Microsoft para este ajuste. Consulte [QuorumArbitrationTimeMax \(https://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa369123%28v=vs.85%29.aspx?f=255&MSPPError=-2147217396\)](https://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa369123%28v=vs.85%29.aspx?f=255&MSPPError=-2147217396) en el sitio Web de Microsoft Developer Network. El intervalo de tiempo límite especificado se respeta para el arbitraje de quórum durante el failover y el fallback.

Para definir el tiempo límite de arbitraje de quórum para todos los clústeres de failover de Windows:

- 1 Entre a la interfaz Web de PlateSpin Migrate como administrador y abra la página de configuración del servidor de PlateSpin en:

`https://Servidor_de_PlateSpin/PlateSpinConfiguration/`

Sustituya *Servidor_de_PlateSpin* por el nombre DNS o la dirección IP del servidor de PlateSpin Migrate.

- 2 Busque `FailoverQuorumArbitrationTimeout` y haga clic en **Edit** (Editar).
- 3 En el campo **Value** (Valor), especifique el número máximo de segundos que se permitirá el arbitraje del quórum.
- 4 Haga clic en **Save** (Guardar).

23.6 Configuración de los números de serie del volumen local

Use la utilidad *Gestor de volúmenes* para cambiar los números de serie del volumen local a fin de que coincidan en todos los nodos del clúster. Consulte [“Sincronización de números de serie en el almacenamiento local del nodo de clústeres” en la página 275](#).

23.7 Transición de PlateSpin

Cuando la operación de transición de PlateSpin se completa y el clúster de un nodo virtual vuelve a estar conectado, observará un clúster multinodo con un nodo activo (los demás nodos no estarán disponibles).

Para realizar la transición de PlateSpin (o para probarla) en un clúster de Windows, el clúster debe ser capaz de conectarse a un controlador de dominio. Para aprovechar la función de failover de prueba, debe migrar el controlador de dominio junto con el clúster. Durante la prueba, active el controlador de dominio, seguido por la carga de trabajo del clúster de Windows (en una red aislada).

23.8 Migración de clúster de PlateSpin

La operación de migración de clúster de PlateSpin requiere una réplica completa para las cargas de trabajo Windows Cluster. Después de completar una migración de clúster de PlateSpin, debe reconectar el almacenamiento compartido y reconstruir el entorno de clúster antes de poder reunir nodos adicionales al clúster recién restaurado.

Para obtener información sobre cómo reconstruir el entorno de clúster después de una migración de PlateSpin, consulte el [artículo 7016770 de la base de conocimientos](#).

Después de finalizar la migración del clúster de PlateSpin para un clúster de Windows Server 2003 o Windows Server 2003 R2, debe reiniciar el servicio de clúster en el destino.

23.9 Migración de clústeres de Windows con la interfaz Web

Use la interfaz Web de PlateSpin Migrate para añadir el nodo activo especificando la dirección IP del nodo activo, configure la migración del nodo activo y ejecute la migración.

23.10 Migración de clústeres de Windows con el cliente de Migrate

Puede usar un trabajo de tipo **Move** (Movimiento) para migrar los servicios esenciales de un clúster que dé como resultado un clúster de nodo único funcional en una máquina virtual en VMware o en un equipo físico.

El flujo de trabajo para migrar un clúster de Windows es similar al de migrar un servidor independiente:

- 1 Para descubrir el nodo activo, especifique la dirección IP del nodo activo.
- 2 En la vista Servers (Servidores), arrastre y suelte para iniciar un trabajo de migración y configure los parámetros del trabajo.
- 3 (Condicional: migración correcta) Si el trabajo de migración se completa correctamente, realice una [operación de Server Sync](#) en el nodo activo.

Nota: si se produce un failover en el nodo activo del clúster antes de que pueda realizar una operación de Server Sync, lleve a cabo una migración completa con el *nuevo* nodo activo y realice una operación de Server Sync en este nodo nuevo.

- 4 (Condicional: failover antes de la migración) Si se produce un failover de clúster antes de que se complete la transferencia de archivos, el trabajo de migración se aborta. Si esto ocurre, actualice el origen y vuelva a intentar el trabajo de migración.

Nota: si selecciona **Shut down** (Apagar) para el estado final posterior a la migración del origen, se apagarán todos los nodos de origen del clúster.

C Resolución de problemas de descubrimiento

En la [Tabla C-1](#) se proporciona información para solucionar problemas habituales que pueden producirse durante el descubrimiento de cargas de trabajo o destinos.

- ♦ [Sección C.1, “Problemas de descubrimiento comunes y soluciones”, en la página 267](#)
- ♦ [Sección C.2, “Modificación del retraso del inicio de pulsación del controlador OFX \(Cargas de trabajo Windows\)”, en la página 269](#)

C.1 Problemas de descubrimiento comunes y soluciones

Tabla C-1 Problemas habituales relacionados con operaciones de descubrimiento y soluciones

Problemas o mensajes	Solución
Se ha producido un error en la aplicación durante el registro del servidor físico.	<p>Este error se produce si el servidor físico no es capaz de contactar con el servidor de PlateSpin. Una causa habitual es que se haya introducido información incorrecta durante el proceso de registro.</p> <p>Para reiniciar el proceso de registro:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Introduzca <code>RegisterMachine.bat</code>.2. Realice una operación de ping para confirmar la conectividad básica con el servidor de PlateSpin.
Mi servidor físico ha completado el proceso de registro, pero no se muestra en el cliente de PlateSpin Migrate..	<p>El proceso de registro completo puede tardar en completarse. Después de que se cierre la segunda ventana de indicador de comandos en el servidor físico, espere unos minutos antes de hacer clic en el botón Refresh (Actualizar) del cliente de PlateSpin Migrate.</p>
Problemas para descubrir servidores de origen y de destino.	<p>El artículo 7920291 de la base de conocimientos (https://www.netiq.com/support/kb/doc.php?id=7920291) contiene listas de comprobación de resolución de problemas para descubrir lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none">♦ Servidores Linux y servidores VMware ESX♦ Servidores de origen y de destino basados en Windows <p>El artículo también incluye instrucciones para solucionar problemas de las conexiones WMI y comprobar si DCOM se ha habilitado.</p>
Se produce un error de tipo El paquete <...> no se encuentra durante el descubrimiento de los servidores Windows existentes.	<p>Compruebe la configuración de IIS y los valores de red necesarios.</p> <p>Consulte “Instalación del software previo necesario” en la Guía de instalación y actualización de PlateSpin Migrate 12.2.1.</p>

Problemas o mensajes	Solución
No se encuentra el archivo \\{nombre deservidor}\admin\$\{IDaleatorio}.xml.	<p>Este error podría producirse en hosts de Windows Server 2003.</p> <p>En algunos casos, uno de estos pasos de resuelve el problema:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Asegúrese de que se puede acceder al recurso compartido Admin\$ del host del servidor de PlateSpin. Si no es así, habilítelo e intente de nuevo el descubrimiento. - O bien - ◆ realice las acciones siguientes: <ol style="list-style-type: none"> 1. Entre a la interfaz Web de PlateSpin Migrate como administrador y abra la página de configuración del servidor de PlateSpin en: <code>https://Servidor_de_PlateSpin/PlateSpinConfiguration/</code> 2. Localice y edite la entrada ForceMachineDiscoveryUsingService y cámbiela a True (Verdadero). 3. Guarde el valor y vuelva a intentar el descubrimiento.
Unable to connect neither to the SSH server running on <IP_address> nor to VMware Virtual Infrastructure web-services at <ip_address>/sdk (No es posible conectar ni con el servidor SSH que se ejecuta en <dirección_IP> ni con los servicios Web de la infraestructura virtual de VMware en <dirección_IP>/sdk)	<p>Este mensaje se puede deber a diversos motivos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ No es posible acceder a la carga de trabajo. ◆ SSH no se está ejecutando en la carga de trabajo. ◆ El cortafuegos está activado y los puertos necesarios no se han abierto. ◆ No se admite el sistema operativo específico de la carga de trabajo. <p>Para los requisitos de red y acceso de una carga de trabajo, consulte “Requisitos de acceso y comunicación en la red de migración” en la página 51</p>
Access denied (Acceso denegado)	<p>Este problema de autenticación indica un nombre de usuario o una contraseña no válidos. Para obtener información sobre las credenciales de acceso de la carga de trabajo adecuados, consulte la Tabla 20-2, “Directrices para determinar el tipo de equipo y las credenciales para las cargas de trabajo de origen”, en la página 231.</p>

Los artículos relacionados de la base de conocimientos se muestran en la [Tabla C-2](#).

Tabla C-2 Artículos de la base de conocimientos sobre problemas de descubrimiento

ID	Descripción
7920339 (https://www.netiq.com/support/kb/doc.php?id=7920339)	Mensaje de error. El descubrimiento falla con el mensaje The request failed with HTTP status 407 (Error de petición con estado HTTP 407)
7920862 (https://www.netiq.com/support/kb/doc.php?id=7920862)	Mensaje de error. Error recuperable: ControllerConnectionBroken during discovery (Conexión con el controlador interrumpida durante el descubrimiento)

ID	Descripción
7920291 (https://www.netiq.com/support/kb/doc.php?id=7920291)	Mensaje de error. Server details discovery problems (Problemas de descubrimiento de detalles del servidor)
7021574 (https://www.netiq.com/support/kb/doc.php?id=7021574)	Mensaje de error. Error de descubrimiento de destino X2P: Linux job did not complete successfully (El trabajo de Linux no se ha completado correctamente)
Para obtener otros TID relacionados con el descubrimiento de la base de conocimientos	Buscar "discovery" (descubrimiento) para el producto PlateSpin Migrate (https://www.netiq.com/support/kb/?q=discovery&product=PlateSpin_Migrate).

C.2 Modificación del retraso del inicio de pulsación del controlador OFX (Cargas de trabajo Windows)

Para evitar errores de descubrimiento producidos por problemas de sincronización, se establece un retraso del inicio de pulsación por defecto de 15 segundos (15 000 ms) en el controlador OFX. El valor se puede configurar añadiendo la clave de registro `HeartbeatStartupDelayInMS` en la carga de trabajo de origen. Esta clave de registro no se configura por defecto.

Para habilitar un retraso de pulsación más corto o más largo:

- 1 En la carga de trabajo de origen, abra el Editor del Registro de Windows.
- 2 Diríjase a la siguiente ubicación en el Editor del Registro, según la arquitectura de sistema operativo de la carga de trabajo de origen:

Vía para una carga de trabajo de origen de 64 bits:

`HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\PlateSpin\OperationsFramework\Controller`

Vía para una carga de trabajo de origen de 32 bits:

`HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\PlateSpin\OperationsFramework\Controller`

- 3 Añada una clave denominada `HeartbeatStartupDelayInMS` de tipo `REG_SZ` y defina en ella el valor que desee en milisegundos. El valor por defecto debe ser 15000.

`REG_SZ: HeartbeatStartupDelayInMS`
`Value: "15000"`

- 4 Reinicie la carga de trabajo de origen.

D Distribuciones de Linux compatibles con Migrate

El software de PlateSpin Migrate incluye versiones compiladas previamente del controlador `blkwatch` para muchas distribuciones de Linux que no son de depuración (32 bits y 64 bits). En esta sección se incluye la información siguiente:

- ♦ [Sección D.1, “Análisis de la carga de trabajo Linux”, en la página 271](#)
- ♦ [Sección D.2, “Controladores `blkwatch` precompilados para distribuciones Linux”, en la página 272](#)

D.1 Análisis de la carga de trabajo Linux

Antes de determinar si PlateSpin Migrate cuenta con un controlador `blkwatch` para esa distribución, debe obtener más información sobre el núcleo de la carga de trabajo Linux a fin de que pueda usarlo como término de búsqueda en la lista de distribuciones compatibles. En esta sección se incluye la información siguiente:

- ♦ [Sección D.1.1, “Determinación de la cadena de versión”, en la página 271](#)
- ♦ [Sección D.1.2, “Determinación de la arquitectura”, en la página 271](#)

D.1.1 Determinación de la cadena de versión

Puede determinar la cadena de versión del núcleo de la carga de trabajo Linux ejecutando el comando siguiente en el terminal de Linux de la carga de trabajo:

```
uname -r
```

Por ejemplo, si ejecuta `uname -r`, podría producirse el siguiente resultado:

```
3.0.76-0.11-default
```

Si busca en la lista de distribuciones, observará que hay dos entradas que coinciden con esta cadena:

- ♦ `SLES11SP3-GA-3.0.76-0.11-default-x86`
- ♦ `SLES11SP3-GA-3.0.76-0.11-default-x86_64`

El resultado de la búsqueda indica que el producto tiene controladores para las arquitecturas de 32 bits (x86) y de 64 bits (x86_64).

D.1.2 Determinación de la arquitectura

Puede determinar la arquitectura de la carga de trabajo Linux ejecutando el comando siguiente en el terminal de Linux de la carga de trabajo:

```
uname -m
```

Por ejemplo, si ejecuta `uname -m`, podría producirse el siguiente resultado:

Con esta información es posible determinar si la carga de trabajo tienen una arquitectura de 64 bits.

D.2 Controladores blkwatch precompilados para distribuciones Linux

A continuación, se muestra una lista de las distribuciones de Linux que no son de depuración para las que Migrate cuenta con un controlador `blkwatch`. Puede buscar en la lista para determinar si la cadena de versión y la arquitectura del núcleo de la carga de trabajo Linux coinciden con una distribución compatible de la lista. Si encuentra la cadena de versión y la arquitectura, PlateSpin Migrate tiene una versión precompilada del controlador `blkwatch`.

Si la búsqueda no da resultados, puede crear un controlador `blkwatch` personalizado. Para ello, siga los pasos descritos en el [artículo 7005873 de la base de conocimientos](#).

PlateSpin Migrate proporciona controladores `blkwatch` precompilados para muchas distribuciones Linux que no son de depuración. Puede buscar en [List of Distributions](#) (Lista de distribuciones) para determinar si la cadena de versión y la arquitectura del núcleo de la carga de trabajo Linux coinciden con una distribución compatible de la lista. Si encuentra la cadena de versión y la arquitectura, PlateSpin Migrate tiene una versión precompilada del controlador `blkwatch`.

Si la búsqueda no da resultados, puede crear un controlador `blkwatch` personalizado. Para ello, siga los pasos descritos en el [artículo 7005873 de la base de conocimientos](#) (<https://www.netiq.com/support/kb/doc.php?id=7005873>). Los controladores autocompilados solo se admiten para las versiones mayor y menor del núcleo de Linux que aparecen en la [Lista de distribuciones](#), o como una versión con parche de estas. Si la versión mayor y menor del núcleo en la cadena de versión del núcleo de la carga de trabajo Linux coincide con una versión mayor y menor del núcleo de la lista, el controlador autocompilado se admite.

D.2.1 Sintaxis de los elementos de la lista

Los elementos de la lista tienen un formato con la siguiente sintaxis:

```
<Distribución>-<Parche>-<Cadena_versión_núcleo>-<Arquitectura_núcleo>
```

Por ejemplo, para una distribución de SLES 9 SP1 con la cadena de versión del núcleo 2.6.5-7.139-bigsm en la arquitectura de 32 bits (x86), el elemento aparece en la lista con este formato:

```
SLES9-SP1-2.6.5-7.139-bigsm-x86
```

D.2.2 Lista de distribuciones

Encontrará la lista completa de distribuciones en el apartado “List of Distributions” (<https://www.netiq.com/documentation/platespin-migrate-12-2-1/migrate-user/data/blkwatch-drivers-linux.html#t418a8rr8830>) (Lista de distribuciones) en la versión en línea en inglés de la *Guía del usuario de PlateSpin Migrate*.

D.2.3 Otras distribuciones de Linux que usan controladores blkwatch

PlateSpin Migrate es compatible con otras distribuciones Linux que se indican en la [Tabla D-1](#) si se basan en una versión compatible de Red Hat Enterprise Linux o SUSE Linux Enterprise Server. Puede utilizar el controlador blkwatch precompilado para la distribución Linux compatible.

Tabla D-1 Compatibilidad del controlador blkwatch con otras distribuciones Linux

Otra distribución Linux	Basado en una versión compatible para RHEL o SLES	Notas
CentOS	Red Hat Enterprise Linux	
Oracle Linux (OL) (anteriormente Oracle Enterprise Linux [OEL])	Red Hat Enterprise Linux	Hay disponibles controladores blkwatch para el núcleo estándar y para Unbreakable Enterprise Kernel (UEK), como se indica en la Sección D.2.2, "Lista de distribuciones" , en la página 272 . Para otras distribuciones Oracle Linux, hay disponibles controladores precompilados solo para el núcleo compatible de Red Hat (RHCK) correspondiente. En Migrate 12.1 y versiones anteriores no se admiten cargas de trabajo que usen Unbreakable Enterprise Kernel de Oracle Linux.

Para obtener una lista de las distribuciones del núcleo compatibles, consulte el apartado ["List of Distributions"](#) (<https://www.netiq.com/documentation/platespin-migrate-12-2-1/migrate-user/data/blkwatch-drivers-linux.html#t418a8rr8830>) (Lista de distribuciones) en la versión en inglés de la *Guía del usuario de PlateSpin Migrate*.

E Sincronización de números de serie en el almacenamiento local del nodo de clústeres

En esta sección se detalla el procedimiento que puede usar para cambiar los números de serie del volumen local para hacer coincidir los nodos del clúster de Windows que desea migrar. La información incluye el uso de la utilidad Gestor de volúmenes (`VolumeManager.exe`) para sincronizar los números de serie en el almacenamiento local del nodo de clústeres.

Para descargar y ejecutar la utilidad:

- 1 En el [sitio de descargas de Micro Focus](https://www.microfocus.com/support-and-services/download/) (<https://www.microfocus.com/support-and-services/download/>), busque el producto PlateSpin Migrate y haga clic en **Submit Query** (Enviar consulta).
- 2 En la pestaña Products (Productos), seleccione PlateSpin Migrate 12.2.1 para acceder a la página de descarga específica de la versión y haga clic en **proceed to download** (continuar a la descarga).
- 3 En la página de descarga, haga clic en **download** (descargar) en la línea `VolumeManager.exe` o seleccione el enlace similar del gestor de descargas y guarde el archivo.
- 4 Copie el archivo descargado en una ubicación a la que se pueda acceder desde todos los nodos de clúster.
- 5 En el nodo activo del clúster, abra un indicador de comandos de administración, diríjase a la ubicación de la utilidad de descarga y ejecute el comando siguiente:

```
VolumeManager.exe -l
```

Se muestra una lista de los volúmenes locales y sus números de serie respectivos. Por ejemplo:

```
Volume Listing:
```

```
-----
```

```
DriveLetter (*) VolumeId="System Reserved" SerialNumber: AABB-CCDD
```

```
DriveLetter (C:) VolumeId=C:\ SerialNumber: 1122-3344
```

Anote estos números de serie o siga mostrándolos para compararlos más tarde.

- 6 Compruebe que todos los números de serie del almacenamiento local del nodo activo coinciden con los números correspondientes de los demás nodos del clúster.
 - 6a En cada nodo del clúster, ejecute el comando `VolumeManager.exe -l` para obtener sus números de serie de volumen.
 - 6b Compare los números de serie de almacenamiento local del nodo activo ([Paso 5](#)) con los números correspondientes del nodo ([Paso 6a](#)).
 - 6c (Condicional) Si hay diferencias en los números de serie entre el nodo activo y este nodo, anote el número de serie que desea copiar en este nodo y ejecute el comando siguiente para establecerlo. Después compruebe el número de serie.

```
VolumeManager -s <IDVolumen> <número-serie>
```

A continuación se muestran dos ejemplos de cómo se debe usar este comando:

- ♦ `VolumeManager -s "Reservado para el sistema" AAAA-AAAA`
- ♦ `VolumeManager -s C:\ 1111-1111`

- 6d** Cuando haya cambiado correctamente todos los números de serie del volumen de un nodo del clúster, debe reiniciar dicho nodo.
 - 6e** Repita del [Paso 6a](#) al [Paso 6d](#) en cada nodo del clúster.
- 7** (Condicional) Si el clúster ya se ha migrado a un entorno de PlateSpin, se recomienda ejecutar una réplica completa en el nodo activo para asegurarse de que los cambios se propagan a la base de datos.

F

Utilidad del agente de Migrate

El agente de Migrate es una utilidad de línea de comandos que se puede usar para instalar, actualizar, realizar consultas o desinstalar controladores de transferencia basados en bloques. También permite registrar las cargas de trabajo de origen en los servidores de PlateSpin Migrate y enviar la información acerca de las cargas de trabajo al servidor mediante HTTPS (TCP/443, saliente).

Puede utilizar la utilidad del agente de Migrate para el registro y el descubrimiento, en lugar de la función descubrimiento automática, en cualquier situación de migración en tiempo real. Con el agente de Migrate es preciso registrar y descubrir los detalles sobre las cargas de trabajo de origen en aquellos casos en los que el descubrimiento automatizado no sea posible, como por ejemplo:

- ♦ Al distribuir el servidor de Migrate en la nube sin haber distribuido una VPN de sitio a sitio entre la red y el entorno de nube.

Si el descubrimiento automatizado no está disponible a través de la Internet pública.

- ♦ Si la red corporativa o las restricciones de la directiva prohíben la apertura de puertos entrantes en las cargas de trabajo de origen.

Para obtener información sobre los puertos entrantes necesarios para el descubrimiento automatizado de cargas de trabajo Windows y Linux, consulte la [Sección 2.6.1, “Requisitos de descubrimiento”, en la página 51](#).

Aunque siempre es necesario rearrancar cuando se instalan, se desinstalan o se actualizan controladores, la utilidad del agente de Migrate permite controlar mejor cuándo se produce la acción y, por lo tanto, cuándo se producirá el re arranque del servidor. Por ejemplo, puede usar la utilidad del agente de Migrate para instalar los controladores durante el tiempo de inactividad planificado, en lugar de hacerlo durante la primera réplica.

- ♦ [Sección F.1, “Requisitos de la utilidad del agente de Migrate”, en la página 277](#)
- ♦ [Sección F.2, “Utilidad del agente de Migrate para Windows”, en la página 278](#)
- ♦ [Sección F.3, “Utilidad del agente de Migrate para Linux”, en la página 280](#)
- ♦ [Sección F.4, “Uso del agente de Migrate con controladores de transferencia basada en bloques”, en la página 284](#)
- ♦ [Sección F.5, “Uso del agente de Migrate para registrar cargas de trabajo”, en la página 286](#)

F.1 Requisitos de la utilidad del agente de Migrate

Cuando se utiliza el agente de Migrate en la carga de trabajo de origen, esta se pone en contacto con la carga de trabajo de destino para las transferencias de datos.

- ♦ Asegúrese de configurar las cargas de trabajo de origen para que admitan el tráfico saliente:
 - ♦ Puerto HTTPS (TCP/443)
 - ♦ Puerto de réplica (TCP/3725 por defecto)

- ♦ Vuelva a configurar la dirección del puerto de réplica en el servidor de Migrate (SourceListensForConnection=False) en la página de configuración de PlateSpin. Consulte la [Sección 5.9, “Configuración de la dirección de contacto para el puerto de réplica”](#), en la [página 114](#).
- ♦ Es necesario volver a arrancar si se instalan, desinstalan o actualizan los controladores de transferencia basada en bloques.

Nota: el agente de Migrate solo se admite para las migraciones en tiempo real. Puede utilizar el agente de Migrate para las migraciones automatizadas que se lleven a cabo en la interfaz Web o en el cliente de Migrate. No se admite su uso en migraciones semiautomatizadas (X2P).

F.2 Utilidad del agente de Migrate para Windows

Para descargar la utilidad del agente de Migrate para Windows en la carga de trabajo de origen:

- 1 Entre en el equipo Windows de origen como usuario administrador.
- 2 En un navegador Web, lance la interfaz Web de PlateSpin Migrate y entre.
- 3 Haga clic en la pestaña **Downloads** (Descargas).
- 4 Haga clic en el enlace de la aplicación del agente de Migrate para la plataforma de destino Windows y, a continuación, guarde el archivo `MigrateAgent.cli.exe` comprimido.
- 5 Extraiga el contenido del archivo para acceder al archivo ejecutable.
- 6 (Opcional) Para ver la ayuda del agente de Migrate, introduzca:

```
MigrateAgent.cli.exe -h
```

La sintaxis para ejecutar la utilidad del agente de Migrate para Windows es:

```
MigrateAgent.cli.exe {command} [command_option] [/psserver=%IP%]
```

En la [Tabla F-1](#) se describen los comandos, las opciones de los comandos y los parámetros disponibles para el comando `MigrateAgent.cli.exe`.

Tabla F-1 Comandos, opciones de comandos y parámetros de la utilidad del agente de Migrate para Windows

Uso	Descripción
Comandos	
<code>h ? help</code>	Muestra el uso y las opciones del comando.
<code>logs view-logs</code>	Abre el directorio de registro de la aplicación.

Uso	Descripción
<p>reg register</p> <pre>/reg /psserver=%IP% / username=<nombreusuario> [[/ password=<contraseña>] [/pwdfile=<vía-a- archivo-de-contraseña>]]</pre> <p>Si no especifica la contraseña o una vía a un archivo que contenga la contraseña, se le pedirá la contraseña. La contraseña se oculta a medida que la escribe y no aparece en la lista de procesos.</p> <p>Ejemplo:</p> <pre>MigrateAgent.cli.exe /register / psserver=10.10.10.101 /username=jsmith / password=jspwd</pre>	<p>Registra este equipo como una carga de trabajo en el servidor especificado. También comprueba si hay actualizaciones del controlador en el servidor de PlateSpin especificado.</p> <p>Permite añadir cargas de trabajo que no se pueden descubrir. Las cargas de trabajo registradas difieren de las cargas de trabajo descubiertas de las siguientes maneras:</p> <ul style="list-style-type: none"> Las cargas de trabajo de origen registradas no almacenan las credenciales de origen. Debe utilizar el agente de Migrate para instalar, actualizar y eliminar controladores de transferencia basada en bloques (BBT) de las cargas de trabajo de origen registradas. Después de suprimir el contrato de una carga de trabajo de origen registrada, debe eliminar manualmente el controlador OFX de la carga de trabajo. Para eliminar el controlador OFX de la carga de trabajo, consulte este artículo de la base de conocimientos (https://www.netiq.com/support/kb/doc.php?id=7018453).
<p>status</p> <pre>/status [/psserver=%IP%]</pre>	<p>Muestra el estado de instalación de los controladores de PlateSpin en esta carga de trabajo.</p> <p>Si especifica el servidor de PlateSpin, se comprobará si hay actualizaciones del controlador en el servidor.</p>
<p>din driver-install</p> <pre>/din [/psserver=%IP%]</pre>	<p>Instala los controladores de PlateSpin.</p> <p>Si especifica el servidor de PlateSpin, se comprobará si hay actualizaciones del controlador en el servidor.</p>
<p>dup driver-upgrade</p> <pre>/dup [/psserver=%IP%]</pre>	<p>Actualiza los controladores de PlateSpin.</p> <p>Si especifica el servidor de PlateSpin, se comprobará si hay actualizaciones del controlador en el servidor.</p>
<p>dun driver-uninstall</p> <pre>[/dun /psserver=%IP%]</pre>	<p>Desinstala los controladores de PlateSpin.</p>
<p>con config</p> <pre>/con /setting=<nombre_valor>:<valor></pre> <p>Ejemplo:</p> <pre>migrateagent.cli.exe /config / setting=psserver:10.10.10.202</pre>	<p>Especifica el nombre del ajuste y su valor, que deben cambiarse en el archivo de configuración de esta carga de trabajo.</p> <p>La opción psserver detiene el servicio del controlador OFX (ofxcontroller), modifica el archivo OfxController.exe.config con la nueva dirección IP y reinicia el servicio. Si modifica la dirección IP pública del servidor de PlateSpin, debe ejecutar este comando en cada una de las cargas de trabajo de origen que se configuren para el servidor.</p>

Uso	Descripción
Conmutador	
<code>/psserver=%IP%</code>	Especifica la dirección IPv4 del servidor de PlateSpin. Descarga los controladores de transferencia basados en bloques del servidor especificado cuando se invocan las opciones <code>status</code> , <code>driver-install</code> o <code>driver-upgrade</code> .
Opciones de comando	
username <code>/username=valor</code>	Especifica el nombre de usuario del servidor de PlateSpin para un usuario administrador con derechos para añadir una carga de trabajo.
password pwd p <code>/password=valor</code>	Especifica la contraseña para el nombre de usuario especificado del servidor de PlateSpin. Si excluye la contraseña de la línea de comandos, el guion se la solicitará. La contraseña se oculta a medida que la escribe y no aparece en la lista de procesos. No combine esta opción con <code>pwdfile</code> .
pwdfile pf <code>/pwdfile=valor</code>	Especifica la vía a un archivo que contiene la contraseña para el nombre de usuario del servidor de PlateSpin especificado. No combine esta opción con <code>password</code> .
setting <code>/setting=<nombre_valor>:<valor></code>	Especifica el nombre del ajuste y el valor del ajuste de configuración que debe modificarse. Los nombres de ajuste admitidos son: psserver altAddress heartbeat

F.3 Utilidad del agente de Migrate para Linux

La utilidad del agente de Migrate requiere que el equipo de origen tenga instalada la biblioteca GNU C (glibc) 2.11.3 o una versión superior.

Asegúrese de que descarga la aplicación con la arquitectura adecuada para sus equipos Linux de origen. El nombre del archivo distingue entre mayúsculas y minúsculas.

- ♦ **64 bits:** `MigrateAgent-x86_64.tar.gz`
- ♦ **32 bits:** `MigrateAgent-x86.tar.gz`

Para descargar e instalar la utilidad del agente de Migrate para Linux en la carga de trabajo de origen:

- 1 Entre en la carga de trabajo Linux de origen como usuario `Root`.
- 2 Utilice uno de estos métodos para obtener el archivo `MigrateAgent-arg.tar.gz`.

Sustituya *arq* con la arquitectura adecuada (x86_64 o x86).

- ♦ Descargue el archivo comprimido de la interfaz Web:
 1. En un navegador Web, lance la interfaz Web de PlateSpin Migrate y entre.
`https://<Servidor_de_PlateSpin>/Migrate`
Sustituya *Servidor_de_PlateSpin* por el nombre DNS o la dirección IP del servidor de PlateSpin Migrate.
 2. Haga clic en la pestaña **Downloads** (Descargas).
 3. Haga clic en el enlace de la aplicación del agente de Migrate para la plataforma Linux apropiada (x86_64 o x86) y, a continuación, guarde el archivo `MigrateAgent-arq.tar.gz`.

-O bien-

- ♦ Utilice el comando `wget` para copiar el archivo desde el servidor de PlateSpin:

1. Lance un terminal e introduzca:

```
wget --no-check-certificate --http-user=username --http-password=password  
https://Your_PlateSpin_Server/Migrate/Downloads/MigrateAgent-arch.tar.gz
```

Sustituya *Servidor_de_PlateSpin* por el nombre DNS o la dirección IP del servidor de PlateSpin Migrate. Sustituya *arq* por x86_64 o x86.

- 3 Abra el archivo `MigrateAgent-arq.tar.gz` en el Administrador de archivos y extraiga el directorio `MigrateAgent` y su contenido en el directorio raíz (/).

Como alternativa, en un indicador de shell, introduzca lo siguiente:

```
tar xvf MigrateAgent-arch.tar.gz
```

Sustituya *arq* por x86_64 o x86.

- 4 Cambie al directorio `/MigrateAgent` y muestre su contenido. En un terminal, introduzca:

```
cd MigrateAgent  
ls
```

El directorio contiene un archivo `commands` y el archivo de guion `MigrateAgent`.

- 5 Para acceder a la ayuda, introduzca:

```
./MigrateAgent -h
```

La sintaxis para ejecutar la utilidad del agente de Migrate es:

```
./MigrateAgent [Command] [-h]
```

En la [Tabla F-2](#) se describen las opciones y los argumentos disponibles para el comando `MigrateAgent` en Linux.

Tabla F-2 Opciones de comandos y argumentos de la utilidad del agente de Migrate para Linux

Uso	Descripción
Comandos	
<p><code>register <servidor> <usuario> [[-p contraseña] [-pf <vía-al-archivo-de-contraseña>]]</code></p> <p>Para <i>servidor</i>, especifique el nombre DNS o la dirección IP de su servidor de PlateSpin Migrate.</p> <p>Para <i>usuario</i>, especifique el nombre de un usuario administrador válido del servidor de PlateSpin con derechos para añadir una carga de trabajo.</p> <p>Para la contraseña, realice una de estas acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> Utilice la opción <code>-p</code> y escriba en el comando la contraseña para el usuario de PlateSpin especificado. <pre>-p micontraseña</pre> <ul style="list-style-type: none"> Use la opción <code>-pf</code> para especificar la vía a un archivo que contenga la contraseña para el nombre de usuario especificado del servidor de PlateSpin. <pre>-pf /tmp/archivo-contraseña-juansalas.txt</pre> <ul style="list-style-type: none"> No especifique la contraseña en el comando. Se le pedirá que la introduzca en la línea de comandos. <p>Ejemplo:</p> <pre>./MigrateAgent register 10.10.10.101 jsmith -p jspwd</pre>	<p>Registra este equipo como una carga de trabajo en el servidor especificado. También comprueba si hay actualizaciones del controlador en el servidor de PlateSpin especificado.</p> <p>Permite añadir cargas de trabajo que no se pueden descubrir. Las cargas de trabajo registradas difieren de las cargas de trabajo descubiertas de las siguientes maneras:</p> <ul style="list-style-type: none"> Las cargas de trabajo de origen registradas no almacenan las credenciales de origen. Debe utilizar el agente de Migrate para instalar, actualizar y eliminar los controladores blkwatch de Linux de las cargas de trabajo de origen registradas. Después de suprimir el contrato de una carga de trabajo de origen registrada, debe eliminar manualmente el controlador OFX de la carga de trabajo. Consulte la Sección 40.2, "Limpieza de las cargas de trabajo Linux", en la página 474.
<p><code>status [<servidor>]</code></p> <p>Para <i>servidor</i>, especifique el nombre DNS o la dirección IP de su servidor de PlateSpin Migrate.</p>	<p>Muestra el estado de instalación de los controladores de PlateSpin.</p> <p>Si especifica el servidor de PlateSpin, se comprobará si hay actualizaciones del controlador en el servidor.</p>
<p><code>driver-install [<servidor>]</code></p> <p>Para <i>servidor</i>, especifique el nombre DNS o la dirección IP de su servidor de PlateSpin Migrate.</p>	<p>Instala al controlador blkwatch de PlateSpin adecuado.</p> <p>Si especifica el servidor de PlateSpin, se comprobará si hay actualizaciones del controlador en el servidor.</p>
<p><code>driver-upgrade [<servidor>]</code></p> <p>Para <i>servidor</i>, especifique el nombre DNS o la dirección IP de su servidor de PlateSpin Migrate.</p>	<p>Actualiza el controlador blkwatch de PlateSpin instalado.</p> <p>Si especifica el servidor de PlateSpin, se comprobará si hay actualizaciones del controlador en el servidor.</p>
<p><code>driver-uninstall</code></p>	<p>Desinstala el controlador blkwatch de PlateSpin instalado de la carga de trabajo Linux de origen.</p>

Uso	Descripción
<p><code>configure <servidor> <nuevo-servidor></code></p> <p>Para <i>servidor</i>, especifique el nombre DNS o la dirección IP de su servidor de PlateSpin Migrate.</p> <p>Para <i>nuevo-servidor</i>, especifique el nombre DNS o la dirección IP nuevos del servidor de PlateSpin Migrate.</p> <p>Ejemplo:</p> <pre>./MigrateAgent configure 10.10.10.10 10.10.20.20</pre>	<p>Detiene el servicio del controlador OFX (<code>ofxcontroller</code>), modifica el archivo de configuración del controlador OFX con la nueva dirección y reinicia el servicio. Si modifica la dirección IP pública del servidor de PlateSpin, debe ejecutar este comando en cada una de las cargas de trabajo de origen que se configuren para el servidor.</p>
Opciones de comando	
<i>servidor</i>	<p>Especifica el nombre DNS o la dirección IP del servidor de PlateSpin Migrate.</p> <p>Descarga los controladores blkwatch del servidor especificado cuando se invocan las opciones <code>status</code>, <code>driver-install</code> o <code>driver-upgrade</code>.</p>
<i>user</i>	Especifica el nombre de usuario del servidor de PlateSpin para un usuario administrador con derechos para añadir una carga de trabajo.
Opciones	
<code>-h, --help</code>	Muestra el uso y las opciones del comando.
<code>-p, --password</code> <code>-p <contraseña_de_usuario></code>	<p>Especifica la contraseña para el nombre de usuario del servidor de PlateSpin.</p> <p>Si excluye la contraseña de la línea de comandos, el guion se la solicitará. La contraseña se oculta a medida que la escribe y no aparece en la lista de procesos.</p> <p>No combine esta opción con <code>passwordfile</code>.</p>
<code>-pf, --passwordfile</code> <code>-pf <vía_del_archivo_de_contraseña></code>	<p>Especifica la vía a un archivo que contiene la contraseña para el nombre de usuario del servidor de PlateSpin especificado.</p> <p>No combine esta opción con <code>password</code>.</p>

Uso	Descripción
Registro	
logging.json	<p>Contiene los valores de configuración de registro en formato JSON para las acciones de registro de la utilidad del agente de Migrate.</p> <p>Para ver los valores de registro, utilice el comando <code>cat</code>:</p> <pre>cat MigrateAgent/logging.json</pre> <p>Puede editar el archivo en un editor de texto. Establezca el nivel de registro cambiando el valor "level:" de "DEBUG" a "INFO" o "ERROR". Por ejemplo:</p> <pre>"level": "DEBUG"</pre> <p>O bien</p> <pre>"level": "INFO"</pre> <p>O bien</p> <pre>"level": "ERROR"</pre> <p>Los mensajes registrados se escriben por defecto en el archivo <code>MigrateAgent.log</code> en el directorio <code>MigrateAgent</code>. Puede modificar el valor del nombre del archivo de registro en el archivo <code>logging.json</code>.</p>
MigrateAgent.log	<p>Contiene los mensajes registrados para el comando <code>MigrateAgent</code>. Para ver el registro, utilice el comando <code>cat</code>.</p> <pre>cat MigrateAgent.log</pre>

F.4 Uso del agente de Migrate con controladores de transferencia basada en bloques

Con la utilidad del agente de Migrate se incluye una copia de los controladores de transferencia basados en bloques. Alternativamente, es posible especificar el parámetro de línea de comandos `/psserver=` para descargar los controladores del servidor de PlateSpin cuando se invocan las opciones `status`, `driver-install` o `driver-upgrade`. Esto resulta de utilidad si el servidor tiene aplicado un parche con un paquete de controladores nuevo, pero la utilidad de línea de comandos del agente de Migrate no tiene este parche.

Nota: para evitar confusiones, el método recomendado para usar el agente de Migrate es instalar, desinstalar o actualizar los controladores y luego rearrancar antes de realizar una réplica.

Deberá rearrancar el sistema cada vez que instale, actualice o desinstale los controladores. El re arranque fuerza que el controlador en ejecución se detenga y que el nuevo controlador se aplica al reiniciar el sistema. Si no re arranca el sistema antes de la réplica, el origen seguirá actuando como si la operación no se hubiera completado. Por ejemplo, si instala controladores sin re arrancar el

sistema, el origen actúa como si no se hubieran instalado controladores durante la réplica. De igual forma, si actualiza los controladores sin rearrancar, el origen seguirá usando el controlador ya en ejecución durante la réplica hasta que se rearranque el sistema.

Si la versión del controlador instalado es distinta a la del controlador en ejecución, la opción `status` recordará al usuario que debe rearrancar. Por ejemplo:

```
C:\MigrateAgent\MigrateAgent.cli.exe status
Step 1 of 2: Querying the PlateSpin controller service
Done
Step 2 of 2: Querying the installed PlateSpin driver version
Done

The task completed successfully
PlateSpin Controller Service Status
    The PlateSpin Controller service is not installed


PlateSpin Driver Status
    Installed Driver Version: 8.0.0.11
    Running Driver Version: Not running. Reboot to load the driver.
    Upgrade Available: No
```

PlateSpin crea una tarea para advertir al usuario de que es necesario rearrancar a fin de completar la instalación o la actualización del controlador. La notificación aparece en la lista Tasks (Tareas, [Figura F-1](#)). Durante la réplica, la notificación aparece en la página Command Details (Detalles del comando, [Figura F-2](#)).

Figura F-1 Tarea de notificación de rearranque




Figura F-2 Notificación de rearranque durante la réplica



Al rearrancar el equipo de origen se aplican y se inician los controladores instalados o actualizados. Si el controlador se ha instalado recientemente, después del re arranque será necesario realizar una réplica completa o una réplica de sincronización del servidor a fin de garantizar que se recogen todos los cambios del origen. Esta réplica de sincronización del servidor se representa al usuario en el campo Status (Estado) como una advertencia (Figura F-3). Las réplicas incrementales posteriores se completarán sin advertencias.

Figura F-3 Notificación de sincronización del servidor requerida



F.5 Uso del agente de Migrate para registrar cargas de trabajo

- El agente de Migrate permite registrar cargas de trabajo en un servidor de PlateSpin Migrate:
- En un entorno de nube sin una VPN configurada entre el servidor de Migrate y las cargas de trabajo de origen.
 - En cualquier situación de distribución donde sea preferible el registro manual a la apertura de puertos para el descubrimiento automatizado mediante WMI/RPC/DCOM (TCP/135, 445) para cargas de trabajo Windows y SSH (TCP/22) para cargas de trabajo Linux.

Consulte la Sección 20.7, “Registro de cargas de trabajo y descubrimiento de detalles con el agente de Migrate”, en la página 234.



Imagen ISO de PlateSpin

El archivo de imagen ISO de PlateSpin permite arrancar equipos físicos de destino basados en el firmware BIOS o UEFI y máquinas virtuales durante migraciones semiautomatizadas y operaciones de Server Sync semiautomatizadas. La migración semiautomatizada se utiliza para transferir la carga de trabajo a un equipo físico o una máquina virtual que se haya registrado en PlateSpin Migrate. Este registro se produce cuando se arranca el equipo de destino con la imagen ISO de PlateSpin y se registra en el servidor de PlateSpin siguiendo las indicaciones. También descubre los detalles del hardware de destino y los envía al servidor.

- ♦ Sección G.1, “Descarga de imágenes ISO de PlateSpin”, en la página 287
- ♦ Sección G.2, “Preparación de la imagen ISO de PlateSpin para el registro y descubrimiento del destino”, en la página 288
- ♦ Sección G.3, “Incorporación de controladores de dispositivo adicionales en la imagen ISO de PlateSpin”, en la página 288
- ♦ Sección G.4, “Adición de datos de registro a la imagen ISO de PlateSpin para el registro sin supervisión de equipos físicos o máquinas virtuales”, en la página 289
- ♦ Sección G.5, “Uso de la imagen ISO de PlateSpin”, en la página 289

G.1 Descarga de imágenes ISO de PlateSpin

Puede descargar la imagen ISO de PlateSpin de la página de descarga de software de PlateSpin Migrate en el [sitio de descargas de Micro Focus \(https://www.microfocus.com/support-and-services/download/\)](https://www.microfocus.com/support-and-services/download/). Busque las descargas del producto y la versión actuales:

Product (Producto): PlateSpin Migrate

Version (Versión): 12.2.1

Dates (Fechas): All dates (Todas las fechas)

En `PhysicalTarget.zip` hay comprimidos tres archivos `.iso` en el sitio de descarga. Cada archivo ISO utiliza el sistema operativo SUSE Linux Enterprise Server (SLES) para el disco RAMDisk (LRD) de Linux. El disco LRD contiene un conjunto mínimo de archivos del sistema, controladores y ejecutables suficiente para realizar un arranque inicial temporal. Consulte la [Tabla G-1](#) para obtener información sobre la versión del sistema operativo utilizada para el LRD y determinar qué archivo ISO de PlateSpin se debe usar para la compatibilidad con Fibre Channel over Ethernet (FCoE) o E/S de varias vías (MPIO). Puede utilizar la versión SLES 11 SP3 para máquinas virtuales de destino si el host virtual no es compatible con SLES 11 SP4.

Tabla G-1 Archivos de imagen ISO de PlateSpin

Archivo	SO de LRD	Funciona con FCoE	Funciona con MPIO
<code>bootofx.x2p.iso</code>	SLES 11 SP4	Sí	No
<code>bootofx.x2p.mpio.iso</code>	SLES 11 SP4	No	Sí
<code>bootofx.x2p.sles11sp3.iso</code>	SLES 11 SP3	No	No

G.2 Preparación de la imagen ISO de PlateSpin para el registro y descubrimiento del destino

- 1 Descargue la imagen ISO de PlateSpin del [sitio de descargas de Micro Focus](#) y extraiga el contenido. Consulte [Descarga de imágenes ISO de PlateSpin](#).
- 2 (Opcional) Para introducir controladores de dispositivo adicionales para las cargas de trabajo Linux en la imagen ISO de PlateSpin, siga los pasos descritos en [Incorporación de controladores de dispositivo adicionales en la imagen ISO de PlateSpin](#).
- 3 (Opcional) Para realizar un registro sin supervisión, modifique la imagen ISO de PlateSpin a fin de proporcionar las respuestas adecuadas desde un archivo de respuesta. Consulte [Adición de datos de registro a la imagen ISO de PlateSpin para el registro sin supervisión de equipos físicos o máquinas virtuales](#).
- 4 Guarde la imagen ISO de PlateSpin:
 - ♦ **Máquina física:** grabe la imagen ISO de PlateSpin en un CD o guárdela en el medio necesario desde el que pueda arrancar el destino.
 - ♦ **Máquina virtual:** guarde la imagen ISO de PlateSpin en el host virtual para una máquina virtual de destino en una ubicación donde se pueda utilizar para arrancar el equipo de destino.
- 5 Utilice herramientas nativas para preparar el equipo de destino para arrancar desde la imagen ISO de PlateSpin.

Asegúrese de que el equipo está configurado para reiniciarse durante el arranque y de que adjunta el archivo ISO de PlateSpin como un CD de arranque para la máquina virtual.

Para obtener información sobre el registro del equipo de destino, consulte lo siguiente:

- ♦ “Registro y descubrimiento de detalles de máquinas virtuales de destino en hosts virtuales con la imagen ISO de PlateSpin” en la página 221
- ♦ “Registro y descubrimiento de detalles de equipos físicos de destino con la imagen ISO de PlateSpin” en la página 224

G.3 Incorporación de controladores de dispositivo adicionales en la imagen ISO de PlateSpin

La imagen ISO de PlateSpin contiene una biblioteca grande de controladores de dispositivos suficiente para arrancar los destinos más habituales. Sin embargo, en ocasiones, quizás prefiera usar los suyos propios; por ejemplo, un controlador personalizado menos conocido de un proveedor concreto.

Para incorporar controladores en la imagen ISO de PlateSpin para cargas de trabajo Linux:

- 1 Descargue y extraiga las imágenes ISO de PlateSpin. Consulte [Descarga de imágenes ISO de PlateSpin](#).
- 2 Obtenga o compile los archivos *.ko de controlador necesarios.

Importante: el guion `rebuildiso.sh` que ayuda a reconstruir el archivo ISO solo se admite actualmente en la versión de 64 bits del sistema operativo. Asegúrese de que los controladores sean válidos para el núcleo (3.0.93-0.8-default) incluido con el archivo ISO.

- 3 Monte la imagen ISO en un equipo Linux (se necesitan credenciales de usuario `Root`). Utilice la siguiente sintaxis de comando:


```
mount -o loop <vía-a-ISO> <punto_de_montaje>
```

- 4 Copie el guion `rebuildiso.sh`, situado en el subdirectorio `/tools` del archivo ISO montado, a un directorio de trabajo temporal.
- 5 Cree otro directorio de trabajo para los archivos de controladores necesarios y guárdelos en dicho directorio.
- 6 En el directorio donde ha guardado el guion `rebuildiso.sh`, ejecute el comando siguiente como usuario Root:

```
./rebuildiso.sh -i <archivo_ISO> -d <directorio_controlador> -m32|-m64
```

Cuando termine, el archivo ISO se actualiza con los controladores adicionales.

Nota: para reconstruir la imagen ISO de Migrate LRD se requiere `genisoimage 1.1.11` como mínimo. Por defecto, los sistemas operativos como RHEL 7, CentOS 7 y Ubuntu 14.04.1 cuentan con la versión necesaria de `genisoimage`.

- 7 Desmonte el archivo ISO (ejecute el comando `umount <punto_de_montaje>`).

G.4 Adición de datos de registro a la imagen ISO de PlateSpin para el registro sin supervisión de equipos físicos o máquinas virtuales

PlateSpin Migrate proporciona un mecanismo para automatizar el registro y el descubrimiento de los detalles de un equipo físico o una máquina virtual de destino. En primer lugar, debe actualizar la imagen ISO de PlateSpin con información específica antes de arrancar el destino.

Para obtener más detalles, consulte el [artículo 7013485 de la base de conocimientos \(https://www.netiq.com/support/kb/doc.php?id=7013485\)](https://www.netiq.com/support/kb/doc.php?id=7013485).

G.5 Uso de la imagen ISO de PlateSpin

Después de preparar la imagen ISO de PlateSpin para su entorno, puede utilizar el archivo para registrar y descubrir equipos físicos de destino o máquinas virtuales de destino en una migración semiautomatizada o en una operación de Server Sync. Consulte los apartados siguientes en “[Descubrimiento de hosts de destino](#)”:

- ♦ “[Registro y descubrimiento de detalles de máquinas virtuales de destino en hosts virtuales con la imagen ISO de PlateSpin](#)” en la página 221
- ♦ “[Registro y descubrimiento de detalles de equipos físicos de destino con la imagen ISO de PlateSpin](#)” en la página 224

V Configuración de cargas de trabajo

Después de descubrir los destinos y las cargas de trabajo, estará en disposición de preparar la migración. Para ello, debe configurar trabajos de migración para sus cargas de trabajo.

- ♦ [Capítulo 24, “Requisitos previos para las migraciones automatizadas”, en la página 293](#)
- ♦ [Capítulo 25, “Requisitos previos para migraciones semiautomatizadas \(X2P\)”, en la página 297](#)
- ♦ [Capítulo 26, “Conceptos básicos de la configuración”, en la página 299](#)
- ♦ [Capítulo 27, “Migración a Amazon Web Services”, en la página 345](#)
- ♦ [Capítulo 28, “Migración a Microsoft Azure”, en la página 349](#)
- ♦ [Capítulo 29, “Migración a VMware vCloud Director”, en la página 365](#)
- ♦ [Capítulo 30, “Migración a VMware”, en la página 377](#)
- ♦ [Capítulo 31, “Migración a Microsoft Hyper-V”, en la página 405](#)
- ♦ [Capítulo 32, “Migración a máquinas virtuales en Citrix XenServer”, en la página 421](#)
- ♦ [Capítulo 33, “Migración a máquinas virtuales en Xen”, en la página 425](#)
- ♦ [Capítulo 34, “Migración a máquinas virtuales en KVM”, en la página 429](#)
- ♦ [Capítulo 35, “Migración a equipos físicos”, en la página 433](#)
- ♦ [Capítulo 36, “Migración de cargas de trabajo con una imagen de PlateSpin”, en la página 441](#)
- ♦ [Capítulo 37, “Sincronización de cargas de trabajo con Server Sync”, en la página 451](#)

24 Requisitos previos para las migraciones automatizadas

El cliente y la interfaz Web de PlateSpin Migrate permiten automatizar la migración de cargas de trabajo a contenedores de virtualización de destino y contenedores de nube de destino.

- ♦ [Sección 24.1, “Cargas de trabajo de origen compatibles con la migración automatizada”, en la página 293](#)
- ♦ [Sección 24.2, “Plataformas de destino compatibles con las migraciones automatizadas”, en la página 294](#)
- ♦ [Sección 24.3, “Preparación de destinos para la migración automatizada”, en la página 295](#)
- ♦ [Sección 24.4, “Conexiones de red y ancho de banda”, en la página 296](#)
- ♦ [Sección 24.5, “Flujo de trabajo automatizado”, en la página 296](#)

24.1 Cargas de trabajo de origen compatibles con la migración automatizada

En una migración automatizada, PlateSpin Migrate crea la máquina virtual de destino en el contenedor de destino según los detalles de la carga de trabajo de destino que configure para la conversión. La automatización se admite para cargas de trabajo de origen según la plataforma de destino. Para obtener información sobre las cargas de trabajo de origen para las plataformas de virtualización y de nube compatibles, consulte la [Tabla 24-2](#).

Tabla 24-1 Cargas de trabajo de origen compatibles con las migraciones automatizadas

Plataforma de destino	Cliente de Migrate	Interfaz Web de Migrate
Amazon Web Services	Tabla 2-7, “AWS: plataformas Windows compatibles”, en la página 33 Tabla 2-8, “AWS: plataformas Linux compatibles”, en la página 33	No compatible
Microsoft Azure	No compatible	Tabla 2-3, “Azure: plataformas Windows compatibles”, en la página 30 Tabla 2-4, “Azure: plataformas Linux compatibles”, en la página 30

Plataforma de destino	Cliente de Migrate	Interfaz Web de Migrate
VMware vCloud Director	No compatible	<p>Tabla 2-5, “vCloud: plataformas Windows compatibles”, en la página 31</p> <p>Tabla 2-6, “vCloud: plataformas Linux compatibles”, en la página 32</p>
VMware	<p>Tabla 2-1, “Plataformas no en la nube: cargas de trabajo Windows admitidas”, en la página 26</p> <p>Tabla 2-2, “Plataformas no en la nube: cargas de trabajo Linux admitidas”, en la página 28</p>	<p>Tabla 2-1, “Plataformas no en la nube: cargas de trabajo Windows admitidas”, en la página 26</p> <p>Tabla 2-2, “Plataformas no en la nube: cargas de trabajo Linux admitidas”, en la página 28</p>
Hyper-V	<p>Tabla 2-1, “Plataformas no en la nube: cargas de trabajo Windows admitidas”, en la página 26</p> <p>Tabla 2-2, “Plataformas no en la nube: cargas de trabajo Linux admitidas”, en la página 28</p>	No compatible

24.2 Plataformas de destino compatibles con las migraciones automatizadas

En una migración automatizada, PlateSpin Migrate prepara la máquina virtual en la plataforma de destino antes de que comiencen las réplicas. Es posible programar cuándo se iniciará la primera réplica completa. El paso de preparación de la carga de trabajo se debe ejecutar antes de la hora de inicio programada. Para obtener información sobre las plataformas de virtualización y de nube compatibles, consulte la [Tabla 24-2](#).

Tabla 24-2 Plataformas de destino compatibles con las migraciones automatizadas

Plataforma de destino	Cliente de Migrate	Interfaz Web de Migrate
Amazon Web Services	Tabla 2-15, “Plataforma de nube de destino compatible con el cliente de Migrate”, en la página 44	No compatible
Microsoft Azure	No compatible	Consulte “Microsoft Azure” en la Tabla 2-14, “Plataformas de nube de destino compatibles con la interfaz Web de Migrate”, en la página 43
VMware vCloud Director	No compatible	Consulte “VMware vCloud Director” en la Tabla 2-14, “Plataformas de nube de destino compatibles con la interfaz Web de Migrate”, en la página 43

Plataforma de destino	Cliente de Migrate	Interfaz Web de Migrate
VMware	Tabla 2-12, “Plataformas VMware de destino compatibles con la interfaz Web de PlateSpin Migrate y el cliente de Migrate”, en la página 41	Tabla 2-12, “Plataformas VMware de destino compatibles con la interfaz Web de PlateSpin Migrate y el cliente de Migrate”, en la página 41
Hyper-V	Consulte “Hyper-V” en la Tabla 2-13, “Plataformas de virtualización de destino compatibles solo con el cliente de Migrate”, en la página 42	No compatible

24.3 Preparación de destinos para la migración automatizada

En una migración automatizada, PlateSpin requiere información sobre el contenedor de destino donde va a crear las máquinas virtuales. Debe preparar el entorno de destino para el descubrimiento y descubrir el destino. Para obtener información sobre cómo configurar el entorno del contenedor de destino para su uso con PlateSpin Migrate, consulte la [Tabla 24-3](#). Para el descubrimiento de contenedores de destino, consulte [“Descubrimiento de detalles de contenedores de destino” en la página 217](#).

Tabla 24-3 *Requisitos previos para los contenedores de destino*

Plataforma de destino	Cliente de Migrate	Interfaz Web de Migrate
Amazon Web Services	“Requisitos previos para la migración a Amazon Web Services” en la página 147	No compatible
Microsoft Azure	No compatible	“Requisitos previos para la migración a Microsoft Azure” en la página 157
VMware vCloud Director	No compatible	“Requisitos previos para la migración a VMware vCloud Director” en la página 173
VMware	“Requisitos previos para la migración a VMware” en la página 179	“Requisitos previos para la migración a VMware” en la página 179
Hyper-V	“Requisitos previos para la migración a Microsoft Hyper-V” en la página 185	No compatible

24.4 Conexiones de red y ancho de banda

Antes de ejecutar la réplica para una migración automatizada:

- ♦ Asegúrese de que el acceso de red y los puertos están configurados correctamente. Consulte [“Requisitos para la migración” en la página 53](#).
- ♦ Asegúrese de probar la conexión para comprobar si hay algún problema en ella o con el ancho de banda y resolverlo. Para obtener información sobre cómo optimizar el rendimiento de la conexión, consulte [“Uso de la herramienta de prueba de red iPerf para optimizar el rendimiento de red para productos de PlateSpin” en la página 495](#).

24.5 Flujo de trabajo automatizado

Consulte la lista de verificación correspondiente para comprender el flujo de trabajo automatizado:

- ♦ [“Lista de verificación para la migración automatizada a AWS” en la página 155](#)
- ♦ [“Lista de verificación para la migración automatizada a Azure” en la página 172](#)
- ♦ [“Lista de verificación para la migración automatizada a vCloud” en la página 178](#)
- ♦ [“Lista de verificación para la migración automatizada a VMware” en la página 182](#)
- ♦ [“Lista de verificación para la migración automatizada a Hyper-V” en la página 188](#)

Para obtener información sobre cómo configurar la migración automatizada a un contenedor de destino, consulte:

- ♦ [“Configuración de la migración completa de una carga de trabajo a Amazon Web Services” en la página 346](#)
- ♦ [“Configuración de la migración de una carga de trabajo a Microsoft Azure” en la página 350](#)
- ♦ [“Configuración de la migración de una carga de trabajo a VMware vCloud Director” en la página 366](#)
- ♦ [“Migración automatizada a VMware mediante el cliente de Migrate” en la página 378](#)
- ♦ [“Migración automatizada a VMware mediante la interfaz Web de Migrate” en la página 394](#)
- ♦ [“Migración automatizada a Hyper-V” en la página 406](#)

25 Requisitos previos para migraciones semiautomatizadas (X2P)

El cliente de PlateSpin Migrate permite migrar cargas de trabajo a equipos físicos (X2P). La imagen ISO de PlateSpin se usa para registrar el equipo físico de destino en el servidor de PlateSpin Migrate y para informar sobre sus detalles. Este proceso manual de preparación y descubrimiento del destino se denomina *flujo de trabajo X2P*.

- ♦ [Sección 25.1, “Cargas de trabajo de origen compatibles con las migraciones X2P”, en la página 297](#)
- ♦ [Sección 25.2, “Plataformas de destino compatibles con las migraciones X2P”, en la página 297](#)
- ♦ [Sección 25.3, “Flujo de trabajo X2P para máquinas virtuales”, en la página 297](#)

25.1 Cargas de trabajo de origen compatibles con las migraciones X2P

También puede usar el flujo de trabajo X2P para migrar cargas de trabajo a máquinas virtuales que haya configurado en un host virtual compatible. Debe configurar la máquina virtual con la versión y el tipo de sistema operativo invitado que coincidan con la carga de trabajo de origen, de acuerdo con las funciones y capacidades de la plataforma de virtualización de destino. Para obtener información sobre las cargas de trabajo de origen para las plataformas de virtualización compatibles, consulte:

- ♦ [Tabla 2-1, “Plataformas no en la nube: cargas de trabajo Windows admitidas”, en la página 26](#)
- ♦ [Tabla 2-2, “Plataformas no en la nube: cargas de trabajo Linux admitidas”, en la página 28](#)

25.2 Plataformas de destino compatibles con las migraciones X2P

El cliente de PlateSpin Migrate admite el uso del flujo de trabajo X2P para las migraciones a equipos físicos y a cualquier host virtual admitido, incluso si existe una alternativa automatizada. Para obtener información sobre las plataformas de virtualización compatibles, consulte la [Sección 2.1.5, “Plataformas de virtualización del destino admitidas”, en la página 40](#).

25.3 Flujo de trabajo X2P para máquinas virtuales

Para migrar una carga de trabajo a una máquina virtual en un host virtual:

- 1 Use la interfaz nativa de la plataforma de virtualización requerida para configurar la máquina virtual de destino con la versión y el tipo de sistema operativo invitado que coincidan con la carga de trabajo de origen, de acuerdo con las funciones y capacidades de la plataforma de virtualización de destino.
- 2 Para empezar, arranque la máquina virtual recién creada mediante la imagen ISO de PlateSpin oportuna, cargue el controlador adecuado si se precisa y continúe con el proceso de arranque.

Este proceso de arranque especial descubre y registra la máquina virtual de destino como destino de equipo físico de PlateSpin Migrate. Consulte [“Registro y descubrimiento de detalles de máquinas virtuales de destino en hosts virtuales con la imagen ISO de PlateSpin”](#) en la [página 221](#).

- 3 Use el cliente de PlateSpin Migrate para crear y ejecutar un trabajo de migración X2P.
- 4 Cuando se complete el trabajo de migración, instale software de mejora de la virtualización específico para la plataforma de virtualización de destino.

Para obtener información sobre cómo configurar la migración semiautomatizada a una máquina virtual que se ejecute en hosts de virtualización que PlateSpin Migrate considere como equipos físicos:

- ♦ [“Migración a máquinas virtuales en VMware mediante el flujo de trabajo X2P”](#) en la [página 391](#)
- ♦ [“Migración a máquinas virtuales en Hyper-V mediante el flujo de trabajo X2P”](#) en la [página 418](#)
- ♦ [“Migración a máquinas virtuales en Citrix XenServer”](#) en la [página 421](#)
- ♦ [“Migración a máquinas virtuales en Xen”](#) en la [página 425](#)
- ♦ [“Migración a máquinas virtuales en KVM”](#) en la [página 429](#)

26 Conceptos básicos de la configuración

Cuando se configura una carga de trabajo para la migración, el tipo de la carga de trabajo y el destino determinan las opciones de configuración disponibles. En esta sección se describen los conceptos básicos para la configuración de cada parámetro.

- ♦ Sección 26.1, “Flujos de trabajo de configuración”, en la página 300
- ♦ Sección 26.2, “Inicio de un trabajo de migración”, en la página 301
- ♦ Sección 26.3, “Almacenamiento de una configuración de migración”, en la página 304
- ♦ Sección 26.4, “Edición de un trabajo de migración”, en la página 304
- ♦ Sección 26.5, “Clave de licencia de Migrate”, en la página 305
- ♦ Sección 26.6, “Credenciales para cargas de trabajo de origen y hosts de destino”, en la página 306
- ♦ Sección 26.7, “Programación de la migración”, en la página 307
- ♦ Sección 26.8, “Ventana de interrupción para la transferencia de datos”, en la página 308
- ♦ Sección 26.9, “Compresión durante la transferencia de datos”, en la página 308
- ♦ Sección 26.10, “Regulación del ancho de banda durante la transferencia de datos”, en la página 309
- ♦ Sección 26.11, “Conversión (método de transferencia de datos)”, en la página 310
- ♦ Sección 26.12, “Cifrado de la transferencia de datos”, en la página 311
- ♦ Sección 26.13, “Software de mejora de la virtualización”, en la página 312
- ♦ Sección 26.14, “Acciones posteriores a la migración personalizadas”, en la página 313
- ♦ Sección 26.15, “Servicios o daemons para detener antes de la réplica o la transición”, en la página 314
- ♦ Sección 26.16, “Estados de servicio en cargas de trabajo Windows de destino”, en la página 317
- ♦ Sección 26.17, “Estados de daemon en cargas de trabajo Linux de destino”, en la página 322
- ♦ Sección 26.18, “Sustitución de HAL de Windows o del archivo de núcleo”, en la página 323
- ♦ Sección 26.19, “Estados finales tras la transición de las cargas de trabajo de origen y de destino”, en la página 324
- ♦ Sección 26.20, “Configuración de la carga de trabajo de destino para máquinas virtuales”, en la página 325
- ♦ Sección 26.21, “Identificación de red (conexiones de red)”, en la página 327
- ♦ Sección 26.22, “Migración de red (red de réplica)”, en la página 330
- ♦ Sección 26.23, “Discos y volúmenes de almacenamiento”, en la página 338

26.1 Flujos de trabajo de configuración

Consulte las secciones sobre configuración de la migración para obtener instrucciones detalladas para los distintos tipos de trabajos de migración.

- ♦ [Sección 26.1.1, “Flujos de trabajo de configuración con el cliente de Migrate”, en la página 300](#)
- ♦ [Sección 26.1.2, “Flujos de trabajo de configuración con la interfaz Web de Migrate”, en la página 300](#)

26.1.1 Flujos de trabajo de configuración con el cliente de Migrate

El cliente de PlateSpin Migrate admite la migración de cargas de trabajo a Amazon Web Services, contenedores de VMware, Microsoft Hyper-V, Citrix XenServer, Xen, KVM, equipos físicos, imágenes y Server Sync.

- ♦ [Migración a Amazon Web Services](#)
- ♦ [Migración a VMware](#)
- ♦ [Migración de clústeres de Windows](#)
- ♦ [Migración a Microsoft Hyper-V](#)
- ♦ [Migración a máquinas virtuales en Citrix XenServer](#)
- ♦ [Migración a máquinas virtuales en Xen](#)
- ♦ [Migración a máquinas virtuales en KVM](#)
- ♦ [Migración a equipos físicos](#)
- ♦ [Migración de cargas de trabajo con una imagen de PlateSpin](#)
- ♦ [Sincronización de cargas de trabajo con Server Sync](#)

26.1.2 Flujos de trabajo de configuración con la interfaz Web de Migrate

La interfaz Web de PlateSpin Migrate admite la migración a gran escala de cargas de trabajo a contenedores de VMware y a plataformas en la nube, como Microsoft Azure, VMware vCloud Director y Amazon Web Services.

- ♦ [Migración a Microsoft Azure](#)
- ♦ [Migración a VMware vCloud Director](#)
- ♦ [Migración automatizada a VMware mediante la interfaz Web de Migrate](#)
- ♦ [Preparación para migrar clústeres de Windows](#)

26.2 Inicio de un trabajo de migración

Después del descubrimiento de la carga de trabajo, el trabajo de migración de la carga de trabajo se encuentra en un estado no configurado. Los trabajos de migración no se inician automáticamente con los valores por defecto. Debe iniciar el trabajo de migración iniciando la configuración de la migración.

- ♦ [Sección 26.2.1, “Requisitos previos para los trabajos de migración”, en la página 301](#)
- ♦ [Sección 26.2.2, “Inicio de un trabajo de migración mediante el cliente de Migrate”, en la página 301](#)
- ♦ [Sección 26.2.3, “Inicio de un trabajo de migración mediante la interfaz Web de Migrate”, en la página 303](#)

26.2.1 Requisitos previos para los trabajos de migración


Para cualquier trabajo de migración, asegúrese de que ha completado las tareas siguientes:

- ♦ Debe haber descubierto los detalles de la carga de trabajo de origen y del host de destino. Consulte la [Parte IV, “Descubrimiento y preparación de cargas de trabajo y destinos”, en la página 211](#).
- ♦ Asegúrese de que las credenciales de la carga de trabajo de origen y del host de destino son válidas.

26.2.2 Inicio de un trabajo de migración mediante el cliente de Migrate

Para iniciar un trabajo de migración de una carga de trabajo:

- 1 En el cliente de Migrate, abra la ventana Action (Acción). Utilice uno de los métodos siguientes:
 - ♦ Arrastre un origen descubierto y suéltelo en un destino descubierto.
 - ♦ Haga clic en una tarea del panel Tasks (Tareas).
 - ♦ Haga clic en la barra de herramientas New Job (Nuevo trabajo).
 - ♦ En la vista Jobs (Trabajos), haga clic con el botón secundario en un origen y seleccione un comando en el menú contextual. Los comandos disponibles dependen del tipo de origen.



Los paneles Source (Origen) y Target (Destino) muestran cargas de trabajo y destinos aplicables al tipo de trabajo de migración seleccionado en **Actions** (Acciones):

- ♦ Copy Workload (Copiar carga de trabajo)
- ♦ Move Workload (Mover carga de trabajo)
- ♦ Capture Image (Capturar imagen)
- ♦ Deploy Image (Distribuir imagen)

Para **Transfer Scope** (Ámbito de transferencia), las opciones **Full Transfer** (Transferencia completa) y **Server Sync** están habilitadas en las circunstancias siguientes:

- ♦ El sistema detecta un sistema operativo existente en el destino.
- ♦ El perfil del sistema operativo del destino coincide con el de la carga de trabajo de origen.

Consulte “[Sincronización de cargas de trabajo con Server Sync](#)” en la página 451.

- 2 Compruebe los mensajes de validación de la parte inferior de la ventana.
- 3 Para empezar a configurar el trabajo de migración, haga clic en **Configure Job** (Configurar trabajo).

- 4 (Opcional) Por comodidad, para evitar que se muestre la ventana **Action** (Acción) al arrastrar y soltar, seleccione **Don't show on drag and drop** (No mostrar al arrastrar y soltar) antes de continuar. Las veces siguientes que se arrastre y se suelte se omitirá la ventana Action (Acción) y se abrirá directamente una ventana Conversion Job (Trabajo de conversión).

Para restaurar el comportamiento de inicio de migración del trabajo, restablezca las opciones por defecto de la aplicación. Consulte “[Configuración de opciones generales](#)” en la [página 123](#).

- 5 Configure la migración como corresponda según la carga de trabajo y el host de destino.

- ♦ [Migración a Amazon Web Services](#)
- ♦ [Migración automatizada a VMware mediante el cliente de Migrate](#)
- ♦ [Preparación para migrar clústeres de Windows](#)
- ♦ [Migración a Microsoft Hyper-V](#)
- ♦ [Migración a máquinas virtuales en Citrix XenServer](#)
- ♦ [Migración a máquinas virtuales en Xen](#)
- ♦ [Migración a máquinas virtuales en KVM](#)
- ♦ [Migración a equipos físicos](#)
- ♦ [Migración de cargas de trabajo con una imagen de PlateSpin](#)
- ♦ [Sincronización de cargas de trabajo con Server Sync](#)

26.2.3 Inicio de un trabajo de migración mediante la interfaz Web de Migrate

- 1 En la interfaz Web de PlateSpin Migrate, haga clic en **Workloads** (Cargas de trabajo).
- 2 En la página Workloads (Cargas de trabajo), seleccione la carga de trabajo que va a migrar.
- 3 Haga clic en **Configure Migration** (Configurar migración).
- 4 Especifique una opción en **Initial Transfer Method** (Método de transferencia inicial) para la réplica según el alcance de los datos que desee transferir del origen al destino:
 - ♦ **Full Replication (Réplica completa)**: Migrate replica el volumen completo desde el origen al destino.
 - ♦ **Incremental Replication (Réplica incremental)**: Migrate replica solo los datos diferentes desde el origen al destino, siempre que las cargas de trabajo tengan sistemas operativos y perfiles de volumen similares.
- 5 Seleccione un host de destino descubierto y haga clic en **Configure Migration** (Configurar migración).
- 6 Configure los detalles de la carga de trabajo de destino como corresponda según la carga de trabajo y el host de destino.
 - ♦ [Migración a Microsoft Azure](#)
 - ♦ [Migración a VMware vCloud Director](#)
 - ♦ [Migración automatizada a VMware mediante la interfaz Web de Migrate](#)
 - ♦ [Preparación para migrar clústeres de Windows](#)
- 7 Haga clic en uno de los siguientes elementos:
 - ♦ **Save & Prepare** (Guardar y preparar)
 - ♦ **Save** (Guardar)
 - ♦ **Cancel** (Cancelar)

26.3 Almacenamiento de una configuración de migración


Después de configurar una carga de trabajo para la migración, puede guardar la configuración de la migración para ejecutarla más adelante.

- ♦ [Sección 26.3.1, “Uso del cliente de Migrate”, en la página 304](#)
- ♦ [Sección 26.3.2, “Uso de la interfaz Web de Migrate”, en la página 304](#)

26.3.1 Uso del cliente de Migrate

Para guardar una configuración de migración:

- 1 Configure un trabajo de migración y configure las opciones.
- 2 En la página Edit Migration Details (Editar detalles de la migración), haga clic en la flecha situada a la derecha del botón **Save** (Guardar) para expandir el menú correspondiente y seleccione **Save as** (Guardar como) o **Save with NTFS Encryption** (Guardar con cifrado NTFS).



26.3.2 Uso de la interfaz Web de Migrate

Para guardar una configuración de migración:

- 1 Configure un trabajo de migración y configure las opciones.
- 2 Realice una de las siguientes acciones:
 - ♦ Haga clic en **Save & Prepare** (Guardar y preparar) para guardar la migración y empezar a preparar el entorno de réplica de la máquina virtual de destino en el host de destino.
 - ♦ Haga clic en **Save** (Guardar) para guardar la migración a fin de realizar cambios o ejecutarla más adelante.

26.4 Edición de un trabajo de migración

Es posible guardar una configuración incompleta para un trabajo de migración y, más adelante, añadir o modificar valores.

- ♦ [Sección 26.4.1, “Edición del trabajo de migración mediante el cliente de Migrate”, en la página 304](#)
- ♦ [Sección 26.4.2, “Edición del trabajo de migración mediante la interfaz Web de Migrate”, en la página 305](#)

26.4.1 Edición del trabajo de migración mediante el cliente de Migrate

- 1 En la vista Jobs (Trabajos), localice el trabajo necesario.
- 2 Abra la ventana Migration Job (Trabajo de migración).

- 3 Modifique los valores según sea necesario.
- 4 Haga clic en **OK** (Aceptar).

26.4.2 Edición del trabajo de migración mediante la interfaz Web de Migrate

- 1 En la página Workloads (Cargas de trabajo), haga clic en el enlace del nombre de la carga de trabajo que va a migrar.
- 2 En la página Migration Details (Detalles de la migración), haga clic en **Edit** (Editar).
- 3 Modifique los valores según sea necesario.
- 4 Haga clic en **Save** (Guardar).

26.5 Clave de licencia de Migrate

Por defecto, PlateSpin Migrate selecciona automáticamente la clave de licencia más adecuada para un trabajo de migración particular. Para obtener información sobre las licencias del producto y la gestión de claves de licencia, consulte la [Sección 5.1, “Licencia del producto PlateSpin Migrate”](#), en la [página 97](#).

- ♦ [Sección 26.5.1, “Clave de licencia en el cliente de Migrate”](#), en la [página 305](#)
- ♦ [Sección 26.5.2, “Clave de licencia en la interfaz Web de Migrate”](#), en la [página 306](#)

26.5.1 Clave de licencia en el cliente de Migrate

Si dispone de varias claves de licencia, el cliente de PlateSpin Migrate le permite seleccionar una concreta para aplicar a un trabajo de migración particular, siempre que las licencias de la carga de trabajo estén disponibles (que no estén agotadas ni caducadas). Ciertas licencias no se pueden seleccionar si no son válidas para la migración actual. Las licencias podrían no ser válidas por diversos motivos:

- ♦ No quedan migraciones para la licencia.
- ♦ La licencia no permite migraciones X2V y la migración actual es P2V.
- ♦ La licencia no admite migraciones de transferencia en directo y la actual está marcada como tal.

Para ver o modificar la clave de licencia seleccionada para un trabajo de migración:

- 1 Inicie el trabajo de migración. Para obtener información sobre cómo iniciar un trabajo de migración, consulte la [Sección 26.2, “Inicio de un trabajo de migración”](#), en la [página 301](#).
- 2 En la sección Job Configuration (Configuración del trabajo) de la ventana Migration Job (Trabajo de migración), haga clic en **License** (Licencia).
- 3 Para seleccionar manualmente una clave distinta, deseleccione **Automatically select best license key during the conversion** (Seleccionar automáticamente la mejor clave de licencia durante la conversión) y seleccione la clave necesaria en el menú.
- 4 Haga clic en **OK** (Aceptar).

La clave de licencia seleccionada se muestra en la pestaña **Licenses** (Licencias) y la descripción se actualiza en consecuencia.

26.5.2 Clave de licencia en la interfaz Web de Migrate

Si hay disponibles varias claves de licencia, la interfaz Web de PlateSpin Migrate consume las licencias de carga de trabajo asociadas con las claves de licencia en orden según fecha de inicio hasta que se consumen todas las licencias asociadas con la clave. No es posible especificar la clave que debe usar cada carga de trabajo.

26.6 Credenciales para cargas de trabajo de origen y hosts de destino

Al configurar un trabajo de migración, puede validar las credenciales proporcionadas y guardarlas para los trabajos de migración futuros que usen el mismo origen y destino. Si modifica la contraseña en la carga de trabajo o el host de destino, también debe modificar las credenciales almacenadas en PlateSpin Migrate.

- ♦ [Sección 26.6.1, “Acerca de las credenciales”, en la página 306](#)
- ♦ [Sección 26.6.2, “Credenciales en el cliente de Migrate”, en la página 306](#)
- ♦ [Sección 26.6.3, “Credenciales en la interfaz Web de Migrate”, en la página 306](#)

26.6.1 Acerca de las credenciales

Para que un trabajo de migración se ejecute correctamente, debe proporcionar credenciales válidas para el origen y el destino. Para obtener más información sobre el formato de las credenciales, consulte:

- ♦ [Sección 19.3, “Directrices de descubrimiento de hosts de destino”, en la página 215](#)
- ♦ [Sección 20.3, “Directrices de descubrimiento para las cargas de trabajo de origen”, en la página 230](#)

26.6.2 Credenciales en el cliente de Migrate

Para modificar las credenciales de origen y destino:

- 1 En la vista Jobs (Trabajos), seleccione la carga de trabajo o el destino necesarios.
- 2 En la sección Job Configuration (Configuración del trabajo) de la ventana Migration Job (Trabajo de migración), haga clic en **Access** (Acceso).
- 3 Especifique las credenciales.
- 4 Haga clic en **OK** (Aceptar).

26.6.3 Credenciales en la interfaz Web de Migrate

Para modificar las credenciales del destino:

- 1 En la interfaz Web de Migrate, haga clic en **Targets** (Destinos) y haga clic en el nombre del destino.
- 2 En la página Target Details (Detalles del destino), haga clic en **Edit** (Editar).
- 3 En la página Edit Target Details (Editar detalles del destino), especifique el nombre del nuevo usuario y la contraseña.
- 4 Haga clic en **Save** (Guardar).

Para modificar las credenciales de la carga de trabajo de origen:

- 1 En la interfaz Web de Migrate, haga clic en **Workloads** (Cargas de trabajo) y haga clic en el nombre de la carga de trabajo.
- 2 En la página Workload Details (Detalles de la carga de trabajo), haga clic en **Edit** (Editar).
- 3 En la página Edit Target Workload Details (Editar detalles de la carga de trabajo de destino), diríjase a **Migration Settings** > **Source Credentials** (Valores de migración > Credenciales del origen).
- 4 Especifique el nombre del nuevo usuario y la contraseña para la carga de trabajo de origen.
- 5 Haga clic en **Save** (Guardar).

26.7 Programación de la migración

Programar la migración permite especificar si la primera réplica se debe iniciar manualmente o en una fecha y a una hora específicas.

- ♦ [Sección 26.7.1, “Programación de la migración con el cliente de Migrate”, en la página 307](#)
- ♦ [Sección 26.7.2, “Programación de la migración con la interfaz Web de Migrate”, en la página 307](#)

26.7.1 Programación de la migración con el cliente de Migrate

Para programar la fecha y la hora de inicio de la migración:

- 1 En la vista Jobs (Trabajos), localice el trabajo necesario.
- 2 En la sección Job Configuration (Configuración del trabajo) de la ventana Migration Job (Trabajo de migración), haga clic en **Schedule** (Programar).
- 3 Seleccione **Run at a later time** (Ejecutar más tarde) y especifique la fecha y la hora de inicio de la primera réplica.
- 4 Haga clic en **OK** (Aceptar).

26.7.2 Programación de la migración con la interfaz Web de Migrate

Para programar la fecha y la hora de inicio de la migración:

- 1 En la página Edit Migration Details (Editar detalles de la migración), diríjase a **Schedule Settings** > **Full Replication** (Valores de programación > Réplica completa) y haga clic en **Edit** (Editar).
- 2 Haga clic en **Start** (Inicio) y establezca la fecha y la hora a la que desea iniciar la primera réplica completa.

Puede escribir la fecha (dd/mm/aaaa) o hacer clic en el icono del calendario para seleccionarla. La hora de ejecución por defecto es a las 12:00:00 a.m. (hh: mm: ss a.m. o p.m.).
- 3 Haga clic en **Close** (Cerrar) para volver a la página Edit Migration Details (Editar detalles de la migración).
- 4 Haga clic en **Save** (Guardar).

26.8 Ventana de interrupción para la transferencia de datos

La ventana de interrupción impide que las réplicas programadas se inicien durante un período de tiempo y un patrón especificados. Esto permite reservar ancho de banda de red para los usuarios o las comunicaciones de misión crítica durante los períodos de tráfico más intenso. También puede utilizarla para evitar conflictos en otras actividades de copia de seguridad o instantánea de datos. Por ejemplo, para interrumpir las réplicas durante las horas punta de utilización de la red o para evitar conflictos entre el software de detección de VSS y el componente de transferencia de datos VSS a nivel de bloques de PlateSpin.

El valor por defecto es None (Ninguno). No se programa ninguna ventana de interrupción.

Nota: las horas de inicio y finalización de la interrupción se basarán en el reloj del sistema del servidor de PlateSpin.

- ♦ [Sección 26.8.1, “Ventana de interrupción con el cliente de Migrate”, en la página 308](#)
- ♦ [Sección 26.8.2, “Ventana de interrupción con la interfaz Web de Migrate”, en la página 308](#)

26.8.1 Ventana de interrupción con el cliente de Migrate

El cliente de PlateSpin Migrate no proporciona ninguna opción para configurar una ventana de interrupción para la transferencia de datos.

26.8.2 Ventana de interrupción con la interfaz Web de Migrate

Para establecer o modificar una ventana de interrupción:

- 1 En la página Edit Migration Details (Editar detalles de la migración), diríjase a **Schedule Settings** > **Blackout Window** (Valores de programación > Ventana de interrupción) y haga clic en **Edit** (Editar).
- 2 Especifique las horas de inicio y de fin del periodo de interrupción.
las horas de inicio y finalización de la interrupción se basarán en el reloj del sistema del servidor de PlateSpin.
- 3 Seleccione **Daily** (Diaria), **Weekly** (Semanal) o **Monthly** (Mensual) para habilitar una ventana de interrupción y establezca un patrón de recurrencia.
- 4 Haga clic en **Close** (Cerrar) para volver a la página Edit Migration Details (Editar detalles de la migración).
- 5 Haga clic en **Save** (Guardar).

26.9 Compresión durante la transferencia de datos

El valor Compression Level (Nivel de compresión) controla si los datos se comprimen durante la transmisión entre las cargas de trabajo de origen y de destino, así como el nivel de compresión de datos aplicado. Consulte la [Sección 2.4.2, “Compresión de datos”, en la página 49](#).

Seleccione una de las siguientes opciones:

- ♦ **None (Ninguna):** no hay compresión.

- ♦ **Fast (Rápida):** consume menos recursos de CPU del origen, pero produce una proporción de compresión más baja.
- ♦ **Optimal (Óptima):** (valor por defecto) consume los recursos óptimos de CPU del origen y produce una proporción de compresión óptima. Ésta es la configuración recomendada.
- ♦ **Maximum (Máxima):** consume el máximo de recursos de CPU del origen, pero produce la proporción de compresión más alta.
- ♦ [Sección 26.9.1, “Compresión con el cliente de Migrate”, en la página 309](#)
- ♦ [Sección 26.9.2, “Compresión con la interfaz Web de Migrate”, en la página 309](#)

26.9.1 Compresión con el cliente de Migrate

Para habilitar y utilizar la compresión en la transferencia de datos:

- 1 En la vista Jobs (Trabajos), localice el trabajo necesario.
- 2 En la sección Network Configuration (Configuración de red) de la ventana Migration Job (Trabajo de migración), seleccione **Enable Compression** (Habilitar compresión).
- 3 Especifique el nivel de compresión adecuado: **Fast** (Rápida), **Optimal** (Óptima) o **Maximum** (Máxima).
- 4 Haga clic en **OK** (Aceptar).

26.9.2 Compresión con la interfaz Web de Migrate

Para habilitar y utilizar la compresión en la transferencia de datos:

- 1 En la página Edit Migration Details (Editar detalles de la migración), diríjase a **Schedule Settings** > **Compression Level** (Valores de programación > Nivel de compresión).
- 2 Especifique el nivel de compresión adecuado: **Fast** (Rápida), **Optimal** (Óptima) o **Maximum** (Máxima).
- 3 Haga clic en **Save** (Guardar).

26.10 Regulación del ancho de banda durante la transferencia de datos

La regulación del ancho de banda permite controlar la cantidad de ancho de banda disponible que consume la comunicación directa entre el origen y el destino durante el transcurso de la migración de una carga de trabajo. La regulación del ancho de banda ayuda a evitar que el tráfico de migración congestione la red de producción y reduce la carga total del servidor de PlateSpin. Puede especificar una velocidad de rendimiento para cada trabajo de migración. Consulte [“Regulación del ancho de banda” en la página 49](#).

Nota: la hora de la regulación es la hora local de la carga de trabajo de origen.

- ♦ [Sección 26.10.1, “Regulación del ancho de banda con el cliente de Migrate”, en la página 310](#)
- ♦ [Sección 26.10.2, “Regulación del ancho de banda con la interfaz Web de Migrate”, en la página 310](#)

26.10.1 Regulación del ancho de banda con el cliente de Migrate

Para habilitar y utilizar la regulación del ancho de banda para la transferencia de datos:

- 1 En la vista Jobs (Trabajos), localice el trabajo necesario.
- 2 En la sección Network Configuration (Configuración de red) de la ventana Migration Job (Trabajo de migración), consulte **Bandwidth Throttling** (Regulación del ancho de banda).
- 3 Seleccione la opción **Enable Throttling** (Habilitar regulación del ancho de banda), especifique el valor máximo necesario en Mb/s y, opcionalmente, el período de tiempo durante el que se debe aplicar la regulación.

Si no se define un intervalo temporal, el ancho de banda se regula por defecto a la velocidad especificada todo el tiempo. Si se define un intervalo temporal y el trabajo de migración se ejecuta fuera de este, los datos se transmiten a velocidad completa.

- 4 Haga clic en **OK** (Aceptar).

26.10.2 Regulación del ancho de banda con la interfaz Web de Migrate

Para habilitar y utilizar la regulación del ancho de banda para la transferencia de datos:

- 1 En la página Edit Migration Details (Editar detalles de la migración), diríjase a **Schedule Settings** > **Bandwidth Throttling** (Valores de programación > Regulación del ancho de banda).
- 2 Especifique el ancho de banda máximo para consumir en MB/s en **Throttling Rate** (Velocidad de regulación).

El valor Off (Inactiva) inhabilita la regulación del ancho de banda.

- 3 Especifique uno de los patrones de regularización siguientes:
 - ♦ **Always (Siempre)**: regular siempre la transferencia de datos en las réplicas. No se especifica ningún patrón de regularización.
 - ♦ **Custom (Personalizado)**: especifique la hora de inicio y de finalización y los días de la semana en los que se tiene que regular la transferencia de datos de las réplicas que se ejecutan en esa ventana.
- 4 Haga clic en **Save** (Guardar).

26.11 Conversión (método de transferencia de datos)

Las opciones de conversión permiten especificar lo siguiente:

- ♦ La forma en la que se transfieren los datos del origen al destino. PlateSpin Migrate admite varios métodos de transferencia, y su disponibilidad depende de la carga de trabajo y el tipo de trabajo de migración.

Consulte [“Métodos de transferencia de datos admitidos” en la página 44](#).

- ♦ El ámbito de los datos de la carga de trabajo que se van a transferir del origen al destino (**Full Migration** [Migración completa] o **Changes only** [Solo los cambios]). Solo es aplicable a los trabajos de Server Sync.

Consulte [“Sincronización de cargas de trabajo con Server Sync” en la página 451](#).

26.11.1 Conversión mediante el cliente de Migrate

Para especificar las opciones de transferencia de un trabajo de migración:

- 1 En la vista Jobs (Trabajos), localice el trabajo necesario.
- 2 En la sección Job Configuration (Configuración del trabajo) de la ventana Migration Job (Trabajo de migración), haga clic en **Conversion** (Conversión).
- 3 Seleccione el ámbito y el método de la réplica de datos.
- 4 Haga clic en **OK** (Aceptar).

26.11.2 Transferencia de datos mediante la interfaz Web de Migrate

- 1 En la página Edit Migration Details (Editar detalles de la migración), diríjase a **Migration Settings** > **Transfer Method** (Valores de migración > Método de transferencia).
- 2 Especifique el método de transferencia de datos adecuado.
- 3 Haga clic en **Save** (Guardar).

26.12 Cifrado de la transferencia de datos

La opción Encrypt Data Transfer (Cifrar transferencia de datos) determina si se deben cifrar los datos de la transmisión de la carga de trabajo de origen a la carga de trabajo de destino. Consulte la [Sección 2.3, “Seguridad y privacidad”, en la página 46](#).

- ♦ [Sección 26.12.1, “Cifrado de la transferencia de datos mediante el cliente de Migrate”, en la página 311](#)
- ♦ [Sección 26.12.2, “Cifrado de la transferencia de datos mediante la interfaz Web de Migrate”, en la página 311](#)

26.12.1 Cifrado de la transferencia de datos mediante el cliente de Migrate

Para habilitar y utilizar el cifrado en la transferencia de datos:

- 1 En la vista Jobs (Trabajos), localice el trabajo necesario.
- 2 En la sección Network Configuration (Configuración de red) de la ventana Migration Job (Trabajo de migración), haga clic en **Encryption** (Cifrado).
- 3 Seleccione **Encrypt Data Transfer** (Cifrar transferencia de datos).
- 4 Haga clic en **OK** (Aceptar).

26.12.2 Cifrado de la transferencia de datos mediante la interfaz Web de Migrate

Para habilitar y utilizar el cifrado en la transferencia de datos para cargas de trabajo Windows:

- 1 En la página Edit Migration Details (Editar detalles de la migración), diríjase a **Migration Settings** > **Data Transfer** (Valores de migración > Transferencia de datos).

- 2 Seleccione **Encrypt Data Transfer** (Cifrar transferencia de datos).
- 3 Haga clic en **Save** (Guardar).

Para habilitar y utilizar el cifrado en la transferencia de datos para cargas de trabajo Linux:

- 1 En la página Edit Migration Details (Editar detalles de la migración), diríjase a **Migration Settings** > **Transfer Encryption** (Valores de migración > Cifrado de la transferencia).
- 2 Seleccione **Encrypt Data Transfer** (Cifrar transferencia de datos).
- 3 Haga clic en **Save** (Guardar).

26.13 Software de mejora de la virtualización

Para las migraciones entre distintos host de virtualización, PlateSpin Migrate proporciona un mecanismo para desinstalar de forma automática el software de mejora de la virtualización, como VMware Tools.

Cuando se convierte una carga de trabajo de una plataforma de VMware que tenga una versión anterior de VMware Tools instalada, PlateSpin Migrate identifica la presencia de software obsoleto y añade un paso de limpieza de VMware Tools en el trabajo de migración.

Debe proporcionar credenciales de administrador para desinstalar VMware Tools. Las credenciales proporcionadas deben coincidir con las de la cuenta del administrador que entró a la sesión durante la instalación de VMware Tools.


Cuando se desinstale la versión anterior, PlateSpin Migrate continúa con la instalación de la versión nueva de VMware Tools.

Nota: si se dispone a volver a una versión anterior de una máquina virtual que tenga VMware Tools instalado, o si va a convertir una máquina virtual en otro destino de VMware que tenga una versión anterior de VMware Tools, la instalación de VMware Tools durante la configuración del destino fallará.

26.13.1 Sustitución de VMware Tools mediante el cliente de Migrate

Para configurar un trabajo a fin de eliminar o sustituir VMware Tools durante la migración:

- 1 En la vista Jobs (Trabajos), seleccione la carga de trabajo necesaria.
- 2 En la sección Operating System and Application Configuration (Configuración del sistema operativo y la aplicación) de la ventana Migration Job (Trabajo de migración), haga clic en **Clean Up VMware Tools** (Limpiar herramientas de VMware).



- 3 Dependiendo del destino, PlateSpin Migrate identifica las instancias existentes de VMware Tools y pide que se sustituya o se elimine, según proceda:
 - ♦ **Para los destinos que no sean de VMware:** en la interfaz de configuración del trabajo se indica que debe desinstalar VMware Tools. Proporcione las credenciales de administrador que se usaron para instalar el software. Si no conoce las credenciales, VMware Tools permanecerá en el equipo de destino después de la migración.
 - ♦ **Para destinos de VMware:** en la interfaz de configuración del trabajo se indica que debe sustituir VMware Tools. Proporcione las credenciales de administrador que se usaron para instalar la versión obsoleta de VMware Tools. Si no conoce las credenciales, instale la nueva versión de VMware Tools manualmente cuando se complete la migración.
- 4 Haga clic en **OK** (Aceptar).

26.13.2 Sustitución de VMware Tools mediante la interfaz Web de Migrate

Para eliminar o sustituir VMware Tools durante una migración:

- 1 En la página Edit Target Workload Details (Editar detalles de la carga de trabajo de destino), diríjase a **Target Workload Settings > VM Tools** (Valores de carga de trabajo de destino > Herramientas de máquina virtual).
- 2 Para instalar las herramientas de máquina virtual, seleccione la opción **Install VM Tools option** (Instalar herramientas de máquina virtual). Esta opción está seleccionada por defecto.
- 3 En la página Edit Target Workload Details (Editar detalles de la carga de trabajo de destino), diríjase a **Target Workload Test Settings > VM Tools** (Valores de prueba de carga de trabajo de destino > Herramientas de máquina virtual).
- 4 Para instalar las herramientas de máquina virtual, seleccione la opción **Install VM Tools option** (Instalar herramientas de máquina virtual). Esta opción está seleccionada por defecto.
- 5 Haga clic en **Save** (Guardar).

26.14 Acciones posteriores a la migración personalizadas


El cliente de PlateSpin Migrate permite ejecutar una acción personalizada en el destino. Se deben definir y guardar las acciones personalizadas y sus dependencias por adelantado. Consulte [“Gestión de acciones posteriores a la migración \(Windows y Linux\)” en la página 129](#).

Nota: las acciones posteriores a la migración se admiten solo para las migraciones par a par y las migraciones única de Server Sync.

Cuando configure un trabajo de migración, seleccione la acción requerida, los parámetros necesarios de la línea de comandos y el tiempo límite que se precise. También debe proporcionar credenciales válidas para la carga de trabajo de destino. Si no conoce las credenciales de la carga de trabajo de destino, puede usar las que la carga de trabajo de origen.

Para especificar una acción posterior a la migración para el trabajo de migración:

- 1 Inicie el trabajo de migración. Para obtener información sobre cómo iniciar un trabajo de migración, consulte la [Sección 26.2, “Inicio de un trabajo de migración”, en la página 301](#).
- 2 En la sección Virtual Machine Configuration (Configuración de la máquina virtual) de la ventana Migration Job (Trabajo de migración), haga clic en **Post-Migration** (Después de la migración).



- 3 Especifique las siguientes opciones:
 - ♦ **Seleccionar acción:** en la lista desplegable, seleccione una acción personalizada que haya guardado anteriormente en la biblioteca de acciones posteriores a la migración.
 - ♦ **Execution Parameters (Parámetros de ejecución):** especifique los parámetros necesarios de la línea de comandos para la acción. Si se precise, especifique un tiempo límite.
 - ♦ **Credenciales:** proporcione las credenciales del administrador para el destino. Si son las mismas que la del origen y se han guardado, seleccione **Use Source Credentials** (Usar credenciales de origen).

26.15 Servicios o daemons para detener antes de la réplica o la transición

Para la transferencia de datos en tiempo real, PlateSpin Migrate proporciona un mecanismo para detener los servicios o los daemons seleccionados durante la migración. Esto garantiza que los datos del origen se capturen en un estado coherente.

Si la carga de trabajo de origen ejecuta el software Microsoft SQL Server o Microsoft Exchange Server, puede configurar el trabajo de migración para que copie automáticamente los archivos de base de datos de estos servidores. Si no requiere que la migración incluya el volumen que contiene las bases de datos, no es necesario que detenga estos servicios.

Si la carga de trabajo de origen incluye servicios de aplicación con una carga intensiva de E/S que pudiera impedir la capacidad del proceso de transferencia de archivos para seguir el ritmo de los cambios, puede detenerlos durante una migración de transferencia en directo.

Después de completar la migración, los servicios que detenga durante una migración de transferencia en directo se reinician automáticamente en el origen, a no ser que configure de forma explícita el trabajo de migración para que apague el origen al finalizar.

En los sistemas Linux, puede usar los guiones `freeze` y `thaw` personalizados. Consulte [Sección 22.4, “Uso de los guiones freeze y thaw personalizados para migraciones en el nivel de bloques de Linux”](#), en la página 254.


Sugerencia: es posible configurar de forma global las preferencias para detener los servicios de Windows seleccionados durante una transferencia VSS basada en archivos o basada en bloques en tiempo real realizada con el cliente de PlateSpin Migrate. Consulte la [“Configuración de valores por defecto del servicio de origen”](#) en la página 126.

- ♦ [Sección 26.15.1, “Servicios y daemons para detener con el cliente de Migrate”](#), en la página 315
- ♦ [Sección 26.15.2, “Servicios y daemons para detener con la interfaz Web de Migrate”](#), en la página 316

26.15.1 Servicios y daemons para detener con el cliente de Migrate

Para especificar los servicios o daemons que desea que el sistema detenga durante la transferencia en directo:

- 1 En la vista Jobs (Trabajos), seleccione la carga de trabajo necesaria.
- 2 En la sección Operating System and Application Configuration (Configuración del sistema operativo y la aplicación) de la ventana Migration Job (Trabajo de migración), haga clic en **Live Transfer Services/Daemons (Source)** [Transferir en directo servicios o daemons (origen)].
- 3 Para indicar que desea que los archivos de la base de datos de SQL Server y Exchange Server se copien durante la migración, haga clic en **Advanced** (Opciones avanzadas, solo aplicable a sistemas Windows).



- 4 Haga clic en **OK** (Aceptar).

26.15.2 Servicios y daemons para detener con la interfaz Web de Migrate

Para detener servicios de Windows:

- 1 En la página Edit Target Workload Details (Editar detalles de la carga de trabajo de destino), diríjase a **Migration Settings > Services to Stop before Any Replication** (Valores de migración > Servicios que detener antes de cualquier réplica).
- 2 Seleccione los servicios que se deben detener para la réplica.
Es recomendable que todos los servicios que no sean VSS y los antivirus se detengan de forma temporal en el origen mientras se captura la instantánea de VSS en el origen. Seleccione los servicios de Windows que desea detener temporalmente en la carga de trabajo de origen mientras se captura la instantánea de VSS en el origen. Estos servicios se restauran en cuanto se completa la creación de la instantánea de VSS.
- 3 En la página Edit Target Workload Details (Editar detalles de la carga de trabajo de destino), diríjase a **Migration Settings > Services to Stop before Cutover with Replication** (Valores de migración > Servicios que detener antes de transición con réplica).
- 4 Seleccione los servicios de Windows que deben detenerse de forma permanente en la carga de trabajo de origen para la transición con cualquier réplica. Los servicios detenidos en la carga de trabajo de origen durante el proceso de réplica no se restaurarán posteriormente. Esto no se aplica a la transición de prueba.
- 5 Haga clic en **Save** (Guardar).

Para detener daemons de Linux:

- 1 En la página Edit Target Workload Details (Editar detalles de la carga de trabajo de destino), diríjase a **Migration Settings > Daemons to Stop before Any Replication** (Valores de migración > Daemons que detener antes de cualquier réplica).
- 2 Seleccione los daemons de Linux que desea detener temporalmente en la carga de trabajo de origen antes de la réplica. Estos daemons se restaurarán después de que finalice la réplica.
- 3 En la página Edit Target Workload Details (Editar detalles de la carga de trabajo de destino), diríjase a **Migration Settings > Daemons to Stop before Cutover with Replication** (Valores de migración > Daemons que detener antes de una transición con réplica).
- 4 Seleccione los servicios de Linux que deben detenerse de forma permanente en la carga de trabajo de origen para la transición con cualquier réplica. Los daemons detenidos en la carga de trabajo de origen durante el proceso de réplica no se restaurarán después de la transición. Los daemons detenidos se restauran después de una transición de prueba.
- 5 Haga clic en **Save** (Guardar).

26.16 Estados de servicio en cargas de trabajo Windows de destino

En situaciones como las siguientes, se recomienda cambiar el modo de inicio de los servicios en las cargas de trabajo Windows de destino:

- ♦ Si no desea que un determinado servicio de Windows siga ejecutándose en una carga de trabajo virtualizada, configure el trabajo para inhabilitar el servicio en la carga de trabajo de destino.
- ♦ Si necesita que un servicio del destino se inicie en función de una petición de algún otro servicio, puede establecer que el modo de inicio del servicio necesario sea manual.
- ♦ Si desea configurar un trabajo para restaurar el modo de inicio original del servicio después de la migración. Por ejemplo, desea inhabilitar un antivirus durante la migración, pero restaurar el modo de inicio del antivirus cuando se complete la migración.
- ♦ Se sabe que ciertas aplicaciones de una carga de trabajo de origen causan errores de arranque en la carga de trabajo de destino si los servicios de la aplicación correspondientes no se inhabilitan durante la conversión. El parámetro **ApplicationsKnownForBootFailuresOnTarget** de la página de configuración del servidor de PlateSpin muestra una lista de esas aplicaciones que es probable que causen errores de arranque en la carga de trabajo de destino. Puede editar esta lista para añadir o eliminar aplicaciones.

Un valor global de la página de configuración del servidor de PlateSpin, **ApplicationsKnownForBootFailuresOnTargetDefaultValue**, establece si los servicios de todas las aplicaciones que se muestran en el parámetro **ApplicationsKnownForBootFailuresOnTarget** deben seleccionarse por defecto, de forma que los servicios de la aplicación correspondiente se puedan inhabilitar en el destino durante la conversión.

Para obtener información sobre cómo configurar las aplicaciones conocidas por provocar errores de arranque en destinos Windows, consulte la [Sección 5.11, “Configuración de aplicaciones conocidas por producir errores de arranque en los destinos Windows”](#), en la [página 115](#).

Para obtener información sobre cómo modificar o inhabilitar el estado del servicio en el destino, consulte las secciones siguientes:

- ♦ [Sección 26.16.1, “Estados de servicio con el cliente de Migrate”, en la página 318](#)
- ♦ [Sección 26.16.2, “Estados de servicio con la interfaz Web de Migrate”, en la página 320](#)

26.16.1 Estados de servicio con el cliente de Migrate


Puede especificar los estados de ejecución preferidos para los servicios de las cargas de trabajo Windows de destino que se habilitarán después de la transición o la transición de prueba. Las opciones para los estados del servicio de Windows son:

- ♦ Automatic (Automático)
- ♦ Automatic (Delayed Start) [Automático (inicio retrasado)]
- ♦ Manual
- ♦ Disabled (Inhabilitado)

Modificación del estado del servicio de Windows en el destino después de la migración

Para configurar el modo de inicio posterior a la migración de los servicios de Windows:

- 1 Inicie el trabajo de migración. Para obtener información sobre cómo iniciar un trabajo de migración, consulte la [Sección 26.2, “Inicio de un trabajo de migración”, en la página 301](#).
- 2 En la sección Operating System and Application Configuration (Configuración del sistema operativo y la aplicación) de la ventana Migration Job (Trabajo de migración), haga clic en **Windows Services (Target)** [Servicios de Windows (destino)] y, a continuación, haga clic en un elemento de la columna **Start Mode** (Iniciar modo).



- 3 Seleccione el modo de inicio que desee.
- 4 Para restaurar los valores originales después de completar la conversión, marque la casilla de verificación.
- 5 Haga clic en **OK** (Aceptar).

Inhabilitación del estado del servicio de arranque de Windows en el destino después de la migración


- 1 Inicie el trabajo de migración. Para obtener información sobre cómo iniciar un trabajo de migración, consulte la [Sección 26.2, “Inicio de un trabajo de migración”, en la página 301](#).
- 2 En la sección Operating System and Application Configuration (Configuración del sistema operativo y la aplicación) de la ventana Migration Job (Trabajo de migración), haga clic en **Windows Services (Target)** [Servicios de Windows (destino)] y, a continuación, haga clic en **More Options** (Otras opciones).

PlateSpin Migrate revisa las aplicaciones existentes en el origen para comprobar si alguna de las que aparecen en el parámetro de configuración

ApplicationsKnownForBootFailuresOnTarget está instalada en el origen. PlateSpin Migrate muestra una lista de esas aplicaciones, que se sabe que provocan un error de arranque en el destino durante la conversión en el panel Application Known For Boot Failure (Aplicación que provoca errores de arranque).

Estas aplicaciones se seleccionan por defecto si el valor del parámetro

ApplicationsKnownForBootFailuresOnTargetDefaultValue de la página de configuración de PlateSpin está definido como **true** (verdadero).



- 3 Modifique la selección de las aplicaciones de panel Application Known For Boot Failure (Aplicación que provoca errores de arranque) según si desea inhabilitar los servicios de arranque de las aplicaciones en el destino. Al seleccionar una aplicación, el modo de inicio del servicio de arranque correspondiente en el destino se establece como **Disabled** (Inhabilitado).
- 4 En el panel Boot Services Configuration (Target) [Configuración de servicios de arranque (destino)], revise la configuración de los servicios de arranque modificados. Asegúrese de que los valores están configurados correctamente para evitar problemas del sistema operativo.
- 5 Haga clic en **OK** (Aceptar).

26.16.2 Estados de servicio con la interfaz Web de Migrate

Puede especificar los estados de ejecución preferidos para los servicios de las cargas de trabajo Windows de destino que se habilitarán después de la transición o la transición de prueba. Las opciones para los estados del servicio de Windows son:

- ♦ Automatic (Automático)
- ♦ Manual
- ♦ Disabled (Inhabilitado)
- ♦ Automatic (Delayed Start) [Automático (inicio retrasado)]
- ♦ Boot (Arranque)
- ♦ System (Sistema)

Modificación del estado del servicio de Windows en el destino después de la migración

- 1 En la página Edit Migration Details (Editar detalles de la migración), diríjase a **Target Workload Settings** > **Service States on Target VM** (Valores de carga de trabajo de destino > Estados de servicio en máquina virtual de destino).
- 2 Haga clic en **Add Services** (Añadir servicios).
- 3 Seleccione el modo de inicio del servicio de Windows en la máquina virtual de destino.

The screenshot shows the 'Target Workload Settings' page. The 'Service States on Target VM' section is expanded, displaying a table to modify start-up modes on the replicated workload. The table has two columns: 'Service Name' and 'Mode'. The services listed are App Readiness, Application Experience, Application Identity, Application Information, and Application Layer Gateway Service, all currently set to 'Manual'. Below the table are buttons for 'Apply', 'Cancel', and 'More Options'.

Service Name	Mode
App Readiness	Manual
Application Experience	Manual
Application Identity	Manual
Application Information	Manual
Application Layer Gateway Service	Manual

- 4 Haga clic en **Apply** (Aplicar).

Inhabilitación del estado del servicio de arranque de Windows en el destino después de la migración

- 1 En Edit Migration Details (Editar detalles de la migración), diríjase a **Migration Settings** > **Boot Services to Disable on Target** (Valores de migración > Servicios de arranque que inhabilitar en el destino).
- 2 Haga clic en **Add Services** (Añadir servicios).

PlateSpin Migrate revisa las aplicaciones existentes en el origen para comprobar si alguna de las que aparecen en el parámetro de configuración

ApplicationsKnownForBootFailuresOnTarget está instalada en el origen. PlateSpin Migrate muestra una lista de esas aplicaciones, que se sabe que provocan un error de arranque en el destino durante la conversión en el panel Application Known For Boot Failure (Aplicación que provoca errores de arranque).

Estas aplicaciones se seleccionan por defecto si el valor del parámetro **ApplicationsKnownForBootFailuresOnTargetDefaultValue** de la página de configuración de PlateSpin está definido como **true** (verdadero).

Migration Settings

Transfer Method:

- ☐ File Based
- ☒ Block Based
 - ☒ Use block-based transfer driver [?](#) ☒ Install during Prepare Replication
 - ☐ Do not use block-based transfer driver
 - ☐ Encrypt Data Transfer

Source Credentials:

User Name:

Password:

[Test Credentials](#) [?](#)

CPU:

Sockets:

Cores Per Socket:

Total CPUs: 6

Virtual Machine Name:

Configuration File Datastore:

Virtual Machine Configuration Path:

Disks:

Disk Name	Disk Index	Datastore	Disk Path	Thin Disk
Disk 1	0	datastore1 (53.1 GB)	/WIN-ML4R12MVKPB_VM/WIN-ML4R12MVKPB_VM.vmx	<input type="checkbox"/>
Disk 2	1	datastore1 (53.1 GB)	/WIN-ML4R12MVKPB_VM/WIN-ML4R12MVKPB_VM.vmx	<input type="checkbox"/>
Disk 3	2	datastore1 (53.1 GB)	/WIN-ML4R12MVKPB_VM/WIN-ML4R12MVKPB_VM.vmx	<input type="checkbox"/>
Disk 4	3	datastore1 (53.1 GB)	/WIN-ML4R12MVKPB_VM/WIN-ML4R12MVKPB_VM.vmx	<input type="checkbox"/>

Volumes:

Include	Name	Used Space	Free Space	Disk Name
<input checked="" type="checkbox"/>	C: (NTFS - Boot)	14.4 GB	5.52 GB	Disk 1
<input checked="" type="checkbox"/>	E: (NTFS)	55.3 MB	4.94 GB	Disk 2
<input checked="" type="checkbox"/>	F: (NTFS)	31.9 MB	465.06 MB	Disk 3
<input checked="" type="checkbox"/>	G: (NTFS)	155.4 MB	2 TB	Disk 4
<input checked="" type="checkbox"/>	\\?Volume{23164ac4-a2d7-11e5-bf83-806e0f5e9903} (NTFS - System)	29.7 MB	70.26 MB	Disk 1

Replication Network for Target:

Select Boot Services to be disabled: [?](#)

Disable	Service Name	Mode
<input type="checkbox"/>	1394 OHCI Compliant Host Controller	Manual
<input type="checkbox"/>	1394 OHCI Compliant Host Controller (Legacy)	Manual
<input type="checkbox"/>	ACPI Power Meter Driver	Manual
<input type="checkbox"/>	adp84xx	Manual
<input type="checkbox"/>	adpahci	Manual

[Apply](#) [Cancel](#)

Applications Known For Boot Failure:

- ☐ Symantec

Replication Networks for Source:

Services to Stop before any Replication:

Services to Stop for Cutover with Replication:

Boot Services to disable on Target:

Uses DHCP: ☐

True: ☐

False: ☐

- 3 Modifique la selección de las aplicaciones de panel Application Known For Boot Failure (Aplicación que provoca errores de arranque) según si desea inhabilitar los servicios de arranque de las aplicaciones en el destino. Al seleccionar una aplicación, el modo de inicio del servicio de arranque correspondiente en el destino se establece como **Disabled** (Inhabilitado).
- 4 En Select Boot Services (Seleccionar servicios de arranque), revise la configuración de los servicios de arranque modificados. Asegúrese de que los valores están configurados correctamente para evitar problemas del sistema operativo.
- 5 Haga clic en **Apply** (Aplicar).

26.17 Estados de daemon en cargas de trabajo Linux de destino


Puede especificar los estados de ejecución preferidos para los daemons en las cargas de trabajo Linux de destino que se habilitarán después de la transición o la transición de prueba. Las opciones de los estados de daemons de Linux están habilitadas o inhabilitadas en los niveles de ejecución y arranque del sistema siguientes:

0	Apagar
1	Modo de un solo usuario
2	No se usa (definido por el usuario)
3	Modo multiusuario completo (sin interfaz gráfica del usuario)
4	No se usa (definido por el usuario)
5	Modo multiusuario completo sin gestor de pantalla (interfaz gráfica del usuario)
6	Reiniciar
Boot	Iniciar al encender

26.17.1 Estados de daemon con el cliente de Migrate

Para configurar el nivel de ejecución posterior a la migración de los daemons de Linux:

- 1 Inicie el trabajo de migración. Para obtener información sobre cómo iniciar un trabajo de migración, consulte la [Sección 26.2, “Inicio de un trabajo de migración”, en la página 301](#).
- 2 En la sección Operating System and Application Configuration (Configuración del sistema operativo y la aplicación) de la ventana Migration Job (Trabajo de migración), haga clic en **Linux Daemons (Target)** [Daemons de Linux (destino)] y, a continuación, haga clic en un elemento de la columna **Run Level** (Nivel de ejecución).



- 3 Seleccione los niveles de ejecución deseados. Haga clic en **OK** (Aceptar).

26.17.2 Estados de daemon con la interfaz Web de Migrate

Para definir estados de inicio para daemons de Linux en la máquina virtual de destino:

- 1 En la página Edit Target Workload Details (Editar detalles de la carga de trabajo de destino), diríjase a **Target Workload Settings > Daemon States on Target VM** (Valores de carga de trabajo de destino > Estados de daemon en máquina virtual de destino).
- 2 Seleccione las condiciones de inicio de los daemons de Linux en la máquina virtual de destino. Para habilitar el daemon para desea iniciar, marque las casillas de verificación con los niveles de ejecución adecuados (de 0 a 6) y la opción Boot (Arrancar).
- 3 Haga clic en **Save** (Guardar).

26.18 Sustitución de HAL de Windows o del archivo de núcleo


Si se usa el cliente de PlateSpin Migrate para migrar cargas de trabajo Windows con archivos del sistema (como archivos HAL o de núcleo) que sean incompatibles con la infraestructura de destino, PlateSpin Migrate usa un archivo adecuado de la biblioteca y guarda una copia de seguridad del archivo de origen (* .bak) en el mismo directorio del sistema del destino.

Puede usar el cliente de Migrate para ver los archivos de HAL o de núcleo que PlateSpin Migrate identifica que necesitan sustituirse:

Para ver los archivos seleccionados para sustituirse durante la migración:

- 1 En la vista Jobs (Trabajos), seleccione la carga de trabajo necesaria.
- 2 En la sección Operating System and Application Configuration (Configuración del sistema operativo y la aplicación) de la ventana Migration Job (Trabajo de migración), haga clic en **System Files** (Archivos de sistema).

Se muestran los archivos seleccionados para sustituirse durante la migración.



- 3 Haga clic en **OK** (Aceptar).

Pueden aparecer advertencias similares a las siguiente en la parte inferior del recuadro de diálogo:

La caché del controlador está vacía	Indica que puede ser preciso colocar los archivos necesarios en la caché del controlador local en el servidor Windows de origen (..\Windows\Driver Cache).
La caché del controlador tiene una versión superior	PlateSpin Migrate tiene una coincidencia parcial con su matriz, pero la caché del controlador contiene una versión posterior de uno o varios archivos del sistema que la que se usa en PlateSpin Migrate.

El archivo <nombre_de_archivo> se sustituirá por una versión anterior	PlateSpin Migrate no encuentra ninguna coincidencia para los archivos del sistema en su matriz. Sustituirá los archivos del sistema con una versión anterior a la que se ha descubierto para los archivos del sistema original del equipo de origen.
El archivo <nombre_de_archivo> se sustituirá por una versión posterior	PlateSpin Migrate no encuentra ninguna coincidencia para los archivos del sistema en su matriz. Sustituirá los archivos del sistema con una versión posterior a la que se ha descubierto para los archivos del sistema original del equipo de origen.

Si aparecen advertencias en la pantalla, haga clic en **More Help** (Más ayuda) para obtener más información. Esta opción solo está disponible si hay advertencias.

Consulte también el [artículo 7920815 de la base de conocimientos](https://www.netiq.com/support/kb/doc.php?id=7920815). *Preguntas frecuentes: Descripción de la pantalla de información de los archivos del sistema* (<https://www.netiq.com/support/kb/doc.php?id=7920815>).

26.19 Estados finales tras la transición de las cargas de trabajo de origen y de destino

Después de una transición correcta, PlateSpin Migrate apaga o inicia las cargas de trabajo de origen y de destino, según la naturaleza de la migración. Por ejemplo, si el objetivo de la migración es copiar la carga de trabajo, puede ser recomendable que tanto la carga de trabajo de origen como la de destino se estén ejecutando después de la transición. Si va mover una carga de trabajo, puede ser necesario detener la carga de trabajo de origen después de la transición y dejar la carga de trabajo de destino en ejecución.

- ♦ [Sección 26.19.1, “Estados finales de la carga de trabajo con el cliente de Migrate”, en la página 324](#)
- ♦ [Sección 26.19.2, “Estados finales de la carga de trabajo con la interfaz Web de Migrate”, en la página 325](#)

26.19.1 Estados finales de la carga de trabajo con el cliente de Migrate

Para especificar estados finales posteriores a la transición distintos a los estados por defecto, tanto para el origen como para el destino:

- 1 En la vista Jobs (Trabajos), seleccione la carga de trabajo necesaria.
- 2 En la sección Job Configuration (Configuración del trabajo) de la ventana Migration Job (Trabajo de migración), haga clic en **End States** (Estados finales).
- 3 Configure los valores oportunos:
 - ♦ **Source Machine End State (Estado final del equipo de origen):** permite especificar si la carga de trabajo de origen se debe apagar después de una transición correcta. Si la carga de trabajo se va a mover, la opción de apagar está seleccionada por defecto.
 - ♦ **Target Machine End State (Estado final del equipo de destino):** permite especificar si la carga de trabajo de destino se debe encender, apagar o suspender después de una transición correcta.
- 4 Haga clic en **OK** (Aceptar).

26.19.2 Estados finales de la carga de trabajo con la interfaz Web de Migrate

Para especificar estados finales posteriores a la transición para las cargas de trabajo de origen y de destino después de una transición con réplica:

- 1 En la página Workloads (Cargas de trabajo), seleccione la carga de trabajo preparada que desea migrar.
- 2 Haga clic en **Run Migration** (Ejecutar migración).
- 3 En la página Workload Commands (Comandos de la carga de trabajo), especifique el método de réplica completa o incremental.
- 4 Para la transición posterior a la réplica, habilite **Run cutover after successful replication** (Ejecutar transición después de una réplica correcta).
- 5 Especifique el estado de ejecución correspondiente para la carga de trabajo de origen y la de destino habilitando o inhabilitando los valores siguientes:
 - ♦ Shut down source after cutover (Apagar origen después de la transición)
 - ♦ Shut down target after cutover (Apagar destino después de la transición)
- 6 Haga clic en **Execute** (Ejecutar).

PlateSpin Migrate inicia la réplica de la carga de trabajo, ejecuta la transición y apaga el origen o el destino según haya configurado.

26.20 Configuración de la carga de trabajo de destino para máquinas virtuales

Para trabajos que impliquen la virtualización de cargas de trabajo, PlateSpin Migrate proporciona un mecanismo para especificar las opciones de configuración de la máquina virtual de destino; por ejemplo, suministrar un nombre de máquina virtual de destino y una vía al archivo de configuración, seleccionar el almacén de datos que se debe usar y asignar memoria virtual, de acuerdo a las funciones y capacidades de la plataforma de virtualización seleccionada.

Si tiene grupos de recursos configurados en la plataforma de virtualización de destino, puede seleccionar un grupo de recursos al que asignar la máquina virtual.

Nota: si el servidor VMware ESX de destino forma parte de un clúster DRS (Programador de recursos distribuidos), es decir, un clúster con el nivel de automatización de la migración de la máquina virtual definido como **Fully Automated** (Completamente automatizado), el nivel de automatización de la máquina virtual de destino recién creada cambia a **Partially Automated** (Parcialmente automatizado) durante la migración. Esto significa que la máquina virtual de destino se puede encender en un servidor ESX distinto al seleccionado inicialmente, pero se evita que la migración se ejecute automáticamente.

- ♦ [Sección 26.20.1, “Configuración de la máquina virtual de destino en el cliente de Migrate”, en la página 326](#)
- ♦ [Sección 26.20.2, “Configuración de la máquina virtual de destino en la interfaz Web de Migrate”, en la página 326](#)

26.20.1 Configuración de la máquina virtual de destino en el cliente de Migrate

Para modificar las opciones de configuración de la máquina virtual de destino:

- 1 En la vista Jobs (Trabajos), seleccione la carga de trabajo necesaria.
- 2 En la sección Virtual Machine Configuration (Configuración de la máquina virtual) de la ventana Migration Job (Trabajo de migración), haga clic en **General**.
- 3 Especifique los valores oportunos para las opciones de configuración y haga clic en **OK** (Aceptar).

PlateSpin Migrate muestra las opciones de configuración de la máquina virtual de destino específicas del destino seleccionado y también ofrece acceso a opciones de configuración avanzadas. Consulte la:

- ♦ [Sección 30.2.1, “Configuración de la máquina virtual de destino: VMware ESXi 5 y versiones posteriores”, en la página 386](#)
- ♦ [Sección 30.2.2, “Configuración de la máquina virtual de destino: VMware ESX 4.1”, en la página 388](#)
- ♦ [Sección 31.2.1, “Configuración de la máquina virtual de destino: Microsoft Hyper-V”, en la página 414](#)
- ♦ [Sección 32.2.5, “Configuración de la máquina virtual de destino: Citrix XenServer”, en la página 424](#)

26.20.2 Configuración de la máquina virtual de destino en la interfaz Web de Migrate

La interfaz Web de Migrate muestra opciones de configuración de la máquina virtual específicas para el destino seleccionado. Puede especificar valores diferentes según precise para la configuración de prueba de la carga de trabajo de destino.

- 1 En la página Edit Target Workload Details (Editar detalles de la carga de trabajo de destino), diríjase a **Target Workload Settings** (Valores de carga de trabajo de destino).
- 2 Modifique los valores de la máquina virtual de destino según la plataforma del contenedor de destino:
 - ♦ **Azure:** [Target Workload Settings](#) (Valores de carga de trabajo de destino)
 - ♦ **vCloud:** [Target Workload Settings](#) (Valores de carga de trabajo de destino)
 - ♦ **VMware:** [Target Workload Settings](#) (Valores de carga de trabajo de destino)
- 3 (Opcional) Diríjase a **Target Workload Test Settings** (Valores de prueba de carga de trabajo de destino) y modifique la configuración de prueba de la máquina virtual de destino según la plataforma del contenedor de destino:
 - ♦ **Azure:** [Target Workload Test Settings](#) (Valores de prueba de carga de trabajo de destino)
 - ♦ **vCloud:** [Target Workload Test Settings](#) (Valores de prueba de carga de trabajo de destino)
 - ♦ **VMware:** [Target Workload Test Settings](#) (Valores de prueba de carga de trabajo de destino)
- 4 Haga clic en **Save** (Guardar).

26.21 Identificación de red (conexiones de red)

Como parte de un trabajo de migración, PlateSpin Migrate permite gestionar la identidad de red y el registro de dominio de la carga de trabajo de destino de migración, así como especificar las preferencias relacionadas. Por defecto, los trabajos se configuran para que conserven la identidad de red de la carga de trabajo de origen y su registro de dominio. Es posible modificar la configuración por defecto para cumplir los objetivos del trabajo de migración.

La configuración correcta de la identidad de red del destino de la migración es especialmente importante cuando se migra una carga de trabajo a un dominio distinto, cuando se planifica retirar un dominio o si se tiene previsto cambiar el nombre de host de una carga de trabajo mientras está en el dominio.

- ♦ [Sección 26.21.1, “Identificación de red mediante el cliente de Migrate”, en la página 327](#)
- ♦ [Sección 26.21.2, “Conexiones de red mediante la interfaz Web de Migrate”, en la página 329](#)

26.21.1 Identificación de red mediante el cliente de Migrate

Para configurar las opciones de identidad de red de la carga de trabajo de destino:


- 1 En la vista Jobs (Trabajos), seleccione la carga de trabajo necesaria.
- 2 En la sección Network Configuration (Configuración de red) de la ventana Migration Job (Trabajo de migración), haga clic en **Network Identification** (Identificación de red).
- 3 Especifique las opciones oportunas y haga clic en **OK** (Aceptar).

Las opciones de configuración varían según si el equipo de destino es Windows o Linux. Para obtener información acerca de las opciones de configuración, consulte las siguientes secciones:

- ♦ [“Gestión de la identidad de las cargas de trabajo Windows” en la página 327](#)
- ♦ [“Gestión de la identidad de red de las cargas de trabajo Linux” en la página 328](#)

Gestión de la identidad de las cargas de trabajo Windows

Use estos valores para configurar la identidad de red de la carga de trabajo Windows de destino.



The screenshot shows the 'Network Identification' dialog box. It has a title bar with 'Network Identification' and a close button. The dialog is divided into several sections. The first section is 'Host Name' with a text box containing 'Test-2'. Below this is a checked checkbox 'Generate new System Identifier (SID)'. The next section is 'Local Administrator Credentials (Not Required)' with fields for 'User Name' (containing 'Administrator'), 'Password', and 'Confirm Password'. Below this is a 'Member of' section with two radio buttons: 'Domain' (selected) and 'Workgroup'. The 'Domain' radio button is selected, and the text box next to it contains 'platespin.com'. The 'Workgroup' radio button is unselected, and the text box next to it contains 'WORKGROUP'. Below this is a checked checkbox 'Preserve Source Server's Domain Registration'. The next section is 'Domain Credentials' with fields for 'User Name' (containing 'platespin\JSmith'), 'Password' (masked with dots), and 'Confirm Password' (masked with dots). At the bottom of the dialog are three buttons: 'Help', 'OK', and 'Cancel'.

Host Name (Nombre de host): especifique el nombre de host que desee para el equipo de destino.

Generate New SID (Generar nuevo SID): si esta opción está seleccionada, se asigna a la carga de trabajo de destino un identificador de sistema (SID) nuevo. Las credenciales solo se necesitan para Windows 2008 y deben ser las de la cuenta `Administrador local` (incrustada). Si esta cuenta se ha renombrado de forma local en el origen, proporcione el nombre nuevo.


Member of (Domain / Workgroup) (Miembro de [dominio/grupo de trabajo]): seleccione la opción necesaria y escriba el nombre del dominio o el grupo de trabajo al que desee que se una el equipo de destino.

Preserve Source Server's Domain Registration (Conservar registro de dominio del servidor de origen): conserva el registro de dominio y garantiza que el registro de dominio del servidor de origen permanece intacto durante la migración. Si inhabilita esta opción, la cuenta del dominio del equipo de origen se transfiere al equipo de destino. El servidor de origen sigue apareciendo como si estuviera en el dominio, pero no tiene una conexión válida.

Domain Credentials (Credenciales del dominio): si el equipo de destino debe formar parte de un dominio, especifique credenciales válidas para una cuenta de usuario que tenga permisos para añadir servidores al dominio; por ejemplo, como miembro del grupo de administradores del dominio o del grupo de administradores empresariales.

Gestión de la identidad de red de las cargas de trabajo Linux

Use estos valores para configurar la identidad de red de la carga de trabajo de destino de Linux y las direcciones del servidor DNS según se precise.



Pestaña **Network Identification** (Identificación de red): especifique el nombre de host que desee para el servidor de destino.

Pestaña **DNS**: use los botones **Add** (Añadir), **Edit** (Editar) y **Remove** (Eliminar) para gestionar las entradas del servidor DNS para la nueva máquina virtual.

26.21.2 Conexiones de red mediante la interfaz Web de Migrate

La interfaz Web de Migrate muestra opciones de configuración de la red de destino específicas para el destino seleccionado. Puede especificar valores de red diferentes según precise para la configuración de prueba de la carga de trabajo de destino.

- 1 En la página Edit Target Workload Details (Editar detalles de la carga de trabajo de destino), diríjase a **Target Workload Settings > Network Connections** (Valores de carga de trabajo de destino > Conexiones de red).
- 2 Modifique los valores de Network Connections (Conexiones de red) según precise para la carga de trabajo de destino en la plataforma de destino:

Parámetro	Descripción
Dirección IP	Especifique DHCP o proporcione una dirección IP para cada conexión de red.
DNS Servers (Servidores DNS)	Si selecciona la opción estática, especifique información sobre los servidores DNS.

- ♦ **Azure:** [Target Workload Settings > Network Connections](#) (Valores de carga de trabajo de destino > Conexiones de red).

Para Azure, configure estos valores adicionales:

Parámetro	Descripción
Incluir	<p>Si la carga de trabajo tiene varias NIC, seleccione Include (Incluir) para cada NIC que se deba migrar.</p> <ul style="list-style-type: none">♦ Se precisa al menos una NIC.♦ El número de interfaces NIC para migrar no puede superar el número máximo de NIC admitido por la instancia de nube seleccionada. <p>Las NIC disponibles se aplican a las NIC de la configuración de prueba de carga de trabajo de destino.</p>
Network and Subnet (Red y subred)	Para cada NIC, especifique la red y la subred que se deben usar.
Primary Connection (Conexión primaria)	Si tiene varias NIC, especifique una de las incluidas para usarla como conexión principal. El valor por defecto de Primary Connection (Conexión primaria) es la primera NIC de la lista.
Public IP (IP pública)	Si no utiliza una VPN de Azure, la NIC primaria requiere una dirección IP pública que asigna automáticamente Azure.
Resource Group (Grupo de recursos)	Escriba o seleccione un grupo de recursos que se utilizará para la NIC. El valor por defecto es Azure Resource Group (Grupo de recursos de Azure).

- ♦ **vCloud:** [Target Workload Settings > Network Connections](#) (Valores de carga de trabajo de destino > Conexiones de red).
- ♦ **VMware:** [Target Workload Settings > Network Connections](#) (Valores de carga de trabajo de destino > Conexiones de red).

- 3 (Opcional) Diríjase a **Target Workload Test Settings > Network Connections** (Valores de prueba de carga de trabajo de destino) y modifique la configuración de prueba de la máquina virtual de destino según la plataforma del contenedor de destino:
 - ♦ **Azure:** [Target Workload Test Settings > Network Connections](#) (Valores de prueba de carga de trabajo de destino > Conexiones de red).
 - ♦ **vCloud:** [Target Workload Test Settings > Network Connections](#) (Valores de prueba de carga de trabajo de destino > Conexiones de red).
 - ♦ **VMware:** [Target Workload Test Settings > Network Connections](#) (Valores de prueba de carga de trabajo de destino > Conexiones de red).
- 4 Haga clic en **Save** (Guardar).

26.22 Migración de red (red de réplica)

Para cada trabajo de migración de carga de trabajo, debe configurar correctamente la conectividad de la carga de trabajo para habilitar las comunicaciones entre las cargas de trabajo de origen y las de destino o el entorno de réplica de PlateSpin durante el proceso de migración. La configuración de red de una carga de trabajo de destino debe ser adecuada para su estado final.

- ♦ [Sección 26.22.1, “Red de migración con el cliente de Migrate”, en la página 330](#)
- ♦ [Sección 26.22.2, “Red de réplica con la interfaz del usuario de Migrate”, en la página 336](#)

26.22.1 Red de migración con el cliente de Migrate

Temporary Networking (Red temporal): también denominada *Take Control Network Settings* (Configuración de red de toma de control). Se aplica a las cargas de trabajo de origen y destino que se arrancan en un entorno de preejecución temporal. Consulte [“Transferencia sin conexión con entorno de arranque temporal” en la página 46](#).

- ♦ [“Configuración de red temporal \(toma de control\)” en la página 330](#)
- ♦ [“Configuración de TCP/IP y de red avanzada” en la página 334](#)

Configuración de red temporal (toma de control)

La configuración de red temporal (toma de control) controla la forma en la que las cargas de trabajo de origen, los destinos y el servidor de PlateSpin se comunican entre sí durante la migración. Si se requiere, puede especificar de forma manual una dirección de red temporal para el origen y el destino, o bien configurarlas para que usen una dirección IP asignada con DHCP durante la migración.

Durante las migraciones de cargas de trabajo Windows y Linux, la configuración de red temporal controla la comunicación del servidor de PlateSpin con las cargas de trabajo de origen y de destino que se arrancan en un entorno de preejecución temporal. Consulte [“Transferencia sin conexión con entorno de arranque temporal” en la página 46](#).

Para configurar los valores de red temporal (toma de control):

- 1 Inicie el trabajo de migración. Para obtener información sobre cómo iniciar un trabajo de migración, consulte la [Sección 26.2, “Inicio de un trabajo de migración”, en la página 301](#).
- 2 En la sección Job Configuration (Configuración del trabajo) de la ventana Migration Job (Trabajo de migración), haga clic en **Take Control** (Tomar el control).

- 3 Para acceder a la configuración de asignación de interfaz de red y TCP/IP, haga clic en **Configure** (Configurar) en las áreas de origen y destino, según corresponda.
- 4 Haga clic en **OK** (Aceptar).


Las opciones de configuración para la red temporal varían y dependen de si la interfaz de red es virtual o física y de si se va a conectar una carga de trabajo Windows o Linux.

- ♦ “Configuración de red temporal (toma de control): interfaces de red físicas” en la página 331
- ♦ “Configuración de red temporal (toma de control): interfaces de red virtuales” en la página 332
- ♦ “Red de destino posterior a la migración” en la página 332

La configuración de Target Take Control (Toma de control de destino) solo se usa durante los procesos de migración sin conexión. Cuando se completa, la configuración de red de destino se lee a partir de los valores especificados para la red posterior a la migración de destino. Consulte “Red de destino posterior a la migración” en la página 332.

Configuración de red temporal (toma de control): interfaces de red físicas

Estos valores solo se aplican a los equipos físicos de origen. Para los equipos físicos de destino, los valores de red temporal (toma de control) se configuran durante el proceso de arranque que usa la imagen ISO de PlateSpin. Consulte “Registro y descubrimiento de detalles de equipos físicos de destino con la imagen ISO de PlateSpin” en la página 224.




Connect using (Conectar mediante): si hay presentes varios adaptadores de red, seleccione el que pueda comunicarse tanto con el servidor de PlateSpin como con el destino.

Duplex setting (Configuración dúplex): use la lista desplegable para seleccionar la transmisión dúplex de la tarjeta de red. Debe coincidir con el valor de transmisión dúplex del conmutador al que está conectada la interfaz de red. Si el origen está conectado a puertos del conmutador definidos para transmisión dúplex de 100 megabits y no se puede cambiar a la negociación automática, seleccione **Force NIC to Full Duplex** (Forzar NIC a transmisión dúplex).

Pestaña TCP/IP Settings (Configuración de TCP/IP): haga clic en la pestaña para acceder a los valores de TCP/IP y a la configuración avanzada de la red. Consulte “Configuración de TCP/IP y de red avanzada” en la página 334.

Configuración de red temporal (toma de control): interfaces de red virtuales

Estos valores se aplican a la configuración de red de toma de control de origen y de destino.



Map to Virtual Network (Asignar a red virtual): en la lista desplegable, seleccione el conmutador virtual o la red que se deben usar para la comunicación durante una migración sin conexión. Si hay presentes varios adaptadores de red, seleccione el que pueda comunicarse tanto con el servidor de PlateSpin como con el equipo de origen. Esta red puede ser distinta a la red en la que se ejecutará la máquina virtual de destino después de la migración.

VLAN ID (ID de VLAN): (aplicable solo a la máquina virtual en un servidor de Hyper-V) habilite esta opción para especificar el ID de red virtual que se debe usar en la máquina de destino. Si no especifica este ID, se usa por defecto el ID de red virtual de la máquina virtual de origen.

Pestaña **TCP/IP Settings** (Configuración de TCP/IP): haga clic en la pestaña para acceder a los valores de TCP/IP y a la configuración avanzada de la red. Consulte [“Configuración de TCP/IP y de red avanzada” en la página 334](#).

Red de destino posterior a la migración

La configuración de red de destino posterior a la migración definida en un trabajo de migración controla la configuración de red de un destino después de que se complete la migración. Esto se aplica tanto a interfaces de red físicas como virtuales.

Durante la migración de la carga de trabajo, los valores de red posteriores a la migración de la carga de trabajo de destino se configuran mientras se arranca la carga de trabajo en un entorno de preejecución.

Para configurar la configuración de red de destino posterior a la migración:

- 1 Inicie el trabajo de migración. Para obtener información sobre cómo iniciar un trabajo de migración, consulte la [Sección 26.2, “Inicio de un trabajo de migración”, en la página 301](#).
- 2 En la sección Network Configuration (Configuración de red) de la ventana Migration Job (Trabajo de migración), lleve a cabo una de las acciones siguientes:
 - ♦ **Para las máquinas virtuales de destino:** haga clic en **Guest NIC** (NIC de invitado).
 - ♦ **Para las máquinas físicas de destino:** haga clic en **Network Connection** (Conexión de red).


3 Configure las opciones según sea necesario y haga clic en **OK** (Aceptar).

Las opciones de configuración para los valores de red de destino posterior a la migración varían y dependen de si la interfaz de red es virtual o física y de si se va a conectar una carga de trabajo Windows o Linux. Para obtener más información acerca de las opciones, consulte las siguientes secciones:

- ♦ “Red posterior a la migración para interfaces de red físicas (Windows y Linux)” en la página 333
- ♦ “Red posterior a la migración para interfaces de red virtuales (Windows y Linux)” en la página 334

Red posterior a la migración para interfaces de red físicas (Windows y Linux)

Use estos valores para configurar los ajustes de red posterior a la migración de una carga de trabajo que se vaya a migrar a hardware físico.




Connect using (Conectar mediante): si hay presentes varios adaptadores de red, seleccione el que pueda comunicarse con el servidor de PlateSpin.

Pestaña **TCP/IP Settings** (Configuración de TCP/IP): haga clic en la pestaña para acceder a los valores de TCP/IP y a la configuración avanzada de la red. Consulte “[Configuración de TCP/IP y de red avanzada](#)” en la [página 334](#).

Red posterior a la migración para interfaces de red virtuales (Windows y Linux)

Por defecto, PlateSpin Migrate configura un trabajo de migración para crear una NIC virtual para cada NIC que encuentre en el origen. Para la conectividad posterior a la migración, asegúrese de que la NIC virtual de destino está asignada a la red virtual adecuada en la plataforma de virtualización de destino.



Include in Conversion (Incluir en conversión): si esta opción está seleccionada, PlateSpin Migrate crea una NIC virtual para una NIC de origen.

Map to Virtual Network (Asignar a red virtual): seleccione la red virtual que se usará en la máquina virtual de destino. Seleccione una red virtual que permita a la máquina virtual de destino comunicarse con el servidor.

Start connected (Iniciar conectada): habilite esta opción para conectar la interfaz de red virtual al iniciar el equipo de destino ESX.

VLAN ID (ID de VLAN): (aplicable solo a la máquina virtual en un servidor de Hyper-V) habilite esta opción para especificar el ID de red virtual que se debe usar en la máquina de destino. Si no especifica este ID, se usa por defecto el ID de red virtual de la máquina virtual de origen.

Pestaña **TCP/IP Settings** (Configuración de TCP/IP): haga clic en la pestaña para acceder a los valores de TCP/IP y a la configuración avanzada de la red. Consulte [“Configuración de TCP/IP y de red avanzada” en la página 334](#).


Configuración de TCP/IP y de red avanzada

PlateSpin Migrate proporciona una interfaz de configuración de red estándar para los valores de red de origen y de destino, y para la red temporal y la red de destino posterior a la migración. Los valores de configuración varían ligeramente, según el sistema operativo.

- ♦ [“Configuración de TCP/IP y de red avanzada \(Windows\)” en la página 335](#)
- ♦ [“Configuración de TCP/IP y de red avanzada \(Linux\)” en la página 335](#)

Configuración de TCP/IP y de red avanzada (Windows)

A continuación, se muestran los valores de configuración de TCP/IP estándar y de red avanzada para cargas de trabajo Windows:



Obtain an IP address automatically (Obtener una dirección IP automáticamente): si esta opción está seleccionada, la carga de trabajo usa una dirección IP automáticamente asignada por un servidor DHCP durante el proceso de migración.


Use the following IP address (Usar la siguiente dirección IP): seleccione esta opción para especificar una dirección IP estática.

Use the following DNS server addresses (Usar las siguientes direcciones de servidor DNS): si se necesita, especifique las direcciones del servidor DNS preferido y alternativo.

Advanced (Opciones avanzadas): haga clic en este botón para acceder a la configuración avanzada de TCP/IP y especifique o edite la gateway por defecto, el servidor DNS y la información del servidor WINS, según se precise.

Configuración de TCP/IP y de red avanzada (Linux)

A continuación, se muestran los valores de configuración de TCP/IP estándar y de red avanzada para cargas de trabajo Linux:



Obtain an IP address automatically (Obtener una dirección IP automáticamente): si esta opción está seleccionada, la carga de trabajo usa una dirección IP automáticamente asignada por un servidor DHCP durante el proceso de migración.

Use the following IP address (Usar la siguiente dirección IP): seleccione esta opción para especificar una dirección IP estática.

Advanced (Opciones avanzadas): haga clic en este botón para acceder a la configuración de DNS y especifique las direcciones del servidor DNS preferido y alternativo, si se requieren. También puede indicar si desea que se copien las direcciones DNS en el archivo `resolv.conf` ubicado en el directorio `/etc` del destino.

26.22.2 Red de réplica con la interfaz del usuario de Migrate

Para especificar la red de réplica para la migración a Azure:

- 1 En la interfaz Web, seleccione la carga de trabajo para acceder a la página Target Configuration (Configuración de destino) y haga clic en **Edit** (Editar).
- 2 Diríjase a **Target Workload Settings > Network Connections** (Valores de carga de trabajo de destino > Conexiones de red) y especifique la NIC primaria.
Migrate utiliza la NIC primaria como NIC de réplica.
- 3 En **Migration Settings** (Valores de migración), en **Replication Network for Target** (Red de réplica para el destino), especifique los valores de la red de réplica:
 - 3a Seleccione la red y la subred que se utilizarán para el tráfico de réplica.
 - 3b Si no utiliza una VPN de Azure, haga clic en **Edit** (Editar) y seleccione **Create Public IP** (Crear IP pública).
Si no hay ninguna VPN en la distribución, la NIC de réplica requiere una dirección IP pública que se asigna automáticamente mediante Azure.
 - 3c Especifique el grupo de recursos que se utilizará para la red de réplica.

El valor por defecto es **Azure Resource Group** (Grupo de recursos de Azure). Para especificar un grupo de recursos distinto, haga clic en **Edit** (Editar) y lleve a cabo una de estas acciones:

- ♦ Escriba el nombre que desea usar cuando PlateSpin cree un nuevo grupo de recursos.
- ♦ Seleccione un grupo de recursos existente en la lista.

3d Seleccione una de las siguientes opciones:

- ♦ **DHCP**: permite obtener una dirección IP asignada automáticamente por un servidor DHCP.
- ♦ **Static (Estática)**: especifique una dirección IP privada estática, una máscara de subred y una dirección IP de gateway.

4 En **Replication Networks for Source** (Redes de réplica para el origen), especifique una o varias interfaces de red (NIC o dirección IP) en la carga de trabajo de origen que se utilizará para el tráfico de réplica válido para las comunicaciones con el entorno de réplica.

Para especificar la red de réplica para la migración a vCloud:

- 1 En la interfaz Web, seleccione la carga de trabajo para acceder a la página Target Configuration (Configuración de destino) y haga clic en **Edit** (Editar).
- 2 En **Migration Settings** (Valores de migración), en **Replication Network for Target** (Red de réplica para el destino), especifique la interfaz de red (NIC o dirección IP) en el destino que se utilizará para el tráfico de réplica.
- 3 En **Migration Settings** (Valores de migración), en **Replication Network for Source** (Red de réplica para el origen), especifique una o varias interfaces de red (NIC o dirección IP) en el origen que se utilizarán para el tráfico de réplica.
 - ♦ **DHCP**: permite obtener una dirección IP asignada automáticamente por un servidor DHCP.
 - ♦ **Static - Manual (Estática: manual)**: permite especificar una dirección IP estática.
 - ♦ **Static - IP Pool (Estática: grupo de IP)**: seleccione esta opción para emitir automáticamente la dirección IP a partir del grupo de IP.

Para las cargas de trabajo Windows que tengan más de una NIC, seleccione la conexión de cada NIC.

Para este ajuste, también puede especificar un valor de MTU que pueda usar la red de réplica de PlateSpin Migrate Linux RAM Disk (LRD). Un valor reducido puede ayudar a evitar la congestión en las redes. Por ejemplo, en una VPN (red privada virtual).

El valor por defecto es una cadena vacía. Cuando se configura la conectividad en la LRD, se permite que el dispositivo de red defina su propio valor por defecto (que suele ser 1500). No obstante, si especifica un valor, PlateSpin Migrate ajustará el MTU al configurar la interfaz de red.

Para especificar la red de réplica para la migración a VMware:

- 1 En la interfaz Web, seleccione la carga de trabajo para acceder a la página Target Configuration (Configuración de destino) y haga clic en **Edit** (Editar).
- 2 En **Migration Settings** (Valores de migración), en **Replication Network for Target** (Red de réplica para el destino), especifique la interfaz de red (NIC o dirección IP) en el destino que se utilizará para el tráfico de réplica.
- 3 En **Migration Settings** (Valores de migración), en **Replication Network for Source** (Red de réplica para el origen), especifique una o varias interfaces de red (NIC o dirección IP) en el origen que se utilizarán para el tráfico de réplica.

26.23 Discos y volúmenes de almacenamiento

PlateSpin Migrate proporciona mecanismos para configurar el trabajo de migración de forma que gestione los volúmenes de la carga de trabajo y sus diseño físico o virtual en la infraestructura de destino. Para obtener información sobre el almacenamiento admitido, consulte la [Sección 2.1.3, “Almacenamiento de cargas de trabajo admitido”](#), en la página 34.

La configuración del diseño de almacenamiento y del volumen depende del modo de configuración del trabajo (avanzado o mediante asistente), el tipo de migración, la plataforma de virtualización de destino y el sistema operativo de origen.


Los temas siguientes proporcionan más información:

- ♦ [Sección 26.23.1, “Discos y volúmenes de almacenamiento con el cliente de Migrate”](#), en la página 338
- ♦ [Sección 26.23.2, “Discos y volúmenes de almacenamiento con la interfaz Web de Migrate”](#), en la página 342

26.23.1 Discos y volúmenes de almacenamiento con el cliente de Migrate

Para acceder a las opciones de configuración de la unidad:

- ♦ En la sección **Drive Configuration** (Configuración de la unidad) de la ventana Migration Job (Trabajo de migración), haga clic en **Hard Drives** (Discos duros).




Los valores varían según el sistema de destino.

- ♦ [“Configuración de la unidad en Windows”](#) en la página 338
- ♦ [“Configuración de unidades y volúmenes LVM de Linux”](#) en la página 339
- ♦ [“Configuración de unidad P2V/V2V específica de la máquina virtual de destino”](#) en la página 342
- ♦ [“Asignación de volúmenes en Server Sync”](#) en la página 342

Configuración de la unidad en Windows

Use estos valores para seleccionar los volúmenes que se copiarán durante la migración:



Copy (Copiar): seleccione los volúmenes que se deben copiar durante la migración.

New Free Space (Nuevo espacio libre): para cambiar el tamaño del volumen durante la migración, especifique la cantidad deseada de espacio libre. PlateSpin Migrate ajusta de forma automática el valor de **New Size** (Tamaño nuevo).

New Size (Tamaño nuevo): para cambiar el tamaño del volumen durante la migración, especifique el valor deseado. PlateSpin Migrate ajusta de forma automática el valor de **New Free Space** (Espacio libre nuevo).

To Disk (A disco): seleccione el disco duro en el que se copiará el volumen en el equipo físico de destino.

Preserve Partitions (Conservar particiones): haga clic en esta columna para determinar si una partición existente del proveedor debe permanecer intacta durante la migración. Si no se seleccionan particiones, PlateSpin Migrate elimina de forma permanente las particiones del servidor.

Configuración de unidades y volúmenes LVM de Linux

Use estos valores para seleccionar los volúmenes y los espacios de origen que no son volúmenes que desea copiar, así como su espacio, durante la migración. Si LVM está instalado en el origen, las opciones correspondientes aparecen en la pestaña **Volume Group** (Grupo de volúmenes).

- ♦ “Gestión de discos y grupos de volúmenes de Linux” en la página 340
- ♦ “Configuración de unidades y volúmenes LVM de Linux (pestaña Settings [Configuración])” en la página 340
- ♦ “Configuración de unidades y volúmenes LVM de Linux (pestaña Volume Groups [Grupos de volúmenes])” en la página 341

Gestión de discos y grupos de volúmenes de Linux

El cliente de PlateSpin Migrate proporciona elementos de la interfaz del usuario específicos de Linux con opciones para gestionar correctamente el almacenamiento de Linux.

Tenga en cuenta la secuencia de pasos siguientes que se deben realizar para configurar y asignar correctamente discos y grupos de volúmenes recién añadidos.

- 1 Después de añadir un disco nuevo, diríjase a la pestaña **Volume Groups** (Grupos de volúmenes) y seleccione la opción **Include** (Incluir) para asignar el nombre de grupo de volúmenes que desee.

Consulte la [Configuración de unidades y volúmenes LVM de Linux \(pestaña Volume Groups \[Grupos de volúmenes\]\)](#).

- 2 Especifique el tamaño en el recuadro Allocation for Volume Group (Asignación para grupo de volúmenes).
- 3 Para cada disco que añada, especifique el tamaño necesario en el campo **Allocation for Volume Group** (Asignación para grupo de volúmenes) correspondiente.

Cuando el enfoque del sistema salga del campo, el tamaño del disco recién añadido se actualizará automáticamente.

Configuración de unidades y volúmenes LVM de Linux (pestaña Settings [Configuración])

Use estos valores para seleccionar los volúmenes de origen que desea copiar, los espacios de origen que no son de volumen que quiere volver a crear, así como su tamaño, y los discos de destinos que se van a reparticionar y completar.

Drive Configuration

Settings | **Volume Groups**

Virtual disks to create: Add Remove Unused Disks

Disk	Datastore	Size	Thin	File Name
Virtual disk 0	newLUN-VC...	10 GB	<input type="checkbox"/>	/linux_VM/linux_VM_1.vmdk

Select volumes to copy and size:

Inclu...	Volume	Free Space	Size	New Free Space	New Si...	Disk/Volume Group/EVMS Volu...
<input checked="" type="checkbox"/>	/	6.6 GB	9 GB	6.6 GB	9 GB	Disk 0

Select non-volume storage to recreate and size:

Include	Type	Partition	Size	Is Swap	New Size	Disk/Volume Group/EVMS Volume
<input checked="" type="checkbox"/>		/dev/sda1	1 GB	<input checked="" type="checkbox"/>	1 GB	Disk 0

Help OK Cancel

Include (Incluir): seleccione los volúmenes y los espacios de origen que no son de volumen que se van a copiar o volver a crear y cuyo tamaño va a cambiar durante la migración.

New Free Space (Nuevo espacio libre): para cambiar el tamaño del volumen durante la migración, indique la cantidad deseada de espacio libre. PlateSpin Migrate ajusta de forma automática el valor de **New Size** (Tamaño nuevo).


New Size (Tamaño nuevo): para cambiar el tamaño del volumen durante la migración, indique el valor deseado. PlateSpin Migrate ajusta de forma automática el valor de **New Free Space** (Espacio libre nuevo).

Disk/Volume Group (Disco o grupo de volúmenes): seleccione el disco duro o el grupo de volúmenes en el que se copiará el volumen en el equipo físico de destino.

Preserve Partitions (Conservar particiones): para cada disco, haga clic en la casilla correspondiente de esta columna para seleccionar las particiones existentes del proveedor que desea conservar durante la migración. Si no se seleccionan particiones, PlateSpin Migrate las elimina de forma permanente del servidor.

Configuración de unidades y volúmenes LVM de Linux (pestaña Volume Groups [Grupos de volúmenes])

Use estos valores para gestionar los grupos de volúmenes.



Add Volume Group (Agregar grupo de volúmenes): crea un grupo de volúmenes en el equipo de destino que no está presente en el de origen.

Rename Volume Group (Renombrar grupo de volúmenes): cambia el nombre de un grupo de volúmenes que se va a copiar del origen al destino.

Delete Volume Group (Suprimir grupo de volúmenes): suprime un grupo de volúmenes para que no se cree en el equipo de destino. Los volúmenes asignados al grupo de volúmenes se pueden reasignar a otras ubicaciones mediante la pestaña **Settings** (Configuración). Por defecto, se asignan al disco.

Allocation for Volume Group (Asignación para grupo de volúmenes): para asignar espacio en los discos a un grupo de volúmenes, seleccione el grupo y, seguidamente, los discos que desea incluir. Especifique la cantidad de espacio que se le debe asignar en cada disco incluido.

Configuración de unidad P2V/V2V específica de la máquina virtual de destino

Cuando se configura un trabajo de virtualización par a par, la ventana de configuración del trabajo proporciona acceso a valores específicos de la plataforma de virtualización de destino.

PlateSpin Migrate muestra los valores de configuración de la unidad de la máquina virtual de destino específicos para el destino seleccionado:

- ♦ [Sección 30.2.3, “Configuración de la unidad: VMware ESX”, en la página 390](#)
- ♦ [Sección 31.2.2, “Configuración de la unidad: Hyper-V”, en la página 417](#)

Asignación de volúmenes en Server Sync

Si usa Server Sync para sincronizar dos cargas de trabajo Windows o Linux, el cliente de PlateSpin Migrate le permite especificar la asignación requerida entre los volúmenes de origen y los existentes en el destino. Consulte la [Sección 37.4, “Asignación de volúmenes de Server Sync”, en la página 456](#).

26.23.2 Discos y volúmenes de almacenamiento con la interfaz Web de Migrate

- 1 En la página Edit Target Workload Details (Editar detalles de la carga de trabajo de destino), diríjase a **Target Workload Settings** > **Migration Settings** (Valores de carga de trabajo de destino > Valores de migración).
- 2 Configure las siguientes opciones:

Nombre del valor	Descripción
Disks (Discos)	Especifique la vía del disco duro en la máquina virtual de destino.
Volumes (Volúmenes)	Seleccione los volúmenes que se deben incluir en el destino para la migración.
NTFS Cluster Size (Tamaño de clúster NTFS)	(Para cargas de trabajo Windows basadas en archivo) Especifique el tamaño de clúster del volumen NTFS. Para obtener información sobre el tamaño de clúster por defecto para un volumen NTFS, consulte el artículo 140365 del sitio de asistencia técnica de Microsoft .
Non-volume Storage (Almacenamiento sin volumen)	(Para cargas de trabajo Linux) Especifique un almacenamiento no basado en volúmenes (como una partición de intercambio) asociado a la carga de trabajo de origen. Este almacenamiento se volverá a crear en la carga de trabajo migrada.
Disks For Volume Groups (Discos para grupos de volúmenes)	(Para cargas de trabajo Linux) Especifique el nombre del almacén de datos y la ruta en la que se debe crear el disco virtual en la máquina de destino. Puede optar con conservar la ruta especificada por defecto.
Volume Groups (Grupos de volúmenes)	(Para cargas de trabajo Linux) Especifique los grupos de volúmenes LVM que se deben migrar con los volúmenes LVM lógicos mostrados en la sección Converted Logical Volumes (Volúmenes lógicos convertidos) de la configuración.
Converted Logical Volumes (Volúmenes lógicos convertidos)	(Para cargas de trabajo Linux) Especifique uno o varios volúmenes lógicos LVM que se van a migrar para una carga de trabajo Linux.

3 Haga clic en **Save** (Guardar).

27 Migración a Amazon Web Services

- ♦ Sección 27.1, “Planificación para migrar a Amazon Web Services”, en la página 345
- ♦ Sección 27.2, “Configuración de la migración de una carga de trabajo a Amazon Web Services”, en la página 346
- ♦ Sección 27.3, “Configuración de la migración completa de una carga de trabajo a Amazon Web Services”, en la página 346

27.1 Planificación para migrar a Amazon Web Services

Antes de comenzar las migraciones a su entorno de nube de Amazon Web Services, asegúrese de que su entorno de migración cumple las directrices siguientes:

Plataformas en la nube admitidas

- ♦ Consulte “Plataformas en la nube de destino admitidas” en la página 43.

Cargas de trabajo compatibles

- ♦ Consulte “Cargas de trabajo admitidas para la migración a Amazon Web Services” en la página 33, según proceda para el entorno de nube de Azure de destino.

Acceso de red y comunicaciones

- ♦ Consulte “Requisitos de acceso y comunicación en la red de migración” en la página 51.

Requisitos previos

- ♦ Consulte el Capítulo 8, “Requisitos previos para la migración a Amazon Web Services”, en la página 147.

Destinos y cargas de trabajo

- ♦ **Cuenta de nube EC2 de AWS de destino (automatizada):** Consulte la Sección 19.4.1, “Descubrimiento de destinos en el cliente de Migrate”, en la página 217.
- ♦ **Cargas de trabajo de origen:** Consulte la Sección 20.6.2, “Descubrimiento de cargas de trabajo mediante la interfaz Web de Migrate”, en la página 234.

Información adicional

- ♦ Documentación de Amazon Elastic Compute Cloud (<https://aws.amazon.com/documentation/ec2/>)
- ♦ AWS Managed VPN (http://docs.aws.amazon.com/AmazonVPC/latest/UserGuide/VPC_VPN.html) (VPN gestionada de AWS) en la guía del usuario de la nube privada virtual de Amazon.
- ♦ Your Customer Gateway (<http://docs.aws.amazon.com/AmazonVPC/latest/NetworkAdminGuide/Introduction.html>) (Gateway del cliente) en la guía de administrador de red de la nube privada virtual de Amazon.

27.2 Configuración de la migración de una carga de trabajo a Amazon Web Services

Según el ámbito de los datos que desee transferir del origen al destino, consulte una de las secciones siguientes:

- ♦ **Migración completa:** consulte la [Sección 27.3, “Configuración de la migración completa de una carga de trabajo a Amazon Web Services”](#), en la página 346.
- ♦ **Server Sync:** consulte la [Sección 37.3, “Server Sync a Amazon Web Services”](#), en la página 454.

27.3 Configuración de la migración completa de una carga de trabajo a Amazon Web Services

- 1 Lance el cliente de PlateSpin Migrate.
- 2 Descubra la carga de trabajo de origen. Consulte el [Capítulo 20, “Descubrimiento de cargas de trabajo de origen”](#), en la página 229.
- 3 Haga clic con el botón secundario en la carga de trabajo de origen descubierta y haga clic en **Prepare AWS Target** (Preparar destino AWS).
- 4 Realice los siguientes pasos:

4a Para entrar a la cuenta de AWS por primera vez, especifique lo siguiente:

- ♦ **AWS Access Key ID and AWS Secret Access Key (ID de clave de acceso de AWS y clave de acceso secreta de AWS):** las dos partes de una tecla de acceso que forman un conjunto válido de credenciales de seguridad necesario para tener acceso a la cuenta de AWS.
- ♦ **AWS Region (Región de AWS):** la zona geográfica a la que tiene acceso la cuenta de AWS.

En las entradas posteriores, estas opciones se completan automáticamente con los valores que especificó durante la entrada anterior.

4b Haga clic en **Update Region List** (Actualizar lista de regiones) para actualizar las regiones admitidas de AWS.

4c Haga clic en **Entrar**.

4d (Condicional) Si ha entrado por primera vez, se muestra el recuadro de diálogo Replication Environment Details (Detalles del entorno de réplica). Especifique lo siguiente y haga clic en **Save** (Guardar):

- ♦ **Linux AMI ID (ID de AMI de Linux):** especifique el ID de la AMI PlateSpin Replication Environment - Linux (Entorno de réplica de PlateSpin - Linux).
- ♦ **Windows AMI ID (ID de AMI de Windows):** especifique el ID de la AMI PlateSpin Replication Environment - Windows (Entorno de réplica de PlateSpin - Windows) o la AMI PlateSpin Replication Environment - Windows(BYOL) [Entorno de réplica de PlateSpin - Windows(BYOL)] según si desea que AWS active la licencia del sistema operativo o si desea aportar su propia licencia de Microsoft.
- ♦ **Snapshot ID (ID de instantánea):** el ID de la instantánea de la AMI del PRE que anotó cuando creó la instantánea a partir de la instancia privada de la AMI. Consulte la [“Para crear una instantánea mediante la AMI del PRE:”](#) en la página 153.
- ♦ **Keypair Name (Nombre del par de claves):** especifique el nombre del par de claves asociado con la instantánea de la AMI.

- ♦ **Keypair File Path (Vía del archivo del par de claves):** especifique la ubicación donde ha almacenado el archivo (.pem) de par de claves.
- 4e (Condicional) Si ha entrado por primera vez, se muestra el recuadro de diálogo Migrate Server Details (Detalles del servidor de Migrate). Especifique la dirección IP del servidor de Migrate y las credenciales para registrar la instancia de destino con el servidor de Migrate y, a continuación, haga clic en **Save** (Guardar).
 - 4f En el recuadro de diálogo Prepare AWS Target (Preparar destino de AWS), asegúrese de que el ámbito de transferencia se ha definido como **Full Migration** (Migración completa) y lleve a cabo las acciones siguientes:
 - 4f1 Seleccione el VPC que desee utilizar.
 Los valores de las opciones **Security Group** (Grupo de seguridad) y **Subnet** (Subred) se completan automáticamente según el VPC que seleccione. La opción **Instance Type** (Tipo de instancia) se rellena automáticamente según la carga de trabajo de origen. Puede seleccionar distintos valores en función de sus requisitos.
 - 4f2 Especifique el nombre de host para registrar el destino con el servidor de Migrate. Por defecto, muestra `sourcename_RepEnv`.
 - 4f3 Para configurar las interfaces de red, haga clic en **Configure** (Configurar):
 - 4f3a Según sus requisitos, puede añadir o eliminar interfaces NIC.
 - 4f3b Seleccione una de las siguientes opciones
 - ♦ **Obtain settings automatically (Obtener la configuración automáticamente):** para habilitar la asignación automática por parte de un servidor DHCP de la configuración de red, seleccione esta opción.
 - ♦ **Use the following settings (Usar los valores siguientes):** para especificar la configuración de red, seleccione esta opción. La dirección IP debe ser exclusiva dentro de la subred compatible.
 - 4f4 En la sección Target Instance Storage (Almacenamiento de instancia de destino) se muestra el tamaño del disco y el nombre del dispositivo de todos los discos disponibles en el origen. Los discos se ordenan según el nombre del dispositivo. Puede suprimir los discos de datos existentes o hacer clic en **Add Disk** (Añadir disco) para añadir más discos según sus requisitos.
 - 4g (Opcional) Haga clic en el icono de configuración para modificar los detalles de la réplica o los detalles del servidor de Migrate.
 - 4h Haga clic en **Prepare** (Preparar).
 - 4i Cuando finalice el trabajo de registro, se le pedirá que revise los registros. Para ver los registros, haga clic en **Yes** (Sí).
 - 4j Haga clic en **Cerrar**.
- 5 En el cliente de PlateSpin Migrate, la instancia de destino registrada aparece con el nombre de que se especificó en el [Paso 4f2](#). Arrastre la carga de trabajo de origen a este destino para iniciar un trabajo de migración.
 - 6 Configure los parámetros requeridos del trabajo. Consulte la [Capítulo 26, “Conceptos básicos de la configuración”, en la página 299](#).
 - 7 Ejecute el trabajo.

28 Migración a Microsoft Azure

- ♦ Sección 28.1, “Planificación para migrar a Microsoft Azure”, en la página 349
- ♦ Sección 28.2, “Configuración de la migración de una carga de trabajo a Microsoft Azure”, en la página 350

28.1 Planificación para migrar a Microsoft Azure

Antes de comenzar las migraciones a su entorno de nube de Microsoft Azure, asegúrese de que su entorno de migración cumple las directrices siguientes:

Plataformas en la nube admitidas

- ♦ Consulte [“Plataformas en la nube de destino admitidas”](#) en la página 43.

Cargas de trabajo compatibles

- ♦ Consulte [“Cargas de trabajo admitidas para la migración a Microsoft Azure”](#) en la página 30, según proceda para el entorno de nube de Azure de destino.

Acceso de red y comunicaciones

- ♦ Consulte [“Requisitos de acceso y comunicación en la red de migración”](#) en la página 51.

Requisitos previos

- ♦ Consulte [Capítulo 9, “Requisitos previos para la migración a Microsoft Azure”](#), en la página 157.

Destinos y cargas de trabajo

- ♦ **Suscripción de nube de Azure de destino (automatizada):** Consulte el [Sección 19.4.2, “Descubrimiento de destinos en la interfaz Web”](#), en la página 218.
- ♦ **Cargas de trabajo de origen:** Consulte la [Sección 20.6.2, “Descubrimiento de cargas de trabajo mediante la interfaz Web de Migrate”](#), en la página 234.

Información adicional

- ♦ Consulte [“Create a Site-to-Site Connection in the Azure Portal”](#) (Creación de una conexión de sitio a sitio en el portal de Azure) en la *documentación del gateway VPN de Microsoft Azure*.
- ♦ Consulte [“Create a VNet with a Site-to-Site VPN Connection Using PowerShell”](#) (Creación de una VNet con una conexión VPN de sitio a sitio con PowerShell) en la *documentación de la gateway VPN de Microsoft Azure*.

28.2 Configuración de la migración de una carga de trabajo a Microsoft Azure

Al añadir o descubrir una carga de trabajo, esta se muestra en la página Workloads (Cargas de trabajo) y su estado es **Not Configured** (No configurada). Para migrar la carga de trabajo, primero debe configurarla a tal efecto:

- 1 Abra la interfaz Web de PlateSpin Migrate.
- 2 Si no ha configurado una ubicación de Microsoft Azure como destino de migración, haga clic en **Targets > Add Target** (Destinos > Añadir destino) y configure el contenedor de Azure de destino.
Consulte la [Sección 3.3.3, “Destinos”, en la página 78](#).
- 3 En la página Workloads (Cargas de trabajo), seleccione la carga de trabajo que desea configurar.
- 4 Haga clic en **Configure Migration** (Configurar migración).
- 5 Especifique una opción en **Initial Transfer Method** (Método de transferencia inicial) para la réplica según el alcance de los datos que desee transferir del origen al destino:
 - ♦ **Full Replication (Réplica completa)**: Migrate replica el volumen completo desde el origen al destino.
 - ♦ **Incremental Replication (Réplica incremental)**: Migrate replica solo los datos diferentes desde el origen al destino, siempre que las cargas de trabajo tengan sistemas operativos y perfiles de volumen similares.

Nota: PlateSpin Migrate no admite la réplica Incremental para la réplica inicial de datos a cargas de trabajo de destino existentes en Azure Cloud. Sin embargo, puede programar réplicas incrementales para replicar posteriormente los datos. Consulte [Incremental Recurrence \(Recurrencia incremental\)](#) en [Paso 8](#).

- 6 Seleccione un destino de ubicación de Microsoft Azure existente al que desea migrar la carga de trabajo de origen.

Para comprobar la disponibilidad de almacenamiento premium para la ubicación de destino, consulte los [productos de Microsoft Azure disponibles por región \(https://azure.microsoft.com/en-us/regions/services/\)](https://azure.microsoft.com/en-us/regions/services/).
- 7 Haga clic en **Configure Migration** (Configurar migración).

8 Configure los ajustes siguientes:

Nombre del valor	Descripción
Schedule Settings (Valores de programación)	
Incremental Recurrence (Recurrencia incremental)	<p>Especifique la hora y el patrón que desea usar para ejecutar las réplicas incrementales después de la primera réplica completa, o inicie manualmente cada réplica incremental.</p> <p>El valor por defecto es None (Ninguno). Las réplicas incrementales no se programan.</p> <p>Para definir o modificar la hora y el patrón de periodicidad incremental:</p> <ol style="list-style-type: none"> Haga clic en Edit (Editar). En Begin the recurrence schedule (Comenzar la programación periódica) establezca la fecha y la hora a la que desea que comiencen la réplicas incrementales programadas. Puede escribir la fecha (dd/mm/aaaa) o hacer clic en el icono del calendario para seleccionarla. La hora de ejecución por defecto es a las 12:00:00 a.m. (hh: mm: ss a.m. o p.m.). En Recurrence run setting (Valores de ejecución periódica) defina el patrón que se debe seguir para las réplicas incrementales programadas: <ul style="list-style-type: none"> ♦ Diariamente: la réplica tiene lugar en los intervalos diarios especificados o en los días laborables todas las semanas durante 60 días desde el momento en que se inicia la réplica. ♦ Semanalmente: la réplica tiene lugar en los intervalos especificados durante 8 semanas desde el momento en que se inicia la réplica. ♦ Mensualmente: la réplica tiene lugar en los intervalos especificados durante 2 meses desde el momento en que se inicia la réplica. <p>Nota:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Las réplicas incrementales programadas se omiten hasta que se finaliza la primera réplica completa. ♦ Las réplicas incrementales programadas tienen lugar durante un máximo de 60 días desde el momento en que se inicia la ejecución de la réplica incremental programada.

Nombre del valor	Descripción
Full Replication (Réplica completa)	<p>Especifique cuándo desea que se ejecute la primera réplica completa o inicie manualmente la primera réplica completa. La primera réplica completa es un evento único, pero la ejecución se intenta a diario según se haya programado hasta que la primera réplica se inicie y se complete correctamente.</p> <p>El valor por defecto es None (Ninguno). La primera réplica completa no está programada.</p> <p>Nota: debe preparar la carga de trabajo antes de la hora programada o del inicio manual. No es posible ejecutar la réplica completa a menos que exista la máquina virtual de destino y que la preparación de la carga de trabajo se haya completado. Si no se ha preparado, Migrate omite la réplica completa programada y vuelve a intentarla a la hora programada el día siguiente.</p> <p>Para definir o modificar la programación para la primera réplica completa:</p> <ol style="list-style-type: none"> Haga clic en Edit (Editar). Haga clic en Start (Inicio) y establezca la fecha y la hora a la que desea iniciar la primera réplica completa. Puede escribir la fecha (dd/mm/aaaa) o hacer clic en el icono del calendario para seleccionarla. La hora de ejecución por defecto es a las 12:00:00 a.m. (hh: mm: ss a.m. o p.m.).
Blackout Window (Ventana de interrupción)	<p>Especifique una ventana de interrupción de réplica que suspenda las actividades de la réplica programada durante un período de tiempo y según el patrón especificados. Por ejemplo, para interrumpir las réplicas durante las horas punta de utilización de la red o para evitar conflictos entre el software de detección de VSS y el componente de transferencia de datos VSS a nivel de bloques de PlateSpin.</p> <p>El valor por defecto es None (Ninguno). No se programa ninguna ventana de interrupción.</p> <p>Para establecer o modificar una ventana de interrupción:</p> <ol style="list-style-type: none"> Haga clic en Edit (Editar). Especifique las horas de inicio y de fin del periodo de interrupción. las horas de inicio y finalización de la interrupción se basarán en el reloj del sistema del servidor de PlateSpin. Seleccione Daily (Diaria), Weekly (Semanal) o Monthly (Mensual) para habilitar una ventana de interrupción y establezca un patrón de recurrencia.
Compression Level (Nivel de compresión)	<p>Este valor controla si los datos se comprimen durante la transmisión entre las cargas de trabajo de origen y de destino, así como el nivel de compresión de datos aplicado. Consulte la Sección 2.4.2, "Compresión de datos", en la página 49.</p> <p>Seleccione una de las siguientes opciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ None (Ninguna): no hay compresión. ♦ Fast (Rápida): consume menos recursos de CPU del origen, pero produce una proporción de compresión más baja. ♦ Optimal (Óptima): (valor por defecto) consume los recursos óptimos de CPU del origen y produce una proporción de compresión óptima. Ésta es la configuración recomendada. ♦ Maximum (Máxima): consume el máximo de recursos de CPU del origen, pero produce la proporción de compresión más alta.

Nombre del valor	Descripción
Bandwidth Throttling (Regulación del ancho de banda)	<p>La regulación del ancho de banda permite controlar la cantidad de ancho de banda disponible que consume la comunicación directa entre el origen y el destino durante el transcurso de la migración de una carga de trabajo. La regulación del ancho de banda ayuda a evitar que el tráfico de migración congestione la red de producción y reduce la carga total del servidor de PlateSpin. Puede especificar una velocidad de rendimiento para cada trabajo de migración.</p> <p>La regulación está inhabilitada por defecto, y el valor de Throttling Rate (Velocidad de regulación) es Off (Desactivada).</p> <p>Para regular las réplicas con una velocidad específica:</p> <ol style="list-style-type: none"> Especifique un valor de rendimiento máximo en Mb/s para la transferencia de datos de la carga de trabajo. Especifique el patrón de regularización: <ul style="list-style-type: none"> ♦ Always (Siempre): regular siempre la transferencia de datos en las réplicas. ♦ Custom (Personalizado): especifique la hora y los días en los que se tiene que regular la transferencia de datos de las réplicas que se ejecutan en esa ventana. <p>la hora de la regulación es la hora local de la carga de trabajo de origen.</p>
Migration Settings (Valores de migración)	
Transfer Method (Método de transferencia)	<p>(Para cargas de trabajo Windows) Permite seleccionar un mecanismo de transferencia de datos y la seguridad mediante cifrado. Consulte la Sección 2.2, “Métodos de transferencia de datos admitidos”, en la página 44.</p> <p>Para habilitar el cifrado, seleccione la opción Encrypt Data Transfer (Transferencia de datos de cifrado). Consulte la Sección 2.3, “Seguridad y privacidad”, en la página 46.</p> <p>Nota: el método de transferencia Offline Transfer with Temporary Boot Environment (Transferencia sin conexión con entorno de arranque temporal) no está disponible para la interfaz Web.</p>
Transfer Encryption (Cifrado de transferencia)	<p>(Para cargas de trabajo Linux) Para habilitar el cifrado, seleccione la opción Encrypt Data Transfer (Transferencia de datos de cifrado). Consulte la Sección 2.3, “Seguridad y privacidad”, en la página 46.</p>
Source Credentials (Credenciales de origen)	<p>Permite especificar las credenciales requeridas para acceder a la carga de trabajo. Consulte la Sección 20.3, “Directrices de descubrimiento para las cargas de trabajo de origen”, en la página 230.</p>

Nombre del valor	Descripción
Cloud Instance Size (Tamaño de instancia de nube)	<p>Seleccione el tamaño de instancia de nube adecuado para la carga de trabajo y el tipo de cuenta de almacenamiento del contenedor de destino.</p> <p>Importante: el tamaño de la instancia de nube debe ser del mismo tipo de almacenamiento que la cuenta de destino: almacenamiento estándar o almacenamiento premium. De lo contrario, recibirá un error de validación. Para comprobar la disponibilidad de almacenamiento premium para la ubicación de destino, consulte los productos de Microsoft Azure disponibles por región.</p> <p>Por defecto, Migrate selecciona un tamaño de instancia de nube que admita el mismo tipo de cuenta de almacenamiento y que coincida más exactamente con la carga de trabajo de origen en los siguientes componentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Número total de núcleos ♦ Cantidad de memoria ♦ Número de discos de datos ♦ Número de NIC <p>La instancia por defecto cumple o supera los valores de todos estos componentes en la carga de trabajo de origen. Sin embargo, puede seleccionar un tamaño de instancia más pequeño de acuerdo con sus requisitos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ La máquina virtual de destino utiliza la CPU y la memoria asignadas para el tamaño de instancia. Para reducir el número de CPU o la cantidad de memoria en la carga de trabajo de destino: <ol style="list-style-type: none"> 1. Seleccione un tamaño de instancia de nube más pequeño con menos CPU o menos memoria que se adapte mejor a sus necesidades. ♦ La máquina virtual de destino utiliza hasta el número máximo de discos de datos permitidos para el tamaño de instancia. Para migrar solo algunos de los discos de datos: <ol style="list-style-type: none"> 1. Seleccione un tamaño de instancia de nube más pequeño con menos discos de datos que se adapte mejor a sus necesidades. 2. Deseleccione los volúmenes que no se deben migrar hasta que el número de discos para migrar quepa en la instancia seleccionada. ♦ La máquina virtual de destino utiliza hasta el número máximo de NIC permitidas para el tamaño de instancia. Para migrar solo algunas de las NIC: <ol style="list-style-type: none"> 1. Seleccione un tamaño de instancia de nube con menos NIC que se adapte mejor a sus necesidades. Se precisa al menos una NIC. 2. En Target Workload Settings (Valores de carga de trabajo de destino), deseccione las NIC que no se deben migrar hasta que el número de NIC para migrar quepa en la instancia seleccionada. <p>Nota: el número de discos de datos que consumen los volúmenes en la máquina virtual de destino no puede superar el número máximo de discos de datos admitido por la instancia de nube seleccionada.</p> ♦ En la lista Cloud Instance Size (Tamaño de instancia de nube), la columna Supports Premium Storage (Admite almacenamiento premium) indica el tipo de cuenta de almacenamiento de la instancia: almacenamiento estándar (No) o almacenamiento premium (Yes). Asegúrese de que el nuevo tamaño de la instancia admita el mismo tipo de cuenta de almacenamiento que el contenedor de destino.

Nombre del valor	Descripción
Azure Resource Group (Grupo de recursos de Azure)	<p>Especifique el grupo de recursos que se utilizará para los recursos de la máquina virtual de destino. Realice una de las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Permitir que PlateSpin cree un nuevo grupo de recursos con el nombre por defecto: <i><nombre de host>-VM-Resources</i> ♦ Escriba el nombre que desea usar cuando PlateSpin cree un nuevo grupo de recursos. ♦ Seleccione un grupo de recursos existente en la lista.
Virtual Machine Name (Nombre de máquina virtual)	Especifique el nombre de visualización para la nueva máquina virtual.
Disks (Discos)	Especifique la vía del disco duro en la máquina virtual de destino.
Volumes (Volúmenes)	Seleccione los volúmenes que se deben incluir en el destino para la migración.
NTFS Cluster Size (Tamaño de clúster NTFS)	(Para cargas de trabajo Windows basadas en archivo) Especifique el tamaño de clúster del volumen NTFS. Para obtener información sobre el tamaño de clúster por defecto para un volumen NTFS, consulte el artículo 140365 del sitio de asistencia técnica de Microsoft .
Non-volume Storage (Almacenamiento sin volumen)	(Para cargas de trabajo Linux) Especifique un almacenamiento no basado en volúmenes (como una partición de intercambio) asociado a la carga de trabajo de origen. Este almacenamiento se volverá a crear en la carga de trabajo migrada.
Disks For Volume Groups (Discos para grupos de volúmenes)	(Para cargas de trabajo Linux) Especifique el nombre del almacén de datos y la ruta en la que se debe crear el disco virtual en la máquina de destino. Puede optar con conservar la ruta especificada por defecto.
Volume Groups (Grupos de volúmenes)	(Para cargas de trabajo Linux) Especifique los grupos de volúmenes LVM que se deben migrar con los volúmenes LVM lógicos mostrados en la sección Converted Logical Volumes (Volúmenes lógicos convertidos) de la configuración.
Converted Logical Volumes (Volúmenes lógicos convertidos)	(Para cargas de trabajo Linux) Seleccione los volúmenes lógicos LVM que se deben incluir en el destino para la migración.

Nombre del valor	Descripción
Replication Network for Target (Red de réplica para el destino)	<p>La NIC de réplica es la NIC primaria que se especificó en Target Workload Settings > Network Connections (Valores de carga de trabajo de destino > Conexiones de red).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seleccione la red y la subred que se utilizarán para el tráfico de réplica. 2. Si no utiliza una VPN de Azure, la NIC de réplica requiere una dirección IP pública que asigna automáticamente Azure. Haga clic en Edit (Editar) y seleccione Create Public IP (Crear IP pública). 3. Especifique el grupo de recursos que se utilizará para la red de réplica. El valor por defecto es Azure Resource Group (Grupo de recursos de Azure). Para especificar un grupo de recursos distinto, haga clic en Edit (Editar) y lleve a cabo una de estas acciones: <ul style="list-style-type: none"> ♦ Escriba el nombre que desea usar cuando PlateSpin cree un nuevo grupo de recursos. ♦ Seleccione un grupo de recursos existente en la lista. 4. Seleccione una de las siguientes opciones: <ul style="list-style-type: none"> ♦ DHCP: permite obtener una dirección IP asignada automáticamente por un servidor DHCP. ♦ Static (Estática): especifique una dirección IP privada estática, una máscara de subred y una dirección IP de gateway. La dirección IP debe ser exclusiva dentro de la subred compatible.
Replication Networks for Source (Redes de réplica para el origen)	<p>Especifique una o varias interfaces de red (NIC o dirección IP) en la carga de trabajo de origen que se utilizará para el tráfico de réplica válido para las comunicaciones con el entorno de réplica.</p> <p>Si la red para la NIC que especifique no forma parte de la VPN de Azure, asegúrese de que la NIC tenga una dirección IP pública.</p>
Services to Stop Before Any Replication (Servicios que se deben detener temporalmente en el origen antes de cualquier réplica)	<p>(Para cargas de trabajo Windows) Es recomendable que todos los servicios que no sean VSS y los antivirus se detengan de forma temporal en el origen mientras se captura la instantánea de VSS en el origen. Seleccione los servicios de Windows que desea detener temporalmente en la carga de trabajo de origen mientras se captura la instantánea de VSS en el origen. Estos servicios se restauran en cuanto se completa la creación de la instantánea de VSS.</p>
Services to Stop for Cutover with Replication (Servicios que se deben detener permanentemente en el origen para la transición con cualquier réplica)	<p>(Para cargas de trabajo Windows) Seleccione los servicios de Windows que deben detenerse de forma permanente en la carga de trabajo de origen para la transición con cualquier réplica. Los servicios detenidos en la carga de trabajo de origen durante el proceso de réplica no se restaurarán posteriormente. Esto no se aplica a la transición de prueba.</p>
Daemons to Stop before Any Replication (Daemons que se deben detener antes de cualquier réplica)	<p>(Para cargas de trabajo Linux) Seleccione los servicios de Linux que desea detener temporalmente en la carga de trabajo de origen antes de la réplica. Estos servicios se restaurarán después de que finalice la réplica.</p>

Nombre del valor	Descripción
Daemons to Stop for Cutover with Replication (Daemons que se deben detener permanentemente en el origen para la transición con cualquier réplica)	(Para cargas de trabajo Linux) Seleccione los servicios de Linux que deben detenerse de forma permanente en la carga de trabajo de origen para la transición con cualquier réplica. Los servicios detenidos en la carga de trabajo de origen durante el proceso de réplica no se restaurarán después de la transición. Los servicios detenidos se restauran después de una transición de prueba.
Target Workload Settings (Valores de carga de trabajo de destino) (Estos valores se aplican al ejecutar la transición).	
Hostname (Nombre de host)	Realice una de las siguientes acciones: <ul style="list-style-type: none"> ♦ Para conservar el mismo nombre de host, seleccione No Change (Sin cambios). ♦ Para modificar el nombre de host, seleccione Set To (Definir como) y especifique el nuevo nombre. <p>Nota: en caso de que cambie el nombre del host en la transición, se requerirá una réplica incremental.</p>

Nombre del valor	Descripción
Domain/Workgroup (Dominio/Grupo de trabajo)	<p>(Para cargas de trabajo Windows) Dependiendo de si la carga de trabajo de origen pertenece a un grupo de trabajo o dominio, se muestra uno de los siguientes elementos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Grupo de trabajo: <i>Nombre_de_grupo_de_trabajo</i> Donde <i>Nombre_de_grupo_de_trabajo</i> es el nombre del grupo de trabajo al que pertenece el origen. ♦ Dominio: <i>Nombre_de_dominio</i> Donde <i>Nombre_de_dominio</i> es el nombre del dominio al que pertenece el origen. <p>Nota: En caso de que cambie el dominio o el nombre del grupo de trabajo en la transición, se requerirá una réplica incremental.</p> <p>Lleve a cabo una de las siguientes acciones dependiendo del lugar en el que desee que se una la carga de trabajo de destino:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Si la carga de trabajo de origen pertenece a un grupo de trabajo: Supongamos que la carga de trabajo de origen pertenece a un grupo de trabajo llamado GrupoTrabajo1. <ul style="list-style-type: none"> ♦ Para que la carga de trabajo de destino se una al mismo grupo (GrupoTrabajo1), conserve la siguiente selección existente: Grupo de trabajo: GrupoTrabajo1 ♦ Para que la carga de trabajo de destino se una a un grupo diferente (por ejemplo, GrupoTrabajo2), seleccione Join Workgroup (Unirse a grupo de trabajo) y especifique el nombre GrupoTrabajo2. ♦ Para que la carga de trabajo de destino se una a un dominio, seleccione Join Domain (Unirse a dominio) y especifique el nombre del dominio al que desee que se una el destino. ♦ Si la carga de trabajo de origen pertenece a un dominio: Supongamos que la carga de trabajo de origen pertenece a un dominio llamado Dominio1. <ul style="list-style-type: none"> ♦ Para que la carga de trabajo de destino se una a un grupo de trabajo, seleccione Join Workgroup (Unirse a grupo de trabajo) y especifique el nombre del grupo de trabajo al que desee que se una el destino. ♦ Para que la carga de trabajo de destino se una al mismo dominio (Dominio1) y mantenga los mismos valores de registro de dominio, conserve la siguiente selección existente: Dominio: Dominio1 ♦ Para que la carga de trabajo de destino se una al mismo dominio (Dominio1) sin mantener los mismos valores de registro de dominio, seleccione Join Domain (Unirse a dominio) y especifique el nombre de dominio Dominio1. ♦ Para que la carga de trabajo de destino se una a un dominio diferente, seleccione Join Domain (Unirse a dominio) y especifique el nombre del dominio al que desee que se una el destino.
Domain Credentials (Credenciales de dominio)	(Para cargas de trabajo Windows) Si selecciona Join Domain (Unirse a dominio), especifique las credenciales del administrador del dominio.

Nombre del valor	Descripción
Network Connections (Conexiones de red)	<ol style="list-style-type: none"> Para las cargas de trabajo que tengan más de una NIC, seleccione Include (Incluir) para cada NIC que vaya a migrar. Deseleccione Include (Incluir) para excluir una NIC. <ul style="list-style-type: none"> Se precisa al menos una NIC. El número de interfaces NIC para migrar no puede superar el número máximo de NIC admitido por la instancia de nube seleccionada. Para cada NIC incluida, seleccione una red y una subred. Si tiene varias NIC, especifique una de las incluidas para usarla como conexión principal. Haga clic en Edit (Editar) en la NIC adecuada y seleccione Primary Connection (Conexión primaria). El valor por defecto de Primary Connection (Conexión primaria) es la primera NIC de la lista. Para obtener más información, consulte el Sección 9.4, "Directrices de conectividad de Azure", en la página 165. Si no utiliza una VPN de Azure, la NIC primaria requiere una dirección IP pública que asigna automáticamente Azure. Para la NIC primaria, haga clic en Edit (Editar) y seleccione Create Public IP (Crear IP pública). Para cada NIC incluida: <ol style="list-style-type: none"> Especifique el grupo de recursos que se utilizará para la NIC. El valor por defecto es Azure Resource Group (Grupo de recursos de Azure). Para especificar un grupo de recursos distinto, haga clic en Edit (Editar) y lleve a cabo una de estas acciones: <ul style="list-style-type: none"> Escriba el nombre que desea usar cuando PlateSpin cree un nuevo grupo de recursos. Seleccione un grupo de recursos existente en la lista. Seleccione una de las siguientes opciones: <ul style="list-style-type: none"> DHCP: permite obtener una dirección IP asignada automáticamente por un servidor DHCP. Static (Estática): especifique una dirección IP estática, una máscara de subred y una dirección IP de gateway. La dirección IP debe ser exclusiva dentro de la subred compatible.
DNS Servers (Servidores DNS)	<p>Permite especificar los servidores DNS para las cargas de trabajo de destino. Esto solo es aplicable si selecciona Static (Estática) en la opción Network Connections (Conexiones de red):</p> <ul style="list-style-type: none"> Primary DNS server (Servidor DNS primario): especifique la dirección del servidor DNS primario. Alternative DNS server (Servidor DNS alternativo): especifique la dirección de un servidor DNS alternativo. Additional DNS server (Servidor DNS adicional): para especificar direcciones de servidores DNS adicionales: <ol style="list-style-type: none"> Haga clic en Advanced (Avanzado). permite especificar la dirección del servidor DNS. Haga clic en Add (Añadir) para añadir el servidor a la lista de direcciones de servidores DNS. Haga clic en OK (Aceptar).

Nombre del valor	Descripción
Services States on Target VM (Estados de servicios en máquina virtual de destino)	(Para cargas de trabajo Windows) Seleccione las condiciones de inicio de los servicios de Windows en la máquina virtual de destino. Las opciones de inicio son Automatic (Automática), Manual , Disabled (Inhabilitada) y Automatic (Delayed Start) [Automática (inicio retrasado)].
Daemons States to Change (Estados de daemons que deben cambiar)	(Para cargas de trabajo Linux) Seleccione las condiciones de inicio de los daemons de Linux en la máquina virtual de destino. Para habilitar el daemon para desea iniciar, marque las casillas de verificación con los niveles de ejecución adecuados (de 0 a 6) y la opción Boot (Arrancar).

Target Workload Test Settings (Valores de prueba de carga de trabajo de destino)

(Estos valores se aplican durante la transición de prueba).

Hostname (Nombre de host)	<p>Realice una de las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Para conservar el mismo nombre de host, seleccione No Change (Sin cambios). ♦ Para modificar el nombre de host, seleccione Set To (Definir como) y especifique el nuevo nombre. <p>Nota: en caso de que cambie el nombre del host en la transición de prueba, no se requiere una réplica incremental.</p>
---------------------------	--

Nombre del valor	Descripción
Domain/Workgroup (Dominio/Grupo de trabajo)	<p>(Para cargas de trabajo Windows) Dependiendo de si la carga de trabajo de origen pertenece a un grupo de trabajo o dominio, se muestra uno de los siguientes elementos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Grupo de trabajo: <i>Nombre_de_grupo_de_trabajo</i> Donde <i>Nombre_de_grupo_de_trabajo</i> es el nombre del grupo de trabajo al que pertenece el origen. ♦ Dominio: <i>Nombre_de_dominio</i> Donde <i>Nombre_de_dominio</i> es el nombre del dominio al que pertenece el origen. <p>Nota: En caso de que cambie el dominio o el nombre del grupo de trabajo en la transición de prueba, no se requiere una réplica incremental.</p> <p>Lleve a cabo una de las siguientes acciones dependiendo del lugar en el que desee que se una la carga de trabajo de destino:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Si la carga de trabajo de origen pertenece a un grupo de trabajo: Supongamos que la carga de trabajo de origen pertenece a un grupo de trabajo llamado GrupoTrabajo1. <ul style="list-style-type: none"> ♦ Para que la carga de trabajo de destino se una al mismo grupo (GrupoTrabajo1), conserve la siguiente selección existente: Grupo de trabajo: GrupoTrabajo1 ♦ Para que la carga de trabajo de destino se una a un grupo diferente (por ejemplo, GrupoTrabajo2), seleccione Join Workgroup (Unirse a grupo de trabajo) y especifique el nombre GrupoTrabajo2. ♦ Para que la carga de trabajo de destino se una a un dominio, seleccione Join Domain (Unirse a dominio) y especifique el nombre del dominio al que desee que se una el destino. ♦ Si la carga de trabajo de origen pertenece a un dominio: Supongamos que la carga de trabajo de origen pertenece a un dominio llamado Dominio1. <ul style="list-style-type: none"> ♦ Para que la carga de trabajo de destino se una a un grupo de trabajo, seleccione Join Workgroup (Unirse a grupo de trabajo) y especifique el nombre del grupo de trabajo al que desee que se una el destino. ♦ Para que la carga de trabajo de destino se una al mismo dominio (Dominio1) y mantenga los mismos valores de registro de dominio, conserve la siguiente selección existente: Dominio: Dominio1 ♦ Para que la carga de trabajo de destino se una al mismo dominio (Dominio1) sin mantener los mismos valores de registro de dominio, seleccione Join Domain (Unirse a dominio) y especifique el nombre de dominio Dominio1. ♦ Para que la carga de trabajo de destino se una a un dominio diferente, seleccione Join Domain (Unirse a dominio) y especifique el nombre del dominio al que desee que se una el destino.
Domain Credentials (Credenciales de dominio)	<p>(Para cargas de trabajo Windows) Si selecciona Join Domain (Unirse a dominio), especifique las credenciales del administrador del dominio.</p>

Nombre del valor	Descripción
Network Connections (Conexiones de red)	<p>Las NIC disponibles coinciden con las NIC incluidas en Target Workload Settings > Network Connections (Valores de carga de trabajo de destino > Conexiones de red).</p> <ol style="list-style-type: none"> Para cada NIC incluida, seleccione una red y una subred. Si tiene varias NIC, especifique una de las incluidas para usarla como conexión principal. Haga clic en Edit (Editar) en la NIC adecuada y seleccione Primary Connection (Conexión primaria). <p>El valor por defecto de Primary Connection (Conexión primaria) es la primera NIC de la lista. Para obtener más información, consulte el Sección 9.4, “Directrices de conectividad de Azure”, en la página 165.</p> <ol style="list-style-type: none"> Si no utiliza una VPN de Azure, la NIC primaria requiere una dirección IP pública que asigna automáticamente Azure. Para la NIC primaria, haga clic en Edit (Editar) y seleccione Create Public IP (Crear IP pública). Para cada NIC incluida: <ol style="list-style-type: none"> Especifique el grupo de recursos que se utilizará para la NIC. El valor por defecto es Azure Resource Group (Grupo de recursos de Azure). Para especificar un grupo de recursos distinto, haga clic en Edit (Editar) y lleve a cabo una de estas acciones: <ul style="list-style-type: none"> ✦ Escriba el nombre que desea usar cuando PlateSpin cree un nuevo grupo de recursos. ✦ Seleccione un grupo de recursos existente en la lista. Seleccione una de las siguientes opciones: <ul style="list-style-type: none"> ✦ DHCP: permite obtener una dirección IP asignada automáticamente por un servidor DHCP. ✦ Static (Estática): especifique una dirección IP estática, una máscara de subred y una dirección IP de gateway. La dirección IP debe ser exclusiva dentro de la subred compatible.
DNS Servers (Servidores DNS)	<p>Permite especificar los servidores DNS para las cargas de trabajo de destino. Esto solo es aplicable si selecciona Static (Estática) en la opción Network Connections (Conexiones de red):</p> <ul style="list-style-type: none"> ✦ Primary DNS server (Servidor DNS primario): especifique la dirección del servidor DNS primario. ✦ Alternative DNS server (Servidor DNS alternativo): especifique la dirección de un servidor DNS alternativo. ✦ Additional DNS server (Servidor DNS adicional): para especificar direcciones de servidores DNS adicionales: <ol style="list-style-type: none"> Haga clic en Advanced (Avanzado). permite especificar la dirección del servidor DNS. Haga clic en Add (Añadir) para añadir el servidor a la lista de direcciones de servidores DNS. Haga clic en OK (Aceptar).
Services States on Target VM (Estados de servicios en máquina virtual de destino)	<p>(Para cargas de trabajo Windows) Seleccione los servicios de Windows que se deben detener automáticamente en la máquina virtual de destino.</p>

Nombre del valor	Descripción
Daemons States to Change (Estados de daemons que deben cambiar)	(Para cargas de trabajo Linux) Seleccione los daemons de Linux que deben detenerse automáticamente en la máquina virtual de destino.
Tag (Etiqueta)	
Tag (Etiqueta)	Seleccione una etiqueta para asignársela a la carga de trabajo. Para obtener más información acerca de las etiquetas, consulte la Sección 20.9, “Uso de etiquetas para realizar un seguimiento de las asociaciones lógicas de las cargas de trabajo” , en la página 238.

9 (Opcional) Para cambiar el destino, haga clic en **Change Target** (Cambiar destino).

Nota: si cambia el destino, se borrarán todos los valores de configuración que haya especificado.

10 Realice una de las siguientes acciones:

- ♦ Haga clic en **Save** (Guardar) para guardar la configuración.
- ♦ Haga clic en **Save and Prepare** (Guardar y preparar) para guardar la configuración y empezar a preparar la migración de la carga de trabajo.
- ♦ Haga clic en **Cancel** (Cancelar) para salir.

29 Migración a VMware vCloud Director

- ♦ Sección 29.1, “Planificación para migrar a VMware vCloud Director”, en la página 365
- ♦ Sección 29.2, “Configuración de la migración de una carga de trabajo a VMware vCloud Director”, en la página 366

29.1 Planificación para migrar a VMware vCloud Director

Antes de comenzar las migraciones a su entorno de nube de VMware vCloud Director, asegúrese de que su entorno de migración cumple las directrices siguientes:

Plataformas en la nube admitidas

- ♦ Consulte “[Plataformas en la nube de destino admitidas](#)” en la página 43.

Cargas de trabajo compatibles

- ♦ Consulte “[Cargas de trabajo admitidas para la migración a VMware vCloud Director](#)” en la página 31, según proceda para la plataforma Hyper-V de destino.

Acceso de red y comunicaciones

- ♦ Consulte “[Requisitos de acceso y comunicación en la red de migración](#)” en la página 51.

Requisitos previos

- ♦ Consulte “[Requisitos previos para la migración a VMware vCloud Director](#)” en la página 173.

Destinos y cargas de trabajo

- ♦ **Organización de VMware vCloud de destino (automatizada):** consulte la “[Descubrimiento de destinos en la interfaz Web](#)” en la página 218.
- ♦ **Cargas de trabajo de origen:** utilice uno de los métodos de descubrimiento siguientes:
 - ♦ “[Descubrimiento de cargas de trabajo mediante la interfaz Web de Migrate](#)” en la página 234
 - ♦ “[Registro de cargas de trabajo y descubrimiento de detalles con el agente de Migrate](#)” en la página 234

Información adicional

- ♦ “[Working with Virtual Machines](#)” (Trabajo con máquinas virtuales) en el *centro de documentación de VMware vCloud Director 5.6*.

29.2 Configuración de la migración de una carga de trabajo a VMware vCloud Director

Al añadir o descubrir una carga de trabajo, esta se muestra en la página Workloads (Cargas de trabajo) y su estado es **Not Configured** (No configurada). Para migrar la carga de trabajo, primero debe configurarla a tal efecto:

- 1 Abra la interfaz Web de PlateSpin Migrate.
- 2 En la página Workloads (Cargas de trabajo), seleccione la carga de trabajo que desea configurar.
- 3 Haga clic en **Configure Migration** (Configurar migración).
- 4 Seleccione una de las siguientes opciones según el alcance de los datos que desee transferir del origen al destino:
 - ♦ **Full Replication (Réplica completa)**: se produce una transferencia de datos completa del origen al destino.
 - ♦ **Incremental Replication (Réplica incremental)**: solo se transfieren las diferencias de un origen a su destino, siempre que tengan un sistema operativo y perfiles de volumen similares.

Nota: PlateSpin Migrate no admite la réplica Incremental para la réplica inicial de datos a cargas de trabajo de destino existentes en VMware vCloud Director. Sin embargo, puede programar réplicas incrementales para replicar posteriormente los datos. Consulte [Incremental Recurrence \(Recurrencia incremental\)](#) en [Paso 8](#).

- 5 Seleccione una organización de VMware vCloud, que previamente se haya configurado como destino, a la que desea migrar los datos de origen. Consulte la [Sección 3.3.3, "Destinos"](#), en la [página 78](#).
- 6 Haga clic en **Configure Migration** (Configurar migración).

- 7 Configure los ajustes siguientes. Asegúrese de que la dirección IP de la carga de trabajo de origen, la red de réplica del destino, la red de la transición y la red de transición de prueba sean diferentes.

Nombre del valor	Descripción
Schedule Settings (Valores de programación)	
Incremental Recurrence (Recurrencia incremental)	<p>Especifique lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Start of Recurrence (Inicio de recurrencia): fecha en la que desea que se inicie la réplica. Puede especificar la fecha o hacer clic en el icono del calendario para seleccionarla. La hora por defecto es a las 12:00 a.m. ♦ Recurrence Pattern (Patrón de recurrencia): el patrón que se debe seguir para la recurrencia de la réplica. Por ejemplo: <ul style="list-style-type: none"> ♦ Para usar la recurrencia incremental todos los días, seleccione Daily (Diaria). ♦ Para no usar nunca la recurrencia incremental, seleccione None (Ninguna). <p>Nota</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Las réplicas incrementales programadas se omiten hasta que se finaliza la primera réplica completa. ♦ al programar la recurrencia incremental, el proceso de réplica tiene lugar durante un periodo máximo de 60 días a partir de la hora de inicio de la réplica. Por ejemplo: <ul style="list-style-type: none"> ♦ Si selecciona Daily (Diaria), la réplica tiene lugar durante 60 días a partir del momento de inicio de la réplica. ♦ Si selecciona Weekly (Semanal), la réplica tiene lugar durante 8 semanas a partir del momento de inicio de la réplica. ♦ Si selecciona Monthly (Mensual), la réplica tiene lugar durante 2 meses a partir del momento de inicio de la réplica.
Full Replication (Réplica completa)	<p>Realice una de las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Para especificar una programación para la réplica, haga clic en Start (Iniciar) y especifique la fecha en la que desea que se inicie la réplica completa. ♦ Para iniciar la réplica manual sin establecer una programación, haga clic en None (Ninguna). <p>Nota: debe preparar la carga de trabajo antes de la hora programada. No es posible ejecutar la réplica completa a menos que exista la máquina virtual de destino y que la preparación de la carga de trabajo se haya completado. Migrate omite la réplica completa programada y vuelve a intentarla a la siguiente hora programada.</p>

Nombre del valor	Descripción
Blackout Window (Ventana de interrupción)	<p>Utilice estos valores para forzar una interrupción de la réplica. La interrupción de la réplica suspende las réplicas programadas durante las horas punta de utilización o impide conflictos entre el software de detección de VSS y el componente de transferencia de datos VSS a nivel de bloques de PlateSpin.</p> <p>Para especificar una ventana de interrupción, haga clic en Edit (Editar) y haga lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Especifique las horas de inicio y de fin del periodo de interrupción. ◆ Seleccione uno de los patrones de recurrencia de interrupción, por ejemplo a diario, semanalmente o mensualmente. Si no desea forzar una interrupción de replicación, seleccione None (Ninguna). <p>Nota: las horas de inicio y finalización de la interrupción se basarán en el reloj del sistema del servidor de PlateSpin.</p>
Compression Level (Nivel de compresión)	<p>Esta configuración controla si los datos se comprimen durante la transmisión entre las cargas de trabajo de origen y de destino, así como el nivel de compresión de datos aplicado. Consulte la Sección 2.4.2, “Compresión de datos”, en la página 49. Seleccione una de las siguientes opciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Fast (Rápida): consume menos recursos de CPU del origen, pero produce una proporción de compresión más baja. ◆ Optimal (Óptima): consume los recursos óptimos de CPU del origen y produce una proporción de compresión óptima. Ésta es la configuración recomendada. ◆ Maximum (Máxima): consume el máximo de recursos de CPU del origen, pero produce la proporción de compresión más alta.
Bandwidth Throttling (Regulación del ancho de banda)	<p>Estos valores permiten controlar la regularización del ancho de banda. PlateSpin Migrate permite controlar la cantidad de ancho de banda disponible que consume la comunicación directa entre el origen y el destino durante la migración de la carga de trabajo. Es posible especificar una velocidad de rendimiento para cada tarea de migración. La regulación del ancho de banda proporciona un método para evitar que el tráfico de migración congestione la red de producción y para reducir la carga total del servidor de PlateSpin.</p> <p>Para regular las réplicas con una velocidad específica, indique el valor de rendimiento necesario en Mb/s y el patrón temporal.</p>
Migration Settings (Valores de migración)	
Transfer Method (Método de transferencia)	<p>(Para cargas de trabajo Windows) Permite seleccionar un mecanismo de transferencia de datos y la seguridad mediante cifrado. Consulte la Sección 2.2, “Métodos de transferencia de datos admitidos”, en la página 44.</p> <p>Para habilitar el cifrado, seleccione la opción Encrypt Data Transfer (Transferencia de datos de cifrado). Consulte la Sección 2.3, “Seguridad y privacidad”, en la página 46.</p> <p>Nota: el método de transferencia Offline Transfer with Temporary Boot Environment (Transferencia sin conexión con entorno de arranque temporal) no está disponible para la interfaz Web.</p>
Transfer Encryption (Cifrado de transferencia)	<p>(Para cargas de trabajo Linux) Para habilitar el cifrado, seleccione la opción Encrypt Data Transfer (Transferencia de datos de cifrado). Consulte la Sección 2.3, “Seguridad y privacidad”, en la página 46.</p>

Nombre del valor	Descripción
Source Credentials (Credenciales de origen)	Permite especificar las credenciales requeridas para acceder a la carga de trabajo. Consulte la Sección 20.3, "Directrices de descubrimiento para las cargas de trabajo de origen" , en la página 230.
CPU	<p>(Para la migración a contenedores vCloud y de máquina virtual que usen VMware 5.1, 5.5 o 6.0 con un nivel mínimo de hardware de máquina virtual 8) Especifique el número de zócalos y de núcleos por zócalo para la carga de trabajo de destino. El total de núcleos se calcula automáticamente. Este parámetro se aplica durante el primer inicio de una carga de trabajo con el valor de réplica inicial de Full Replication (Réplica completa).</p> <p>Nota: el número máximo de núcleos que puede usar la carga de trabajo depende de factores externos, como el sistema operativo invitado, la versión del hardware de la máquina virtual, la licencia de VMware para el host de ESXi y la capacidad de cálculo máxima del host de ESXi para vSphere. Consulte Máximos de configuración de ESXi/ESX (https://kb.vmware.com/kb/1003497) (artículo 1003497 de la base de conocimientos de VMware).</p> <p>Algunas distribuciones de un sistema operativo invitado podrían no respetar la configuración de núcleos o de núcleos por zócalo. Por ejemplo, los sistemas operativos invitados que usan SLES 10 SP4 conservan la configuración de núcleos y zócalos original de la instalación, mientras que otras distribuciones de SLES y RHEL sí respetan la configuración.</p>
Organization Virtual Data Center (Centro de datos virtual de la organización)	(Para la migración a vCloud) Seleccione un centro de datos virtual asociado con su organización.
vApp	Especifique un nombre para la vApp de VMware.
Virtual Machine Name (Nombre de máquina virtual)	Especifique el nombre de visualización para la nueva máquina virtual.
Disks (Discos)	Especifique la vía del disco duro en la máquina virtual de destino.
Volumes (Volúmenes)	Seleccione los volúmenes que se deben incluir en el destino para la migración.
NTFS Cluster Size (Tamaño de clúster NTFS)	(Para cargas de trabajo Windows basadas en archivo) Especifique el tamaño de clúster del volumen NTFS. Para obtener información sobre el tamaño de clúster por defecto para un volumen NTFS, consulte el artículo 140365 del sitio de asistencia técnica de Microsoft .
Non-volume Storage (Almacenamiento sin volumen)	(Para cargas de trabajo Linux) Especifique un almacenamiento no basado en volúmenes (como una partición de intercambio) asociado a la carga de trabajo de origen. Este almacenamiento se volverá a crear en la carga de trabajo migrada.
Disks For Volume Groups (Discos para grupos de volúmenes)	(Para cargas de trabajo Linux) Especifique el nombre del almacén de datos y la ruta en la que se debe crear el disco virtual en la máquina de destino. Puede optar con conservar la ruta especificada por defecto.
Volume Groups (Grupos de volúmenes)	(Para cargas de trabajo Linux) Especifique los grupos de volúmenes LVM que se deben migrar con los volúmenes LVM lógicos mostrados en la sección Converted Logical Volumes (Volúmenes lógicos convertidos) de la configuración.
Converted Logical Volumes (Volúmenes lógicos convertidos)	(Para cargas de trabajo Linux) Especifique uno o varios volúmenes lógicos LVM que se van a migrar para una carga de trabajo Linux.

Nombre del valor	Descripción
Replication Network for Target (Red de réplica para el destino)	Permite especificar una interfaz de red (NIC o dirección IP) en el destino para usarla en el tráfico de réplica.
Replication Networks for Source (Redes de réplica para el origen)	<p>Permite especificar una o varias interfaces de red (NIC o dirección IP) en el origen para usarlas en el tráfico de réplica.</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ DHCP: permite obtener una dirección IP asignada automáticamente por un servidor DHCP. ♦ Static - Manual (Estática: manual): permite especificar una dirección IP estática. ♦ Static - IP Pool (Estática: grupo de IP): seleccione esta opción para emitir automáticamente la dirección IP a partir del grupo de IP. <p>Para las cargas de trabajo Windows que tengan más de una NIC, seleccione la conexión de cada NIC.</p> <p>Para este ajuste, también puede especificar un valor de MTU que pueda usar la red de réplica de PlateSpin Migrate Linux RAM Disk (LRD). Un valor reducido puede ayudar a evitar la congestión en las redes. Por ejemplo, en una VPN (red privada virtual).</p> <p>El valor por defecto es una cadena vacía. Cuando se configura la conectividad en la LRD, se permite que el dispositivo de red defina su propio valor por defecto (que suele ser 1500). No obstante, si especifica un valor, PlateSpin Migrate ajustará el MTU al configurar la interfaz de red.</p>
Services to Stop Before Any Replication (Servicios que se deben detener temporalmente en el origen antes de cualquier réplica)	(Para cargas de trabajo Windows) Es recomendable que todos los servicios que no sean VSS y los antivirus se detengan de forma temporal en el origen mientras se captura la instantánea de VSS en el origen. Seleccione los servicios de Windows que desea detener temporalmente en la carga de trabajo de origen mientras se captura la instantánea de VSS en el origen. Estos servicios se restauran en cuanto se completa la creación de la instantánea de VSS.
Services to Stop for Cutover with Replication (Servicios que se deben detener permanentemente en el origen para la transición con cualquier réplica)	(Para cargas de trabajo Windows) Seleccione los servicios de Windows que deben detenerse de forma permanente en la carga de trabajo de origen para la transición con cualquier réplica. Los servicios detenidos en la carga de trabajo de origen durante el proceso de réplica no se restaurarán posteriormente. Esto no se aplica a la transición de prueba.
Daemons to Stop Before Any Replication (Daemons que se deben detener temporalmente en el origen antes de cualquier réplica)	(Para cargas de trabajo Linux) Seleccione los servicios de Linux que desea detener temporalmente en la carga de trabajo de origen antes de la réplica. Estos servicios se restaurarán después de que finalice la réplica.
Daemons to Stop for Cutover with Replication (Daemons que se deben detener permanentemente en el origen para la transición con cualquier réplica)	(Para cargas de trabajo Linux) Seleccione los servicios de Linux que deben detenerse de forma permanente en la carga de trabajo de origen para la transición con cualquier réplica. Los servicios detenidos en la carga de trabajo de origen durante el proceso de réplica no se restaurarán después de la transición. Los servicios detenidos se restauran después de una transición de prueba.

Nombre del valor	Descripción
Target Workload Settings (Valores de carga de trabajo de destino) (Estos valores se aplican al ejecutar la transición).	
VM Memory (Memoria de la máquina virtual)	Especifique la cantidad de memoria asignada a la carga de trabajo de destino.
VM Tools (Herramientas de máquina virtual)	Para instalar las herramientas de máquina virtual, seleccione la opción Install VM Tools option (Instalar herramientas de máquina virtual). Esta opción está seleccionada por defecto.
Hostname (Nombre de host)	Realice una de las siguientes acciones: <ul style="list-style-type: none"> ♦ Para conservar el mismo nombre de host, seleccione No Change (Sin cambios). ♦ Para modificar el nombre de host, seleccione Set To (Definir como) y especifique el nuevo nombre. <p>Nota: en caso de que cambie el nombre del host en la transición, se requerirá una réplica incremental.</p>
System Identifier (SID) [Identificador de sistema (SID)]: este valor solo es aplicable a Windows Server 2008 y Windows Server 2003.	<p>Antes de generar un nuevo SID para el equipo de la carga de trabajo Windows Server 2003 de destino, debe hacer lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Habilite la generación de SID: <ol style="list-style-type: none"> 1. Abra un navegador Web y dirijase a: <code>https://nombredehost o dirección_IP/platespinconfiguration</code> Sustituya <i>nombredehost</i> o <i>dirección_IP</i> por el nombre de host DNS o la dirección IP del servidor de PlateSpin Migrate. Si SSL no está habilitado, use <code>http</code> en la URL. 2. En la página de configuración del servidor de PlateSpin, defina el valor alwaysGenerateNewSid como verdadero. ♦ Asegúrese de que los nombres de host de las cargas de trabajo de origen y de destino sean diferentes. <p>Para generar un nuevo identificador de sistema para la carga de trabajo de destino, seleccione Generate New System Identifier (SID) (Generar nuevo identificador de sistema [SID]) en la sección Target Workload Test Settings (Valores de carga de trabajo de destino) de la interfaz Web. En Windows Server 2008, debe especificar las credenciales de la cuenta del administrador local. Si esta cuenta se ha renombrado de forma local en el origen, proporcione el nombre nuevo.</p>

Nombre del valor	Descripción
Domain/Workgroup (Dominio/Grupo de trabajo)	<p>(Para cargas de trabajo Windows) Dependiendo de si la carga de trabajo de origen pertenece a un grupo de trabajo o dominio, se muestra uno de los siguientes elementos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Grupo de trabajo: <i>Nombre_de_grupo_de_trabajo</i> Donde <i>Nombre_de_grupo_de_trabajo</i> es el nombre del grupo de trabajo al que pertenece el origen. ♦ Dominio: <i>Nombre_de_dominio</i> Donde <i>Nombre_de_dominio</i> es el nombre del dominio al que pertenece el origen. <p>Nota: En caso de que cambie el dominio o el grupo de trabajo en la transición, se requerirá una réplica incremental.</p> <p>Lleve a cabo una de las siguientes acciones dependiendo del lugar en el que desee que se una la carga de trabajo de destino:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Si la carga de trabajo de origen pertenece a un grupo de trabajo: Supongamos que la carga de trabajo de origen pertenece a un grupo de trabajo llamado GrupoTrabajo1. <ul style="list-style-type: none"> ♦ Para que la carga de trabajo de destino se una al mismo grupo (GrupoTrabajo1), conserve la siguiente selección existente: Grupo de trabajo: GrupoTrabajo1 ♦ Para que la carga de trabajo de destino se una a un grupo diferente (por ejemplo, GrupoTrabajo2), seleccione Join Workgroup (Unirse a grupo de trabajo) y especifique el nombre GrupoTrabajo2. ♦ Para que la carga de trabajo de destino se una a un dominio, seleccione Join Domain (Unirse a dominio) y especifique el nombre del dominio al que desee que se una el destino. ♦ Si la carga de trabajo de origen pertenece a un dominio: Supongamos que la carga de trabajo de origen pertenece a un dominio llamado Dominio1. <ul style="list-style-type: none"> ♦ Para que la carga de trabajo de destino se una a un grupo de trabajo, seleccione Join Workgroup (Unirse a grupo de trabajo) y especifique el nombre del grupo de trabajo al que desee que se una el destino. ♦ Para que la carga de trabajo de destino se una al mismo dominio (Dominio1) y mantenga los mismos valores de registro de dominio, conserve la siguiente selección existente: Dominio: Dominio1 ♦ Para que la carga de trabajo de destino se una al mismo dominio (Dominio1) sin mantener los mismos valores de registro de dominio, seleccione Join Domain (Unirse a dominio) y especifique el nombre de dominio Dominio1. ♦ Para que la carga de trabajo de destino se una a un dominio diferente, seleccione Join Domain (Unirse a dominio) y especifique el nombre del dominio al que desee que se una el destino.
Domain Credentials (Credenciales de dominio)	(Para cargas de trabajo Windows) Si selecciona Join Domain (Unirse a dominio), especifique las credenciales del administrador del dominio.

Nombre del valor	Descripción
Network Connections (Conexiones de red)	<p>Seleccione la conexión de área local y luego una de las siguientes opciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ DHCP: permite obtener una dirección IP asignada automáticamente por un servidor DHCP. ♦ Static (Estática): permite especificar una dirección IP estática. <p>Para las cargas de trabajo Windows que tengan más de una NIC, seleccione la conexión de cada NIC.</p>
DNS Servers (Servidores DNS)	<p>Permite especificar los servidores DNS para las cargas de trabajo de destino. Esto solo es aplicable si selecciona Static (Estática) en la opción Network Connections (Conexiones de red):</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Primary DNS server (Servidor DNS primario): especifique la dirección del servidor DNS primario. ♦ Alternative DNS server (Servidor DNS alternativo): especifique la dirección de un servidor DNS alternativo. ♦ Additional DNS server (Servidor DNS adicional): para especificar direcciones de servidores DNS adicionales: <ol style="list-style-type: none"> 1. Haga clic en Advanced (Avanzado). 2. permite especificar la dirección del servidor DNS. 3. Haga clic en Add (Añadir) para añadir el servidor a la lista de direcciones de servidores DNS. 4. Haga clic en OK (Aceptar).
Services States on Target VM (Estados de servicios en máquina virtual de destino)	(Para cargas de trabajo Windows) Seleccione los servicios de Windows que se deben detener automáticamente en la máquina virtual de destino.
Daemons States on Target VM (Estados de daemons en máquina virtual de destino)	(Para cargas de trabajo Linux) Seleccione los daemons de Linux que deben detenerse automáticamente en la máquina virtual de destino.
Target Workload Test Settings (Valores de prueba de carga de trabajo de destino) (Estos valores se aplican durante la transición de prueba).	
VM Memory (Memoria de la máquina virtual)	Especifique la cantidad de memoria asignada a la carga de trabajo de destino.
VM Tools (Herramientas de máquina virtual)	Para instalar las herramientas de máquina virtual, seleccione la opción Install VM Tools option (Instalar herramientas de máquina virtual). Esta opción está seleccionada por defecto.
Hostname (Nombre de host)	<p>Realice una de las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Para conservar el mismo nombre de host, seleccione No Change (Sin cambios). ♦ Para modificar el nombre de host, seleccione Set To (Definir como) y especifique el nuevo nombre. <p>Nota: en caso de que cambie el nombre del host en la transición de prueba, no se requiere una réplica incremental.</p>

Nombre del valor	Descripción
<p>System Identifier (SID) [Identificador de sistema (SID)]: este valor solo es aplicable a Windows Server 2008 y Windows Server 2003.</p>	<p>Antes de generar un nuevo SID para el equipo de la carga de trabajo Windows Server 2003 de destino, debe hacer lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Habilite la generación de SID: <ol style="list-style-type: none"> 1. Abra un navegador Web y diríjase a: <p><code>https://nombredehost o dirección_IP/platespinconfiguration</code></p> <p>Sustituya <i>nombredehost</i> o <i>dirección_IP</i> por el nombre de host DNS o la dirección IP del servidor de PlateSpin Migrate.</p> <p>Si SSL no está habilitado, use <code>http</code> en la URL.</p> 2. En la página de configuración del servidor de PlateSpin, defina el valor alwaysGenerateNewSid como verdadero. ♦ Asegúrese de que los nombres de host de las cargas de trabajo de origen y de destino sean diferentes. <p>Para generar un nuevo identificador de sistema para la carga de trabajo de destino, seleccione Generate New System Identifier (SID) (Generar nuevo identificador de sistema [SID]) en la sección Target Workload Test Settings (Valores de carga de trabajo de destino) de la interfaz Web. En Windows Server 2008, debe especificar las credenciales de la cuenta del administrador local. Si esta cuenta se ha renombrado de forma local en el origen, proporcione el nombre nuevo.</p>

Nombre del valor	Descripción
Domain/Workgroup (Dominio/Grupo de trabajo)	<p>(Para cargas de trabajo Windows) Dependiendo de si la carga de trabajo de origen pertenece a un grupo de trabajo o dominio, se muestra uno de los siguientes elementos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Grupo de trabajo: <i>Nombre_de_grupo_de_trabajo</i> Donde <i>Nombre_de_grupo_de_trabajo</i> es el nombre del grupo de trabajo al que pertenece el origen. ♦ Dominio: <i>Nombre_de_dominio</i> Donde <i>Nombre_de_dominio</i> es el nombre del dominio al que pertenece el origen. <p>Nota: En caso de que cambie el dominio o el grupo de trabajo en la transición de prueba, no se requiere una réplica incremental.</p> <p>Lleve a cabo una de las siguientes acciones dependiendo del lugar en el que desee que se una la carga de trabajo de destino:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Si la carga de trabajo de origen pertenece a un grupo de trabajo: Supongamos que la carga de trabajo de origen pertenece a un grupo de trabajo llamado GrupoTrabajo1. <ul style="list-style-type: none"> ♦ Para que la carga de trabajo de destino se una al mismo grupo (GrupoTrabajo1), conserve la siguiente selección existente: Grupo de trabajo: GrupoTrabajo1 ♦ Para que la carga de trabajo de destino se una a un grupo diferente (por ejemplo, GrupoTrabajo2), seleccione Join Workgroup (Unirse a grupo de trabajo) y especifique el nombre GrupoTrabajo2. ♦ Para que la carga de trabajo de destino se una a un dominio, seleccione Join Domain (Unirse a dominio) y especifique el nombre del dominio al que desee que se una el destino. ♦ Si la carga de trabajo de origen pertenece a un dominio: Supongamos que la carga de trabajo de origen pertenece a un dominio llamado Dominio1. <ul style="list-style-type: none"> ♦ Para que la carga de trabajo de destino se una a un grupo de trabajo, seleccione Join Workgroup (Unirse a grupo de trabajo) y especifique el nombre del grupo de trabajo al que desee que se una el destino. ♦ Para que la carga de trabajo de destino se una al mismo dominio (Dominio1) y mantenga los mismos valores de registro de dominio, conserve la siguiente selección existente: Dominio: Dominio1 ♦ Para que la carga de trabajo de destino se una al mismo dominio (Dominio1) sin mantener los mismos valores de registro de dominio, seleccione Join Domain (Unirse a dominio) y especifique el nombre de dominio Dominio1. ♦ Para que la carga de trabajo de destino se una a un dominio diferente, seleccione Join Domain (Unirse a dominio) y especifique el nombre del dominio al que desee que se una el destino.
Domain Credentials (Credenciales de dominio)	(Para cargas de trabajo Windows) Si selecciona Join Domain (Unirse a dominio), especifique las credenciales del administrador del dominio.

Nombre del valor	Descripción
Network Connections (Conexiones de red)	<p>Seleccione la conexión de red y luego una de las siguientes opciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ DHCP: permite obtener una dirección IP asignada automáticamente por un servidor DHCP. ♦ Static (Estática): permite especificar una dirección IP estática.
DNS Servers (Servidores DNS)	<p>Permite especificar los servidores DNS para las cargas de trabajo de destino. Esto solo es aplicable si selecciona Static (Estática) en la opción Network Connections (Conexiones de red):</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Primary DNS server (Servidor DNS primario): especifique la dirección del servidor DNS primario. ♦ Alternative DNS server (Servidor DNS alternativo): especifique la dirección de un servidor DNS alternativo. ♦ Additional DNS server (Servidor DNS adicional): para especificar direcciones de servidores DNS adicionales: <ol style="list-style-type: none"> 1. Haga clic en Advanced (Avanzado). 2. permite especificar la dirección del servidor DNS. 3. Haga clic en Add (Añadir) para añadir el servidor a la lista de direcciones de servidores DNS. 4. Haga clic en OK (Aceptar).
Services States on Target VM (Estados de servicios en máquina virtual de destino)	(Para cargas de trabajo Windows) Seleccione los servicios de Windows que se deben detener automáticamente en la máquina virtual de destino.
Daemons States to Change (Estados de daemons que deben cambiar)	(Para cargas de trabajo Linux) Seleccione los daemons de Linux que deben detenerse automáticamente en la máquina virtual de destino.
Tag (Etiqueta)	
Tag (Etiqueta)	<p>Seleccione una etiqueta para asignársela a la carga de trabajo. Para obtener más información acerca de las etiquetas, consulte la Sección 20.9, "Uso de etiquetas para realizar un seguimiento de las asociaciones lógicas de las cargas de trabajo", en la página 238.</p>

8 (Opcional) Para cambiar el destino, haga clic en **Change Target** (Cambiar destino).

Nota: si cambia el destino, se borrarán todos los valores de configuración que haya especificado.

9 Realice una de las siguientes acciones:

- ♦ Haga clic en **Save** (Guardar) para guardar la configuración.
- ♦ Haga clic en **Save and Prepare** (Guardar y preparar) para guardar la configuración y empezar a preparar la migración de la carga de trabajo.
- ♦ Haga clic en **Cancel** (Cancelar) para salir.

30 Migración a VMware

Para la migración de cargas de trabajo a un host virtual de VMware, PlateSpin Migrate proporciona una configuración automatizada de la máquina virtual de destino en un host de ESX especificado, según las funciones y capacidades de la plataforma de virtualización seleccionada. Además de los valores de migración, debe especificar valores para la máquina virtual de destino que crea Migrate; por ejemplo:

- ♦ El nombre de la máquina virtual de destino y la vía del archivo de configuración.
- ♦ El almacén de datos que se debe usar de los recursos disponibles en el host virtual de destino.
- ♦ Configuración de red
- ♦ La asignación de memoria virtual.

Nota: la asignación de dispositivo en bruto (RDM) para máquinas virtuales de destino en VMware se admite solo mediante el uso del flujo de trabajo X2P. Si usa el flujo de trabajo X2P para migrar una carga de trabajo a VMware, debe configurar VMware Tools para la carga de trabajo de destino antes de realizar la conversión. Consulte la [Sección 30.3.3, “Configuración de VMware Tools para la carga de trabajo de destino”](#), en la [página 392](#).

Nota: si el servidor VMware ESX de destino forma parte de un clúster DRS (Programador de recursos distribuidos), es decir, un clúster con el nivel de automatización de la migración de la máquina virtual definido como **Fully Automated** (Completamente automatizado), el nivel de automatización de la máquina virtual de destino recién creada cambia a **Partially Automated** (Parcialmente automatizado) durante la migración. Esto significa que la máquina virtual de destino se puede encender en un servidor ESX distinto al seleccionado inicialmente, pero se evita que la migración se ejecute automáticamente.

Utilice las directrices de esta sección para configurar la migración a VMware.

- ♦ [Sección 30.1, “Planificación para migrar a VMware”](#), en la [página 377](#)
- ♦ [Sección 30.2, “Migración automatizada a VMware mediante el cliente de Migrate”](#), en la [página 378](#)
- ♦ [Sección 30.3, “Migración a máquinas virtuales en VMware mediante el flujo de trabajo X2P”](#), en la [página 391](#)
- ♦ [Sección 30.4, “Migración automatizada a VMware mediante la interfaz Web de Migrate”](#), en la [página 394](#)

30.1 Planificación para migrar a VMware

Antes de comenzar las migraciones a máquinas virtuales en VMware, asegúrese de que su entorno de migración cumple las directrices siguientes:

Plataformas VMware compatibles

- ♦ Consulte [“VMware vCenter”](#) en la [Tabla 2-13, “Plataformas de virtualización de destino compatibles solo con el cliente de Migrate”](#), en la [página 42](#).

Cargas de trabajo compatibles

- ♦ Consulte la [Sección 2.1.1](#), “Cargas de trabajo de origen compatibles para la migración a plataformas que no sean en la nube”, en la [página 25](#), según proceda para la plataforma Hyper-V de destino.

Acceso de red y comunicaciones

- ♦ Consulte [“Requisitos de acceso y comunicación en la red de migración”](#) en la [página 51](#).

Requisitos previos

- ♦ Consulte el [Capítulo 11](#), “Requisitos previos para la migración a VMware”, en la [página 179](#).

Descubrimiento de destino

Uso del cliente de Migrate

- ♦ **Host virtual de VMware de destino (automatizado):** Consulte la [Sección 19.4.1](#), “[Descubrimiento de destinos en el cliente de Migrate](#)”, en la [página 217](#)

Uso de la interfaz Web de Migrate

- ♦ **Host virtual de VMware de destino (automatizado):** Consulte la [Sección 19.4.2](#), “[Descubrimiento de destinos en la interfaz Web](#)”, en la [página 218](#).

Uso de la imagen ISO de PlateSpin

- ♦ **Máquinas virtuales de destino en host virtual de VMware (semiautomatizado):** Consulte la [Sección 19.5](#), “[Registro y descubrimiento de detalles de máquinas virtuales de destino en hosts virtuales con la imagen ISO de PlateSpin](#)”, en la [página 221](#).

Descubrimiento de cargas de trabajo

Uso del cliente de Migrate

- ♦ **Cargas de trabajo de origen:** Consulte la [Sección 20.6.1](#), “[Descubrimiento de cargas de trabajo mediante el cliente de Migrate](#)”, en la [página 232](#).

Uso de la interfaz Web de Migrate

- ♦ **Cargas de trabajo de origen:** Consulte la [Sección 20.6.2](#), “[Descubrimiento de cargas de trabajo mediante la interfaz Web de Migrate](#)”, en la [página 234](#).

Uso del agente de Migrate

- ♦ **Cargas de trabajo de origen:** Consulte la [Sección 20.7](#), “[Registro de cargas de trabajo y descubrimiento de detalles con el agente de Migrate](#)”, en la [página 234](#).

Información adicional


- ♦ *Administración de la máquina virtual de vSphere* (<https://docs.vmware.com/en/VMware-vSphere/6.5/vsphere-esxi-vcenter-server-65-virtual-machine-admin-guide.pdf>)

30.2 Migración automatizada a VMware mediante el cliente de Migrate

- 1 Descubra o actualice la carga de trabajo de origen y el host de máquina virtual de destino. Consulte [“Descubrimiento y preparación de cargas de trabajo y destinos”](#) en la [página 211](#).


- 2 En el cliente de Migrate, inicie una migración de carga de trabajo par a par.
- 2a Expanda las opciones de Tasks (Tareas) y seleccione el tipo de conversión, dependiendo de sus objetivos para la migración:
- ♦ **Copy Workload** (Copiar carga de trabajo)
 - ♦ **Move Workload** (Mover carga de trabajo)

Los paneles Source (Origen) y Target (Destino) muestran cargas de trabajo y destinos aplicables al tipo de trabajo de migración seleccionado.



- 2b En el panel Source (Origen), seleccione la carga de trabajo que desea migrar.
- 2c En el panel Target (Destino), seleccione el host de destino para la migración.
- 2d Compruebe los mensajes de validación de la parte inferior de la ventana.
- 2e Haga clic en **Configure Job** (Configurar trabajo) para acceder a la ventana Peer-to-Peer Migration Job (Trabajo de migración par a par).

Figura 30-1 Ventana de trabajo de migración par a par



3 En la sección Job Configuration (Configuración del trabajo) de la ventana Migration Job (Trabajo de migración), configure los valores siguientes:

Nombre del valor	Descripción
Licencia	
Clave de licencia	<p>PlateSpin Migrate selecciona automáticamente la clave de licencia más adecuada para un trabajo de migración Si dispone de varias claves de licencia, puede especificar la que desea usar para la carga de trabajo, suponiendo que haya licencias disponibles (que no estén caducadas ni agotadas).</p> <p>Para especificar una clave alternativa:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Deseleccione la opción Automatically select the best license key during the conversion (Seleccionar automáticamente la mejor clave de licencia durante la conversión) y seleccione la clave oportuna en el menú.2. Haga clic en OK (Aceptar). <p>La clave de licencia seleccionada se muestra en la pestaña License (Licencia) y la descripción se actualiza en consecuencia.</p>
Conversión	
Transfer Scope (Ámbito de transferencia)	Especifique el ámbito de los datos de la carga de trabajo que se van a transferir del origen al destino como Full Migration (Migración completa) o Server Sync (Changes Only) [Server Sync (solo los cambios)].
Transfer Method (Método de transferencia)	Especifique cómo se deben transferir los datos del origen al destino. La disponibilidad depende de la carga de trabajo y del tipo de trabajo de migración. Consulte la Sección 2.2, “Métodos de transferencia de datos admitidos”, en la página 44.
Estado de finalización	
Source Machine End State (Estado final del equipo de origen)	Permite especificar si la carga de trabajo de origen se debe apagar después de una transición correcta. Si la carga de trabajo se va a mover, la opción de apagar está seleccionada por defecto.

Nombre del valor	Descripción
Target Machine End State (Estado final del equipo de destino)	Permite especificar si la carga de trabajo de destino se debe encender, apagar o suspender después de una transición correcta.
Red	
Compression (Compresión)	<p>Especifique si los datos se deben comprimir durante la transmisión entre las cargas de trabajo de origen y de destino, así como el nivel de compresión de datos aplicado. Consulte la Sección 2.4.2, “Compresión de datos”, en la página 49. Seleccione una de las siguientes opciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Fast (Rápida): consume menos recursos de CPU del origen, pero produce una proporción de compresión más baja. ♦ Optimal (Óptima): consume los recursos óptimos de CPU del origen y produce una proporción de compresión óptima. Ésta es la configuración recomendada. ♦ Maximum (Máxima): consume el máximo de recursos de CPU del origen, pero produce la proporción de compresión más alta.
Encryption (Cifrado)	Seleccione Encrypt Data Transfer (Cifrar transferencia de datos) para cifrar los datos mientras se transfieren del origen al destino. Consulte la Sección 2.3, “Seguridad y privacidad”, en la página 46 .
Bandwidth Throttling (Regulación del ancho de banda)	<p>Permite especificar si se debe regular el ancho de banda para el tráfico de la transferencia de datos entre los equipos de origen y de destino. Para regular el ancho de banda, seleccione la opción Enable Bandwidth Throttling (Habilitar regulación del ancho de banda), especifique el valor máximo necesario en Mb/s y, opcionalmente, el período de tiempo durante el que se debe aplicar la regulación. Si se especifican, los valores temporales de from (desde) y to (hasta) se basan en la hora del sistema de la carga de trabajo de origen.</p> <p>Si no se define un intervalo temporal, el ancho de banda se regula por defecto a la velocidad especificada todo el tiempo. Si se define un intervalo temporal y el trabajo de migración se ejecuta fuera de este, los datos se transmiten a velocidad completa.</p>
IP Addresses (Direcciones IP)	<p>Permite especificar direcciones IP adicionales para las cargas de trabajo de origen que permitan la comunicación en entornos que usen la traducción de direcciones de red (NAT).</p> <p>Para obtener más información sobre cómo especificar direcciones IP adicionales para el servidor de PlateSpin, consulte Sección 2.6.4, “Migraciones en redes públicas y privadas mediante NAT”, en la página 55.</p>
Schedule (Programar)	
Schedule (Programar)	<p>Permite especificar cuándo se debe iniciar el trabajo de migración:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Run immediately (Ejecutar de inmediato) ♦ Run at a later time (Ejecutar más tarde) <p>Utilice el menú de calendario para especificar la fecha y la hora a la que debe empezar la migración.</p> <p>Nota: debe preparar la carga de trabajo antes de la hora programada. No es posible ejecutar la réplica completa a menos que exista la máquina virtual de destino y que la preparación de la carga de trabajo se haya completado. Migrate omite la réplica completa programada y vuelve a intentarla a la siguiente hora programada.</p>

Nombre del valor	Descripción
Configuración de acceso	
Source Credentials (Credenciales de origen)	<p>(Windows) Especifique el nombre de usuario de la cuenta con privilegios de administrador local o del dominio, así como una contraseña válida. Use este formato:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Para equipos miembros del dominio: <i>autoridad\principal</i> ♦ Para equipos miembros del grupo de trabajo: <i>nombre de host\principal</i> <p>(Linux) Especifique el nombre del usuario Root o de nivel de Root y una contraseña válida.</p>
Target Credentials (Credenciales de destino)	<p>(Clúster VMware DRS) Especifique el nombre de usuario y la contraseña del servicio Web de VMware vCenter.</p> <p>(Servidor VMware ESX) Especifique una de las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Cuenta de ESX con función de administrador O bien ♦ Credenciales del dominio Windows (solo versiones 4 y 4.1)
Alertas	
Receive Event Notifications (Recibir notificaciones de eventos)	Especifique si desea enviar notificaciones por correo electrónico cuando se produce un evento. Debe configurar un servidor SMTP para utilizar esta función.
Receive Progress Notifications (Recibir notificaciones de progreso)	Si habilita las notificaciones de eventos, opcionalmente, puede recibir notificaciones de progreso en un intervalo especificado.
Send to Addresses (Direcciones para el envío)	Añada o elimine direcciones de correo electrónico válidas de los destinatarios de las notificaciones.
Configuración de toma de control	
Target Virtual Machine (Máquina virtual de destino)	En Target Virtual Machine (Máquina virtual de destino), haga clic en Configure (Configurar) y especifique las opciones de la red virtual y los valores de TCP/IP de la NIC de réplica y, a continuación, haga clic en OK (Aceptar).
Tareas posteriores a la migración	
Acción	Especifique una acción preconfigurada de la biblioteca de PlateSpin Migrate. Consulte la Sección 6.5, “Gestión de acciones posteriores a la migración (Windows y Linux)” , en la página 129.
Execution Parameters (Parámetros de ejecución)	Especifique el comando de la línea de comandos para ejecutar la acción seleccionada. Puede especificar un tiempo límite para la ejecución.
Credenciales	Especifique el nombre de usuario y la contraseña que se deben usar para las tareas posteriores a la migración. Opcionalmente, puede utilizar la credencial de origen.
<p>4 En la sección Virtual Machine Configuration (Configuración de la máquina virtual) de la ventana Migration Job (Trabajo de migración), haga clic en General y configure los valores siguientes.</p>	
Nombre del valor	Descripción
Máquina Virtual de VMware ESX	

Nombre del valor	Descripción
Virtual Machine Name (Nombre de máquina virtual)	Especifique el nombre que se utilizará para la máquina virtual de destino, tal y como aparece en VMware.
Datastore (Almacén de datos)	Seleccione un almacén de datos asociado a la máquina virtual para almacenar los archivos de configuración de la máquina virtual.
Path (Vía)	Escriba la vía que se utilizará para el archivo de máquina virtual de destino, incluido el nombre de archivo de la máquina virtual. Por ejemplo: <i>/hostname-VM/hostname-VM.vmx</i>
Virtual Machine Memory Allocation (Asignación de memoria de la máquina virtual)	Especifique la cantidad de memoria virtual en GB.
Install VMware Tools (Instalar VMware Tools)	Especifique si desea instalar la versión más reciente de VMware Tools en la máquina virtual de destino. Si las herramientas están instaladas en el origen, se desinstalarán y se volverán a instalar con la versión adecuada para la plataforma del host de destino de VMware.
Virtual Devices (Dispositivos virtuales)	Especifique las preferencias para los dispositivos virtuales.
Advanced (Avanzadas)	(Para usuarios expertos) Especifique las preferencias del repositorio de recursos, el número de CPU y la afinidad de programación de CPU según la disponibilidad en el servidor de VMware de destino. Cada vCPU se presenta al sistema operativo invitado en el contenedor de máquinas virtuales como un único núcleo con un solo zócalo. (Para la migración a un contenedor de máquina virtual que forme parte de un clúster DRS) Especifique la ubicación del grupo de recursos en la que se debe crear la máquina virtual migrada.

PlateSpin Migrate muestra las opciones de configuración de la máquina virtual de destino específicas del destino seleccionado y también ofrece acceso a opciones de configuración avanzadas. Para obtener información acerca de las opciones de configuración específicas del host, consulte:

- ♦ [Configuración de la máquina virtual de destino: VMware ESXi 5 y versiones posteriores](#)
- ♦ [Configuración de la máquina virtual de destino: VMware ESX 4.1](#)

5 En la sección Network Configuration (Configuración de red) de la ventana Migration Job (Trabajo de migración), configure los valores siguientes:

Nombre del valor	Descripción
Configuración de la red	
Configuración de identificación de red para Windows	
Nombre del host	Especifique el nombre de host que desee para el equipo de destino.
Generate New SID (Generar nuevo SID)	Si esta opción está seleccionada, se asigna a la carga de trabajo de destino un identificador de sistema (SID) nuevo. Las credenciales solo se necesitan para sistemas Windows 2008 y deben ser las de la cuenta <i>Administrador local</i> (incrustada). Si esta cuenta se ha renombrado de forma local en el origen, proporcione el nombre nuevo.

Nombre del valor	Descripción
Member of Domain / Workgroup (Miembro de dominio/grupo de trabajo)	Seleccione la opción necesaria y escriba el nombre del dominio o el grupo de trabajo al que desee que se una el equipo de destino.
Preserve Source Server's Domain Registration (Conservar registro del dominio del servidor de origen)	Conserva el registro de dominio y garantiza que el registro de dominio del servidor de origen permanece intacto durante la migración. Si inhabilita esta opción, la cuenta del dominio del equipo de origen se transfiere al equipo de destino. El servidor de origen sigue apareciendo como si estuviera en el dominio, pero no tiene una conexión válida.
Domain Credentials (Credenciales de dominio)	Si el equipo de destino debe formar parte de un dominio, especifique credenciales válidas para una cuenta de usuario que tenga permisos para añadir servidores al dominio; por ejemplo, como miembro del grupo de administradores del dominio o del grupo de administradores empresariales.
Configuración de identificación de red para Linux	
Nombre del host	En la pestaña Network Identification (Identificación de red), especifique el nombre del host que desee para el equipo de destino.
DNS	Use los botones Add (Añadir), Edit (Editar) y Remove (Eliminar) para gestionar las entradas del servidor DNS para la nueva máquina virtual.

- 6** En la sección Operating System and Applications Configuration (Configuración del sistema operativo y la aplicación) de la ventana Migration Job (Trabajo de migración), configure los valores siguientes:

Nombre del valor	Descripción
Operating System and Application Configuration (Configuración del sistema operativo y la aplicación)	
Windows Services (Target) [Servicios de Windows (Destino)]	<p>Seleccione las condiciones de inicio de los servicios de Windows en la máquina virtual de destino después de la transición. Las opciones de inicio son Automatic (Automática), Manual, Disabled (Inhabilitada) y Automatic (Delayed Start) [Automática (inicio retrasado)].</p> <p>Para modificar los valores:</p> <ol style="list-style-type: none"> Haga clic en la columna Status (Estado) del servicio y seleccione una de las opciones de inicio de Windows. Cuando termine de ajustar los estados de inicio de los servicios, haga clic en OK (Aceptar).
Live Transfer Services (Source) [Servicios de transferencia en tiempo real (origen)]	<p>Especifique los servicios de Windows que se deben detener en la carga de trabajo de origen durante las transferencias de datos en tiempo real.</p> <p>Es recomendable que todos los servicios que no sean VSS y los antivirus se detengan de forma temporal en el origen mientras se captura la instantánea de VSS en el origen. Seleccione los servicios de Windows que desea detener temporalmente en la carga de trabajo de origen mientras se captura la instantánea de VSS en el origen. Estos servicios se restauran en cuanto se completa la creación de la instantánea de VSS.</p> <p>Para modificar los valores:</p> <ol style="list-style-type: none"> Seleccione la opción Stopped (Detenido) situada junto al servicio que se deben detener para la transferencia de datos en tiempo real. Cuando haya terminado de ajustar los servicios que se deben detener, haga clic en OK (Aceptar).

Nombre del valor	Descripción
Linux Daemons (Target) [Daemons de Linux (destino)]	<p>Especifique los estados de inicio para los daemons en la máquina virtual de destino después de la transición.</p> <p>Para modificar los valores:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Haga clic en la columna Run Level (Nivel de ejecución) del daemon, seleccione un nivel de ejecución entre 0 y 6 y Boot (B, arranque) y haga clic en OK (Aceptar). 2. Cuando termine de ajustar los estados de inicio de los daemon, haga clic en OK (Aceptar).
Live Transfer Daemons (Source) [Daemons de transferencia en tiempo real (origen)]	<p>Especifique los daemons que se deben detener en la carga de trabajo de origen durante las transferencias de datos en tiempo real.</p> <p>Para modificar los valores:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seleccione la opción Stopped (Detenido) situada junto al daemon que se deben detener para la transferencia de datos en tiempo real. 2. Cuando haya terminado de ajustar los daemons que se deben detener, haga clic en OK (Aceptar).

7 En la sección Drive Configuration (Configuración de la unidad) de la ventana Migration Job (Trabajo de migración), configure los valores siguientes:

Nombre del valor	Descripción
Drive Configuration (Configuración de la unidad)	
Hard Drives (Discos duros)	Especifique las configuraciones de unidad y volumen que se deban migrar.
Disks (Discos)	Especifique la vía del disco duro en la máquina virtual de destino.
Volumes (Volúmenes)	Seleccione los volúmenes que se deben incluir en el destino para la migración.
NTFS Cluster Size (Tamaño de clúster NTFS)	(Para cargas de trabajo Windows basadas en archivo) Especifique el tamaño de clúster del volumen NTFS. Para obtener información sobre el tamaño de clúster por defecto para un volumen NTFS, consulte el artículo 140365 del sitio de asistencia técnica de Microsoft .
Non-volume Storage (Almacenamiento sin volumen)	(Para cargas de trabajo Linux) Especifique un almacenamiento no basado en volúmenes (como una partición de intercambio) asociado a la carga de trabajo de origen. Este almacenamiento se volverá a crear en la carga de trabajo migrada.
Disks For Volume Groups (Discos para grupos de volúmenes)	(Para cargas de trabajo Linux) Especifique el nombre del almacén de datos y la ruta en la que se debe crear el disco virtual en la máquina de destino. Puede optar con conservar la ruta especificada por defecto.
Volume Groups (Grupos de volúmenes)	(Para cargas de trabajo Linux) Especifique los grupos de volúmenes LVM que se deben migrar con los volúmenes LVM lógicos mostrados en la sección Converted Logical Volumes (Volúmenes lógicos convertidos) de la configuración.
Converted Logical Volumes (Volúmenes lógicos convertidos)	(Para cargas de trabajo Linux) Especifique uno o varios volúmenes lógicos LVM que se van a migrar para una carga de trabajo Linux.


PlateSpin Migrate muestra las opciones de configuración de almacenamiento específicas del destino seleccionado. Para obtener información acerca de las opciones de configuración específicas del host, consulte:

- ♦ [Configuración de la unidad: VMware ESX](#)

- 8 En la sección Additional Items for Review (Elementos adicionales para revisar) de la ventana Migration Job (Trabajo de migración), compruebe los errores y los mensajes acerca de la configuración de la carga de trabajo. Debe resolver los errores para poder enviar el trabajo de migración.
- 9 Haga clic en **OK** (Aceptar).

30.2.1 Configuración de la máquina virtual de destino: VMware ESXi 5 y versiones posteriores

A continuación, se muestran las opciones de configuración específicas de VMware vSphere 5 y versiones posteriores (aplicables a todas las máquinas virtuales del grupo de recursos incluido).



Name (Nombre): especifique el nombre de visualización para la nueva máquina virtual.


CPU Resources (Recursos de CPU)

- ♦ **Shares** (Recursos compartidos): los recursos compartidos de CPU para esta máquina virtual respecto al total del padre. Las máquinas virtuales pares comparten recursos según los valores de recursos compartidos relativos limitados por las opciones **Reservation** (Reserva) y **Limit** (Límite). Seleccione **Low** (Bajo), **Normal** o **High** (Alto), para especificar los valores de recursos compartidos en una relación 1:2:4, respectivamente. Seleccione **Custom** (Personalizado) para asignar a cada máquina virtual un número específico de recursos compartidos, lo que se expresa en una ponderación proporcional.
- ♦ **Reservation** (Reserva): asignación de CPU garantizada para esta máquina virtual.
Expandable Reservation (Reserva ampliable): seleccione esta opción para especificar que se asigne una reserva superior a la especificada si los recursos están disponibles en un padre.
- ♦ **Limit** (Límite): límite superior de asignación de CPU de esta máquina virtual.
Unlimited (Sin límite): seleccione esta opción para especificar que no habrá límite superior.

Memory Resources (Recursos de memoria). Estos valores son similares a los de recursos de CPU, pero se aplican a los recursos de memoria.

30.2.2 Configuración de la máquina virtual de destino: VMware ESX 4.1

A continuación, se muestran las opciones de configuración específicas de sistemas VMware ESX anteriores a vSphere 5. Para acceder a los valores que controlan los grupos de recursos, el número de CPU y la afinidad de programación de CPU, haga clic en **Advanced** (Opciones avanzadas).



Virtual Machine Name (Nombre de la máquina virtual): especifique el nombre de visualización para la nueva máquina virtual.

Datastore (Almacén de datos): seleccione el almacén de datos donde desea crear el archivo *.vmx.


Configuration File Path (Vía de archivo de configuración): especifique un nombre y la vía al directorio del archivo de configuración *.vmx de la máquina virtual.

Virtual Machine Memory Allocation (Asignación de memoria de la máquina virtual): especifique un valor para la cantidad de RAM virtual que se debe asignar a la máquina virtual.

Install VMware Tools (Instalar VMware Tools): habilite esta opción para instalar las herramientas de VMware durante el proceso de migración (recomendado).

SCSI Drives (Unidades SCSI): seleccione **BusLogic** o **LSILogic** (la opción recomendada).

Advanced (Opciones avanzadas): haga clic en este botón para ver o modificar las opciones de configuración avanzadas de la máquina virtual.



Resource Pool (Grupo de recursos): si se precisa, asigne la máquina virtual de destino a un grupo de recursos. Si no se especifica ningún grupo de recursos, la máquina virtual se asigna al grupo de recursos raíz.

Number of CPUs (Número de CPU): seleccione el número necesario de CPU que se deben asignar a la máquina virtual de destino. Por ejemplo, puede convertir una carga de trabajo de un solo procesador en una máquina virtual de varios procesadores, o una carga de trabajo de varios procesadores en una máquina virtual de un procesador.

CPU Scheduling Affinity (Afinidad de programación de CPU): representa los procesadores del servidor de ESX en los que se puede ejecutar la máquina virtual (en caso de que el servidor de ESX sea un sistema multiprocesador). Especifique el procesador requerido o seleccione **Default** (Por defecto, opción recomendada).

Para obtener más información, consulte la documentación de VMware.

30.2.3 Configuración de la unidad: VMware ESX

A continuación, se muestran valores de configuración de la unidad específicos de VMware ESX:

Drive Configuration - Sample Environment

Settings | Volume Groups

Virtual disks to create:

Disk	Datastore	Size	File Name
Virtual disk 0	storage1	4 GB	/NY-RHEL4-LVM_VM/NY-RHEL4-LVM_VM_1.vmdk

Select volumes to copy and size:

Include	Volume	Free Space	Size	New Free Space	New Size	Disk/Volume Group
<input checked="" type="checkbox"/>	/	2.4 GB	3.2 GB	2.4 GB	3.2 GB	VolGroup00
<input checked="" type="checkbox"/>	/boot	81.2 MB	98.7 MB	81.2 MB	98.7 MB	Disk 0
<input checked="" type="checkbox"/>	/home	88.1 MB	98.7 MB	88.1 MB	98.7 MB	Disk 0

Select non-volume storage to recreate and size:

Include	Type	Partition	Size	Is Swap	Disk/Volu...	New Size
<input checked="" type="checkbox"/>		/dev/VolGroup00/Lo...	512 MB	<input checked="" type="checkbox"/>	Vol...	512 MB

Help OK Cancel

Datastore (Almacén de datos): seleccione el volumen de almacén de datos del servidor de ESX donde desea colocar los archivos vmdk.

Copy (Copiar): seleccione los volúmenes que se deben copiar durante la migración.

New Free Space (Nuevo espacio libre): para cambiar el tamaño del volumen durante la migración, especifique la cantidad deseada de espacio libre. PlateSpin Migrate ajusta de forma automática el valor de New Size (Tamaño nuevo).

New Size (Tamaño nuevo): para cambiar el tamaño del volumen durante la migración, especifique el valor deseado. PlateSpin Migrate ajusta de forma automática el valor de New Free Space (Espacio libre nuevo).

Disk/Volume Group (Disco o grupo de volúmenes): asigne el volumen a un disco o, si se ha habilitado LVM, a un grupo de volúmenes. El volumen se copiará en este disco o grupo de volúmenes del equipo de destino.

Create (Crear): seleccione las particiones de disco que no sean de volumen que se deban crear en el equipo de destino (por ejemplo, en una partición de intercambio de Linux).

New Size (Tamaño nuevo): para cambiar el tamaño de la partición que no sea de volumen durante la migración, especifique el valor deseado.

30.3 Migración a máquinas virtuales en VMware mediante el flujo de trabajo X2P

la asignación de dispositivo en bruto (RDM) para máquinas virtuales de destino en VMware solo se admite mediante el uso del flujo de trabajo X2P. Si usa el flujo de trabajo X2P para migrar una carga de trabajo a VMware, debe configurar VMware Tools para la carga de trabajo de destino antes de realizar la conversión.

Utilice las directrices de esta sección para configurar la migración a máquinas virtuales en hosts virtuales de VMware.

- ♦ [Sección 30.3.1, “Descarga y almacenamiento de la imagen ISO de PlateSpin \(VMware\)”, en la página 391](#)
- ♦ [Sección 30.3.2, “Creación y configuración de la máquina virtual de destino \(VMware\)”, en la página 391](#)
- ♦ [Sección 30.3.3, “Configuración de VMware Tools para la carga de trabajo de destino”, en la página 392](#)
- ♦ [Sección 30.3.4, “Registro de nuevo de la máquina virtual con PlateSpin Server \(VMware\)”, en la página 393](#)
- ♦ [Sección 30.3.5, “Migración de la carga de trabajo de origen a la máquina virtual de destino \(VMware\)”, en la página 393](#)

30.3.1 Descarga y almacenamiento de la imagen ISO de PlateSpin (VMware)

- 1 Descargue y prepare la imagen ISO de PlateSpin para su uso con la máquina virtual de destino. Hay disponibles opciones de registro asistido y sin asistencia.

Consulte la [“Preparación de la imagen ISO de PlateSpin para el registro y descubrimiento del destino” en la página 288](#).

- 2 Guarde la imagen ISO en una ubicación a la que pueda acceder el servidor de VMware. Por ejemplo, `c:\temp`.

De esta forma se garantiza que la imagen ISO de PlateSpin esté disponible para la máquina virtual de destino como imagen de CD-ROM arrancable.

30.3.2 Creación y configuración de la máquina virtual de destino (VMware)

- 1 Entre en el servidor de VMware mediante el cliente de vSphere y utilice al asistente de máquina virtual nueva para crear una máquina virtual nueva con los siguientes valores:
 - ♦ **Nombre y ubicación:** especifique un nombre para el nuevo destino y acepte la ubicación por defecto.
 - ♦ **Tipo y versión del sistema operativo:** especifique el tipo de sistema operativo y los valores de la versión que coincidan con la carga de trabajo de origen. El asistente utiliza esta información para establecer los valores por defecto adecuados, como la cantidad de memoria necesaria y los límites de recursos para la máquina virtual.
 - ♦ **Asignar memoria:** asigne al menos 384 MB de RAM a la máquina virtual.

- ♦ **Conectar disco duro virtual:** asegúrese de que el tamaño de todos los discos sea aproximadamente 50 MB superior al tamaño del disco correspondiente de la carga de trabajo de origen.
 - ♦ **Opciones de instalación:** configure la máquina virtual para que se arranque desde una imagen ISO e indique en el asistente la imagen ISO de PlateSpin descargada.
 - ♦ **Resumen:** configure la máquina virtual para que no se inicie al crearla (deseleccione la opción **Iniciar máquina virtual después de crearla**).
- 2 Configure VMware Tools para la carga de trabajo de destino. Consulte la [Sección 30.3.3](#), “Configuración de VMware Tools para la carga de trabajo de destino”, en la página 392.

30.3.3 Configuración de VMware Tools para la carga de trabajo de destino

Los paquetes de configuración de VMware Tools se copian automáticamente en el destino durante la conversión, de forma que el servicio de configuración pueda instalar las herramientas en la máquina virtual de destino cuando esta se ponga en contacto con el servidor de PlateSpin. Sin embargo, si decide migrar cargas de trabajo a VMware utilizando el flujo de trabajo X2P, debe configurar VMware Tools para la carga de trabajo de destino antes de realizar la conversión. Realice los pasos siguientes para preparar el entorno a fin de configurar VMware Tools para la carga de trabajo de destino:

- 1 Recupere los paquetes de VMware Tools de un host ESX:
 - 1a Copie de forma segura (`scp`) la imagen `windows.iso` del directorio `/usr/lib/vmware/isoimages` en un host de ESX al que se pueda acceder en una carpeta temporal local.
 - 1b Abra la imagen ISO, extraiga los paquetes de configuración y guárdelos en una ubicación a la que se pueda acceder:
 - ♦ **VMware 5.x y versiones posteriores:** los paquetes de configuración son `setup.exe` y `setup64.exe`.
 - ♦ **VMware 4.x:** los paquetes de configuración son `VMware Tools.msi` y `VMware Tools64.msi`.
- 2 Cree paquetes OFX a partir de los paquetes de configuración que ha extraído:
 - 2a Comprima el paquete que desee, asegurándose de que el archivo de configuración se encuentra en la raíz del archivo de reserva `.zip`.
 - 2b Cambie el nombre del archivo de reserva `.zip` a `1.package` para que se pueda usar como paquete OFX.

Nota: si desea crear un paquete OFX para más de un paquete de configuración, recuerde que cada paquete de instalación debe tener su propio archivo de reserva `.zip` exclusivo.

Puesto que todos los paquetes deben tener el mismo nombre (`1.package`), si desea guardar varios archivos de reserva `.zip` como paquetes OFX, debe hacerlo en distintos subdirectorios exclusivos.

- 3 Copie el paquete OFX oportuno (`1.package`) en el directorio `%ProgramFiles%\PlateSpin Migrate Server\Packages\%GUID%` en el servidor de PlateSpin.

El valor de `%GUID%` depende de la versión del host de VMware ESX y de la arquitectura de VMware Tools, como se muestra en la [Tabla 30-1](#). Utilice el valor de GUID adecuado para copiar el paquete en el directorio correcto.

Tabla 30-1 GUID de los nombres de directorio de VMware Tools

Versión del servidor de VMware	Arquitectura de VMware Tools	GUID
4.0	x86	D052CBAC-0A98-4880-8BCC-FE0608F0930F
4.0	x64	80B50267-B30C-4001-ABDF-EA288D1FD09C
4.1	x86	F2957064-65D7-4bda-A52B-3F5859624602
4.1	x64	80B1C53C-6B43-4843-9D63-E9911E9A15D5
5.0	x86	AD4FDE1D-DE86-4d05-B147-071F4E1D0326
5.0	x64	F7C9BC91-7733-4790-B7AF-62E074B73882
5.1	x86	34DD2CBE-183E-492f-9B36-7A8326080755
5.1	x64	AD4FDE1D-DE86-4d05-B147-071F4E1D0326
5.5	x86	660C345A-7A91-458b-BC47-6A3914723EF7
5.5	x64	8546D4EF-8CA5-4a51-A3A3-6240171BE278
6.0	x86	311E672E-05BA-4CAF-A948-B26DF0C6C5A6
6.0	x64	D7F55AED-DA64-423F-BBBE-F1215529AD03
6.5	x86	D61C0FCA-058B-42C3-9F02-898F568A3071
6.5	x64	5D3947B7-BE73-4A00-A549-B15E84B98803

30.3.4 Registro de nuevo de la máquina virtual con PlateSpin Server (VMware)

Después de crear la máquina virtual y prepararla para arrancar con la imagen ISO de PlateSpin, puede registrarla como máquina virtual de destino con el servidor de PlateSpin. Consulte [“Registro y descubrimiento de máquinas virtuales de destino en hosts virtuales” en la página 222](#).

30.3.5 Migración de la carga de trabajo de origen a la máquina virtual de destino (VMware)

- 1 Use el cliente de PlateSpin Migrate para iniciar un trabajo de migración X2P en la que la carga de trabajo de origen sea el origen de migración del trabajo y donde la máquina virtual nueva en VMware sea el destino.

Consulte [“Migración a equipos físicos” en la página 433](#).

- 2 Para ver las opciones de configuración de la máquina virtual de destino específicas del host del recuadro de diálogo de configuración de la máquina virtual, consulte:
 - ♦ [“Configuración de la máquina virtual de destino: VMware ESXi 5 y versiones posteriores” en la página 386](#)
 - ♦ [“Configuración de la máquina virtual de destino: VMware ESX 4.1” en la página 388](#)
- 3 Para ver las opciones de configuración de almacenamiento específicas del host, consulte la [Sección 30.2.3, “Configuración de la unidad: VMware ESX”, en la página 390](#).
- 4 Supervise el trabajo de migración en la vista Jobs (Trabajos) del cliente de PlateSpin Migrate.

Cuando el trabajo alcance el paso **Configure Target Machine** (Configure el equipo de destino), la consola de la máquina virtual vuelve al indicador de arranque de la imagen ISO de PlateSpin.

- 5 Apague la máquina virtual y vuelva a configurarla para que se arranque desde el disco, en lugar de desde la imagen de arranque.
- 6 Encienda la máquina virtual.

El trabajo de migración se reanuda, el destino se rearranca y se completa la configuración de la carga de trabajo.

30.4 Migración automatizada a VMware mediante la interfaz Web de Migrate

- 1 Abra la interfaz Web de PlateSpin Migrate.
- 2 En la página Workloads (Cargas de trabajo), seleccione la carga de trabajo que desea configurar.
- 3 Haga clic en **Configure Migration** (Configurar migración).
- 4 Seleccione una de las siguientes opciones según el alcance de los datos que desee transferir del origen al destino:
 - ♦ **Full Replication (Réplica completa)**: se produce una transferencia de datos completa del origen al destino.
 - ♦ **Incremental Replication (Réplica incremental)**: solo se transfieren las diferencias de un origen a su destino, siempre que tengan un sistema operativo y perfiles de volumen similares.
- 5 Seleccione el host de máquina virtual, que previamente se haya configurado como destino, al que desea migrar los datos de origen. Seleccionar.

Si el destino que necesita no se ha configurado aún, haga clic en **Add Targets** (Añadir destinos), configure el destino y vuelva a intentar configurar la carga de trabajo. Consulte la [Capítulo 19, “Descubrimiento de hosts de destino”](#), en la página 213.
- 6 Haga clic en **Configure Migration** (Configurar migración).

7 Configure los ajustes siguientes:

Nombre del valor	Descripción
Schedule Settings (Valores de programación)	
Incremental Recurrence (Recurrencia incremental)	<p>Especifique lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Start of Recurrence (Inicio de recurrencia): fecha en la que desea que se inicie la réplica. Puede especificar la fecha o hacer clic en el icono del calendario para seleccionarla. La hora por defecto es a las 12:00 a.m. ♦ Recurrence Pattern (Patrón de recurrencia): el patrón que se debe seguir para la recurrencia de la réplica. Por ejemplo: <ul style="list-style-type: none"> ♦ Para usar la recurrencia incremental todos los días, seleccione Daily (Diaria). ♦ Para no usar nunca la recurrencia incremental, seleccione None (Ninguna). <p>Nota</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Las réplicas incrementales programadas se omiten hasta que se finaliza la primera réplica completa. ♦ al programar la recurrencia incremental, el proceso de réplica tiene lugar durante un periodo máximo de 60 días a partir de la hora de inicio de la réplica. Por ejemplo: <ul style="list-style-type: none"> ♦ Si selecciona Daily (Diaria), la réplica tiene lugar durante 60 días a partir del momento de inicio de la réplica. ♦ Si selecciona Weekly (Semanal), la réplica tiene lugar durante 8 semanas a partir del momento de inicio de la réplica. ♦ Si selecciona Monthly (Mensual), la réplica tiene lugar durante 2 meses a partir del momento de inicio de la réplica.
Full Replication (Réplica completa)	<p>Realice una de las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Para especificar una programación para la réplica, haga clic en Start (Iniciar) y especifique la fecha en la que desea que se inicie la réplica completa. ♦ Para iniciar la réplica manual sin establecer una programación, haga clic en None (Ninguna). <p>Nota: debe preparar la carga de trabajo antes de la hora programada. No es posible ejecutar la réplica completa a menos que exista la máquina virtual de destino y que la preparación de la carga de trabajo se haya completado. Migrate omite la réplica completa programada y vuelve a intentarla a la siguiente hora programada.</p>

Nombre del valor	Descripción
Blackout Window (Ventana de interrupción)	<p>Utilice estos valores para forzar una interrupción de la réplica. La interrupción de la réplica suspende las réplicas programadas durante las horas punta de utilización o impide conflictos entre el software de detección de VSS y el componente de transferencia de datos VSS a nivel de bloques de PlateSpin.</p> <p>Para especificar una ventana de interrupción, haga clic en Edit (Editar) y haga lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Especifique las horas de inicio y de fin del periodo de interrupción. ◆ Seleccione uno de los patrones de recurrencia de interrupción, por ejemplo a diario, semanalmente o mensualmente. Si no desea forzar una interrupción de replicación, seleccione None (Ninguna). <p>Nota: las horas de inicio y finalización de la interrupción se basarán en el reloj del sistema del servidor de PlateSpin.</p>
Compression Level (Nivel de compresión)	<p>Esta configuración controla si los datos se comprimen durante la transmisión entre las cargas de trabajo de origen y de destino, así como el nivel de compresión de datos aplicado. Consulte la Sección 2.4.2, “Compresión de datos”, en la página 49. Seleccione una de las siguientes opciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Fast (Rápida): consume menos recursos de CPU del origen, pero produce una proporción de compresión más baja. ◆ Optimal (Óptima): consume los recursos óptimos de CPU del origen y produce una proporción de compresión óptima. Ésta es la configuración recomendada. ◆ Maximum (Máxima): consume el máximo de recursos de CPU del origen, pero produce la proporción de compresión más alta.
Bandwidth Throttling (Regulación del ancho de banda)	<p>Estos valores permiten controlar la regularización del ancho de banda. PlateSpin Migrate permite controlar la cantidad de ancho de banda disponible que consume la comunicación directa entre el origen y el destino durante la migración de la carga de trabajo. Es posible especificar una velocidad de rendimiento para cada tarea de migración. La regulación del ancho de banda proporciona un método para evitar que el tráfico de migración congestione la red de producción y para reducir la carga total del servidor de PlateSpin.</p> <p>Para regular las réplicas con una velocidad específica, indique el valor de rendimiento necesario en Mb/s y el patrón temporal.</p>
Migration Settings (Valores de migración)	
Transfer Method (Método de transferencia)	<p>(Para cargas de trabajo Windows) Permite seleccionar un mecanismo de transferencia de datos y la seguridad mediante cifrado. Consulte la Sección 2.2, “Métodos de transferencia de datos admitidos”, en la página 44.</p> <p>Para habilitar el cifrado, seleccione la opción Encrypt Data Transfer (Transferencia de datos de cifrado). Consulte la Sección 2.3, “Seguridad y privacidad”, en la página 46.</p> <p>Nota: el método de transferencia Offline Transfer with Temporary Boot Environment (Transferencia sin conexión con entorno de arranque temporal) no está disponible para la interfaz Web.</p>
Transfer Encryption (Cifrado de transferencia)	<p>(Para cargas de trabajo Linux) Para habilitar el cifrado, seleccione la opción Encrypt Data Transfer (Transferencia de datos de cifrado). Consulte la Sección 2.3, “Seguridad y privacidad”, en la página 46.</p>

Nombre del valor	Descripción
Source Credentials (Credenciales de origen)	Permite especificar las credenciales requeridas para acceder a la carga de trabajo. Consulte la Sección 20.3, “Directrices de descubrimiento para las cargas de trabajo de origen” , en la página 230.
CPU	<p>(Para la migración a contenedores vCloud y de máquina virtual que usen versiones compatibles de VMware 5.1 y versiones posteriores con un nivel mínimo de hardware de máquina virtual de 8) Especifique el número de zócalos y de núcleos por zócalo para la carga de trabajo de destino. El total de núcleos se calcula automáticamente. Este parámetro se aplica durante el primer inicio de una carga de trabajo con el valor de réplica inicial de Full Replication (Réplica completa).</p> <p>Nota: el número máximo de núcleos que puede usar la carga de trabajo depende de factores externos, como el sistema operativo invitado, la versión del hardware de la máquina virtual, la licencia de VMware para el host de ESXi y la capacidad de cálculo máxima del host de ESXi para vSphere. Consulte Máximos de configuración de ESXi/ESX (https://kb.vmware.com/kb/1003497) (artículo 1003497 de la base de conocimientos de VMware).</p> <p>Algunas distribuciones de un sistema operativo invitado podrían no respetar la configuración de núcleos o de núcleos por zócalo. Por ejemplo, los sistemas operativos invitados que usan SLES 10 SP4 conservan la configuración de núcleos y zócalos original de la instalación, mientras que otras distribuciones de SLES y RHEL sí respetan la configuración.</p>
Number of CPUs (Número de CPU)	(Para la migración a contenedores de máquinas virtuales que usen VMware 4.1) Especifique el número necesario de vCPU (CPU virtuales) que se deben asignar a la carga de trabajo de destino. Este parámetro se aplica durante el primer inicio de una carga de trabajo con el valor de réplica inicial de Full Replication (Réplica completa). Cada vCPU se presenta al sistema operativo invitado en el contenedor de máquinas virtuales como un único núcleo con un solo zócalo.
Resource Pool for Target VM (Grupo de recursos para máquina virtual de destino)	(Para la migración a un contenedor de máquina virtual que forme parte de un clúster DRS) Especifique la ubicación del grupo de recursos en la que se debe crear la máquina virtual migrada.
VM Folder for Target VM (Carpeta de máquina virtual para la máquina virtual de destino)	(Para la migración a un contenedor de máquina virtual que forme parte de un clúster DRS) Especifique la ubicación de la carpeta de máquina virtual en la que se debe crear la máquina virtual migrada.
Virtual Machine Name (Nombre de máquina virtual)	Especifique el nombre de visualización para la nueva máquina virtual.
Configuration File Datastore (Almacén de datos del archivo de configuración)	Seleccione un almacén de datos asociado a la máquina virtual para almacenar los archivos de configuración de la máquina virtual.
Virtual Machine Configuration Path (Vía de configuración de la máquina virtual)	Especifique la vía del archivo de configuración en la máquina virtual de destino.
Disks (Discos)	Especifique la vía del disco duro en la máquina virtual de destino.
Volumes (Volúmenes)	Seleccione los volúmenes que se deben incluir en el destino para la migración.

Nombre del valor	Descripción
NTFS Cluster Size (Tamaño de clúster NTFS)	(Para cargas de trabajo Windows basadas en archivo) Especifique el tamaño de clúster del volumen NTFS. Para obtener información sobre el tamaño de clúster por defecto para un volumen NTFS, consulte el artículo 140365 del sitio de asistencia técnica de Microsoft .
Non-volume Storage (Almacenamiento sin volumen)	(Para cargas de trabajo Linux) Especifique un almacenamiento no basado en volúmenes (como una partición de intercambio) asociado a la carga de trabajo de origen. Este almacenamiento se volverá a crear en la carga de trabajo migrada.
Disks For Volume Groups (Discos para grupos de volúmenes)	(Para cargas de trabajo Linux) Especifique el nombre del almacén de datos y la ruta en la que se debe crear el disco virtual en la máquina de destino. Puede optar con conservar la ruta especificada por defecto.
Volume Groups (Grupos de volúmenes)	(Para cargas de trabajo Linux) Especifique los grupos de volúmenes LVM que se deben migrar con los volúmenes LVM lógicos mostrados en la sección Converted Logical Volumes (Volúmenes lógicos convertidos) de la configuración.
Converted Logical Volumes (Volúmenes lógicos convertidos)	(Para cargas de trabajo Linux) Especifique uno o varios volúmenes lógicos LVM que se van a migrar para una carga de trabajo Linux.
Replication Network for Target (Red de réplica para el destino)	Permite especificar una interfaz de red (NIC o dirección IP) en el destino para usarla en el tráfico de réplica.
Replication Networks for Source (Redes de réplica para el origen)	Permite especificar una o varias interfaces de red (NIC o dirección IP) en el origen para usarlas en el tráfico de réplica.
Services to Stop Before Any Replication (Servicios que se deben detener temporalmente en el origen antes de cualquier réplica)	(Para cargas de trabajo Windows) Es recomendable que todos los servicios que no sean VSS y los antivirus se detengan de forma temporal en el origen mientras se captura la instantánea de VSS en el origen. Seleccione los servicios de Windows que desea detener temporalmente en la carga de trabajo de origen mientras se captura la instantánea de VSS en el origen. Estos servicios se restauran en cuanto se completa la creación de la instantánea de VSS.
Services to Stop for Cutover with Replication (Servicios que se deben detener permanentemente en el origen para la transición con cualquier réplica)	(Para cargas de trabajo Windows) Seleccione los servicios de Windows que deben detenerse de forma permanente en la carga de trabajo de origen para la transición con cualquier réplica. Los servicios detenidos en la carga de trabajo de origen durante el proceso de réplica no se restaurarán posteriormente. Esto no se aplica a la transición de prueba.
Daemons to Stop Before Any Replication (Daemons que se deben detener temporalmente en el origen antes de cualquier réplica)	(Para cargas de trabajo Linux) Seleccione los daemons de Linux que desea detener temporalmente en la carga de trabajo de origen antes de la réplica. Estos daemons se restaurarán después de que finalice la réplica.
Daemons to Stop for Cutover with Replication (Daemons que se deben detener permanentemente en el origen para la transición con cualquier réplica)	(Para cargas de trabajo Linux) Seleccione los daemons de Linux que deben detenerse de forma permanente en la carga de trabajo de origen para la transición con cualquier réplica. Los daemons detenidos en la carga de trabajo de origen durante el proceso de réplica no se restaurarán después de la transición. Los daemons detenidos se restauran después de una transición de prueba.

Nombre del valor	Descripción
Target Workload Settings (Valores de carga de trabajo de destino) (Estos valores se aplican al ejecutar la transición).	
VM Memory (Memoria de la máquina virtual)	Especifique la cantidad de memoria asignada a la carga de trabajo de destino.
VM Tools (Herramientas de máquina virtual)	Para instalar las herramientas de máquina virtual, seleccione la opción Install VM Tools option (Instalar herramientas de máquina virtual). Esta opción está seleccionada por defecto.
Hostname (Nombre de host)	Realice una de las siguientes acciones: <ul style="list-style-type: none"> ♦ Para conservar el mismo nombre de host, seleccione No Change (Sin cambios). ♦ Para modificar el nombre de host, seleccione Set To (Definir como) y especifique el nuevo nombre.
System Identifier (SID) [Identificador de sistema (SID)]: este valor solo es aplicable a Windows Server 2008 y Windows Server 2003.	<p>Antes de generar un nuevo SID para el equipo de la carga de trabajo Windows Server 2003 de destino, debe hacer lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Habilite la generación de SID: <ol style="list-style-type: none"> 1. Entre a la interfaz Web de PlateSpin Migrate como administrador y abra la página de configuración del servidor de PlateSpin en: <code>https://Servidor_de_PlateSpin/PlateSpinConfiguration/</code> Sustituya <i>Servidor_de_PlateSpin</i> por el nombre DNS o la dirección IP del servidor de PlateSpin Migrate. Si SSL no está habilitado, use <code>http</code> en la URL. 2. En la página de configuración del servidor de PlateSpin, defina el valor alwaysGenerateNewSid como verdadero. ♦ Asegúrese de que los nombres de host de las cargas de trabajo de origen y de destino sean diferentes. <p>Para generar un nuevo identificador de sistema para la carga de trabajo de destino, seleccione Generate New System Identifier (SID) (Generar nuevo identificador de sistema [SID]) en la sección Target Workload Test Settings (Valores de carga de trabajo de destino) de la interfaz Web. En Windows Server 2008, debe especificar las credenciales de la cuenta del administrador local. Si esta cuenta se ha renombrado de forma local en el origen, proporcione el nombre nuevo.</p>

Nombre del valor	Descripción
Domain/Workgroup (Dominio/Grupo de trabajo)	<p>(Para cargas de trabajo Windows) Dependiendo de si la carga de trabajo de origen pertenece a un grupo de trabajo o dominio, se muestra uno de los siguientes elementos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Grupo de trabajo: <i>Nombre_de_grupo_de_trabajo</i> Donde <i>Nombre_de_grupo_de_trabajo</i> es el nombre del grupo de trabajo al que pertenece el origen. ♦ Dominio: <i>Nombre_de_dominio</i> Donde <i>Nombre_de_dominio</i> es el nombre del dominio al que pertenece el origen. <p>Lleve a cabo una de las siguientes acciones dependiendo del lugar en el que desee que se una la carga de trabajo de destino:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Si la carga de trabajo de origen pertenece a un grupo de trabajo: Supongamos que la carga de trabajo de origen pertenece a un grupo de trabajo llamado GrupoTrabajo1. <ul style="list-style-type: none"> ♦ Para que la carga de trabajo de destino se una al mismo grupo (GrupoTrabajo1), conserve la siguiente selección existente: Grupo de trabajo: GrupoTrabajo1 ♦ Para que la carga de trabajo de destino se una a un grupo diferente (por ejemplo, GrupoTrabajo2), seleccione Join Workgroup (Unirse a grupo de trabajo) y especifique el nombre GrupoTrabajo2. ♦ Para que la carga de trabajo de destino se una a un dominio, seleccione Join Domain (Unirse a dominio) y especifique el nombre del dominio al que desee que se una el destino. ♦ Si la carga de trabajo de origen pertenece a un dominio: Supongamos que la carga de trabajo de origen pertenece a un dominio llamado Dominio1. <ul style="list-style-type: none"> ♦ Para que la carga de trabajo de destino se una a un grupo de trabajo, seleccione Join Workgroup (Unirse a grupo de trabajo) y especifique el nombre del grupo de trabajo al que desee que se una el destino. ♦ Para que la carga de trabajo de destino se una al mismo dominio (Dominio1) y mantenga los mismos valores de registro de dominio, conserve la siguiente selección existente: Dominio: Dominio1 ♦ Para que la carga de trabajo de destino se una al mismo dominio (Dominio1) sin mantener los mismos valores de registro de dominio, seleccione Join Domain (Unirse a dominio) y especifique el nombre de dominio Dominio1. ♦ Para que la carga de trabajo de destino se una a un dominio diferente, seleccione Join Domain (Unirse a dominio) y especifique el nombre del dominio al que desee que se una el destino.
Domain Credentials (Credenciales de dominio)	(Para cargas de trabajo Windows) Si selecciona Join Domain (Unirse a dominio), especifique las credenciales del administrador del dominio.

Nombre del valor	Descripción
Network Connections (Conexiones de red)	<p>Seleccione la conexión de área local y luego una de las siguientes opciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ DHCP: permite obtener una dirección IP asignada automáticamente por un servidor DHCP. ♦ Static (Estática): permite especificar una dirección IP estática. <p>Para las cargas de trabajo Windows que tengan más de una NIC, seleccione la conexión de cada NIC.</p>
DNS Servers (Servidores DNS)	<p>Permite especificar los servidores DNS para las cargas de trabajo de destino. Esto solo es aplicable si selecciona Static (Estática) en la opción Network Connections (Conexiones de red):</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Primary DNS server (Servidor DNS primario): especifique la dirección del servidor DNS primario. ♦ Alternative DNS server (Servidor DNS alternativo): especifique la dirección de un servidor DNS alternativo. ♦ Additional DNS server (Servidor DNS adicional): para especificar direcciones de servidores DNS adicionales: <ol style="list-style-type: none"> 1. Haga clic en Advanced (Avanzado). 2. permite especificar la dirección del servidor DNS. 3. Haga clic en Add (Añadir) para añadir el servidor a la lista de direcciones de servidores DNS. 4. Haga clic en OK (Aceptar).
Services States on Target VM (Estados de servicios en máquina virtual de destino)	(Para cargas de trabajo Windows) Seleccione las condiciones de inicio de los servicios de Windows en la máquina virtual de destino. Las opciones de inicio son Automatic (Automática), Manual, Disabled (Inhabilitada) y Automatic (Delayed Start) [Automática (inicio retrasado)].
Daemons States to Change (Estados de daemons que deben cambiar)	(Para cargas de trabajo Linux) Seleccione las condiciones de inicio de los daemons de Linux en la máquina virtual de destino. Para habilitar el daemon para desea iniciar, marque las casillas de verificación con los niveles de ejecución adecuados (de 0 a 6) y la opción Boot (Arrancar).
Target Workload Test Settings (Valores de prueba de carga de trabajo de destino) (Estos valores se aplican durante la transición de prueba).	
VM Memory (Memoria de la máquina virtual)	Especifique la cantidad de memoria asignada a la carga de trabajo de destino.
VM Tools (Herramientas de máquina virtual)	Para instalar las herramientas de máquina virtual, seleccione la opción Install VM Tools option (Instalar herramientas de máquina virtual). Esta opción está seleccionada por defecto.
Hostname (Nombre de host)	<p>Realice una de las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Para conservar el mismo nombre de host, seleccione No Change (Sin cambios). ♦ Para modificar el nombre de host, seleccione Set To (Definir como) y especifique el nuevo nombre.

Nombre del valor	Descripción
System Identifier (SID) [Identificador de sistema (SID)]: este valor solo es aplicable a Windows Server 2008 y Windows Server 2003.	<p>Antes de generar un nuevo SID para el equipo de la carga de trabajo Windows Server 2003 de destino, debe hacer lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Habilite la generación de SID: <ol style="list-style-type: none"> 1. Entre a la interfaz Web de PlateSpin Migrate como administrador y abra la página de configuración del servidor de PlateSpin en: https://Servidor_de_PlateSpin/PlateSpinConfiguration/ Sustituya <i>Servidor_de_PlateSpin</i> por el nombre DNS o la dirección IP del servidor de PlateSpin Migrate. Si SSL no está habilitado, use <code>http</code> en la URL. 2. En la página de configuración del servidor de PlateSpin, defina el valor alwaysGenerateNewSid como verdadero. ♦ Asegúrese de que los nombres de host de las cargas de trabajo de origen y de destino sean diferentes. <p>Para generar un nuevo identificador de sistema para la carga de trabajo de destino, seleccione Generate New System Identifier (SID) (Generar nuevo identificador de sistema [SID]) en la sección Target Workload Test Settings (Valores de carga de trabajo de destino) de la interfaz Web. En Windows Server 2008, debe especificar las credenciales de la cuenta del administrador local. Si esta cuenta se ha renombrado de forma local en el origen, proporcione el nombre nuevo.</p>

Nombre del valor	Descripción
Domain/Workgroup (Dominio/Grupo de trabajo)	<p>(Para cargas de trabajo Windows) Dependiendo de si la carga de trabajo de origen pertenece a un grupo de trabajo o dominio, se muestra uno de los siguientes elementos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Grupo de trabajo: <i>Nombre_de_grupo_de_trabajo</i> Donde <i>Nombre_de_grupo_de_trabajo</i> es el nombre del grupo de trabajo al que pertenece el origen. ♦ Dominio: <i>Nombre_de_dominio</i> Donde <i>Nombre_de_dominio</i> es el nombre del dominio al que pertenece el origen. <p>Lleve a cabo una de las siguientes acciones dependiendo del lugar en el que desee que se una la carga de trabajo de destino:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Si la carga de trabajo de origen pertenece a un grupo de trabajo: Supongamos que la carga de trabajo de origen pertenece a un grupo de trabajo llamado GrupoTrabajo1. <ul style="list-style-type: none"> ♦ Para que la carga de trabajo de destino se una al mismo grupo (GrupoTrabajo1), conserve la siguiente selección existente: Grupo de trabajo: GrupoTrabajo1 ♦ Para que la carga de trabajo de destino se una a un grupo diferente (por ejemplo, GrupoTrabajo2), seleccione Join Workgroup (Unirse a grupo de trabajo) y especifique el nombre GrupoTrabajo2. ♦ Para que la carga de trabajo de destino se una a un dominio, seleccione Join Domain (Unirse a dominio) y especifique el nombre del dominio al que desee que se una el destino. ♦ Si la carga de trabajo de origen pertenece a un dominio: Supongamos que la carga de trabajo de origen pertenece a un dominio llamado Dominio1. <ul style="list-style-type: none"> ♦ Para que la carga de trabajo de destino se una a un grupo de trabajo, seleccione Join Workgroup (Unirse a grupo de trabajo) y especifique el nombre del grupo de trabajo al que desee que se una el destino. ♦ Para que la carga de trabajo de destino se una al mismo dominio (Dominio1) y mantenga los mismos valores de registro de dominio, conserve la siguiente selección existente: Dominio: Dominio1 ♦ Para que la carga de trabajo de destino se una al mismo dominio (Dominio1) sin mantener los mismos valores de registro de dominio, seleccione Join Domain (Unirse a dominio) y especifique el nombre de dominio Dominio1. ♦ Para que la carga de trabajo de destino se una a un dominio diferente, seleccione Join Domain (Unirse a dominio) y especifique el nombre del dominio al que desee que se una el destino.
Domain Credentials (Credenciales de dominio)	<p>(Para cargas de trabajo Windows) Si selecciona Join Domain (Unirse a dominio), especifique las credenciales del administrador del dominio.</p>

Nombre del valor	Descripción
Network Connections (Conexiones de red)	<p>Seleccione la conexión de red y luego una de las siguientes opciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ DHCP: permite obtener una dirección IP asignada automáticamente por un servidor DHCP. ♦ Static (Estática): permite especificar una dirección IP estática.
DNS Servers (Servidores DNS)	<p>Permite especificar los servidores DNS para las cargas de trabajo de destino. Esto solo es aplicable si selecciona Static (Estática) en la opción Network Connections (Conexiones de red):</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Primary DNS server (Servidor DNS primario): especifique la dirección del servidor DNS primario. ♦ Alternative DNS server (Servidor DNS alternativo): especifique la dirección de un servidor DNS alternativo. ♦ Additional DNS server (Servidor DNS adicional): para especificar direcciones de servidores DNS adicionales: <ol style="list-style-type: none"> 1. Haga clic en Advanced (Avanzado). 2. permite especificar la dirección del servidor DNS. 3. Haga clic en Add (Añadir) para añadir el servidor a la lista de direcciones de servidores DNS. 4. Haga clic en OK (Aceptar).
Services States on Target VM (Estados de servicios en máquina virtual de destino)	(Para cargas de trabajo Windows) Seleccione los servicios de Windows que se deben detener automáticamente en la máquina virtual de destino.
Daemons States to Change (Estados de daemons que deben cambiar)	(Para cargas de trabajo Linux) Seleccione los daemons de Linux que deben detenerse automáticamente en la máquina virtual de destino.
Tag (Etiqueta)	
Tag (Etiqueta)	Seleccione una etiqueta para asignársela a la carga de trabajo. Consulte la Sección 7.2, “Gestión de etiquetas de carga de trabajo”, en la página 135.

8 (Opcional) Para cambiar el destino, haga clic en **Change Target** (Cambiar destino).

Nota: si cambia el destino, se borrarán todos los valores de configuración que haya especificado.

9 Realice una de las siguientes acciones:

- ♦ Haga clic en **Save** (Guardar) para guardar la configuración.
- ♦ Haga clic en **Save and Prepare** (Guardar y preparar) para guardar la configuración y empezar a preparar la migración de la carga de trabajo.
- ♦ Haga clic en **Cancel** (Cancelar) para salir.

31 Migración a Microsoft Hyper-V

Para la migración de cargas de trabajo a un host virtual de Microsoft Hyper-V, PlateSpin Migrate proporciona una configuración automatizada de la máquina virtual de destino en un host de Hyper-V especificado, según las funciones y capacidades de la plataforma de virtualización seleccionada. Además de los valores de migración, debe especificar valores para la máquina virtual de destino que crea Migrate; por ejemplo:

- ♦ El nombre de la máquina virtual de destino y la vía del archivo de configuración.
- ♦ El almacén de datos que se debe usar de los recursos disponibles en el host virtual de destino.
- ♦ Configuración de red
- ♦ La asignación de memoria virtual.

Nota: para la migración a hosts virtuales en los que se ejecute Windows Server con Hyper-V, está disponible la virtualización semiautomatizada de la carga de trabajo. Consulte la [Sección 31.3, “Migración a máquinas virtuales en Hyper-V mediante el flujo de trabajo X2P”](#), en la página 418.

Utilice las directrices de esta sección para configurar la migración a hosts virtuales de Hyper-V.

- ♦ [Sección 31.1, “Planificación para migrar a Hyper-V”](#), en la página 405
- ♦ [Sección 31.2, “Migración automatizada a Hyper-V”](#), en la página 406
- ♦ [Sección 31.3, “Migración a máquinas virtuales en Hyper-V mediante el flujo de trabajo X2P”](#), en la página 418

31.1 Planificación para migrar a Hyper-V

Antes de comenzar las migraciones a máquinas virtuales en hosts virtuales de Hyper-V, asegúrese de que su entorno de migración cumple las directrices siguientes:

Plataformas Hyper-V compatibles

- ♦ Consulte [“Microsoft Windows Server con Hyper-V”](#) en [Tabla 2-13, “Plataformas de virtualización de destino compatibles solo con el cliente de Migrate”](#), en la página 42.

Cargas de trabajo compatibles

- ♦ Consulte la [Sección 2.1.1, “Cargas de trabajo de origen compatibles para la migración a plataformas que no sean en la nube”](#), en la página 25, según proceda para la plataforma Hyper-V de destino.

Acceso de red y comunicaciones

- ♦ Consulte [“Requisitos de acceso y comunicación en la red de migración”](#) en la página 51.

Requisitos previos

- ♦ Consulte el [Capítulo 12, “Requisitos previos para la migración a Microsoft Hyper-V”](#), en la página 185.

Destinos y cargas de trabajo

- ♦ **Host virtual de Hyper-V de destino (automatizado):** Consulte “[Descubrimiento de destinos en el cliente de Migrate](#)” en la página 217
- ♦ **Máquina virtual de destino en un host virtual de Hyper-V (parcialmente automatizado):** Consulte “[Registro y descubrimiento de máquinas virtuales de destino en hosts virtuales](#)” en la página 222.
- ♦ **Cargas de trabajo de origen:** utilice uno de los métodos de descubrimiento siguientes:
 - ♦ “[Descubrimiento de cargas de trabajo mediante el cliente de Migrate](#)” en la página 232
 - ♦ “[Registro de cargas de trabajo y descubrimiento de detalles con el agente de Migrate](#)” en la página 234


Información adicional

- ♦ *Guía de introducción a Microsoft Hyper-V* (<http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc732470.aspx>)[https://technet.microsoft.com/en-us/library/mt169373\(v=ws.11\).aspx](https://technet.microsoft.com/en-us/library/mt169373(v=ws.11).aspx)
- ♦ *Hyper-V* ([https://technet.microsoft.com/en-us/library/mt169373\(v=ws.11\).aspx](https://technet.microsoft.com/en-us/library/mt169373(v=ws.11).aspx))

31.2 Migración automatizada a Hyper-V

- 1 Descubra o actualice la carga de trabajo de origen y el host de máquina virtual de destino.
Consulte “[Descubrimiento y preparación de cargas de trabajo y destinos](#)” en la página 211.
- 2 En el cliente de Migrate, inicie una migración de carga de trabajo par a par.
 - 2a Expanda las opciones de Tasks (Tareas) y seleccione el tipo de conversión, dependiendo de sus objetivos para la migración:
 - ♦ **Copiar carga de trabajo**
 - ♦ **Mover carga de trabajo**

Los paneles Source (Origen) y Target (Destino) muestran cargas de trabajo y destinos aplicables al tipo de trabajo de migración seleccionado.



- 2b En el panel Source (Origen), seleccione la carga de trabajo que desea migrar.
- 2c En el panel Target (Destino), seleccione el host de destino para la migración.
- 2d Compruebe los mensajes de validación de la parte inferior de la ventana.
- 2e Haga clic en **Configure Job** (Configurar trabajo) para acceder a la ventana Peer-to-Peer Migration Job (Trabajo de migración par a par).

- 3 En la sección Job Configuration (Configuración del trabajo) de la ventana Migration Job (Trabajo de migración), configure los valores siguientes:

Nombre del valor	Descripción
Licencia	
Clave de licencia	<p>PlateSpin Migrate selecciona automáticamente la clave de licencia más adecuada para un trabajo de migración. Si dispone de varias claves de licencia, puede especificar la que desea usar para la carga de trabajo, suponiendo que haya licencias disponibles (que no estén caducadas ni agotadas).</p> <p>Para especificar una clave alternativa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Deseleccione la opción Automatically select the best license key during the conversion (Seleccionar automáticamente la mejor clave de licencia durante la conversión) y seleccione la clave oportuna en el menú. 2. Haga clic en OK (Aceptar). <p>La clave de licencia seleccionada se muestra en la pestaña License (Licencia) y la descripción se actualiza en consecuencia.</p>
Conversión	
Transfer Scope (Ámbito de transferencia)	Especifique el ámbito de los datos de la carga de trabajo que se van a transferir del origen al destino como Full Migration (Migración completa) o Server Sync (Changes Only) [Server Sync (solo los cambios)].
Transfer Method (Método de transferencia)	Especifique cómo se deben transferir los datos del origen al destino. La disponibilidad depende de la carga de trabajo y del tipo de trabajo de migración. Consulte "Métodos de transferencia de datos admitidos" en la página 44 .
Estado de finalización	
Source Machine End State (Estado final del equipo de origen)	Permite especificar si la carga de trabajo de origen se debe apagar después de una transición correcta. Si la carga de trabajo se va a mover, la opción de apagar está seleccionada por defecto.
Target Machine End State (Estado final del equipo de destino)	Permite especificar si la carga de trabajo de destino se debe encender, apagar o suspender después de una transición correcta.
Red	
Compression (Compresión)	Especifique si los datos se deben comprimir durante la transmisión entre las cargas de trabajo de origen y de destino, así como el nivel de compresión de datos aplicado: Full (Completa), Optimal (Óptima) o Maximum (Máxima). Consulte "Compresión durante la transferencia de datos" en la página 308 .
Encryption (Cifrado)	Seleccione Encrypt Data Transfer (Cifrar transferencia de datos) para cifrar los datos mientras se transfieren del origen al destino. Consulte "Seguridad y privacidad" en la página 46 .

Nombre del valor	Descripción
Bandwidth Throttling (Regulación del ancho de banda)	<p>Permite especificar si se debe regular el ancho de banda para el tráfico de la transferencia de datos entre los equipos de origen y de destino. Para regular el ancho de banda, seleccione la opción Enable Bandwidth Throttling (Habilitar regulación del ancho de banda), especifique el valor máximo necesario en Mb/s y, opcionalmente, el período de tiempo durante el que se debe aplicar la regulación. Si se especifican, los valores temporales de from (desde) y to (hasta) se basan en la hora del sistema de la carga de trabajo de origen.</p> <p>Si no se define un intervalo temporal, el ancho de banda se regula por defecto a la velocidad especificada todo el tiempo. Si se define un intervalo temporal y el trabajo de migración se ejecuta fuera de este, los datos se transmiten a velocidad completa.</p>
IP Addresses (Direcciones IP)	<p>Permite especificar direcciones IP adicionales para las cargas de trabajo de origen que permitan la comunicación en entornos que usen la traducción de direcciones de red (NAT).</p> <p>Para obtener más información sobre cómo especificar direcciones IP adicionales para el servidor de PlateSpin, consulte “Migraciones en redes públicas y privadas mediante NAT” en la página 55.</p>
Schedule (Programar)	
Schedule (Programar)	<p>Permite especificar cuándo se debe iniciar el trabajo de migración:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Run immediately (Ejecutar de inmediato) ♦ Run at a later time (Ejecutar más tarde) <p>Utilice el menú de calendario para especificar la fecha y la hora a la que debe empezar la migración.</p> <p>Nota: debe preparar la carga de trabajo antes de la hora programada. No es posible ejecutar la réplica completa a menos que exista la máquina virtual de destino y que la preparación de la carga de trabajo se haya completado. Migrate omite la réplica completa programada y vuelve a intentarla a la siguiente hora programada.</p>
Configuración de acceso	
Source Credentials (Credenciales de origen)	<p>(Windows) Especifique el nombre de usuario de la cuenta con privilegios de administrador local o del dominio, así como una contraseña válida. Use este formato:</p> <ul style="list-style-type: none"> ♦ Para equipos miembros del dominio: <i>autoridad\principal</i> ♦ Para equipos miembros del grupo de trabajo: <i>nombre de host\principal</i> <p>(Linux) Especifique el nombre del usuario Root o de nivel de Root y una contraseña válida.</p>
Target Credentials (Credenciales de destino)	Proporcione las credenciales del dominio o el administrador de Windows.
Alertas	
Receive Event Notifications (Recibir notificaciones de eventos)	<p>Especifique si desea enviar notificaciones por correo electrónico cuando se produce un evento. Debe configurar un servidor SMTP para utilizar esta función. Consulte “Servicio de notificación con el cliente de Migrate” en la página 106.</p>

Nombre del valor	Descripción
Receive Progress Notifications (Recibir notificaciones de progreso)	Si habilita las notificaciones de eventos, opcionalmente, puede recibir notificaciones de progreso en un intervalo especificado.
Send to Addresses (Direcciones para el envío)	Añada o elimine direcciones de correo electrónico válidas de los destinatarios de las notificaciones.
Configuración de toma de control	
Target Virtual Machine (Máquina virtual de destino)	En Target Virtual Machine (Máquina virtual de destino), haga clic en Configure (Configurar) y especifique las opciones de la red virtual y los valores de TCP/IP de la NIC de réplica y, a continuación, haga clic en OK (Aceptar).
Tareas posteriores a la migración	
Action (Acción)	Especifique una acción preconfigurada de la biblioteca de PlateSpin Migrate. Consulte la Sección 6.5, “Gestión de acciones posteriores a la migración (Windows y Linux)” , en la página 129.
Execution Parameters (Parámetros de ejecución)	Especifique el comando de la línea de comandos para ejecutar la acción seleccionada. Puede especificar un tiempo límite para la ejecución.
Credentials (Credenciales)	Especifique el nombre de usuario y la contraseña que se deben usar para las tareas posteriores a la migración. Opcionalmente, puede utilizar la credencial de origen.

- 4 En la sección Virtual Machine Configuration (Configuración de la máquina virtual) de la ventana Migration Job (Trabajo de migración), haga clic en **General** y configure los valores necesarios.

PlateSpin Migrate muestra las opciones de configuración de la máquina virtual de destino específicas del destino seleccionado y también ofrece acceso a opciones de configuración avanzadas. Para obtener información sobre las opciones de configuración específicas del host, consulte “[Configuración de la máquina virtual de destino: Microsoft Hyper-V](#)”.

- 5 En la sección Network Configuration (Configuración de red) de la ventana Migration Job (Trabajo de migración), configure los valores siguientes:

Nombre del valor	Descripción
Configuración de la red	
Configuración de identificación de red para Windows	
Host Name (Nombre del host)	Especifique el nombre de host que desee para el equipo de destino.
Generate New SID (Generar nuevo SID)	Si esta opción está seleccionada, se asigna a la carga de trabajo de destino un identificador de sistema (SID) nuevo. Las credenciales solo se necesitan para sistemas Windows 2008 y deben ser las de la cuenta Administrador local (incrustada). Si esta cuenta se ha renombrado de forma local en el origen, proporcione el nombre nuevo.
Member of Domain / Workgroup (Miembro de dominio/grupo de trabajo)	Seleccione la opción necesaria y escriba el nombre del dominio o el grupo de trabajo al que desee que se una el equipo de destino.

Nombre del valor	Descripción
Preserve Source Server's Domain Registration (Conservar registro del dominio del servidor de origen)	Conserva el registro de dominio y garantiza que el registro de dominio del servidor de origen permanece intacto durante la migración. Si inhabilita esta opción, la cuenta del dominio del equipo de origen se transfiere al equipo de destino. El servidor de origen sigue apareciendo como si estuviera en el dominio, pero no tiene una conexión válida.
Domain Credentials (Credenciales de dominio)	Si el equipo de destino debe formar parte de un dominio, especifique credenciales válidas para una cuenta de usuario que tenga permisos para añadir servidores al dominio; por ejemplo, como miembro del grupo de administradores del dominio o del grupo de administradores empresariales.

Configuración de identificación de red para Linux

Nombre del host	En la pestaña Network Identification (Identificación de red), especifique el nombre del host que desee para el equipo de destino.
DNS	Use los botones Add (Añadir), Edit (Editar) y Remove (Eliminar) para gestionar las entradas del servidor DNS para la nueva máquina virtual.

- 6** En la sección Operating System and Applications Configuration (Configuración del sistema operativo y la aplicación) de la ventana Migration Job (Trabajo de migración), configure los valores siguientes:

Nombre del valor	Descripción
Operating System and Application Configuration (Configuración del sistema operativo y la aplicación)	
Windows Services (Target) [Servicios de Windows (Destino)]	<p>Seleccione las condiciones de inicio de los servicios de Windows en la máquina virtual de destino después de la transición. Las opciones de inicio son Automatic (Automática), Manual, Disabled (Inhabilitada) y Automatic (Delayed Start) [Automática (inicio retrasado)].</p> <p>Para modificar los valores:</p> <ol style="list-style-type: none"> Haga clic en la columna Status (Estado) del servicio y seleccione una de las opciones de inicio de Windows. Cuando termine de ajustar los estados de inicio de los servicios, haga clic en OK (Aceptar).
Live Transfer Services (Source) [Servicios de transferencia en tiempo real (origen)]	<p>Especifique los servicios de Windows que se deben detener en la carga de trabajo de origen durante las transferencias de datos en tiempo real.</p> <p>Es recomendable que todos los servicios que no sean VSS y los antivirus se detengan de forma temporal en el origen mientras se captura la instantánea de VSS en el origen. Seleccione los servicios de Windows que desea detener temporalmente en la carga de trabajo de origen mientras se captura la instantánea de VSS en el origen. Estos servicios se restauran en cuanto se completa la creación de la instantánea de VSS.</p> <p>Para modificar los valores:</p> <ol style="list-style-type: none"> Seleccione la opción Stopped (Detenido) situada junto al servicio que se deben detener para la transferencia de datos en tiempo real. Cuando haya terminado de ajustar los servicios que se deben detener, haga clic en OK (Aceptar).

Nombre del valor	Descripción
Linux Daemons (Target) [Daemons de Linux (destino)]	<p>Especifique los estados de inicio para los daemons en la máquina virtual de destino después de la transición.</p> <p>Para modificar los valores:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Haga clic en la columna Run Level (Nivel de ejecución) del daemon, seleccione un nivel de ejecución entre 0 y 6 y Boot (B, arranque) y haga clic en OK (Aceptar). 2. Cuando termine de ajustar los estados de inicio de los daemon, haga clic en OK (Aceptar).
Live Transfer Daemons (Source) [Daemons de transferencia en tiempo real (origen)]	<p>Especifique los daemons que se deben detener en la carga de trabajo de origen durante las transferencias de datos en tiempo real.</p> <p>Para modificar los valores:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seleccione la opción Stopped (Detenido) situada junto al daemon que se deben detener para la transferencia de datos en tiempo real. 2. Cuando haya terminado de ajustar los daemons que se deben detener, haga clic en OK (Aceptar).


7 En la sección Drive Configuration (Configuración de la unidad) de la ventana Migration Job (Trabajo de migración), configure los valores siguientes. Para opciones específicas de Hyper-V, consulte la [Sección 31.2.2, “Configuración de la unidad: Hyper-V”, en la página 417](#).

Nombre del valor	Descripción
Drive Configuration (Configuración de la unidad)	
Hard Drives (Discos duros)	Especifique las configuraciones de unidad y volumen que se deban migrar.
Disks (Discos)	Especifique la vía del disco duro en la máquina virtual de destino.
Volumes (Volúmenes)	Seleccione los volúmenes que se deben incluir en el destino para la migración.
NTFS Cluster Size (Tamaño de clúster NTFS)	(Para cargas de trabajo Windows basadas en archivo) Especifique el tamaño de clúster del volumen NTFS. Para obtener información sobre el tamaño de clúster por defecto para un volumen NTFS, consulte el artículo 140365 del sitio de asistencia técnica de Microsoft .
Non-volume Storage (Almacenamiento sin volumen)	(Para cargas de trabajo Linux) Especifique un almacenamiento no basado en volúmenes (como una partición de intercambio) asociado a la carga de trabajo de origen. Este almacenamiento se volverá a crear en la carga de trabajo migrada.
Disks For Volume Groups (Discos para grupos de volúmenes)	(Para cargas de trabajo Linux) Especifique el nombre del almacén de datos y la ruta en la que se debe crear el disco virtual en la máquina de destino. Puede optar con conservar la ruta especificada por defecto.
Volume Groups (Grupos de volúmenes)	(Para cargas de trabajo Linux) Especifique los grupos de volúmenes LVM que se deben migrar con los volúmenes LVM lógicos mostrados en la sección Converted Logical Volumes (Volúmenes lógicos convertidos) de la configuración.
Converted Logical Volumes (Volúmenes lógicos convertidos)	(Para cargas de trabajo Linux) Especifique uno o varios volúmenes lógicos LVM que se van a migrar para una carga de trabajo Linux.

- 8 En la sección Additional Items for Review (Elementos adicionales para revisar) de la ventana Migration Job (Trabajo de migración), compruebe los errores y los mensajes acerca de la configuración de la carga de trabajo. Debe resolver los errores para poder enviar el trabajo de migración.
- 9 Haga clic en **OK** (Aceptar).

31.2.1 Configuración de la máquina virtual de destino: Microsoft Hyper-V

A continuación, se muestran las opciones de configuración específicas para sistemas Hyper-V 2012.



Virtual Machine Name (Nombre de la máquina virtual): especifique el nombre de visualización para la nueva máquina virtual.

Datastore (Almacén de datos): seleccione el almacén de datos donde desea crear el archivo *.vmx.

Configuration File Path (Vía de archivo de configuración): especifique un nombre y la vía al directorio del archivo de configuración *.vmx de la máquina virtual.

Virtual Machine Memory Allocation (Asignación de memoria de la máquina virtual): especifique un valor para la cantidad de RAM virtual que se debe asignar a la máquina virtual.

Virtual Machine Generation Type (Tipo de generación de máquina virtual): seleccione uno de los tipos de generaciones siguientes para la máquina virtual nueva:


- ♦ **Generation 1 (Generación 1)**: seleccione esta opción para distribuir la máquina virtual de destino con la arquitectura de BIOS de Hyper-V.
- ♦ **Generation 2 (Generación 2)**: seleccione esta opción para distribuir la máquina virtual de destino con la arquitectura de UEFI de Hyper-V.

Esta opción solo se muestra para las máquinas Hyper-V.

Install Integration Services (Instalar servicios de integración): habilite esta opción para instalar los servicios de integración durante el proceso de migración (recomendado).

SCSI Drives (Unidades SCSI): seleccione **BusLogic** o **LSILogic** (la opción recomendada).

Advanced (Opciones avanzadas): haga clic en este botón para ver o modificar las opciones de configuración avanzadas de la máquina virtual.



Number of CPUs (Número de CPU): seleccione el número necesario de CPU que se deben asignar a la máquina virtual de destino. Por ejemplo, puede convertir una carga de trabajo de un solo procesador en una máquina virtual de varios procesadores, o una carga de trabajo de varios procesadores en una máquina virtual de un procesador.


Nota: para los sistemas de la generación 1, puede crear cuatro tarjetas de red legadas y ocho tarjetas de red ficticias (si el servicio de integración está habilitado). Para los sistemas de la generación 2, es posible crear ocho tarjetas de red ficticias.

CPU Scheduling Affinity (Afinidad de programación de CPU): representa los procesadores del servidor de Hyper-V en los que se puede ejecutar la máquina virtual (en caso de que el servidor de Hyper-V sea un sistema multiprocesador). Especifique el procesador requerido o seleccione **Default** (Por defecto, opción recomendada).

Para obtener más información, consulte la documentación de Hyper-V.

31.2.2 Configuración de la unidad: Hyper-V

A continuación, se muestran valores de configuración de la unidad específicos de Hyper-V:



Datastore (Almacén de datos): seleccione el volumen de almacén de datos del servidor de Hyper-V donde desea colocar los archivos .vhd y .vhdx.

Disk Type (Tipo de disco): los discos de la generación 1 que contengan el volumen System/Boot deben encontrarse en un disco IDE. (Es posible crear un máximo de tres discos IDE).

Nota: para los discos de la generación 1, los valores del segundo y del tercer disco están encadenados. Por ejemplo, si selecciona que el tercer disco (desde la parte superior de la lista **Disk Type** [Tipo de disco]) sea **IDE**, el segundo disco se selecciona automáticamente como **IDE**. Si selecciona el segundo disco como **SCSI**, el tercer disco se selecciona automáticamente como **SCSI**.

Copy? (¿Copiar?): seleccione los volúmenes que se deben copiar durante la migración.

New Free Space (Nuevo espacio libre): para cambiar el tamaño del volumen durante la migración, especifique la cantidad deseada de espacio libre. PlateSpin Migrate ajusta de forma automática el valor de New Size (Tamaño nuevo).

New Size (Tamaño nuevo): para cambiar el tamaño del volumen durante la migración, especifique el valor deseado. PlateSpin Migrate ajusta de forma automática el valor de New Free Space (Espacio libre nuevo).

To Disk (A disco): asigne el volumen a un disco o, si se ha habilitado LVM, a un grupo de volúmenes. El volumen se copia en este disco o grupo de volúmenes del equipo de destino.

Create? (¿Crear?): seleccione las particiones de disco que no sean de volumen que se deban crear en el equipo de destino (por ejemplo, en una partición de intercambio de Linux).

New Size (Tamaño nuevo): para cambiar el tamaño de la partición que no sea de volumen durante la migración, especifique el valor deseado.

31.3 Migración a máquinas virtuales en Hyper-V mediante el flujo de trabajo X2P

Para la migración de cargas de trabajo a un host virtual de Hyper-V mediante el flujo de trabajo X2P, PlateSpin Migrate requiere que se configure manualmente la máquina virtual de destino con la versión y el tipo de sistema operativo invitado que coincidan con la carga de trabajo de origen, de acuerdo con las funciones y capacidades de la plataforma de virtualización de Hyper-V. Use la imagen ISO de PlateSpin para registrar el equipo de destino con el servidor de PlateSpin y enviar los detalles del equipo. Use el cliente de PlateSpin Migrate para configurar, ejecutar y gestionar el trabajo de migración.

Utilice las directrices de esta sección para configurar la migración a máquinas virtuales en hosts virtuales de Hyper-V.

- ♦ [Sección 31.3.1, “Descarga y almacenamiento de la imagen ISO de PlateSpin \(Hyper-V\)”, en la página 418](#)
- ♦ [Sección 31.3.2, “Creación y configuración de la máquina virtual de destino \(Hyper-V\)”, en la página 418](#)
- ♦ [Sección 31.3.3, “Registro de nuevo de la máquina virtual con PlateSpin Server \(Hyper-V\)”, en la página 419](#)
- ♦ [Sección 31.3.4, “Migración de la carga de trabajo de origen a la máquina virtual de destino \(Hyper-V\)”, en la página 419](#)
- ♦ [Sección 31.3.5, “Pasos posteriores a la migración \(Hyper-V\)”, en la página 419](#)

31.3.1 Descarga y almacenamiento de la imagen ISO de PlateSpin (Hyper-V)

- 1 Descargue y prepare la imagen ISO de PlateSpin para su uso con la máquina virtual de destino. Hay disponibles opciones de registro asistido y sin asistencia.

Consulte la [“Preparación de la imagen ISO de PlateSpin para el registro y descubrimiento del destino” en la página 288](#).

- 2 Guarde la imagen ISO en una ubicación a la que pueda acceder el servidor de Hyper-V. Por ejemplo, `c:\temp`.

De esta forma se garantiza que la imagen ISO de PlateSpin esté disponible para la máquina virtual de destino como imagen de CD-ROM arrancable.

31.3.2 Creación y configuración de la máquina virtual de destino (Hyper-V)

- 1 En el Administrador de Hyper-V, use el Asistente para nueva máquina virtual a fin de crear una máquina virtual nueva con la siguiente configuración:
 - ♦ **Nombre y ubicación:** especifique un nombre para el nuevo destino y acepte la ubicación por defecto.
 - ♦ **Tipo y versión del sistema operativo:** especifique el tipo de sistema operativo y los valores de la versión que coincidan con la carga de trabajo de origen. El asistente utiliza esta información para establecer los valores por defecto adecuados, como la cantidad de memoria necesaria y los límites de recursos para la máquina virtual.
 - ♦ **Asignar memoria:** asigne al menos 384 MB de RAM a la máquina virtual.

- ♦ **Conectar disco duro virtual:** asegúrese de que el tamaño de todos los discos sea aproximadamente 50 MB superior al tamaño del disco correspondiente de la carga de trabajo de origen.
 - ♦ **Opciones de instalación:** configure la máquina virtual para que se arranque desde una imagen ISO e indique en el asistente la imagen ISO de PlateSpin descargada.
 - ♦ **Resumen:** configure la máquina virtual para que no se inicie al crearla (deseleccione la opción **Iniciar máquina virtual después de crearla**).
- 2 Después de crear la máquina virtual, elimine la tarjeta NIC por defecto y sustitúyala por una genérica denominada *Adaptador de red heredado*.
 Esto es necesario porque el Asistente para nueva máquina virtual crea una NIC de un tipo personalizado de Microsoft, que actualmente no es compatible con PlateSpin Migrate.
 - 3 Conecte la NIC que acaba de añadir (*Adaptador de red heredado*) a la red virtual externa.

31.3.3 Registro de nuevo de la máquina virtual con PlateSpin Server (Hyper-V)

Después de crear la máquina virtual y prepararla para arrancar con la imagen ISO de PlateSpin, puede registrarla como máquina virtual de destino con el servidor de PlateSpin. Consulte [“Registro y descubrimiento de máquinas virtuales de destino en hosts virtuales” en la página 222](#).

31.3.4 Migración de la carga de trabajo de origen a la máquina virtual de destino (Hyper-V)

- 1 Use el cliente de PlateSpin Migrate para iniciar un trabajo de migración X2P en la que la carga de trabajo de origen sea el origen de migración del trabajo y donde la máquina virtual nueva en Hyper-V sea el destino.
 Consulte [“Migración a equipos físicos” en la página 433](#).
- 2 Para ver las opciones de configuración de la máquina virtual de destino específicas del host del recuadro de diálogo de configuración de la máquina virtual, consulte [“Configuración de la máquina virtual de destino: Microsoft Hyper-V” en la página 414](#).
- 3 Para ver las opciones de configuración de almacenamiento específicas del host, consulte la [Sección 31.2.2, “Configuración de la unidad: Hyper-V”, en la página 417](#).
- 4 Supervise el trabajo de migración en la vista Jobs (Trabajos) del cliente de PlateSpin Migrate.
 Cuando el trabajo alcance el paso **Configure Target Machine** (Configure el equipo de destino), la consola de la máquina virtual vuelve al indicador de arranque de la imagen ISO de PlateSpin.
- 5 Apague la máquina virtual y vuelva a configurarla para que se arranque desde el disco, en lugar de desde la imagen de arranque.
- 6 Encienda la máquina virtual.
 El trabajo de migración se reanuda, el destino se rearranca y se completa la configuración de la carga de trabajo.

31.3.5 Pasos posteriores a la migración (Hyper-V)

Instale el producto Servicios de integración de Hyper-V (software de mejora de la virtualización). Para obtener más información, consulte la [Guía de inicio de Microsoft Hyper-V](#).

32 Migración a máquinas virtuales en Citrix XenServer

Para la migración de cargas de trabajo a un host virtual de Citrix XenServer, PlateSpin Migrate requiere que se configure manualmente la máquina virtual de destino con la versión y el tipo de sistema operativo invitado que coincidan con la carga de trabajo de origen, de acuerdo con las funciones y capacidades de la plataforma de virtualización de XenServer. Use la imagen ISO de PlateSpin para registrar el equipo de destino con el servidor de PlateSpin y enviar los detalles del equipo. Use el cliente de PlateSpin Migrate para configurar, ejecutar y gestionar el trabajo de migración.

Utilice las directrices de esta sección para configurar la migración a máquinas virtuales en hosts virtuales de Citrix XenServer.

- ♦ [Sección 32.1, “Planificación para migrar a Citrix XenServer”, en la página 421](#)
- ♦ [Sección 32.2, “Configuración de la migración a una máquina virtual en un host virtual de Citrix XenServer”, en la página 422](#)

32.1 Planificación para migrar a Citrix XenServer

Antes de comenzar las migraciones a máquinas virtuales en hosts virtuales de Citrix XenServer, asegúrese de que su entorno de migración cumple las directrices siguientes:

Plataformas Citrix XenServer compatibles

- ♦ Consulte [“Citrix XenServer” en la Tabla 2-13, “Plataformas de virtualización de destino compatibles solo con el cliente de Migrate”, en la página 42.](#)

Cargas de trabajo compatibles

- ♦ Consulte [“Cargas de trabajo de origen compatibles para la migración a plataformas que no sean en la nube” en la página 25,](#) según proceda para la plataforma Citrix XenServer de destino.

Acceso de red y comunicaciones

- ♦ Consulte [“Requisitos de acceso y comunicación en la red de migración” en la página 51.](#)

Requisitos previos

- ♦ Consulte [“Requisitos previos para la migración a máquinas virtuales en Citrix XenServer” en la página 191.](#)

Destinos y cargas de trabajo

- ♦ **Máquina virtual de destino en un host virtual de Citrix XenServer (parcialmente automatizado):** Consulte [“Registro y descubrimiento de máquinas virtuales de destino en hosts virtuales” en la página 222.](#)

- ♦ **Cargas de trabajo de origen:** utilice uno de los métodos de descubrimiento siguientes:
 - ♦ “Descubrimiento de cargas de trabajo mediante el cliente de Migrate” en la página 232
 - ♦ “Registro de cargas de trabajo y descubrimiento de detalles con el agente de Migrate” en la página 234

Información adicional

- ♦ *Guía del administrador de Citrix XenServer 6.1.0* (http://docs.vmd.citrix.com/XenServer/6.1.0/1.0/en_gb/reference.html)

32.2 Configuración de la migración a una máquina virtual en un host virtual de Citrix XenServer

Puede usar Citrix XenServer como plataforma de virtualización de destino en una virtualización semiautomatizada de la carga de trabajo.

Esta sección incluye los siguientes temas:

- ♦ Sección 32.2.1, “Descarga y preparación de la imagen ISO de PlateSpin (Citrix XenServer)”, en la página 422
- ♦ Sección 32.2.2, “Creación y configuración de la máquina virtual de destino (Citrix XenServer)”, en la página 422
- ♦ Sección 32.2.3, “Registro de nuevo de la máquina virtual con PlateSpin Server (Citrix XenServer)”, en la página 423
- ♦ Sección 32.2.4, “Migración de la carga de trabajo de origen a la máquina virtual de destino (Citrix XenServer)”, en la página 423
- ♦ Sección 32.2.5, “Configuración de la máquina virtual de destino: Citrix XenServer”, en la página 424

32.2.1 Descarga y preparación de la imagen ISO de PlateSpin (Citrix XenServer)

- 1 Descargue y prepare la imagen ISO de PlateSpin para su uso con la máquina virtual de destino. Hay disponibles opciones de registro asistido y sin asistencia.

Consulte “Preparación de la imagen ISO de PlateSpin para el registro y descubrimiento del destino” en la página 288.

- 2 Guarde el archivo imagen descargado en el siguiente directorio del host de Citrix XenServer:

```
/var/lib/xen/images
```

De esta forma se garantiza que la imagen ISO de PlateSpin esté disponible para la máquina virtual de destino como imagen de CD-ROM arrancable.

32.2.2 Creación y configuración de la máquina virtual de destino (Citrix XenServer)

- 1 En Citrix XenServer, use el asistente de gestión de máquinas virtuales o el acceso directo al programa para crear máquinas virtuales a fin de crear una máquina virtual nueva.

Asegúrese de que la nueva máquina virtual se crea con la configuración siguiente:

- ♦ **Método de virtualización:** completamente virtualizada.
 - ♦ **Tipo y versión del sistema operativo:** especifique el tipo de sistema operativo y los valores de la versión que coincidan con la carga de trabajo de origen. El asistente utiliza esta información para establecer los valores por defecto adecuados, como la cantidad de memoria necesaria y los límites de recursos para la máquina virtual.
 - ♦ **Memoria:** asigne al menos 384 MB de RAM a la máquina virtual. Esto garantiza que la máquina virtual tendrá suficientes recursos durante la migración y mejora la velocidad de transferencia. Si la máquina virtual requiere menos memoria después de la migración, reduzca la memoria asignada cuando se complete la migración.
 - ♦ **Discos:** asigne los discos de forma que el tamaño de todos los discos sea aproximadamente 50 MB superior al tamaño del disco correspondiente de la carga de trabajo de origen. El almacenamiento puede ser un LAN SAN en bruto o un disco virtual. Cree además un CD-ROM virtual asignado a la imagen ISO de PlateSpin descargada.
- 2 Asegúrese de que la máquina virtual está configurada para reiniciarse al arrancar. Para ello, exporte la configuración de la máquina virtual desde la base de datos xend a un archivo de texto y asegúrese de que el parámetro `on_reboot` tiene definido el valor `restart` (reiniciar). Si no es así, apague la máquina virtual, actualice la configuración y vuelva a importarla en la base de datos xend.

Para obtener instrucciones detalladas, consulte la [XenServer 6.1.0 Virtual Machine User's Guide \(http://support.citrix.com/article/CTX134587\)](http://support.citrix.com/article/CTX134587) (Guía del usuario de máquinas virtuales de XenServer 6.1.0).

- 3 En el gestor de la máquina virtual, lance la consola de la máquina virtual y supervise el proceso de arranque.

Cuando la máquina virtual complete el proceso de arranque, le pedirá los parámetros que controlan el registro del equipo y su perfil en PlateSpin Migrate. Si usa un proceso de registro sin intervención del usuario, los parámetros necesarios se leen de un archivo de respuesta.

32.2.3 Registro de nuevo de la máquina virtual con PlateSpin Server (Citrix XenServer)

Después de crear la máquina virtual y prepararla para arrancar con la imagen ISO de PlateSpin, puede registrarla como máquina virtual de destino con el servidor de PlateSpin. Consulte [“Registro y descubrimiento de máquinas virtuales de destino en hosts virtuales” en la página 222](#).

32.2.4 Migración de la carga de trabajo de origen a la máquina virtual de destino (Citrix XenServer)

- 1 Use el cliente de PlateSpin Migrate para iniciar un trabajo de migración X2P en la que la carga de trabajo de origen sea el origen de migración del trabajo y donde la máquina virtual nueva en el hipervisor Citrix XenServer sea el destino.

Consulte [“Migración a equipos físicos” en la página 433](#).

- 2 Para ver las opciones de configuración de la máquina virtual de destino específicas del host del recuadro de diálogo de configuración de la máquina virtual, consulte [“Configuración de la máquina virtual de destino: Citrix XenServer” en la página 424](#).
- 3 Supervise el trabajo de migración en la vista Jobs (Trabajos) del cliente de PlateSpin Migrate. Cuando el trabajo alcance el paso **Configure Target Machine** (Configure el equipo de destino), la consola de la máquina virtual vuelve al indicador de arranque de la imagen ISO de PlateSpin.


- 4 Apague la máquina virtual, reconfigúrela para que se arranque desde el disco, en lugar de desde la imagen de arranque y deseccione la opción **VS Tools Installed** (Herramientas de VS instaladas).

- 5 Encienda la máquina virtual.

El trabajo de migración se reanuda, el destino se rearranca y se completa la configuración de la carga de trabajo.

32.2.5 Configuración de la máquina virtual de destino: Citrix XenServer

A continuación, se muestran las opciones de configuración específicas de Citrix XenServer.



Virtual Machine Name (Nombre de la máquina virtual): especifique el nombre de visualización para la nueva máquina virtual.

Number of CPUs (Número de CPU): seleccione el número de CPU que se deben asignar a la máquina virtual de destino. Por ejemplo, puede convertir una carga de trabajo de un solo procesador en una máquina virtual de varios procesadores, o una carga de trabajo de varios procesadores en una máquina virtual de un procesador.

Virtual Machine Memory Allocation (Asignación de memoria de la máquina virtual): especifique un valor para la cantidad de RAM virtual que se debe asignar a la máquina virtual.

Install XenServer Tools (Instalar XenServer Tools): habilite esta opción para instalar XenServer Tools durante el proceso de migración (recomendado).

33 Migración a máquinas virtuales en Xen

Para la migración de cargas de trabajo a un host virtual de Xen, PlateSpin Migrate requiere que se configure manualmente la máquina virtual de destino con la versión y el tipo de sistema operativo invitado que coincidan con la carga de trabajo de origen, de acuerdo con las funciones y capacidades de la plataforma de virtualización de Xen. Use la imagen ISO de PlateSpin para registrar el equipo de destino con el servidor de PlateSpin y enviar los detalles del equipo. Use el cliente de PlateSpin Migrate para configurar, ejecutar y gestionar el trabajo de migración.

Utilice las directrices de esta sección para configurar la migración a máquinas virtuales en hosts virtuales de Xen.

- ♦ [Sección 33.1, “Planificación para migrar a Xen”, en la página 425](#)
- ♦ [Sección 33.2, “Configuración de la migración a una máquina virtual en un host virtual de Xen”, en la página 426](#)

33.1 Planificación para migrar a Xen

Antes de comenzar las migraciones a máquinas virtuales en hosts virtuales de Xen, asegúrese de que su entorno de migración cumple las directrices siguientes:

Plataformas Xen compatibles

- ♦ Consulte [“SUSE Linux Enterprise Server con Xen”](#) en [Tabla 2-13, “Plataformas de virtualización de destino compatibles solo con el cliente de Migrate”](#), en la página 42.

Cargas de trabajo compatibles

- ♦ Consulte [“Cargas de trabajo de origen compatibles para la migración a plataformas que no sean en la nube”](#) en la [página 25](#), según proceda para la plataforma Xen de destino.

Acceso de red y comunicaciones

- ♦ Consulte [“Requisitos de acceso y comunicación en la red de migración”](#) en la [página 51](#).

Requisitos previos

- ♦ Consulte [“Requisitos previos para la migración a máquinas virtuales en Xen”](#) en la [página 195](#).

Destinos y cargas de trabajo

- ♦ **Máquina virtual de destino en un host virtual de XEN (parcialmente automatizado):**

Consulte [Sección 19.5.2, “Registro y descubrimiento de máquinas virtuales de destino en hosts virtuales”](#), en la [página 222](#).

- ♦ **Cargas de trabajo de origen:** utilice uno de los métodos de descubrimiento siguientes:
 - ♦ [“Descubrimiento de cargas de trabajo mediante el cliente de Migrate”](#) en la [página 232](#)
 - ♦ [“Registro de cargas de trabajo y descubrimiento de detalles con el agente de Migrate”](#) en la [página 234](#)

Información adicional

- ♦ *Virtualización con Xen en SUSE Linux Enterprise Server 11 SPX* (https://www.suse.com/documentation/sles11/singlehtml/book_xen/book_xen.html)

33.2 Configuración de la migración a una máquina virtual en un host virtual de Xen

Puede usar el hipervisor Xen en SUSE Linux Enterprise Server 11 como plataforma de virtualización de destino en una virtualización semiautomatizada de la carga de trabajo.

Esta sección incluye los siguientes temas:

- ♦ Sección 33.2.1, “Descarga y preparación de la imagen ISO de PlateSpin (Xen en SLES)”, en la página 426
- ♦ Sección 33.2.2, “Creación y configuración de la máquina virtual de destino (Xen en SLES)”, en la página 426
- ♦ Sección 33.2.3, “Registro de nuevo de la máquina virtual con PlateSpin Server (Xen en SLES)”, en la página 427
- ♦ Sección 33.2.4, “Migración de la carga de trabajo de origen a la máquina virtual de destino (Xen en SLES)”, en la página 427
- ♦ Sección 33.2.5, “Pasos posteriores a la migración (Xen en SLES)”, en la página 428

33.2.1 Descarga y preparación de la imagen ISO de PlateSpin (Xen en SLES)

- 1 Descargue y prepare la imagen ISO de PlateSpin para su uso con la máquina virtual de destino. Hay disponibles opciones de registro asistido y sin asistencia.

Consulte “Preparación de la imagen ISO de PlateSpin para el registro y descubrimiento del destino” en la página 288.

- 2 Guarde la imagen ISO de PlateSpin preparada en el directorio siguiente:

```
/var/lib/xen/images
```

De esta forma se garantiza que la imagen ISO de PlateSpin esté disponible para la máquina virtual de destino como imagen de CD-ROM arrancable.

33.2.2 Creación y configuración de la máquina virtual de destino (Xen en SLES)

- 1 En SLES 11, use el asistente de gestión de máquinas virtuales o el acceso directo al programa para crear máquinas virtuales a fin de crear una máquina virtual nueva.

Asegúrese de que la nueva máquina virtual se crea con la configuración siguiente:

- ♦ **Método de virtualización:** completamente virtualizada.
- ♦ **Tipo y versión del sistema operativo:** especifique el tipo de sistema operativo y los valores de la versión que coincidan con la carga de trabajo de origen. El asistente utiliza esta información para establecer los valores por defecto adecuados, como la cantidad de memoria necesaria y los límites de recursos para la máquina virtual.

- ♦ **Memoria:** asigne al menos 384 MB de RAM a la máquina virtual. Esto garantiza que la máquina virtual tendrá suficientes recursos durante la migración y mejora la velocidad de transferencia. Si la máquina virtual requiere menos memoria después de la migración, reduzca la memoria asignada cuando se complete la migración.
 - ♦ **Discos:** asigne los discos de forma que el tamaño de todos los discos sea aproximadamente 50 MB superior al tamaño del disco correspondiente de la carga de trabajo de origen. El almacenamiento puede ser un LAN SAN en bruto o un disco virtual. Cree además un CD-ROM virtual asignado a la imagen ISO de PlateSpin descargada.
- 2 Asegúrese de que la máquina virtual está configurada para reiniciarse al arrancar. Para ello, exporte la configuración de la máquina virtual desde la base de datos xend a un archivo de texto y asegúrese de que el parámetro `on_reboot` tiene definido el valor `restart` (reiniciar). Si no es así, apague la máquina virtual, actualice la configuración y vuelva a importarla en la base de datos xend.

Para obtener instrucciones detalladas, consulte la [documentación de SLES 11 \(https://www.suse.com/documentation/sles11/\)](https://www.suse.com/documentation/sles11/).
 - 3 En el gestor de la máquina virtual, lance la consola de la máquina virtual y supervise el proceso de arranque.

Cuando la máquina virtual complete el proceso de arranque, le pedirá los parámetros que controlan el registro del equipo y su perfil en PlateSpin Migrate. Si usa un proceso de registro sin intervención del usuario, los parámetros necesarios se leen de un archivo de respuesta.

33.2.3 Registro de nuevo de la máquina virtual con PlateSpin Server (Xen en SLES)

Después de crear la máquina virtual y prepararla para arrancar con la imagen ISO de PlateSpin, puede registrarla como máquina virtual de destino con el servidor de PlateSpin. Consulte [“Registro y descubrimiento de máquinas virtuales de destino en hosts virtuales” en la página 222](#).

33.2.4 Migración de la carga de trabajo de origen a la máquina virtual de destino (Xen en SLES)

- 1 Use el cliente de PlateSpin Migrate para iniciar un trabajo de migración X2P en la que la carga de trabajo de origen sea el origen de migración del trabajo y donde la máquina virtual nueva en el hipervisor Xen sea el destino.

Consulte la [“Migración a equipos físicos” en la página 433](#).
- 2 Supervise el trabajo de migración en la vista Jobs (Trabajos) del cliente de PlateSpin Migrate.

Cuando el trabajo alcance el paso **Configure Target Machine** (Configure el equipo de destino), la consola de la máquina virtual vuelve al indicador de arranque de la imagen ISO de PlateSpin.
- 3 Apague la máquina virtual, reconfigúrela para que se arranque desde el disco, en lugar de desde la imagen de arranque y deseccione la opción **VS Tools Installed** (Herramientas de VS instaladas).
- 4 Encienda la máquina virtual.

El trabajo de migración se reanuda, el destino se rearranca y se completa la configuración de la carga de trabajo.

33.2.5 Pasos posteriores a la migración (Xen en SLES)

Instale los controladores de SUSE para Xen (software de mejora de la virtualización). Para obtener más información, consulte la siguiente documentación en línea:

Virtualización con Xen en SUSE Linux Enterprise Server 11 SPX (https://www.suse.com/documentation/sles11/singlehtml/book_xen/book_xen.html)

34 Migración a máquinas virtuales en KVM

Para la migración de cargas de trabajo a un host virtual de KVM, PlateSpin Migrate requiere que se configure manualmente la máquina virtual de destino con la versión y el tipo de sistema operativo invitado que coincidan con la carga de trabajo de origen, de acuerdo con las funciones y capacidades de la plataforma de virtualización de KVM. Use la imagen ISO de PlateSpin para registrar el equipo de destino con el servidor de PlateSpin y enviar los detalles del equipo. Use el cliente de PlateSpin Migrate para configurar, ejecutar y gestionar el trabajo de migración.

Utilice las directrices de esta sección para configurar la migración a máquinas virtuales en hosts virtuales de KVM.

- ♦ [Sección 34.1, “Planificación para migrar a KVM”, en la página 429](#)
- ♦ [Sección 34.2, “Configuración de la migración a una máquina virtual en un host virtual de KVM”, en la página 430](#)

34.1 Planificación para migrar a KVM

Antes de comenzar las migraciones a máquinas virtuales en hosts virtuales de KVM, asegúrese de que su entorno de migración cumple las directrices siguientes:

Plataformas KVM compatibles

- ♦ Consulte la información siguiente en la [Tabla 2-13, “Plataformas de virtualización de destino compatibles solo con el cliente de Migrate”, en la página 42](#):
 - ♦ [“SUSE Linux Enterprise Server \(SLES\) con KVM”](#)
 - ♦ [“Red Hat Enterprise Linux \(RHEL\) con KVM”](#)

Cargas de trabajo compatibles

- ♦ Consulte [“Cargas de trabajo de origen compatibles para la migración a plataformas que no sean en la nube” en la página 25](#), según proceda para la plataforma KVM de destino.

Acceso de red y comunicaciones

- ♦ Consulte [“Requisitos de acceso y comunicación en la red de migración” en la página 51](#).

Requisitos previos

- ♦ Consulte [“Requisitos previos para la migración a máquinas virtuales en KVM” en la página 199](#).

Destinos y cargas de trabajo

- ♦ **Máquina virtual de destino en un host virtual de KVM (parcialmente automatizado):**

Consulte [“Registro y descubrimiento de máquinas virtuales de destino en hosts virtuales” en la página 222](#).

- ♦ **Cargas de trabajo de origen:** utilice uno de los métodos de descubrimiento siguientes:
 - ♦ “Descubrimiento de cargas de trabajo mediante el cliente de Migrate” en la página 232
 - ♦ “Registro de cargas de trabajo y descubrimiento de detalles con el agente de Migrate” en la página 234

Información adicional

- ♦ *Virtualización de SUSE Linux Enterprise Server 11 SPX con KVM* (https://www.suse.com/documentation/sles11/singlehtml/book_kvm/book_kvm.html)
- ♦ *Guía de distribución y administración de la virtualización de Red Hat Enterprise Linux 7.X* (https://access.redhat.com/documentation/en-US/Red_Hat_Enterprise_Linux/7/html/Virtualization_Deployment_and_Administration_Guide/index.html)

34.2 Configuración de la migración a una máquina virtual en un host virtual de KVM

Puede usar KVM como plataforma de virtualización de destino en una virtualización semiautomatizada de la carga de trabajo.

- ♦ Sección 34.2.1, “Descarga y preparación de la imagen ISO de PlateSpin (KVM)”, en la página 430
- ♦ Sección 34.2.2, “Creación y configuración de la máquina virtual de destino (RHEL KVM)”, en la página 430
- ♦ Sección 34.2.3, “Registro de nuevo de la máquina virtual con el servidor de PlateSpin (RHEL KVM)”, en la página 431
- ♦ Sección 34.2.4, “Migración de la carga de trabajo de origen a la máquina virtual de destino (RHEL KVM)”, en la página 431

34.2.1 Descarga y preparación de la imagen ISO de PlateSpin (KVM)

- 1 Descargue y prepare la imagen ISO de PlateSpin para su uso con la máquina virtual de destino. Hay disponibles opciones de registro asistido y sin asistencia.
Consulte “Preparación de la imagen ISO de PlateSpin para el registro y descubrimiento del destino” en la página 288.
- 2 Guarde la imagen ISO en una ubicación a la que pueda acceder el host virtual de KVM.
De esta forma se garantiza que la imagen ISO de PlateSpin esté disponible para la máquina virtual de destino como imagen de CD-ROM arrancable.

34.2.2 Creación y configuración de la máquina virtual de destino (RHEL KVM)

- 1 En RHEL KVM, use el asistente de gestión de máquinas virtuales o el acceso directo al programa para crear máquinas virtuales a fin de crear una máquina virtual nueva.
Asegúrese de que la nueva máquina virtual se crea con la configuración siguiente:
 - ♦ **Método de virtualización:** completamente virtualizada.

- ♦ **Tipo y versión del sistema operativo:** especifique el tipo de sistema operativo y los valores de la versión que coincidan con la carga de trabajo de origen. El asistente utiliza esta información para establecer los valores por defecto adecuados, como la cantidad de memoria necesaria y los límites de recursos para la máquina virtual.
 - ♦ **Memoria:** asigne al menos 384 MB de RAM a la máquina virtual. Esto garantiza que la máquina virtual tendrá suficientes recursos durante la migración y mejora la velocidad de transferencia. Si la máquina virtual requiere menos memoria después de la migración, reduzca la memoria asignada cuando se complete la migración.
 - ♦ **Discos:** asigne los discos de forma que el tamaño de todos los discos sea aproximadamente 50 MB superior al tamaño del disco correspondiente de la carga de trabajo de origen. El almacenamiento puede ser un LAN SAN en bruto o un disco virtual. Cree además un CD-ROM virtual asignado a la imagen ISO de PlateSpin descargada.
- 2 Asegúrese de que la máquina virtual está configurada para reiniciarse al rearrancar.
 - 3 En el gestor de la máquina virtual, lance la consola de la máquina virtual y supervise el proceso de arranque.
- Cuando la máquina virtual complete el proceso de arranque, le pedirá los parámetros que controlan el registro del equipo y su perfil en PlateSpin Migrate. Si usa un proceso de registro sin intervención del usuario, los parámetros necesarios se leen de un archivo de respuesta.

34.2.3 Registro de nuevo de la máquina virtual con el servidor de PlateSpin (RHEL KVM)

Después de crear la máquina virtual y prepararla para arrancar con la imagen ISO de PlateSpin, puede registrarla como máquina virtual de destino con el servidor de PlateSpin. Consulte [“Registro y descubrimiento de máquinas virtuales de destino en hosts virtuales” en la página 222](#).

34.2.4 Migración de la carga de trabajo de origen a la máquina virtual de destino (RHEL KVM)

- 1 Use el cliente de PlateSpin Migrate para iniciar un trabajo de migración X2P en la que la carga de trabajo de origen sea el origen de migración del trabajo y donde la máquina virtual nueva en el hipervisor RHEL KVM sea el destino.
Consulte [“Migración a equipos físicos” en la página 433](#).
 - 2 Supervise el trabajo de migración en la vista Jobs (Trabajos) del cliente de PlateSpin Migrate.
Cuando el trabajo alcance el paso **Configure Target Machine** (Configure el equipo de destino), la consola de la máquina virtual vuelve al indicador de arranque de la imagen ISO de PlateSpin.
 - 3 Apague la máquina virtual y vuelva a configurarla para que se arranque desde el disco, en lugar de desde la imagen de arranque.
 - 4 Encienda la máquina virtual.
- El trabajo de migración se reanuda, el destino se reanuda y se completa la configuración de la carga de trabajo.

35 Migración a equipos físicos

PlateSpin Migrate admite la migración semiautomatizada a equipos físicos. Debe preparar el equipo de destino según las necesidades de migración y utilizar PlateSpin Migrate para automatizar la migración de datos. Utilice las directrices de esta sección para configurar la migración a equipos físicos.

- ♦ [Sección 35.1, “Planificación para migrar a equipos físicos”, en la página 433](#)
- ♦ [Sección 35.2, “Configuración de la migración a un destino físico \(P2P, V2P\)”, en la página 434](#)

35.1 Planificación para migrar a equipos físicos

Antes de comenzar las migraciones a equipos físicos, asegúrese de que su entorno de migración cumple las directrices siguientes:

Hardware físico compatible

- ♦ Consulte la información siguiente en [“Configuraciones compatibles” en la página 25](#):
 - ♦ [Almacenamiento de cargas de trabajo admitido](#)
 - ♦ [Arquitecturas de cargas de trabajo compatibles](#)

Cargas de trabajo compatibles

- ♦ Consulte [“Cargas de trabajo de origen compatibles para la migración a plataformas que no sean en la nube” en la página 25](#).

Acceso de red y comunicaciones

- ♦ Consulte [“Requisitos de acceso y comunicación en la red de migración” en la página 51](#).

Requisitos previos

- ♦ Consulte [“Requisitos previos para la migración a equipos físicos” en la página 203](#).

Destinos y cargas de trabajo

- ♦ **Host físico destino (semiautomatizado):** Consulte [“Registro y descubrimiento de detalles de equipos físicos de destino con la imagen ISO de PlateSpin” en la página 224](#).
- ♦ **Cargas de trabajo de origen:** utilice uno de los métodos de descubrimiento siguientes:
 - ♦ [“Descubrimiento de cargas de trabajo mediante la interfaz Web de Migrate” en la página 234](#)
 - ♦ [“Registro de cargas de trabajo y descubrimiento de detalles con el agente de Migrate” en la página 234](#)

35.2 Configuración de la migración a un destino físico (P2P, V2P)

Para iniciar una migración de la carga de trabajo par a par en un equipo físico:

- 1 (Recomendado) Use PlateSpin Analyzer para garantizar lo siguiente:

- ♦ Que el sistema operativo y el hardware de origen se admiten en PlateSpin Migrate.
- ♦ Que la base de datos de controladores de dispositivo X2P de PlateSpin Migrate contiene los controladores de dispositivo que requiere el destino para el sistema operativo que se traslada.

Consulte [“Análisis de la idoneidad de las cargas de trabajo Windows descubiertas para la conversión a equipos físicos” en la página 250.](#)

- 2 Descubra la carga de trabajo de origen.

Utilice uno de los métodos de descubrimiento siguientes:

- ♦ [Sección 20.6.1, “Descubrimiento de cargas de trabajo mediante el cliente de Migrate”, en la página 232](#)
- ♦ [Sección 20.7, “Registro de cargas de trabajo y descubrimiento de detalles con el agente de Migrate”, en la página 234](#)

- 3 (Condicional) Si los controladores para el destino físico no están disponibles en la base de datos de controladores de dispositivo X2P de PlateSpin Migrate, cargue los controladores necesarios en la base de datos.

Consulte el [Capítulo 21, “Preparación de los controladores del dispositivo”, en la página 241.](#)

- 4 Registre el equipo físico de destino en PlateSpin Migrate arrancándolo con la imagen ISO OFX de arranque de PlateSpin.

Consulte la [Sección 19.6, “Registro y descubrimiento de detalles de equipos físicos de destino con la imagen ISO de PlateSpin”, en la página 224.](#)

- 5 Lance el cliente de Migrate e inicie una migración de carga de trabajo par a par.

Los paneles Source (Origen) y Target (Destino) muestran cargas de trabajo y destinos aplicables al tipo de trabajo de migración seleccionado.

Consulte la [Sección 26.2, “Inicio de un trabajo de migración”, en la página 301.](#)

- 5a En Tasks (Tareas), seleccione el tipo de conversión, dependiendo de sus objetivos para la migración:

- ♦ **Copiar carga de trabajo**
- ♦ **Mover carga de trabajo**

En el recuadro de diálogo Action (Acción), el campo Transfer Scope (Ámbito de transferencia) está definido como **Full Migration** (Migración completa).

- 5b En el panel Source (Origen), seleccione la carga de trabajo que desea migrar.

- 5c En el panel Target (Destino), seleccione el equipo físico de destino para la migración.

- 5d Lea los mensajes de validación de la parte inferior de la ventana.

- 5e Haga clic en **Configure Job** (Configurar trabajo) para acceder a la ventana Peer-to-Peer Migration Job (Trabajo de migración par a par).

- 6 Configure los parámetros requeridos del trabajo.

Consulte el [Capítulo 26, “Conceptos básicos de la configuración”, en la página 299.](#)

Nombre del valor	Descripción
Licencia	
Licencias Clave de licencia	<p>PlateSpin Migrate selecciona automáticamente la clave de licencia más adecuada para un trabajo de migración. Si dispone de varias claves de licencia, puede especificar la que desea usar para la carga de trabajo, suponiendo que haya licencias disponibles (que no estén caducadas ni agotadas).</p> <p>Para especificar una clave alternativa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Deseleccione la opción Automatically select the best license key during the conversion (Seleccionar automáticamente la mejor clave de licencia durante la conversión) y seleccione la clave oportuna en el menú. 2. Haga clic en OK (Aceptar). <p>La clave de licencia seleccionada se muestra en la pestaña License (Licencia) y la descripción se actualiza en consecuencia.</p>
Conversión	
Transfer Scope (Ámbito de transferencia)	Por defecto, el valor definido es Full Migration (Migración completa).
Transfer Method (Método de transferencia)	Especifique cómo se deben transferir los datos del origen al destino. La disponibilidad depende de la carga de trabajo y del tipo de trabajo de migración. Consulte la Sección 2.2, "Métodos de transferencia de datos admitidos" , en la página 44.
Estado de finalización	
Source Machine End State (Estado final del equipo de origen)	Permite especificar si la carga de trabajo de origen se debe apagar después de una transición correcta. Si la carga de trabajo se va a mover, la opción Shutdown (Apagar) está seleccionada por defecto.
Target Machine End State (Estado final del equipo de destino)	Permite especificar si la carga de trabajo de destino se debe encender, apagar o suspender después de una transición correcta.
Red	
Compression (Compresión)	Especifique si los datos se deben comprimir durante la transmisión entre las cargas de trabajo de origen y de destino, así como el nivel de compresión de datos aplicado: Fast (Rápida), Optimal (Óptima) o Maximum (Máxima). La compresión está inhabilitada por defecto. Consulte la Sección 26.9, "Compresión durante la transferencia de datos" , en la página 308.
Encryption (Cifrado)	Seleccione Encrypt Data Transfer (Cifrar transferencia de datos) para cifrar los datos mientras se transfieren del origen al destino. Consulte la Sección 2.3, "Seguridad y privacidad" , en la página 46.
Bandwidth Throttling (Regulación del ancho de banda)	<p>Seleccione Enable Throttling (Regulación del ancho de banda) para controlar la cantidad de ancho de banda disponible que consume la comunicación directa entre el origen y el destino durante el transcurso de la migración de una carga de trabajo. Especifique el valor de rendimiento necesario en MB/s y el patrón temporal. La regularización del ancho de banda está inhabilitada por defecto. Consulte la Sección 26.10, "Regulación del ancho de banda durante la transferencia de datos", en la página 309.</p> <p>La regulación basada en la hora se basa en la hora del servidor de origen.</p>

Nombre del valor	Descripción
Advanced (Avanzadas) Additional Source Machine Addresses (Direcciones adicionales de la máquina de origen)	Permite especificar direcciones IP adicionales para las cargas de trabajo de origen que permitan la comunicación en entornos que usen la traducción de direcciones de red (NAT). Consulte la Sección 2.6.4, "Migraciones en redes públicas y privadas mediante NAT" , en la página 55.
Schedule (Programar)	
Schedule (Programar)	Permite especificar cuándo se debe iniciar el trabajo de migración: <ul style="list-style-type: none"> ♦ Run immediately (Ejecutar de inmediato) ♦ Run at a later time (Ejecutar más tarde) Utilice el menú de calendario para especificar la fecha y la hora a la que debe empezar la migración. Nota: Debe preparar el equipo de destino antes de la hora programada. La réplica completa no se puede ejecutar a menos que el equipo de destino esté disponible. Migrate omite la réplica completa programada y vuelve a intentarla a la siguiente hora programada.
Configuración de acceso	
Source Credentials (Credenciales de origen)	(Windows) Especifique el nombre de usuario de la cuenta con privilegios de administrador local o del dominio, así como una contraseña válida. Use este formato: <ul style="list-style-type: none"> ♦ Para equipos miembros del dominio: <i>autoridad\principal</i> ♦ Para equipos miembros del grupo de trabajo: <i>nombre de host\principal</i> (Linux) Especifique el nombre del usuario <code>root</code> o de nivel de Root y una contraseña válida.
Target Credentials (Credenciales de destino)	
Alertas	
Receive Event Notifications (Recibir notificaciones de eventos)	Especifique si desea enviar notificaciones por correo electrónico cuando se produce un evento. Debe configurar un servidor SMTP para utilizar esta función. Consulte la Sección 5.4.1, "Servicio de notificación con el cliente de Migrate" , en la página 106.
Receive Progress Notifications (Recibir notificaciones de progreso)	Si habilita las notificaciones de eventos, opcionalmente, puede recibir notificaciones de progreso en un intervalo especificado.
Send to Addresses (Direcciones para el envío)	Añada o elimine direcciones de correo electrónico válidas de los destinatarios de las notificaciones.
Configuración de toma de control	
Target Virtual Machine (Máquina virtual de destino)	En Target Virtual Machine (Máquina virtual de destino), haga clic en Configure (Configurar) y especifique las opciones de la red virtual y los valores de TCP/IP de la NIC de réplica y, a continuación, haga clic en OK (Aceptar).
Tareas posteriores a la migración	
Action (Acción)	Especifique una acción preconfigurada de la biblioteca de PlateSpin Migrate. Consulte la Sección 6.5, "Gestión de acciones posteriores a la migración (Windows y Linux)" , en la página 129.

Nombre del valor	Descripción
Execution Parameters (Parámetros de ejecución)	Especifique el comando de la línea de comandos para ejecutar la acción seleccionada. Puede especificar un tiempo límite para la ejecución.
Credentials (Credenciales)	Especifique el nombre de usuario y la contraseña que se deben usar para las tareas posteriores a la migración. Opcionalmente, puede utilizar la credencial de origen.

- 7 (Máquinas virtuales de destino mediante el flujo de trabajo X2P) En la sección Virtual Machine Configuration (Configuración de la máquina virtual) de la ventana Migration Job (Trabajo de migración), haga clic en **General** y configure los valores necesarios.

PlateSpin Migrate muestra las opciones de configuración de la máquina virtual de destino específicas del destino seleccionado y también ofrece acceso a opciones de configuración avanzadas para algunas plataformas. Para obtener información acerca de las opciones de configuración específicas del host, consulte:

- ♦ [“Configuración de la máquina virtual de destino: VMware ESXi 5 y versiones posteriores”](#)
- ♦ [“Configuración de la máquina virtual de destino: VMware ESX 4.1”](#)
- ♦ [“Configuración de la máquina virtual de destino: Microsoft Hyper-V”](#)
- ♦ [“Configuración de la máquina virtual de destino: Citrix XenServer”](#)

Nombre del valor	Descripción
Virtual Machine Name (Nombre de máquina virtual)	Especifique el nombre que se utilizará para la máquina virtual de destino, tal y como aparece en el entorno del host virtual.
Number of CPUs (Número de CPU)	Seleccione el número de CPU que se deben asignar a la máquina virtual de destino. Por ejemplo, puede convertir una carga de trabajo de un solo procesador en una máquina virtual de varios procesadores, o una carga de trabajo de varios procesadores en una máquina virtual de un procesador.
Virtual Machine Memory Allocation (Asignación de memoria de la máquina virtual)	Especifique la cantidad de memoria virtual.

- 8 En la sección Network Configuration (Configuración de red) de la ventana Migration Job (Trabajo de migración), configure los valores siguientes:

Nombre del valor	Descripción
Configuración de la red	
Configuración de identificación de red para Windows	
Host Name (Nombre del host)	Especifique el nombre de host que desee para el equipo de destino.
Generate New SID (Generar nuevo SID)	Si esta opción está seleccionada, se asigna a la carga de trabajo de destino un identificador de sistema (SID) nuevo. Las credenciales solo se necesitan para sistemas Windows 2008 y deben ser las de la cuenta Administrador local (incrustada). Si esta cuenta se ha renombrado de forma local en el origen, proporcione el nombre nuevo.

Nombre del valor	Descripción
Member of Domain / Workgroup (Miembro de dominio/grupo de trabajo)	Seleccione la opción necesaria y escriba el nombre del dominio o el grupo de trabajo al que desee que se una el equipo de destino.
Preserve Source Server's Domain Registration (Conservar registro del dominio del servidor de origen)	Conserva el registro de dominio y garantiza que el registro de dominio del servidor de origen permanece intacto durante la migración. Si inhabilita esta opción, la cuenta del dominio del equipo de origen se transfiere al equipo de destino. El servidor de origen sigue apareciendo como si estuviera en el dominio, pero no tiene una conexión válida.
Domain Credentials (Credenciales de dominio)	Si el equipo de destino debe formar parte de un dominio, especifique credenciales válidas para una cuenta de usuario que tenga permisos para añadir servidores al dominio; por ejemplo, como miembro del grupo de administradores del dominio o del grupo de administradores empresariales.

Configuración de identificación de red para Linux

Host Name (Nombre del host)	En la pestaña Network Identification (Identificación de red), especifique el nombre del host que desee para el equipo de destino.
DNS	Use los botones Add (Añadir), Edit (Editar) y Remove (Eliminar) para gestionar las entradas del servidor DNS para la nueva máquina virtual.

- 9** En la sección Operating System and Applications Configuration (Configuración del sistema operativo y la aplicación) de la ventana Migration Job (Trabajo de migración), configure los valores siguientes:

Nombre del valor	Descripción
Operating System and Application Configuration (Configuración del sistema operativo y la aplicación)	
Windows Services (Target) [Servicios de Windows (Destino)]	<p>Seleccione las condiciones de inicio de los servicios de Windows en la máquina virtual de destino después de la transición. Las opciones de inicio son Automatic (Automática), Manual, Disabled (Inhabilitada) y Automatic (Delayed Start) [Automática (inicio retrasado)].</p> <p>Para modificar los valores:</p> <ol style="list-style-type: none"> Haga clic en la columna Status (Estado) del servicio y seleccione una de las opciones de inicio de Windows. Cuando termine de ajustar los estados de inicio de los servicios, haga clic en OK (Aceptar).
Live Transfer Services (Source) [Servicios de transferencia en tiempo real (origen)]	<p>Especifique los servicios de Windows que se deben detener en la carga de trabajo de origen durante las transferencias de datos en tiempo real.</p> <p>Es recomendable que todos los servicios que no sean VSS y los antivirus se detengan de forma temporal en el origen mientras se captura la instantánea de VSS en el origen. Seleccione los servicios de Windows que desea detener temporalmente en la carga de trabajo de origen mientras se captura la instantánea de VSS en el origen. Estos servicios se restauran en cuanto se completa la creación de la instantánea de VSS.</p> <p>Para modificar los valores:</p> <ol style="list-style-type: none"> Seleccione la opción Stopped (Detenido) situada junto al servicio que se deben detener para la transferencia de datos en tiempo real. Cuando haya terminado de ajustar los servicios que se deben detener, haga clic en OK (Aceptar).

Nombre del valor	Descripción
Linux Daemons (Target) [Daemons de Linux (destino)]	<p>Especifique los estados de inicio para los daemons en la máquina virtual de destino después de la transición.</p> <p>Para modificar los valores:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Haga clic en la columna Run Level (Nivel de ejecución) del daemon, seleccione un nivel de ejecución entre 0 y 6 y Boot (B, arranque) y haga clic en OK (Aceptar). 2. Cuando termine de ajustar los estados de inicio de los daemon, haga clic en OK (Aceptar).
Live Transfer Daemons (Source) [Daemons de transferencia en tiempo real (origen)]	<p>Especifique los daemons que se deben detener en la carga de trabajo de origen durante las transferencias de datos en tiempo real.</p> <p>Para modificar los valores:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Seleccione la opción Stopped (Detenido) situada junto al daemon que se deben detener para la transferencia de datos en tiempo real. 2. Cuando haya terminado de ajustar los daemons que se deben detener, haga clic en OK (Aceptar).

10 En la sección Drive Configuration (Configuración de la unidad) de la ventana Migration Job (Trabajo de migración), configure los valores siguientes:

Nombre del valor	Descripción
Drive Configuration (Configuración de la unidad)	
Hard Drives (Discos duros)	Especifique las configuraciones de unidad y volumen que se deban migrar.
Disks (Discos)	Especifique la vía del disco duro en la máquina virtual de destino.
Volumes (Volúmenes)	Seleccione los volúmenes que se deben incluir en el destino para la migración.
NTFS Cluster Size (Tamaño de clúster NTFS)	(Para cargas de trabajo Windows basadas en archivo) Especifique el tamaño de clúster del volumen NTFS. Para obtener información sobre el tamaño de clúster por defecto para un volumen NTFS, consulte el artículo 140365 del sitio de asistencia técnica de Microsoft .
Non-volume Storage (Almacenamiento sin volumen)	(Para cargas de trabajo Linux) Especifique un almacenamiento no basado en volúmenes (como una partición de intercambio) asociado a la carga de trabajo de origen. Este almacenamiento se volverá a crear en la carga de trabajo migrada.
Disks For Volume Groups (Discos para grupos de volúmenes)	(Para cargas de trabajo Linux) Especifique el nombre del almacén de datos y la ruta en la que se debe crear el disco virtual en la máquina de destino. Puede optar con conservar la ruta especificada por defecto.
Volume Groups (Grupos de volúmenes)	(Para cargas de trabajo Linux) Especifique los grupos de volúmenes LVM que se deben migrar con los volúmenes LVM lógicos mostrados en la sección Converted Logical Volumes (Volúmenes lógicos convertidos) de la configuración.
Converted Logical Volumes (Volúmenes lógicos convertidos)	(Para cargas de trabajo Linux) Especifique uno o varios volúmenes lógicos LVM que se van a migrar para una carga de trabajo Linux.

- 11 (Máquinas virtuales de destino mediante el flujo de trabajo X2P) PlateSpin Migrate muestra las opciones de configuración de almacenamiento específicas del destino seleccionado y también proporciona acceso a opciones avanzadas para algunas plataformas. Para obtener información acerca de las opciones de configuración específicas del host, consulte:
 - ♦ “[Configuración de la unidad: VMware ESX](#)”
 - ♦ “[Configuración de la unidad: Hyper-V](#)”
- 12 En la sección Additional Items for Review (Elementos adicionales para revisar) de la ventana Migration Job (Trabajo de migración), compruebe los errores y los mensajes acerca de la configuración de la carga de trabajo. Debe resolver los errores para poder enviar el trabajo de migración.
- 13 Haga clic en **OK** (Aceptar).

36 Migración de cargas de trabajo con una imagen de PlateSpin

En esta sección se proporciona información sobre el uso de la función de archivado de volúmenes de imágenes de PlateSpin (solo para Windows).

- ♦ Sección 36.1, “Acerca de las imágenes de PlateSpin”, en la página 441
- ♦ Sección 36.2, “Designación de un servidor de imágenes de PlateSpin”, en la página 441
- ♦ Sección 36.3, “Captura de una carga de trabajo en una imagen de PlateSpin”, en la página 443
- ♦ Sección 36.4, “Distribución de una imagen de PlateSpin”, en la página 445
- ♦ Sección 36.5, “Gestión de imágenes de PlateSpin”, en la página 446

36.1 Acerca de las imágenes de PlateSpin

La imagen de PlateSpin es una de las tres infraestructuras de carga de trabajo fundamentales admitidas en PlateSpin Migrate. Se trata de una imagen de una carga de trabajo compatible de Windows formada por datos de volumen junto con la configuración específica del hardware del servidor de origen, el sistema operativo y la identidad de red.

Las configuraciones de la imagen se conservan en un archivo XML (`config.xml`). Cada imagen tiene uno o varios conjuntos de datos de volumen asociados.

Las imágenes de PlateSpin y el archivo de configuración `config.xml` del servidor de imágenes se almacenan en el host del servidor de imágenes de PlateSpin que se indica en el directorio siguiente:

```
..\Archivos de programa\Servidor de imágenes de PlateSpin
```

Además de los datos de volumen capturados directamente durante una migración X2I, las imágenes de PlateSpin admiten datos de volumen existentes o sin procesar.

Como ocurre con las migraciones par a par, la distribución de imágenes admite las opciones clave de configuración de cargas de trabajo, como las encargadas de gestionar la distribución del disco de la carga de trabajo, los tamaños de volumen, la identidad de red y la afiliación a dominios o grupos de trabajo.

36.2 Designación de un servidor de imágenes de PlateSpin

Para trabajar con imágenes de PlateSpin, primero debe designar un equipo como servidor de imágenes. Para ello, debe instalar en ese equipo el software del servidor de imágenes de PlateSpin. Puede instalar una instancia del servidor de imágenes de PlateSpin en un host dedicado o en un host del servidor de PlateSpin. Para obtener información sobre el almacenamiento de imágenes de en un dispositivo NAS (Almacenamiento con interconexión a la red) o en un recurso compartido remoto, consulte el [artículo 7921021 de la base de conocimientos \(https://www.netiq.com/support/kb/doc.php?id=7921021\)](https://www.netiq.com/support/kb/doc.php?id=7921021).

Nota: aunque se admite la combinación del servidor de PlateSpin con una instancia del servidor de imágenes de PlateSpin en el mismo host, la configuración recomendada es instalar un servidor de imágenes de PlateSpin en un host dedicado, lo que simplifica la resolución de errores relacionados con la función de imágenes.


Los hosts del servidor de imágenes de PlateSpin dedicados deben cumplir los siguientes requisitos del sistema:

Tabla 36-1 Requisitos del host del servidor de imágenes de PlateSpin

Requisito	Detalles
Sistema operativo	Cualquiera de los siguientes, ejecutado en hardware dedicado o en una máquina virtual: <ul style="list-style-type: none">♦ Microsoft Windows Server 2012 R2♦ Microsoft Windows Server 2012♦ Microsoft Windows Server 2008 R2
Espacio de disco	100 MB como mínimo para el software de controlador básico. La cantidad de espacio adicional necesario depende del número de imágenes de cargas de trabajo que pretende almacenar en un servidor de imágenes concreto, así como del tamaño de esas imágenes.
Software	♦ Microsoft .NET Framework 3.5 SP1

Para designar un equipo como servidor de imágenes de PlateSpin:

- 1 Descubra el sistema que pretende designar como servidor de imágenes de PlateSpin.
- 2 En la vista Servers (Servidores), haga clic con el botón secundario en el servidor descubierto y seleccione **Install Image Server** (Instalar servidor de imágenes).



- 3 Proporcione credenciales de administrador para el host seleccionado y especifique el directorio que desee para los archivos de imágenes.

- 4 Haga clic en **Instalar**.


El software del servidor de imágenes de PlateSpin instala un controlador en el host seleccionado y lo configura para que se ejecute como servidor de imágenes de PlateSpin. Cuando termine, la vista Servers (Servidores) muestra un nuevo elemento de PlateSpin Migrate:




36.3 Captura de una carga de trabajo en una imagen de PlateSpin

Use este procedimiento para capturar una carga de trabajo física o virtual como imagen de PlateSpin.

- 1 Descubra la carga de trabajo de origen y el servidor de imágenes de PlateSpin o actualice sus detalles.
- 2 Inicie un trabajo nuevo de captura de imagen con uno de estos métodos:
 - ♦ En la vista Servers (Servidores), haga clic con el botón secundario en la carga de trabajo de origen y seleccione **Capture Image** (Capturar imagen). En la ventana Action (Acción), seleccione la carga de trabajo de origen y el servidor de imagen de destino.
 - ♦ En el panel Tasks (Tareas), haga clic en **Capture Image** (Capturar imagen). En la ventana Action (Acción), seleccione la carga de trabajo de origen y el servidor de imagen de destino.
 - ♦ En la vista Servers (Servidores), arrastre la carga de trabajo de origen y suéltela en el servidor de imágenes. Si ha configurado PlateSpin Migrate para que omita la ventana Action (Acción) al arrastrar y soltar, en el recuadro de diálogo Create Image (Crear imagen) deberá especificar si desea crear una imagen nueva o usar los datos de volumen existentes.




- 3 Seleccione **Create Image** (Crear imagen) y haga clic en **OK** (Aceptar).




4 Para especificar la configuración necesaria para el trabajo de migración, haga clic en los enlaces de cada categoría:

- ♦ **Job Configuration (Configuración del trabajo):** especifique el método de transferencia necesario y la configuración de continuidad operativa para el origen y el destino (**General**), las opciones de programación (**Schedule** [Programar]), las credenciales del origen y el destino (**Credentials** [Credenciales]), las opciones de notificación de estado y progreso, la configuración de red temporal (**Take Control** [Tomar control]) y la clave de licencia requerida que se debe usar (**License Key** [Clave de licencia]).
- ♦ **Image Configuration (Configuración de la imagen):** especifique el nombre de la imagen, la vía a la ubicación en la que se debe almacenar la imagen y si se debe usar la compresión NTFS (en Image Configuration [Configuración de la imagen], haga clic en **General**).




- ♦ **Operating System and Application Configuration (Configuración del sistema operativo y la aplicación):** si ha seleccionado el método de transferencia en directo, especifique cómo desea que PlateSpin Migrate gestione los servicios del sistema operativo y la aplicación en el origen (**Live Transfer Services** [Servicios de transferencia en directo]).
- ♦ **Drive Configuration (Configuración de la unidad):** seleccione los volúmenes que desea que PlateSpin Migrate incluya en la imagen y especifique la vía al archivo de paquete (en Drive Configuration [Configuración de la unidad], haga clic en **Volumes** [Volúmenes]).



36.4 Distribución de una imagen de PlateSpin

Use este procedimiento para distribuir una imagen de PlateSpin en un equipo físico o una plataforma de virtualización compatibles.

- 1 Arrastre y suelte la imagen de PlateSpin requerida a un equipo físico o un host de máquina virtual de destino descubiertos.



- 2 Para especificar la configuración necesaria para el trabajo de migración, haga clic en los enlaces de cada categoría.

Los trabajos de migración se configuran automáticamente para crear el equipo de destino con la misma configuración que el servidor de origen. Según los objetivos de la migración, puede hacer lo siguiente:

- ♦ Modifique la configuración de **Network Identification** (Identificación de red) para configurar el nombre de host y el registro de dominio o grupo de trabajo del equipo de destino.
 - ♦ Modifique la configuración de **Guest NIC** (NIC de invitado) para configurar las propiedades de TCP/IP de los adaptadores de red del equipo de destino.
 - ♦ Modifique la configuración de **Drive Configuration** (Configuración de la unidad) para seleccionar los volúmenes que se deben copiar durante la migración.
- 3 Si el destino previsto es una máquina virtual, especifique los parámetros de máquina virtual requeridos y seleccione las opciones que necesite, como la asignación de memoria o la instalación automática de VMware Tools o VMAdditions.
 - 4 Revise y solucione los errores y advertencias.
 - 5 Haga clic en **Start** (Iniciar) para distribuir la imagen.

36.5 Gestión de imágenes de PlateSpin

- ♦ Sección 36.5.1, “Traslado de imágenes de un servidor de imágenes de PlateSpin a otro”, en la página 446
- ♦ Sección 36.5.2, “Automatización de las operaciones de imágenes”, en la página 446
- ♦ Sección 36.5.3, “Exploración y extracción de archivos de imágenes”, en la página 447

36.5.1 Traslado de imágenes de un servidor de imágenes de PlateSpin a otro

- 1 Copie el directorio de imágenes del sistema de archivos del host del servidor de imágenes de PlateSpin antiguo a una ubicación del host del nuevo servidor de imágenes de PlateSpin.
- 2 Actualice el archivo `config.xml` del nuevo servidor de imágenes de PlateSpin para identificar el nombre y la vía de la imagen que se ha trasladado del servidor de imágenes antiguo de PlateSpin.
- 3 Actualice los detalles del cliente de PlateSpin Migrate del nuevo servidor de imágenes en la vista Servers (Servidores).

Para obtener más información, consulte el artículo 7920189 de la base de conocimientos (<https://www.netiq.com/support/kb/doc.php?id=7920189>).

36.5.2 Automatización de las operaciones de imágenes

Puede usar la utilidad de línea de comandos ImageOperations, incluida con PlateSpin Migrate, para automatizar varias tareas relacionadas con las imágenes, como el traslado periódico de varias imágenes de base junto con sus incrementos relacionados entre varios servidores de imágenes de PlateSpin.

La utilidad proporciona la capacidad de automatizar las operaciones siguientes:

- ♦ **Registrar:** es posible asociar una imagen o los incrementos de una imagen con un servidor de imágenes específico.
- ♦ **Anular el registro:** es posible disociar una imagen registrada de un servidor de imágenes específico.

- ♦ **Reunir:** es posible ensamblar un paquete de una imagen de PlateSpin y sus volúmenes en un subdirectorio específico.

Para usar la utilidad de línea de comandos ImageOperations:

- 1 En el host del servidor de imágenes de PlateSpin, abra un indicador de comandos (`cmd.exe` `..\Program Files\Servidor de imágenes de PlateSpin`) y cambie el directorio actual a `\ImageOperations`.
- 2 Escriba `ImageOperations` seguido del comando requerido y los parámetros. A continuación, pulse Intro.
Para obtener la sintaxis del comando y detalles de uso, escriba `ImageOperations` y pulse Intro.
- 3 Cuando termine, actualice los detalles del servidor de imágenes en la vista Servers (Servidores).

36.5.3 Exploración y extracción de archivos de imágenes

Durante una recuperación tras fallos o un ejercicio de continuidad empresarial, es posible restaurar de forma selectiva los archivos del sistema de archivos del servidor de producción mediante las versiones de copia de seguridad de dichos archivos almacenados en imágenes de PlateSpin.

Para ello, se usa la utilidad de exploración de imágenes de PlateSpin, que permite examinar, buscar, ordenar y extraer archivos de distintos orígenes:

- ♦ Un archivo de imagen
- ♦ Un archivo de incremento de imagen específico

Es posible trabajar tanto con imágenes de base como con incrementos de imágenes cargando distintos archivos:

- ♦ Una imagen base correspondiente a un archivo binario (*volume-x.pkg*) o un archivo de texto de configuración (*nombre_de_imagen.xml*).
- ♦ Un archivo binario de incremento de imagen (*incremento_imagen.pkg*). No es posible usar un archivo de texto de configuración de incremento (*nombre_incremento_imagen.xml*).

La utilidad permite trabajar con archivos de imágenes en un entorno similar al del Explorador de Windows. Existe una versión de línea de comandos que permite extraer archivos en la línea de comandos.

- ♦ [“Inicio del explorador de imágenes y carga de archivos de imágenes” en la página 447](#)
- ♦ [“Clasificación y búsqueda de elementos en la interfaz del explorador de imágenes” en la página 448](#)
- ♦ [“Extracción de elementos” en la página 449](#)
- ♦ [“Búsqueda y extracción de archivos de imágenes en la línea de comandos” en la página 449](#)

Inicio del explorador de imágenes y carga de archivos de imágenes

- 1 Abra el programa Image Browser (`ImageBrowser.exe`), situado en uno de los directorios siguientes:
 - ♦ En el host del servidor de PlateSpin:



```
..\Servidor de migración de PlateSpin\bin\ImageOperations
```
 - ♦ En el host del servidor de imágenes de PlateSpin:


```
..\Archivos de programa\Servidor de imágenes de PlateSpin\ImageOperations
```

La utilidad se inicia y se muestra el recuadro de diálogo Open (Abrir). En cualquier momento tras el primer inicio del programa es posible cargar un archivo de imagen haciendo clic en **File > Open** (Archivo > Abrir).

- 2 En el recuadro de diálogo Open (Abrir), seleccione el tipo de archivo, diríjase a la imagen o al archivo de incremento de imagen requerido, selecciónelo y haga clic en **OK** (Aceptar).

La utilidad carga el archivo requerido y muestra su contenido en una interfaz de dos paneles.



Según el tamaño de la imagen, la utilidad puede tardar entre unos segundos y varios minutos en cargar el archivo requerido.

Clasificación y búsqueda de elementos en la interfaz del explorador de imágenes

Es posible ordenar el contenido de un directorio seleccionado por nombre, tamaño, tipo, fecha de la última modificación y atributo del archivo. Para ordenar los elementos de una vista seleccionada, haga clic en el barra correspondiente de la parte superior del panel derecho.

Es posible buscar un nombre de directorio o de archivo concretos. Se puede usar texto alfanumérico, comodines y expresiones regulares. Los patrones de búsqueda de expresión regular que especifique deben seguir los requisitos de sintaxis para expresiones regulares de Microsoft .NET Framework. Consulte la [página sobre expresiones regulares de Microsoft .NET Framework en MSDN \(http://msdn.microsoft.com/en-us/library/hs600312.aspx\)](http://msdn.microsoft.com/en-us/library/hs600312.aspx).

Buscar un elemento:

- 1 Cargue la imagen o el incremento de imagen requerido. Consulte “[Inicio del explorador de imágenes y carga de archivos de imágenes](#)” en la [página 447](#).
- 2 En el panel de la izquierda, seleccione un volumen o un subdirectorio.
- 3 En el menú **Actions** (Acciones), haga clic en **Search** (Buscar).

También puede hacer clic con el botón secundario en el volumen o el subdirectorio requerido del panel izquierdo y hacer clic en **Search** (Buscar) en el menú contextual.

Se abre la ventana Image Browser Search (Búsqueda del explorador de imágenes).

- 4 Especifique el nombre del archivo que busca. Si utiliza una expresión regular, seleccione la opción correspondiente.
- 5 Haga clic en **Search** (Buscar).

Los resultados se muestran en el panel de la derecha.

Extracción de elementos

- 1 Cargue la imagen o el incremento de imagen requerido. Consulte [“Inicio del explorador de imágenes y carga de archivos de imágenes” en la página 447](#).
- 2 Busque el archivo o directorio requerido y selecciónelo. Es posible seleccionar varios archivos o directorios en el panel de la derecha.
- 3 En el menú **Actions** (Acciones), haga clic en **Extract** (Extraer).
También puede hacer clic con el botón secundario en el elemento requerido y hacer clic en **Extract** (Extraer) en el menú contextual.
Se abre el recuadro de diálogo Browse for Folder (Examinar carpeta).
- 4 Busque el destino necesario y, a continuación, haga clic en **OK** (Aceptar).
Los elementos seleccionados se extraen al destino especificado.

Nota: los archivos que ha indicado que se sobrescriban se suprimirán si interrumpe el proceso de extracción.

Búsqueda y extracción de archivos de imágenes en la línea de comandos

Para examinar y extraer archivos de imágenes e incrementos de imágenes en la línea de comandos, puede usar la utilidad `ImageBrowser.Console`.

Para iniciar la utilidad:

- 1 En el host del servidor de imágenes de PlateSpin, abra un indicador de comandos (`cmd.exe` `..\Program Files\Servidor de imágenes de PlateSpin`) y cambie el directorio actual a `\ImageOperations`.
- 2 En el indicador de comandos, escriba `ImageBrowser.Console` y pulse Intro.
Para obtener la sintaxis del comando y detalles de uso, escriba `ImageBrowser.Console /help` y pulse Intro.

37 Sincronización de cargas de trabajo con Server Sync

La función Server Sync permite reducir el ámbito de datos que se transfieren del origen al destino solo a los datos distintos entre ambos para sincronizar con eficacia el contenido de los volúmenes.

Por ejemplo, al configurar un trabajo para una operación de migración de cargas de trabajo, es posible actualizar un equipo físico o virtual existente para que coincida con el estado de la carga de trabajo de origen sin necesidad de transferir todos los datos del volumen. PlateSpin Migrate compara la carga de trabajo física o virtual de destino con el origen seleccionado y transfiere solo los datos distintos entre los dos, sobrescribiendo los archivos del destino con los de la carga de trabajo de origen.

Server Sync resulta útil en situaciones en las que el tamaño de los datos del volumen o las condiciones de la red impiden la virtualización directa del origen al destino a través de la red.

- ♦ [Sección 37.1, “Server Sync a un destino virtual”, en la página 451](#)
- ♦ [Sección 37.2, “Server Sync a un destino físico”, en la página 454](#)
- ♦ [Sección 37.3, “Server Sync a Amazon Web Services”, en la página 454](#)
- ♦ [Sección 37.4, “Asignación de volúmenes de Server Sync”, en la página 456](#)

37.1 Server Sync a un destino virtual

- 1 Descubra la carga de trabajo de origen.

Consulte [“Descubrimiento de detalles de cargas de trabajo de origen” en la página 232](#).

- 2 Use uno de estos métodos para crear una máquina virtual de destino:

- ♦ Realice una migración inicial de la carga de trabajo en una máquina virtual. Consulte [Capítulo 26, “Conceptos básicos de la configuración”, en la página 299](#).
 - O bien -
- ♦ Mediante la interfaz nativa de la plataforma de virtualización, instale manualmente una máquina virtual con el mismo perfil de sistema operativo que el equipo de origen.

Nota: si va a crear un destino virtual para Server Sync, también debe instalar manualmente las herramientas de mejora de la virtualización adecuadas, como VMware Tools o XenServer Tools.

- O bien -

- ♦ (Solo para Windows) Capture la carga de trabajo en una imagen de PlateSpin y distribúyala a una máquina virtual en la plataforma de virtualización. Consulte [“Captura de una carga de trabajo en una imagen de PlateSpin” en la página 443](#).

- 3 (Condicional) Dado que la opción Server Sync está inhabilitada para las máquinas virtuales Hyper-V, es necesario usar los pasos siguientes, como se describe en el [artículo 7010748 de la KB](https://www.netiq.com/support/kb/doc.php?id=7010748) (<https://www.netiq.com/support/kb/doc.php?id=7010748>):

Nota: hay disponible una sincronización automatizada del servidor de Hyper-V.

3a Después de arrancar la máquina virtual de destino con la imagen ISO LRD (`bootofx.x2p.iso`), espere a que se muestre el indicador de URL del servidor de Migrate y pulse **Alt + F7** para lanzar la consola de depuración.

3b En la consola de depuración, ejecute el comando siguiente para determinar los dispositivos que son `/`, `/boot` y `swap`:

```
fdisk -l
```

3c Con la información obtenida en la consola de depuración, monte los dispositivos oportunos en:

```
mount /dev/%root device% /
mount /dev/%boot device% /boot
```

3d Pulse **Alt+F1** para cambiar a la línea de comandos del servidor.

3e En la línea de comandos, proporcione la información necesaria para cada pregunta:

- ♦ **Servidor de PlateSpin:** utilice el formato siguiente:

```
http://host_del_servidor/platespinmigrate
```


Sustituya *host_del_servidor* por el nombre real del host del servidor de PlateSpin o la dirección IP.

- ♦ **Credenciales (nombre de usuario/contraseña):** introduzca el nombre de un usuario administrador del host del servidor de PlateSpin, incluido el dominio o el nombre del equipo. Por ejemplo: *dominio\usuario* o *localhost\Administrator*. Proporcione una contraseña válida para el usuario especificado.
- ♦ **Tarjeta de red:** seleccione la tarjeta de red activa e introduzca una dirección IP estática temporal para dicha tarjeta o pulse **Intro** para usar un servidor DHCP.
- ♦ **Nombre de host temporal:** proporcione el nombre de la máquina virtual temporal que debe usar el cliente de PlateSpin Migrate para mostrar la máquina virtual recién registrada. Este nombre se sustituirá por el nombre de host de destino de la carga de trabajo que seleccione en el trabajo de migración.
- ♦ **Cifrado SSL:** si PlateSpin Migrate se ha instalado en un host con el cifrado SSL habilitado, introduzca **SÍ**. Si no es así, introduzca **NO**.
- ♦ **Red de PlateSpin Migrate:** a no ser que haya definido su propia red de PlateSpin Migrate en el cliente de PlateSpin Migrate, pulse la tecla **Intro**. Si trabaja con una red de PlateSpin Migrate que no sea la red por defecto, escriba su nombre y pulse la tecla **Intro**.


Un controlador de la máquina virtual de destino se comunica con el servidor de PlateSpin y registra la máquina virtual como destino físico para un trabajo de migración.

- 4** En la vista **Servers (Servidores)**, arrastre la carga de trabajo de origen y suéltela en el destino requerido (destino de **Server Sync** o máquina física descubierta bajo control).

El sistema valida el origen y el destino seleccionados y, si detecta en ellos sistemas operativos que coincidan, proporciona dos opciones para **Transfer Scope** (Ámbito de transferencia): **Full Migration** (Migración completa) y **Server Sync**.



5 Seleccione la opción **Server Sync** y haga clic en **Configure Job** (Configurar trabajo).



- 6 En la ventana de configuración del trabajo, especifique los parámetros del trabajo adecuados para la operación, solucione las posibles advertencias y errores, y asegúrese de asignar los volúmenes necesarios del origen a los volúmenes del destino (consulte [“Asignación de volúmenes de Server Sync” en la página 456](#)).

Para máquinas virtuales en un servidor de Hyper-V, habilite la opción **VLAN ID** (ID de VLAN) para especificar el ID de red virtual que se debe usar en la máquina de destino. Si no especifica este ID, se usa por defecto el ID de red virtual de la máquina virtual de origen.

Cuando termine, haga clic en **Start** (Iniciar).

PlateSpin Migrate inicia el trabajo y lo muestra en la vista Jobs (Trabajos).

37.2 Server Sync a un destino físico

- 1 Descubra la carga de trabajo de origen.
Consulte [“Descubrimiento de detalles de cargas de trabajo de origen” en la página 232](#).
- 2 Descubra el destino físico con la imagen ISO de PlateSpin oportuna.
Consulte [“Registro y descubrimiento de detalles de equipos físicos de destino con la imagen ISO de PlateSpin” en la página 224](#).
- 3 En la vista Servers (Servidores), arrastre la carga de trabajo de origen y suéltela en el destino requerido (destino de Server Sync o máquina física descubierta bajo control).
El sistema valida el origen y el destino seleccionados y, si detecta en ellos sistemas operativos que coincidan, proporciona dos opciones para **Transfer Scope** (Ámbito de transferencia): **Full Migration** (Migración completa) y **Server Sync**, como ocurre en [“Server Sync a un destino virtual” en la página 451](#) (consulte el [paso 4](#)).
- 4 Seleccione la opción **Server Sync** y haga clic en **Configure Job** (Configurar trabajo).
- 5 En la ventana de configuración del trabajo, especifique los parámetros del trabajo adecuados para la operación, solucione las posibles advertencias y errores, y asegúrese de asignar los volúmenes necesarios del origen a los volúmenes del destino.
- 6 Cuando termine, haga clic en **Start** (Iniciar).
PlateSpin Migrate inicia el trabajo y lo muestra en la vista Jobs (Trabajos).

37.3 Server Sync a Amazon Web Services

- 1 Lance el cliente de PlateSpin Migrate.
- 2 Descubra la carga de trabajo de origen. Consulte la [Sección 20.6, “Descubrimiento de detalles de cargas de trabajo de origen”, en la página 232](#).
- 3 Haga clic con el botón secundario en la carga de trabajo de origen descubierta y haga clic en **Prepare AWS Target** (Preparar destino AWS).
- 4 Realice los siguientes pasos:
 - 4a Para entrar a la cuenta de AWS por primera vez, especifique lo siguiente:
 - ♦ **AWS Access Key ID and AWS Secret Access Key (ID de clave de acceso de AWS y clave de acceso secreta de AWS)**: las dos partes de una tecla de acceso que forman un conjunto válido de credenciales de seguridad necesario para tener acceso a la cuenta de AWS.
 - ♦ **AWS Region (Región de AWS)**: la zona geográfica a la que tiene acceso la cuenta de AWS.

En las entradas posteriores, estas opciones se completan automáticamente con los valores que especificó durante la entrada anterior.

- 4b** Haga clic en **Update Region List** (Actualizar lista de regiones) para actualizar las regiones admitidas de AWS.
 - 4c** Haga clic en **Entrar**.
 - 4d** (Condicional) Si ha entrado por primera vez, se muestra el recuadro de diálogo Replication Environment Details (Detalles del entorno de réplica). Especifique lo siguiente y haga clic en **Save** (Guardar):
 - ♦ **Linux AMI ID (ID de AMI de Linux)**: especifique el ID de la AMI `PlateSpin Replication Environment - Linux` (Entorno de réplica de PlateSpin - Linux).
 - ♦ **Windows AMI ID (ID de AMI de Windows)**: especifique el ID de la AMI `PlateSpin Replication Environment - Windows` (Entorno de réplica de PlateSpin - Windows) o la AMI `PlateSpin Replication Environment - Windows(BYOL)` [Entorno de réplica de PlateSpin - Windows(BYOL)] según si desea que AWS active la licencia del sistema operativo o si desea aportar su propia licencia de Microsoft.
 - ♦ **Snapshot ID (ID de instantánea)**: el ID de la instantánea de la AMI del PRE que anotó cuando creó la instantánea a partir de la instancia privada de la AMI. Consulte la [“Para crear una instantánea mediante la AMI del PRE:” en la página 153](#).
 - ♦ **Keypair Name (Nombre del par de claves)**: especifique el nombre del par de claves asociado con la instantánea de la AMI.
 - ♦ **Keypair File Path (Vía del archivo del par de claves)**: especifique la ubicación donde ha almacenado el archivo (`.pem`) de par de claves.
 - 4e** (Condicional) Si ha entrado por primera vez, se muestra el recuadro de diálogo Migrate Server Details (Detalles del servidor de Migrate). Especifique la dirección IP del servidor de Migrate y las credenciales para registrar la instancia de destino con el servidor de Migrate y, a continuación, haga clic en **Save** (Guardar).
 - 4f** En el recuadro de diálogo Prepare AWS Target (Preparar destino de AWS), haga lo siguiente:
 - 4f1** Seleccione **ServerSync**.
 - 4f2** Seleccione la instancia de destino adecuada.
 - 4f3** Especifique el nombre de host para registrar el destino con el servidor de Migrate.

En la sección Target Instance Storage (Almacenamiento de instancia de destino) se muestran todos los discos disponibles en el destino seleccionado. Los discos se ordenan según el nombre del dispositivo.
 - 4g** (Opcional) Haga clic en el icono de configuración para modificar los detalles de la réplica o los detalles del servidor de Migrate.
 - 4h** Haga clic en **Prepare** (Preparar).
 - 4i** Cuando finalice el trabajo de registro, se le pedirá que revise los registros. Para ver los registros, haga clic en **Yes** (Sí). Haga clic en **Cerrar**.
 - 5** En el cliente de PlateSpin Migrate, la instancia de destino registrada aparece con el nombre de host que se especificó en el [Paso 4f3](#). Arrastre la carga de trabajo de origen a este destino para iniciar un trabajo de migración.
- El sistema valida el origen y el destino seleccionados y, si detecta en ellos sistemas operativos que coincidan, proporciona dos opciones para **Transfer Scope** (Ámbito de transferencia): **Full Migration** (Migración completa) y **Server Sync**.
- 6** Seleccione la opción **Server Sync** y haga clic en **Configure Job** (Configurar trabajo).

- 7 En la ventana de configuración del trabajo, especifique los parámetros del trabajo adecuados para la operación, solucione las posibles advertencias y errores, y asegúrese de asignar los volúmenes necesarios del origen a los volúmenes del destino.
- 8 Haga clic en **Iniciar**. PlateSpin Migrate inicia el trabajo y lo muestra en la vista Jobs (Trabajos).

37.4 Asignación de volúmenes de Server Sync

Si usa Server Sync para sincronizar dos cargas de trabajo Windows o Linux, el cliente de PlateSpin Migrate le permite especificar la asignación requerida entre los volúmenes de origen y los existentes en el destino. Consulte [“Sincronización de cargas de trabajo con Server Sync” en la página 451](#).

Para acceder a las opciones de configuración de volúmenes en un trabajo de Server Sync:


- 1 En la vista Jobs (Trabajos), seleccione la carga de trabajo necesaria.
- 2 En la sección **Drive Configuration** (Configuración de unidad) de la ventana Migration Job (Trabajo de migración), lleve a cabo una de las acciones siguientes:
 - ♦ **En Windows:** haga clic en **Volume Mapping** (Asignación de volumen).
 - ♦ **En Linux:** haga clic en **Drives and Volumes** (Unidades y volúmenes).
- 3 Configure las opciones de configuración del volumen de Server Sync.

En los temas siguientes se proporciona información sobre las opciones de configuración de volúmenes de Server Sync específicas de las cargas de trabajo Windows y Linux.

- ♦ [Sección 37.4.1, “Configuración de volúmenes en Server Sync \(Windows\)”](#), en la página 457
- ♦ [Sección 37.4.2, “Configuración de volúmenes en Server Sync \(Linux\)”](#), en la página 458

37.4.1 Configuración de volúmenes en Server Sync (Windows)


Los trabajos de Server Sync para cargas de trabajo Windows proporcionan información detallada sobre la unidad y el volumen tanto del origen como del destino, y permiten especificar la asignación necesaria.



Mapped To (Asignado a): asigne cada volumen del origen a un volumen existente del destino.

37.4.2 Configuración de volúmenes en Server Sync (Linux)

Los trabajos de Server Sync para cargas de trabajo Linux proporcionan información detallada sobre el punto de montaje y el volumen tanto del origen como del destino, y permiten especificar la asignación necesaria.



Mapped To (Asignado a): asigne cada volumen del origen a un volumen existente del destino.

VI

Ejecución de migraciones

Después de configurar los valores de migración de la carga de trabajo, todo está listo para ejecutar la migración. Asegúrese de que las máquinas virtuales de destino están preparadas para la migración y comience a replicar los datos al destino. Puede supervisar el estado de los trabajos de migración y generar informes sobre ellos.

- ♦ [Capítulo 38, “Ejecución de migraciones de cargas de trabajo”, en la página 461](#)
- ♦ [Capítulo 39, “Generación de informes”, en la página 469](#)
- ♦ [Capítulo 40, “Limpieza de cargas de trabajo de origen después de la migración”, en la página 473](#)
- ♦ [Apéndice H, “Resolución de problemas de PlateSpin Migrate”, en la página 475](#)

38 Ejecución de migraciones de cargas de trabajo

Después de descubrir y configurar las cargas de trabajo para la migración, puede ejecutar y supervisar la migración realizando las tareas que se describen en esta sección. Utilice la interfaz Web o el cliente de PlateSpin Migrate según sus necesidades para los tipos de migración y los contenedores de destino. Consulte [“Matriz de tareas de migración para el cliente de PlateSpin Migrate y la interfaz Web de PlateSpin Migrate”](#) en la página 81.

- ♦ [Sección 38.1, “Preparación de una migración”, en la página 461](#)
- ♦ [Sección 38.2, “Inicio de la ejecución de la migración \(primera réplica\)”, en la página 462](#)
- ♦ [Sección 38.3, “Programación para ejecutar la migración \(primera réplica\)”, en la página 464](#)
- ♦ [Sección 38.4, “Inicio de réplicas incrementales”, en la página 465](#)
- ♦ [Sección 38.5, “Programación de réplicas incrementales”, en la página 465](#)
- ♦ [Sección 38.6, “Visualización de las propiedades de una migración en curso o completada”, en la página 466](#)
- ♦ [Sección 38.7, “Cancelación de una migración en curso”, en la página 467](#)
- ♦ [Sección 38.8, “Reinicio o apagado de la carga de trabajo de origen”, en la página 467](#)


38.1 Preparación de una migración


Después de configurar una carga de trabajo para la migración, PlateSpin Migrate usa los valores de migración para instalar el software de transferencia de datos necesario en la carga de trabajo de origen y crear una carga de trabajo de destino en el contenedor de destino.

- ♦ [Sección 38.1.1, “Uso del cliente de Migrate”, en la página 461](#)
- ♦ [Sección 38.1.2, “Uso de la interfaz Web de Migrate”, en la página 462](#)

38.1.1 Uso del cliente de Migrate


Al iniciar un trabajo de migración desde el cliente de PlateSpin Migrate, PlateSpin Migrate valida el tipo de trabajo, el origen, el destino y los parámetros seleccionados, y se podrían generar errores y advertencias.

 Los marcadores de error indican configuraciones que se deben cambiar antes de que se inicie el trabajo de migración.

 Los marcadores de advertencia avisan de valores de configuración que se deben confirmar antes de iniciar la migración.

En una configuración de PlateSpin Migrate por defecto, los mensajes de validación se muestran en la parte inferior de la ventana Action (Acción). Sin embargo, si ha configurado PlateSpin Migrate para que omita la ventana Action (Acción) al arrastrar y soltar, los errores y advertencias se muestran en una ventana independiente:

Figura 38-1 Ventana de validación de la migración



Para forzar que esta ventana se abra solo cuando se producen errores, seleccione **Show me only when validation errors occur** (Mostrar solo cuando se produzca un error de validación).

38.1.2 Uso de la interfaz Web de Migrate

Para preparar de inmediato la carga de trabajo para la migración:

- 1 En la página Edit Migration Details (Editar detalles de la migración), haga clic en **Save and Prepare** (Guardar y preparar).

Para preparar una carga de trabajo preconfigurada para la migración:

- 1 En la página Workloads (Cargas de trabajo), seleccione la carga de trabajo preconfigurada que desea migrar.
- 2 Haga clic en **Prepare Migration** (Preparar migración).

38.2 Inicio de la ejecución de la migración (primera réplica)

Cuando la preparación de la migración se complete correctamente, la migración estará lista para su ejecución. La ejecución comienza con la primera réplica. La primera réplica es una réplica completa con un tipo de contrato de réplica completa o bien una sincronización de datos incremental de una carga de trabajo de destino existente con un tipo de contrato de réplica incremental.

La primera réplica no está programada por defecto. Puede iniciar manualmente la primera réplica. Como alternativa, puede programar la fecha y la hora a la que se ejecutará la primera réplica. Consulte la [Sección 38.3, "Programación para ejecutar la migración \(primera réplica\)"](#), en la [página 464](#).

Nota: debe preparar las cargas de trabajo de origen y de destino antes del inicio manual. La réplica completa no se puede ejecutar a menos que la carga de trabajo de destino exista y se haya completado la preparación de la carga de trabajo. Consulte la [Sección 38.1, “Preparación de una migración”, en la página 461](#).

- ♦ [Sección 38.2.1, “Uso del cliente de Migrate”, en la página 463](#)
- ♦ [Sección 38.2.2, “Uso de la interfaz Web de Migrate”, en la página 463](#)

38.2.1 Uso del cliente de Migrate

Para iniciar manualmente la primera réplica:

- 1 En la página Jobs (Trabajos), localice la carga de trabajo preparada que desea migrar.
- 2 Haga clic con el botón secundario en el trabajo y seleccione **Start** (Iniciar).
PlateSpin Migrate inicia la primera réplica completa de la carga de trabajo.

38.2.2 Uso de la interfaz Web de Migrate

Para iniciar manualmente la primera réplica:

- 1 En la página Workloads (Cargas de trabajo), seleccione la carga de trabajo preparada que desea migrar.
- 2 Haga clic en **Run Migration** (Ejecutar migración).
- 3 En la página Workload Commands (Comandos de la carga de trabajo), realice una de las siguientes acciones dependiendo del tipo de contrato de migración que haya configurado para la carga de trabajo:
 - ♦ **Full Replication (Réplica completa):** Seleccione **Full Replication** (Réplica completa) como método de réplica.
 - ♦ **Incremental Replication (Réplica incremental):** Seleccione **Incremental Replication** (Réplica incremental) como método de réplica.
- 4 (Opcional) Si desea realizar una transición de la carga de trabajo después de una réplica manual correcta, defina las opciones siguientes según sus necesidades:
 - ♦ Run cutover after successful replication (Ejecutar transición después de una réplica correcta)
 - ♦ Shut down source after cutover (Apagar origen después de la transición)
 - ♦ Shut down target after cutover (Apagar destino después de la transición)
- 5 Haga clic en **Execute** (Ejecutar).
PlateSpin Migrate inicia la primera réplica de la carga de trabajo.

38.3 Programación para ejecutar la migración (primera réplica)

Cuando la preparación de la migración se complete correctamente, la migración estará lista para su ejecución. La ejecución comienza con la primera réplica, que puede ser una réplica completa o una sincronización de datos de una carga de trabajo de destino existente.

El valor de programación por defecto es None (Ninguno). La primera réplica no está programada. Puede programar la fecha y la hora de inicio para ejecutar la primera réplica. También es posible iniciar manualmente la primera réplica. Consulte la [Sección 38.2, “Inicio de la ejecución de la migración \(primera réplica\)”](#), en la página 462.

La primera réplica de una ejecución de migración programada es un evento único, pero la ejecución se intenta a diario según se haya programado hasta que la primera réplica se inicie y se complete correctamente.


Nota: debe preparar la carga de trabajo antes de la hora programada o del inicio manual. La primera réplica no se puede ejecutar a menos que la carga de trabajo de destino exista y se haya completado la preparación de la carga de trabajo. Si no se ha preparado, Migrate omite la réplica programada y vuelve a intentarla a la hora programada el día siguiente.

- ♦ [Sección 38.3.1, “Uso del cliente de Migrate”](#), en la página 464
- ♦ [Sección 38.3.2, “Uso de la interfaz Web de Migrate”](#), en la página 464

38.3.1 Uso del cliente de Migrate

Para modificar la fecha y la hora de inicio de la primera réplica:

- 1 En la vista Jobs (Trabajos), localice el trabajo necesario.
- 2 Haga clic con el botón secundario en el trabajo y seleccione **Change Start Time** (Cambiar hora de inicio) para abrir el recuadro de diálogo Change Job Start Time (Cambiar hora de inicio del trabajo).



- 3 Especifique la fecha y hora de inicio necesarias y haga clic en **OK** (Aceptar).
PlateSpin Migrate cambia la programación del trabajo y lo ejecuta a la hora especificada.

38.3.2 Uso de la interfaz Web de Migrate

Para modificar la fecha y la hora de inicio de la primera réplica:

- 1 En la página Workloads (Cargas de trabajo), busque y haga clic en la carga de trabajo.
- 2 En la página Migration Details (Detalles de la migración), haga clic en **Edit** (Editar).
- 3 En la página Edit Migration Details (Editar detalles de la migración), diríjase a **Schedule Settings** > **Full Replication** (Valores de programación > Réplica completa) y haga clic en **Edit** (Editar).

- 4 Haga clic en **Start** (Inicio) y establezca la fecha y la hora a la que desea iniciar la primera réplica completa.
Puede escribir la fecha (dd/mm/aaaa) o hacer clic en el icono del calendario para seleccionarla. La hora de ejecución por defecto es a las 12:00:00 a.m. (hh: mm: ss a.m. o p.m.).
- 5 Haga clic en **Close** (Cerrar) para volver a la página Edit Migration Details (Editar detalles de la migración) y haga clic en **Save** (Guardar).

38.4 Inicio de réplicas incrementales

Después de que se complete correctamente la primera réplica completa, es posible iniciar manualmente cada réplica incremental. También es posible programar la hora y el patrón para ejecutar las réplicas incrementales posteriores a la primera réplica. Consulte la [Sección 38.5, “Programación de réplicas incrementales”, en la página 465](#).

- ♦ [Sección 38.4.1, “Uso de la interfaz Web de Migrate”, en la página 465](#)

38.4.1 Uso de la interfaz Web de Migrate

Para iniciar de forma manual una réplica incremental:

- 1 En la página Workloads (Cargas de trabajo), busque y seleccione la carga de trabajo.
- 2 Haga clic en **Run Migration** (Ejecutar migración).
- 3 En la página Workload Commands (Comandos de la carga de trabajo), seleccione **Incremental Replication** (Réplica incremental) como método de réplica.
- 4 (Opcional) Si desea realizar una transición de la carga de trabajo después de una réplica manual correcta, defina las opciones siguientes según sus necesidades:
 - ♦ Run cutover after successful replication (Ejecutar transición después de una réplica correcta)
 - ♦ Shut down source after cutover (Apagar origen después de la transición)
 - ♦ Shut down target after cutover (Apagar destino después de la transición)
- 5 Haga clic en **Execute** (Ejecutar).

PlateSpin Migrate inicia la réplica incremental de la carga de trabajo.

38.5 Programación de réplicas incrementales

Después de configurar y guardar una migración de carga de trabajo, es posible modificar la hora y el patrón para ejecutar las réplicas incrementales posteriores a la primera réplica. También es posible iniciar manualmente cada réplica incremental. Consulte la [Sección 38.4, “Inicio de réplicas incrementales”, en la página 465](#).

Nota:

- ♦ Las réplicas incrementales programadas se omiten hasta que se finaliza la primera réplica completa.
- ♦ Las réplicas incrementales programadas tienen lugar durante un máximo de 60 días desde el momento en que se inicia la ejecución de la réplica incremental programada.

- ♦ [Sección 38.5.1, “Uso de la interfaz Web de Migrate”, en la página 466](#)

38.5.1 Uso de la interfaz Web de Migrate

Para programar la hora y el patrón de periodicidad de la réplica incremental:

- 1 En la página Workloads (Cargas de trabajo), busque y haga clic en la carga de trabajo.
- 2 En la página Migration Details (Detalles de la migración), haga clic en **Edit** (Editar).
- 3 En la página Edit Migration Details (Editar detalles de la migración), diríjase a **Schedule Settings** > **Incremental Recurrence** (Valores de programación > Periodicidad incremental) y haga clic en **Edit** (Editar).

El valor de periodicidad incremental por defecto es None (Ninguno). Las réplicas incrementales no se programan.

- 4 En **Begin the recurrence schedule** (Comenzar la programación periódica) establezca la fecha y la hora a la que desea que comiencen la réplicas incrementales programadas.

Puede escribir la fecha (dd/mm/aaaa) o hacer clic en el icono del calendario para seleccionarla. La hora de ejecución por defecto es a las 12:00:00 a.m. (hh: mm: ss a.m. o p.m.).

- 5 En **Recurrence run setting** (Valores de ejecución periódica) defina el patrón que se debe seguir para las réplicas incrementales programadas:
 - ♦ **Diariamente:** la réplica tiene lugar en los intervalos diarios especificados o en los días laborables todas las semanas durante 60 días desde el momento en que se inicia la réplica.
 - ♦ **Semanalmente:** la réplica tiene lugar en los intervalos especificados durante 8 semanas desde el momento en que se inicia la réplica.
 - ♦ **Mensualmente:** la réplica tiene lugar en los intervalos especificados durante 2 meses desde el momento en que se inicia la réplica.
- 6 Haga clic en **Close** (Cerrar) para volver a la página Edit Migration Details (Editar detalles de la migración) y haga clic en **Save** (Guardar).

38.6 Visualización de las propiedades de una migración en curso o completada

Después de añadir una carga de trabajo a PlateSpin Migrate, la página de configuración muestra las propiedades de configuración de la migración de la carga de trabajo a lo largo del ciclo de vida de la migración.

- ♦ [Sección 38.6.1, “Uso del cliente de Migrate”, en la página 467](#)
- ♦ [Sección 38.6.2, “Uso de la interfaz Web de Migrate”, en la página 467](#)

38.6.1 Uso del cliente de Migrate

Para ver las propiedades de una migración de carga de trabajo:

- 1 En la vista Jobs (Trabajos), localice el trabajo necesario.
- 2 Haga clic con el botón secundario en el trabajo y seleccione **View** (Ver).
En el cliente de Migrate se abre la ventana de configuración del trabajo.
- 3 Consulte los parámetros y los valores de configuración de la migración de la carga de trabajo en modo de solo lectura.

38.6.2 Uso de la interfaz Web de Migrate

Para ver las propiedades de una migración de carga de trabajo:

- 1 En la página Workloads (Cargas de trabajo), busque y haga clic en la carga de trabajo.
En la interfaz Web de Migrate se abre la página Migration Details (Detalles de la migración).
- 2 Consulte los parámetros y los valores de configuración de la migración de la carga de trabajo en modo de solo lectura.

38.7 Cancelación de una migración en curso

Es posible que sea necesario cancelar una migración de carga de trabajo en curso que haya dejado de responder.

- ♦ [Sección 38.7.1, “Uso del cliente de Migrate”, en la página 467](#)
- ♦ [Sección 38.7.2, “Uso de la interfaz Web de Migrate”, en la página 467](#)

38.7.1 Uso del cliente de Migrate

- 1 En la vista Jobs (Trabajos), localice el trabajo necesario.
- 2 Haga clic con el botón secundario en el trabajo y seleccione **Abort** (Abortar).

38.7.2 Uso de la interfaz Web de Migrate

Para ver las propiedades de una migración de carga de trabajo:

- 1 En la página Workloads (Cargas de trabajo), busque y haga clic en la carga de trabajo atascada.
- 2 Consulte el estado de la réplica o la transición.
- 3 Haga clic en **Abort** (Abortar).

38.8 Reinicio o apagado de la carga de trabajo de origen

El cliente de PlateSpin Migrate permite reiniciar o apagar una carga de trabajo de origen si el trabajo de migración no está activo.

Para apagar o reiniciar la carga de trabajo de origen desde el cliente de Migrate:

- 1 En la vista Jobs (Trabajos), localice el trabajo necesario.
- 2 Haga clic con el botón secundario en el trabajo y seleccione **Restart Source** (Reiniciar origen) o **Shutdown Source** (Apagar origen), según el caso.

Para automatizar el estado de inicio de las cargas de trabajo de origen y de destino, especifique el estado posterior a la migración necesario en el trabajo de migración. Consulte [“Estados finales tras la transición de las cargas de trabajo de origen y de destino”](#) en la página 324.

39 Generación de informes

Puede generar informes sobre las cargas de trabajo descubiertas y las migraciones de la carga de trabajo mediante el cliente o la interfaz Web de PlateSpin Migrate. Para obtener información sobre cómo generar un informe de licencias, consulte [“Gestión de claves de licencia con el cliente de Migrate”](#) en la página 102.

- ♦ Sección 39.1, “Generación de informes de carga de trabajo y de migración de la carga de trabajo”, en la página 469
- ♦ Sección 39.2, “Generación de informes de diagnóstico”, en la página 470

39.1 Generación de informes de carga de trabajo y de migración de la carga de trabajo


Es posible generar informes detallados de los trabajos de migración en ejecución y completados. Los informes de migración registran las tareas realizadas durante el trabajo.

- ♦ Sección 39.1.1, “Generación de informes mediante el cliente de Migrate”, en la página 469
- ♦ Sección 39.1.2, “Generación de informes mediante la interfaz Web”, en la página 470

39.1.1 Generación de informes mediante el cliente de Migrate

Para generar un informe de trabajo:

- 1 En la vista Jobs (Trabajos), localice el trabajo necesario.
- 2 Haga clic con el botón secundario en el trabajo y seleccione **Report** (Informe).



El informe pedido se muestra en una ventana del navegador Web.

39.1.2 Generación de informes mediante la interfaz Web

En la interfaz Web de PlateSpin Migrate puede generar informes que proporcionan información analítica sobre los contratos de migración de la carga de trabajo a lo largo del tiempo. Consulte la [Tabla 39-1](#) para obtener una lista de los informes disponibles. Los informes se abren en la interfaz Web. Puede imprimir un informe mediante las opciones del navegador o exportarlo a XML.

Tabla 39-1 Informes disponibles en la interfaz Web de PlateSpin Migrate

Informe	Descripción
Migración de cargas de trabajo	Informa sobre los eventos de réplica de todas las cargas de trabajo en un intervalo de tiempo que se puede seleccionar.
Historial de migración	Informa sobre el tipo de réplica, el tiempo empleado y la velocidad de transferencia de la carga de trabajo seleccionada en un intervalo de tiempo que también se puede seleccionar.
Estadísticas de réplica	Informa sobre la dinámica de las réplicas completas o incrementales. Se puede resumir por Average (Promedio), Most Recent (Más recientes), Sum (Suma) y Peak (Máximo).
Estado de migración actual	Muestra el estado de migración, como la última transición de prueba, la fecha de la última réplica y la antigüedad de la prueba (el tiempo transcurrido desde que se completó la última transición de prueba).
Eventos	Informa sobre los eventos del sistema de todas las cargas de trabajo en un intervalo de tiempo que se puede seleccionar.
Eventos programados	Solo informa acerca de los futuros eventos de migración de cargas de trabajo.
Eventos en ejecución	Solo informa sobre los eventos de migración que se están ejecutando en el momento en el que se genera el informe.
Utilización de recursos	Muestra los recursos configurados para la carga de trabajo de destino.

Para generar un informe:

- 1 En la interfaz de PlateSpin Migrate, haga clic en **Reports** (Informes).
Se muestra una lista de tipos de informes.
- 2 Haga clic en el nombre del tipo de informe que desee.
- 3 Seleccione una o varias cargas de trabajo para las que desee crear el informe.
- 4 Configure el periodo de tiempo cuyo informe desee ver.
- 5 Realice una de las siguientes acciones:
 - ♦ Haga clic en **Printable View** (Vista para imprimir) para ver el informe en el navegador Web.
 - ♦ Haga clic en **Export to XML** Exportar a XML y guarde el archivo XML en su equipo.

39.2 Generación de informes de diagnóstico

- ♦ [Sección 39.2.1, “Uso del cliente de Migrate”, en la página 471](#)
- ♦ [Sección 39.2.2, “Uso de la interfaz Web de Migrate”, en la página 471](#)

39.2.1 Uso del cliente de Migrate

PlateSpin Migrate proporciona una herramienta que puede producir un informe de diagnóstico sobre cualquier trabajo en ejecución o completado.

Para ver un informe de diagnóstico:

- 1 En la vista Jobs (Trabajos), haga clic con el botón secundario en el trabajo requerido y seleccione **Run Diagnostics** (Ejecutar diagnóstico).

El informe de diagnóstico se muestra en una ventana del navegador. Este proceso puede durar un tiempo.

El informe de diagnóstico muestra varias estadísticas:

- ♦ Todas las operaciones implicadas en el trabajo. Haga clic en cualquier operación para ver su representación en XML.
- ♦ El estado de cada operación.
- ♦ El controlador que ejecutó la operación. Haga clic en el controlador para ver su representación en XML, o bien, haga clic en **Logs** (Registros) para ver el registro de eventos.

Asimismo, el informe contiene enlaces a lo siguiente:

- ♦ Las representaciones en XML del equipo de origen, el equipo de destino original y el host de máquina virtual de destino.
- ♦ La operación raíz para el trabajo, así como varios registros e informes.

Es posible enviar informes de diagnóstico directamente al servicio de asistencia técnica. Siga las instrucciones proporcionadas en el informe.

39.2.2 Uso de la interfaz Web de Migrate

En la interfaz Web de Migrate, después de ejecutar un comando, puede generar informes detallados de diagnóstico sobre los detalles del comando.

- 1 Haga clic en **Command Details** (Detalles del comando) y, a continuación, haga clic en el enlace **Generate** (Generar) en la parte inferior derecha del panel.

Tras un tiempo, la página se actualiza y muestra el enlace **Download** (Descargar) encima del enlace **Generated** (Generar).

- 2 Haga clic en **Download** (Descargar).

En un archivo `.zip` se incluye información de diagnóstico completa sobre el comando actual.

- 3 Guarde el archivo y extraiga el diagnóstico para consultarlo.
- 4 Tenga preparado el archivo `.zip` si necesita ponerse en contacto con el servicio de asistencia técnica.

40 Limpieza de cargas de trabajo de origen después de la migración

Las cargas de trabajo de origen pueden necesitar a veces que se realice una limpieza posterior a la migración. Por ejemplo, puede ser necesario limpiar una carga de trabajo de origen de todos los componentes de software de PlateSpin después de una migración incorrecta.

- ♦ [Sección 40.1, “Limpieza de las cargas de trabajo Windows”, en la página 473](#)
- ♦ [Sección 40.2, “Limpieza de las cargas de trabajo Linux”, en la página 474](#)

40.1 Limpieza de las cargas de trabajo Windows

A continuación, se muestran instrucciones para limpiar cargas de trabajo Windows según el componente y el ejemplo de uso.

Componente	Caso práctico	Instrucciones de eliminación
Componente de transferencia basada en archivos	Todas las migraciones	En el nivel raíz de cada volumen migrado, elimine todos los archivos con el nombre <code>PlateSpinCatalog*.dat</code> .
Software de descubrimiento de la carga de trabajo	Todas las migraciones	<ol style="list-style-type: none">1. En la vista Servers (Servidores), anule el descubrimiento del origen (haga clic con el botón secundario y seleccione Undiscover [Anular descubrimiento]).2. En el directorio Windows de la carga de trabajo de origen:<ul style="list-style-type: none">♦ Elimine todos los archivos con el nombre <code>machinediscovery*</code>.♦ Elimine el subdirectorio denominado <code>platespin</code>.
Software de controlador	Todas las migraciones	<ol style="list-style-type: none">1. En la vista Servers (Servidores), anule el descubrimiento del origen (haga clic con el botón secundario y seleccione Undiscover [Anular descubrimiento]).2. Abra un indicador de comandos y cambie el directorio actual a:<ul style="list-style-type: none">♦ <code>\Archivos de programa\platespin*</code> (sistemas de 32 bits)♦ <code>\Archivos de programa (x86)\platespin</code> (sistemas de 64 bits)3. Ejecute el comando siguiente: <code>ofxcontroller.exe /uninstall</code>4. Elimine el directorio <code>platespin*</code>.

40.2 Limpieza de las cargas de trabajo Linux

A continuación, se muestran instrucciones para limpiar cargas de trabajo Linux según el componente y el ejemplo de uso.

Componente	Caso práctico	Instrucciones de eliminación
Software de controlador	Migraciones sin conexión	En el sistema de archivos de la carga de trabajo de origen, en /boot, elimine el directorio ofx con su contenido.
	Todas las migraciones activas	<ul style="list-style-type: none">◆ Elimine estos procesos:<ul style="list-style-type: none">◆ <code>kill -9 ofxcontrollerd</code>◆ <code>kill -9 ofxjobexec</code>◆ Elimine el paquete RPM del controlador OFX: <code>rpm -e ofxcontrollerd</code>◆ En el sistema de archivos de la carga de trabajo de origen, elimine el directorio <code>/usr/lib/ofx</code> con su contenido.
Software de transferencia de datos en el nivel de bloques	Todas las migraciones del nivel de bloques	<ol style="list-style-type: none">1. Compruebe si el controlador está activo: <code>lsmod grep blkwatch</code> Si el controlador sigue cargado en la memoria, el resultado debe contener una línea similar a la siguiente: <code>blkwatch_7616 70924 0</code>2. (Condicional) Si el controlador sigue cargado, elimínelo de la memoria: <code>rmmmod blkwatch_7616</code>3. Elimine el controlador de la secuencia de arranque: <code>blkconfig -u</code>4. Elimine los archivos del controlador suprimiendo el directorio siguiente con su contenido: <code>/lib/modules/[Kernel_Version]/Platespin</code>5. Suprima el archivo siguiente: <code>/etc/blkwatch.conf</code>
Instantáneas LVM	Migraciones del nivel de bloques que usen instantáneas LVM	<ol style="list-style-type: none">1. En la vista Jobs (Trabajos), genera un informe del trabajo erróneo y anote el nombre de la instantánea.2. Elimine el dispositivo de instantáneas mediante el comando siguiente: <code>lvremove nombre_de_instantánea</code>



Resolución de problemas de PlateSpin Migrate

En esta sección se tratan diversos temas sobre la resolución de problemas de PlateSpin Migrate.

Para obtener información acerca de problemas habituales que se pueden producir durante el descubrimiento de cargas de trabajo o de destinos, consulte el [Apéndice C, “Resolución de problemas de descubrimiento”, en la página 267](#).

- ♦ [Sección H.1, “Migración de cargas de trabajo a Azure Cloud”, en la página 475](#)
- ♦ [Sección H.2, “Migración de cargas de trabajo a VMware”, en la página 477](#)
- ♦ [Sección H.3, “Migraciones par a par \(Windows\)”, en la página 477](#)
- ♦ [Sección H.4, “Imágenes de PlateSpin”, en la página 479](#)
- ♦ [Sección H.5, “Compresión de las bases de datos de PlateSpin Migrate”, en la página 479](#)
- ♦ [Sección H.6, “Solución de problemas del servicio de configuración”, en la página 480](#)
- ♦ [Sección H.7, “Advertencia de validación para la regulación del ancho de banda”, en la página 485](#)
- ♦ [Sección H.8, “El controlador OFX de PlateSpin no se inicia en un origen de máquina Virtual”, en la página 485](#)
- ♦ [Sección H.9, “Dos o más volúmenes tienen el mismo número de serie de volumen”, en la página 485](#)

H.1 Migración de cargas de trabajo a Azure Cloud

Utilice la información de esta sección para solucionar problemas comunes que podrían producirse durante la migración de cargas de trabajo a la nube de Microsoft Azure.

- ♦ [Sección H.1.1, “Asignación de una dirección IP reservada a un servidor de Migrate en Azure”, en la página 475](#)
- ♦ [Sección H.1.2, “Nombre del equipo no disponible para la máquina virtual de Azure en el portal de Azure”, en la página 476](#)
- ♦ [Sección H.1.3, “El correo electrónico saliente se bloquea después de migrar Microsoft Exchange Server 2016 a la nube de Azure”, en la página 476](#)

H.1.1 Asignación de una dirección IP reservada a un servidor de Migrate en Azure

En Azure, el método de asignación dinámica es la configuración por defecto para la dirección IP pública. La dirección IP puede cambiar cada vez que se detiene y se inicia el servidor. Debe modificar la configuración para utilizar el método de asignación estática. Usar una dirección IP reservada garantiza que Azure asigne y reserve una dirección IP durante toda la vida del recurso.

Nota: si se produce un cambio en la dirección IP del servidor de PlateSpin, se interrumpen las comunicaciones de subejecución con cargas de trabajo de origen.

Para aplicar una dirección IP reservada a un servidor de Migrate existente en Azure que tenga una dirección IP dinámica:

- 1 Especifique **Static** (Estática) como método de asignación de la dirección IP pública del recurso del servidor de Migrate:
 - 1a Diríjase al [portal de Microsoft Azure \(https://portal.azure.com\)](https://portal.azure.com) y entre a la sesión en su cuenta de Azure.
 - 1b Abra los recursos, seleccione el recurso del servidor de Migrate y seleccione **Stop** (Detener).
 - 1c En la información del servidor de Migrate, seleccione la dirección IP pública.
 - 1d En el panel **Public IP Address Configuration** (Configuración de dirección IP públicas), en **Settings** (Valores), seleccione **Configuration** (Configuración).
 - 1e Especifique **Static** (Estática) como método de asignación de la dirección IP pública.
 - 1f Haga clic en **Save** (Guardar).

Azure asigna y reserva una dirección IP de un grupo de sus direcciones IP disponibles en la ubicación de Azure donde se va a distribuir el servidor de Migrate.
 - 1g Inicie el recurso del servidor de Migrate.

Las comunicaciones de pulsación de los trabajos de migración existentes se interrumpirán hasta que modifique la dirección IP del servidor almacenada en el archivo de configuración del controlador OFX en la carga de trabajo de origen.
- 2 Para cada carga de trabajo de origen que ya se haya configurado para la migración en el servidor de Migrate, utilice el agente de Migrate para definir la nueva dirección IP:

```
migrateagent.cli.exe config /setting=psserver:<new_ipaddress_or_dns_name>
```

La opción `psserver` detiene el servicio del controlador OFX (`ofxcontroller`), modifica el archivo `OfxController.exe.config` con la nueva dirección y reinicia el servicio. La comunicación de pulsación funciona ahora con la nueva dirección IP del servidor.

H.1.2 Nombre del equipo no disponible para la máquina virtual de Azure en el portal de Azure

Después de realizar una transición correcta de una carga de trabajo a Azure Cloud, la interfaz del usuario Web del portal de Azure no muestra el nombre del equipo de destino.

Para ver el nombre del equipo y el nombre DNS de la carga de trabajo, use el escritorio remoto para entrar en el equipo y abra el Panel de control y la página Sistema.

H.1.3 El correo electrónico saliente se bloquea después de migrar Microsoft Exchange Server 2016 a la nube de Azure

Problema: después de migrar un servidor Microsoft Exchange 2016 a Microsoft Azure, los mensajes salientes del usuario se quedan bloqueados en la carpeta `Borradores` de su aplicación Microsoft Outlook.

Solución: después de migrar una carga de trabajo Microsoft Exchange Server a Microsoft Azure, asegúrese de que modifica los valores de DNS internos y externos de Exchange para que usen el **adaptador de red de Microsoft Hyper-V**. Consulte el [artículo 7021909 de la base de conocimientos](https://www.netiq.com/support/kb/doc.php?id=7021909) (<https://www.netiq.com/support/kb/doc.php?id=7021909>).

H.2 Migración de cargas de trabajo a VMware

Utilice la información de esta sección para solucionar problemas comunes que podrían producirse durante la migración de cargas de trabajo a la nube de VMware.

- ♦ [Sección H.2.1, “El correo electrónico saliente se bloquea después de migrar Microsoft Exchange Server 2016 a VMware”, en la página 477](#)

H.2.1 El correo electrónico saliente se bloquea después de migrar Microsoft Exchange Server 2016 a VMware

Problema: después de migrar un servidor Microsoft Exchange 2016 a VMware, los mensajes salientes del usuario se quedan bloqueados en la carpeta **Borradores**.

Solución: después de migrar una carga de trabajo Microsoft Exchange Server a VMware, asegúrese de que modifica los valores de DNS internos y externos de Exchange para que usen **VMXNET 3**. Consulte el [artículo 7021909 de la base de conocimientos](https://www.netiq.com/support/kb/doc.php?id=7021909) (<https://www.netiq.com/support/kb/doc.php?id=7021909>).

H.3 Migraciones par a par (Windows)

En la [Tabla H-1](#) se proporciona información para solucionar problemas habituales que pueden producirse durante las migraciones par a par de Windows.

Tabla H-1 Problemas habituales relacionados con las migraciones par a par y soluciones (Windows)

Problemas o mensajes	Solución
Se muestra uno de los errores siguientes durante la migración sin conexión: <ul style="list-style-type: none">♦ A la espera de que se inicie el controlador (error)♦ Conexión del controlador no establecida♦ Conexión con el controlador interrumpida♦ No es posible iniciar el servicio de subejecución	<p>Esto indica uno de los problemas siguientes:</p> <ul style="list-style-type: none">♦ Los valores de red de las direcciones IP temporales de Job Configuration > Advanced (Configuración del trabajo > Opciones avanzadas) podrían no estar correctamente configurados.♦ Hay una posible interrupción de la red que ha impedido que el equipo de origen o destino se comuniquen con el servidor de PlateSpin.♦ El equipo de origen o destino no ha podido arrancarse completamente en el entorno de preejecución. <p>Para diagnosticar la causa exacta del error, compruebe el estado del sistema en el que el controlador no se pudo iniciar. Hay comandos como ipconfig y ping disponibles para verificar la conectividad básica de la red.</p>

Problemas o mensajes	Solución
La transferencia de archivos se interrumpe al 1 % o el progreso es muy lento.	Por defecto, se usa un enlace de tipo AUTO en el servidor de origen durante la migración. Si el servidor de origen está conectado a un puerto de conmutación forzado a 100/FULL, la opción Force Full Duplex (Forzar transmisión dúplex) debe estar habilitada al configurar la migración. Si esta opción no se ha definido correctamente, se produce un error de coincidencia dúplex en la red.
No es posible determinar una partición de arranque adecuada.	Al convertir servidores de origen existentes, el volumen de arranque debe pasar las siguientes comprobaciones: <ul style="list-style-type: none"> ♦ Debe encontrarse en un disco básico. ♦ Debe tener 175 MB de espacio libre. ♦ Debe ser una partición primaria. ♦ Si alguno de estas condiciones no se cumple para el volumen del sistema, la migración falla al intentar tomar el control del servidor de origen.
El trabajo permanece en un estado Scheduled (Programado) durante mucho tiempo y luego cambia a Recoverable error (Error recuperable). Todos los pasos secundarios muestran el estado NotStarted (No iniciado).	Hay un problema con el controlador de entorno de operaciones en el servidor de PlateSpin. Use el complemento de servicios de Windows para confirmar que el controlador se está ejecutando. Consulte el artículo 7920862 de la base de conocimientos (https://www.netiq.com/support/kb/doc.php?id=7920862) para recibir más instrucciones de resolución de problemas.
La resolución de problemas falla en el paso Configuring Operating System (Configuración del sistema operativo). También se aplica a los pasos Configure Target Machine (Configurar equipo de destino) o Configuring Virtual Machine (Configurar máquina virtual) de la migración.	Por lo general, los errores durante los pasos de configuración indican que se ha agotado el tiempo límite al intentar configurar el equipo físico o virtual de destino. Aunque parece que ha fallado el trabajo de migración, es probable que la migración general sea correcta y el servicio de configuración que se ejecuta en el destino, probablemente, seguirá con sus operaciones. El artículo 7920327 de la base de conocimientos (https://www.netiq.com/support/kb/doc.php?id=7920327) contiene una lista de comprobación de resolución de problemas detallada y muestra información necesaria en caso de que se precise asistencia técnica.
La transferencia en directo no está disponible.	En el servidor hay un sistema de archivos o un sistema operativo no compatibles.

Artículos relacionados de la base de conocimientos:

ID	Descripción
7920862 (https://www.netiq.com/support/kb/doc.php?id=7920862)	Mensaje de error. El trabajo de PlateSpin Migrate permanece en el estado "Scheduled" (Programado) o "Recoverable Error" (Error recuperable).
7920810 (https://www.netiq.com/support/kb/doc.php?id=7920810)	Información. El trabajo de restauración se detiene: "El servicio de configuración del equipo de destino"
2790341 (https://www.netiq.com/support/kb/doc.php?id=7920341)	Información. ¿Qué puertos usa PlateSpin Migrate durante el descubrimiento, la migración y la transferencia de archivos?

H.4 Imágenes de PlateSpin

En la [Tabla H-2](#) se proporciona información para solucionar problemas habituales que pueden producirse en las imágenes de PlateSpin.

Tabla H-2 Problemas habituales relacionados con las imágenes de PlateSpin y soluciones

Problemas o mensajes	Solución
Las imágenes de PlateSpin no se ven en el servidor de imágenes de PlateSpin.	Si la vista Servers (Servidores) está configurada para agrupar los servidores por equipo, los servidores de imágenes descubiertos no se pueden expandir. Para mostrar las imágenes, reconfigure la vista Servers (Servidores) para que los servidores se agrupen por dominio, en lugar de por equipo.
Error al montar la imagen. El volumen no contiene un sistema de archivos reconocido.	Este mensaje de error puede aparecer cuando se importan o distribuyen datos de volumen al instalar un servidor de imágenes de PlateSpin en Windows Server 2003. Para resolver el error, use el complemento de servicios de Windows en el servidor de imágenes de PlateSpin. Modifique las propiedades de entrada a la sesión para el servicio del controlador de gestión de operaciones de PlateSpin Migrate a fin de que se use una cuenta con privilegios de administrador local. Reinicie el servicio después de realizar este cambio.
Los descriptores de seguridad no están intactos en el servidor distribuido cuando se usan datos de volumen de una imagen de Symantec Ghost.	Si va a crear una imagen de PlateSpin con datos de volumen sin procesar extraídos de una imagen de Ghost, los descriptores de seguridad no se conservan en la máquina virtual. Esto se debe a que los archivos extraídos heredan los permisos de su carpeta padre.

Artículos relacionados de la base de conocimientos:

ID	Descripción
7920879 (https://www.netiq.com/support/kb/doc.php?id=7920879)	Mensaje de error. El sistema no puede acceder al sistema.

H.5 Compresión de las bases de datos de PlateSpin Migrate

Cuando las bases de datos de PlateSpin Migrate (OFX y PortabilitySuite) alcanzan una capacidad predeterminada, se produce una limpieza periódica de dichas bases. Si precisa regular aún más el tamaño o el contenido de estas bases de datos, Migrate proporciona una utilidad (PlateSpin.DBCleanup.exe) para limpiarlas en más profundidad o comprimirlas. En el [artículo 7006458 de la base de conocimientos \(https://www.netiq.com/support/kb/doc.php?id=7006458\)](https://www.netiq.com/support/kb/doc.php?id=7006458) se explica dónde se encuentra la herramienta y las opciones disponibles, en caso de que decida usarla para operaciones de base de datos sin conexión.

H.6 Solución de problemas del servicio de configuración

Después de una transición de prueba o una transición, se produce un error en la máquina virtual de destino debido a problemas no específicos del servicio de configuración. El mensaje de error habitual es:

Configuration service in the target machine does not seem to have started. (Parece que el servicio de configuración de la máquina de destino no se ha iniciado)

Las sugerencias para solucionar problemas de esta sección explican los problemas habituales del servicio de configuración y formas alternativas para resolverlos.

- ♦ [Sección H.6.1, “Comprensión de las causas del problema”, en la página 480](#)
- ♦ [Sección H.6.2, “¿Qué se puede hacer para resolver el problema?”, en la página 481](#)
- ♦ [Sección H.6.3, “Sugerencias adicionales para la solución de problemas”, en la página 484](#)

H.6.1 Comprensión de las causas del problema

El error del servicio de configuración indica que el servidor de PlateSpin no puede comunicarse con el servicio de configuración de la máquina virtual de destino. Analice el sistema para determinar la posible causa del problema.

- ♦ [“Error al arrancar la máquina virtual de destino” en la página 480](#)
- ♦ [“La red no está configurada correctamente” en la página 480](#)
- ♦ [“No es posible leer ni escribir los mensajes de estado para los dispositivos de disquete” en la página 480](#)

Error al arrancar la máquina virtual de destino

El sistema operativo debe cargarse en la máquina virtual de destino para que el servicio de configuración se inicie con normalidad. Un fallo del arranque indica que podría haber un conflicto del controlador, un error del cargador de arranque o posibles daños en el disco.

Si el sistema operativo no arranca en la máquina virtual de destino, se recomienda abrir un ticket de servicio en la Atención al cliente de Micro Focus.

La red no está configurada correctamente

La red debe configurarse correctamente para que el servicio de configuración de la carga de trabajo de destino pueda comunicarse con el servidor de PlateSpin.

Asegúrese de que ha configurado la red de manera que la carga de trabajo de destino pueda comunicarse con el servidor de PlateSpin.

No es posible leer ni escribir los mensajes de estado para los dispositivos de disquete

El servicio de configuración debe ser capaz de comunicarse con los dispositivos de disquete de las máquinas virtuales de VMware con el fin de leer y escribir los mensajes de estado para el servidor de PlateSpin.

En la máquina virtual de destino, compruebe que la máquina es capaz de comunicarse con los dispositivos de disquete:

- 1 En la máquina virtual, abra el archivo de registro (C:\windows\platespin\configuration\data\log.txt).
- 2 Cualquiera de los mensajes siguientes podría ser una indicación de que no es posible acceder al disco:

```
Failed (5) to write to file \\?\Volume{<guid-number>}\log.zip (Error [5] al escribir el
archivo \\?\Volume{<número-guid>}\log.zip)
CopyFile \\?\Volume{<guid-number>}\windows\platespin\configuration\data\result.txt to
\\?\Volume{<guid-number>}\result.txt failed (Error al copiar el archivo
\\?\Volume{<número-guid>}\windows\platespin\configuration\data\result.txt en
\\?\Volume{<número-guid>}\result.txt
The output floppy was not accessible after the timeout period (No es posible acceder al
disquete de salida después del tiempo límite)
```

H.6.2 ¿Qué se puede hacer para resolver el problema?

Para resolver un error del servicio de configuración, puede intentar alguna de las soluciones de esta sección.

- ♦ [“Omitir las optimizaciones de re arranque de la máquina virtual de destino” en la página 481](#)
- ♦ [“Reducir el tráfico de lectura/escritura a los dispositivos de disquete” en la página 482](#)
- ♦ [“Cambiar el tipo de inicio para aumentar la demora” en la página 483](#)
- ♦ [“Configurar los servicios conflictivos para que no se ejecuten automáticamente durante el inicio” en la página 484](#)

Omitir las optimizaciones de re arranque de la máquina virtual de destino

Migrate intenta minimizar el número de re arranques que se producen en la máquina virtual de destino por defecto para acelerar el proceso de transición. Es posible que al permitir los re arranques adicionales mejore la capacidad de la máquina virtual de destino para comunicarse con el servidor de PlateSpin.

Para omitir las optimizaciones de re arranque:

- 1 Entre a la interfaz Web de PlateSpin Migrate como administrador y abra la página de configuración del servidor de PlateSpin en:
`https://Servidor_de_PlateSpin/PlateSpinConfiguration/`
- 2 Busque el parámetro **ConfigurationServiceValues**.
- 3 Edite el parámetro **ConfigurationServiceValues** y defina en la opción **SkipRebootOptimization** el valor `true` (verdadero).
- 4 Haga clic en **Save** (Guardar).
- 5 Ejecute una réplica incremental o completa.
La réplica también propaga los valores de configuración modificados a la máquina virtual de destino.
- 6 Ejecute de nuevo la transición o la transición de prueba para las cargas de trabajo afectadas.

Reducir el tráfico de lectura/escritura a los dispositivos de disquete

Puede reducir el número de veces que el servidor de PlateSpin intenta leer y escribir en los dispositivos de entrada de VMware o de salida de disquete si el registro de diagnóstico muestra el siguiente error:

```
Information:1:Attempting floppy download (Información:1:intento de descarga de disquete)
seguido de
```

```
Verbose:1:Failed to copy file from remote URL (Detallado:1:error al copiar el archivo de la
URL remota)
```

-o bien-

```
Exception: The remote server returned an error: (500) Internal Server Error
(Excepción: error en el servidor remoto: (500) Error del servidor interno)
```

Este error se debe a que VMware bloquea el recurso. Indica que el servidor de PlateSpin desasocia y vuelve a asociar el disquete cada vez que comprueba el estado. El bloqueo puede causar que la máquina virtual de destino no pueda leer ni escribir en el dispositivo de disquete. Consulte [Using the VMware vCenter Server 4.x, 5.x and 6.0 Datastore Browser to Download or Copy a Powered-On Virtual Machine's .vmx and .nvram Files Fails \(1019286\)](https://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?language=en_US&cmd=displayKC&externalId=1019286) (https://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?language=en_US&cmd=displayKC&externalId=1019286) (Al usar el navegador de almacén de datos de VMware vCenter Server 4.x, 5.x y 6.0 para descargar o copiar, los archivos .vmx y .nvram de una máquina virtual encendida fallan [1019286])

Si experimenta problemas de bloqueo del dispositivo de disquete, puede aumentar los valores de sondeo del servicio de configuración en el servidor de PlateSpin:

vmwareConfigServicePollStartDelay

Este parámetro determina el tiempo que espera el servidor de PlateSpin para iniciar el sondeo del estado de la carga de trabajo de destino. El valor por defecto es 120 segundos (2 minutos).

vmwareConfigServicePollIntervalInMilliseconds

Este parámetro determina la frecuencia con la que el servidor de PlateSpin intenta comunicarse con la carga de trabajo de destino y leer o escribir en los dispositivos de disquete de VMware. El intervalo de sondeo por defecto es de 30 000 milisegundos (30 segundos).

vmwareConfigServicePollStartTimeout

Este parámetro determina el tiempo que espera el servidor de PlateSpin después de iniciar la máquina virtual de destino antes de mostrar un error en la interfaz Web. El valor por defecto es 420 segundos (7 minutos).

vmwareConfigServicePollUpdateTimeout

Este parámetro determina el tiempo que espera el servidor de PlateSpin después de cada intervalo de sondeo antes de mostrar un error en la interfaz Web. El valor por defecto es 300 segundos (5 minutos).

Los valores más altos de estos parámetros reducen la frecuencia con la que el servidor de PlateSpin intenta leer y escribir en los dispositivos de disquete de VMware de las máquinas virtuales de destino.

Para reducir el tráfico de lectura y escritura para los dispositivos de disquete de VMware:

- 1 Entre a la interfaz Web de PlateSpin Migrate como administrador y abra la página de configuración del servidor de PlateSpin en:

```
https://Servidor\_de\_PlateSpin/PlateSpinConfiguration/
```

- 2 Busque los parámetros de sondeo del servicio de configuración, modifique los valores según corresponda y haga clic en **Save** (Guardar).

Por ejemplo:

```
vmwareConfigServicePollStartDelay = 180 (3 minutos)
vmwareConfigServicePollIntervalInMilliseconds = 300000 (5 minutos)
vmwareConfigServicePollStartTimeout = 1200 (20 minutos)
vmwareConfigServicePollUpdateTimeout = 900 (15 minutos)
```

o bien

```
vmwareConfigServicePollStartDelay = 300 (5 minutos)
vmwareConfigServicePollIntervalInMilliseconds = 480000 (8 minutos)
vmwareConfigServicePollStartTimeout = 1200 (20 minutos)
vmwareConfigServicePollUpdateTimeout = 900 (15 minutos)
```

- 3 Ejecute una réplica incremental o completa.

La réplica también propaga los valores de configuración modificados a la máquina virtual de destino.

- 4 Ejecute de nuevo la transición o la transición de prueba para las cargas de trabajo afectadas.

Cambiar el tipo de inicio para aumentar la demora

El servicio de configuración podría aparecer antes de que se pueda acceder a los recursos. Puede cambiar el tipo de inicio del servicio configuración para aumentar la demora.

Para cambiar el tipo de inicio:

- 1 Entre a la interfaz Web de PlateSpin Migrate como administrador y abra la página de configuración del servidor de PlateSpin en:

```
https://Servidor_de_PlateSpin/PlateSpinConfiguration/
```

- 2 Busque el parámetro **windowsConfigServiceStartType**.
- 3 Cambie el valor **windowsConfigServiceStartType** a **AutoDelay**.

Las opciones para **windowsConfigServiceStartType** son estas:

- ♦ **GroupDelay** es el valor por defecto y añade el servicio de configuración al final de **ServiceGroupOrder** en el registro.
 - ♦ **AutoDelay** maximiza la cantidad de tiempo que el servicio espera antes de iniciarse (2 minutos después del arranque). Modifique también el valor del parámetro **ServicesPipeTimeoutForWindowsConfigService** en el [Paso 4](#).
 - ♦ **NoDelay** es la opción más eficaz e inicia el servicio en cuando lo permite Windows. Sin embargo, no se recomienda por los posibles problemas de conexión a los recursos.
- 4 (AutoDelay) Cambie el valor del parámetro **ServicesPipeTimeoutForWindowsConfigService** a 180 segundos para tener en cuenta los 120 segundos que el servicio tardará en iniciarse después del arranque si AutoDelay está definido para el parámetro **windowsConfigServiceStartType** en el [Paso 3](#).
 - 5 Haga clic en **Save** (Guardar).
 - 6 Ejecute una réplica incremental o completa.
La réplica también propaga los valores de configuración modificados a la máquina virtual de destino.
 - 7 Ejecute de nuevo la transición o la transición de prueba para las cargas de trabajo afectadas.

Configurar los servicios conflictivos para que no se ejecuten automáticamente durante el inicio

Durante una acción de transición, un servicio de Windows interfiere con el montaje de los controladores del disquete.

Determine qué servicios de Windows están configurados para iniciarse en el rearranque. Se sabe que algunos servicios interfieren con la escritura del servicio de configuración en los disquetes; por ejemplo, algunos programas antivirus y de configuración inalámbrica. Debe configurar estos servicios para que no se ejecuten automáticamente en la transición de prueba o la transición y, después, ejecutar de nuevo estas acciones.

También puede intentar inhabilitar todos los servicios no esenciales para la transición de prueba y la transición en la página de configuración y, después, ejecutar de nuevo estas acciones.

H.6.3 Sugerencias adicionales para la solución de problemas

Si el servicio de configuración no puede contactar con el servidor de PlateSpin, el diagnóstico mostrará únicamente una parte de la realidad. También debe obtener los registros de la máquina virtual de destino:

- ♦ **Cargas de trabajo Windows:** los registros del servicio de configuración se encuentran en la carpeta `C:\windows\platespin\configuration\data`.
 - ♦ El archivo `log.txt` contiene toda la información de registro, pero el archivo `Config.ini` resulta útil para entender lo que se debe configurar.
 - ♦ El archivo `result.txt` contiene el estado de ejecución del servicio de configuración.
 - ♦ Si la máquina virtual de destino no puede leer el dispositivo de disquete de entrada, no contará con el archivo `Config.ini` combinado, lo que podría incluir información de configuración de la red personalizada para el entorno de red de transición.
 - ♦ Si el archivo `Config.ini` no tiene ninguna información relacionada con la red (como un `[NIC0]`), puede que el adaptador de red de la máquina virtual de destino tenga caracteres especiales en el nombre.

Es un problema conocido que el archivo `Config.ini` podría no ser preciso hasta que se combina con el del dispositivo de disquete.
 - ♦ La máquina virtual de destino intenta rearrancar si no puede conectarse con el disquete de salida o el disquete de entrada (solo una vez). Si fuera el caso, verá el archivo `config.ini.floppyreboot`.

- ♦ **Cargas de trabajo Linux:** los registros del servicio de configuración se encuentran en la carpeta `/tmp`.
 - ♦ Los archivos de registro principales se denominan `file*.platespin.fileLogger`.

Se recomienda examinar todas las carpetas de configuración de `/tmp`. Cree un archivo TAR con las carpetas de configuración junto con los archivos `file*.platespin.fileLogger` para enviarlo a la Atención al cliente de Micro Focus.
 - ♦ Otros archivos de configuración que hay que comprobar son los siguientes:

```
/tmp/Ofx.RunCommand.Output*
/tmp/*DiskHelper*
/tmp/*VmTools*
```

- ♦ El archivo de configuración es `/usr/lib/psconfigservice/data/config.conf`.
- ♦ El archivo de registro de resultado final es `/usr/lib/psconfigservice/data/result.txt`.

H.7 Advertencia de validación para la regulación del ancho de banda

Problema: después de configurar la migración de una carga de trabajo sin advertencias ni errores de validación, puede aparecer un mensaje de advertencia si define o modifica posteriormente el valor de **Bandwidth Throttling** (Regulación del ancho de banda), incluso si el valor es válido.

Solución: si establece un valor válido, puede guardar la configuración y continuar.

H.8 El controlador OFX de PlateSpin no se inicia en un origen de máquina Virtual

Problema: si se configura Migrate para que instale el componente basado en bloques durante la primera réplica, el controlador OFX de PlateSpin puede que no se inicie en la carga de trabajo de origen durante el paso de instalación de los componentes basados en bloques. El administrador de servicios informa sobre este problema si la velocidad de ejecución de la máquina virtual es tan lenta que se agota el tiempo del evento de inicio del controlador OFX.

Solución: inicie manualmente el controlador OFX PlateSpin en la carga de trabajo de origen. Para evitar el problema, puede configurar la carga de trabajo para que el componente basado en bloques se instale durante preparar el paso de preparación de la carga de trabajo, en lugar de en la primera réplica, o bien puede aumentar los recursos de memoria y CPU de la máquina virtual de origen para mejorar su rendimiento de inicio.

H.9 Dos o más volúmenes tienen el mismo número de serie de volumen

Problema: si intenta configurar un trabajo de migración para un servidor Windows, se muestra el siguiente error:

[Source] Two or more volumes have the same serial number. Change the serial numbers so that they are unique and rediscover the machine. ([Origen] Dos o más volúmenes tienen el mismo número de serie. Cambie los números de serie para que sean exclusivos y vuelva a descubrir la máquina).

Solución: este problema puede producirse si el número de serie del volumen es el mismo para dos o más volúmenes. PlateSpin Migrate requiere que los números de serie sean exclusivos.

Para solucionar este problema, modifique los números de serie de los volúmenes de datos según sea preciso y, a continuación, descubra de nuevo la máquina. Para obtener información sobre cómo usar las herramientas nativas de Windows para modificar los números de serie, consulte el [artículo 7921101 de la base de conocimientos](#).

VII

Herramientas de PlateSpin adicionales

PlateSpin Migrate proporciona herramientas adicionales para ayudar durante la migración.

- ♦ [Apéndice I, “Uso de la interfaz de línea de comandos del cliente de PlateSpin Migrate”, en la página 489](#)
- ♦ [Apéndice J, “Uso de la herramienta de prueba de red iPerf para optimizar el rendimiento de red para productos de PlateSpin”, en la página 495](#)

Uso de la interfaz de línea de comandos del cliente de PlateSpin Migrate

La instalación del cliente de PlateSpin Migrate incluye una interfaz de línea de comandos (CLI) que le ayudará a realizar las tareas de migración más comunes. Los trabajos de conversión mediante archivos `.ini` solo son compatibles con los destinos de VMware e Hyper-V. Mediante esta herramienta, puede hacer lo siguiente:

- Descubrir y, posteriormente, actualizar un host o un servidor de destino para completar el servidor de Migrate con información del servidor.
- Migrar (o dicho de otro modo, "convertir") cargas de trabajo heterogéneas en infraestructura de servidor y escritorio x86 en el centro de datos.
- Preparar el host de destino para su nueva carga de trabajo y, tras una conversión, sincronizar el host y el destino.
- Instalar un servidor de imágenes, así como capturar, distribuir o migrar de forma incremental una imagen.
- Comprobar el estado de un trabajo mientras se ejecuta y, si fuera necesario, abortarlo.

En esta sección se incluye información que puede serle útil para usar de forma eficiente la interfaz de línea de comandos- Incluye estos temas:

- [Sección I.1, "Dónde se encuentra la herramienta", en la página 489](#)
- [Sección I.2, "Antes de usar la herramienta", en la página 489](#)
- [Sección I.3, "Archivos .ini configurables \(trabajos\) que se pueden usar con la herramienta", en la página 493](#)

I.1 Dónde se encuentra la herramienta

La herramienta de interfaz de línea de comandos, `PlateSpin.Migrate.Console.exe`, se instala junto al cliente de PlateSpin Migrate en la ubicación siguiente:

- **Hosts de 32 bits:** `C:\Archivos de programa\PlateSpin Migrate Client\CommandLine\PlateSpin.Migrate.Console.exe`
- **Hosts de 64 bits:** `C:\Archivos de programa(x86)\PlateSpin Migrate Client\CommandLine\PlateSpin.Migrate.Console.exe`

I.2 Antes de usar la herramienta

En esta sección se incluye la información siguiente:

- [Sección I.2.1, "Configuración previa de los valores del servidor de Migrate para la CLI", en la página 490](#)
- [Sección I.2.2, "Familiarización con los comandos", en la página 490](#)

I.2.1 Configuración previa de los valores del servidor de Migrate para la CLI

Antes de empezar a usar la utilidad de línea de comandos, debe asegurarse de que el servidor de Migrate se ha configurado correctamente. Puede comprobar la configuración en el archivo `PlateSpin.Migrate.Console.config`, situado en la misma vía que la utilidad de línea de comandos. Después de instalar Migrate, el siguiente archivo `config` ya debe contener valores.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<configuration>
  <appSettings>
    <add key="MigrateServerURL" value="https://localhost/PlateSpinMigrate/" />
    <add key="ServerDomain" value="" />
    <add key="psuser" value="administrator" />
    <add key="pspassword" value="encoded_password" />
    <add key="encoded" value="yes" />
  </appSettings>
</configuration>
```

La herramienta usa estos valores cuando ejecuta comandos. Debe reconciliar los valores del archivo con la configuración del servidor de Migrate con el que desea conectar.

El valor de la clave `pspassword` está vacío por defecto y debe especificar una contraseña cifrada como valor. Para cifrar la contraseña, utilice el comando `encode`. Para obtener más información acerca de los comandos, consulte la [Sección I.2.2, “Familiarización con los comandos”, en la página 490](#).

Si decide proporcionar contraseñas cifradas para los contenedores de destino y las cargas de trabajo de origen, defina el valor de la clave cifrada en la siguiente línea del archivo `PlateSpin.Migrate.Console.config` con el valor `yes` (sí). De lo contrario, emplee el valor `no`.

```
<add key="encoded" value="no" />
```

I.2.2 Familiarización con los comandos

Para mostrar los comandos admitidos en la herramienta, ejecútela con la opción `Help` o con la opción `?` desde el indicador de comandos, como en este ejemplo:

```
C:\Archivos de programa\PlateSpin Migrate
Client\CommandLine>PlateSpin.Migrate.Console.exe Help
```

La herramienta muestra una matriz que incluye información similar a la mostrada en la tabla siguiente:

Tabla I-1 Comandos disponibles en la herramienta de interfaz de línea de comandos de Migrate

Comando	Descripción
run	Ejecuta un archivo <code>.ini</code> configurado como si fuera un trabajo programado. Cuando se añade el parámetro <code>/wait=no</code> y el trabajo empieza a ejecutarse, su ID de trabajo se muestra en la interfaz.
query	Ejecuta una consulta en el trabajo (si se especifica un ID de trabajo) para mostrar su estado actual.

Comando	Descripción
<code>discover</code>	Ejecuta una operación que realiza un inventario de los detalles de una carga de trabajo admitida o un equipo de destino como preparación para la migración o para "convertir" el trabajo.
<code>refresh</code>	Actualiza un servidor descubierto.
<code>unDiscover</code>	Anula el descubrimiento de un servidor.
<code>imageserver</code>	Realiza operaciones de generación de imágenes en una carga de trabajo (es decir, <i>instalar el servidor, desinstalar el servidor o actualizar las herramientas</i>) en un servidor.
<code>abort</code>	Aborta un trabajo programado.
<code>licenseInfo</code>	Muestra la información de licencia del servidor de migración.
<code>serversync</code>	Prepara el servidor para la operación de Server Sync y ejecuta una tarea serversync empleando el archivo de configuración.
<code>encode</code>	Cifra la entrada de texto o los datos del archivo de texto.
<code>massdiscover</code>	<p>Permite realizar un descubrimiento masivo de cargas de trabajo de origen y de destinos. Las cargas de trabajo y los destinos descubiertos se muestran tanto en el cliente como en la interfaz Web de PlateSpin Migrate.</p> <p>Para descubrir cargas de trabajo y destinos en masa, primero debe mostrar las cargas de trabajo y los destinos que desea descubrir en un archivo CSV. Para crear este archivo CSV, consulte el archivo CSV de muestra situado en <code>\Cliente de PlateSpin Migrate\CommandLine\Sample INI\MassDiscovery.csv</code>.</p>

Si se ejecuta uno de estos comandos, debe incluir sus parámetros requeridos en la línea de comandos. También puede incluir parámetros opcionales, si se precisan. Por ejemplo, el parámetro `savejob=` guarda la tarea en la ubicación por defecto.

Para mostrar una lista de estos parámetros en el indicador de comandos, ejecute el comando sin ningún parámetro. Por ejemplo, si ejecuta el comando `discover` sin parámetros, como en este ejemplo:

```
C:\Archivos de programa\PlateSpin Migrate
Client\CommandLine>PlateSpin.Migrate.Console.exe discover
```

La interfaz de línea de comandos muestra lo siguiente:

```

[discover]                                discovers a server
Required Parameters:
  /machineAddress=      machine address to discover
  /userName=            the username to use
  /password=            the password to use
  /type=                type like windows, linux,vmware_esx,vmware_vcenter,
Optional Parameters:
  /network=             network name to connect to
  /address=             server address to connect to
  /psuser=              Username used for accessing PlateSpin Migrate server as
user different from the one logged on this computer
  /pspassword=          Password used for accessing Platespin Migrate server for
the user different from the one logged on this computer
  /wait=               wait for completion of job [yes,no]
  /clusterName=        clustername to be discovered
  /verbose=            verbose mode for output [on,off]
  /output=             the output file
  /format=             the ouptput format to display in [text,html,xml]
  /sslcertificatewarnings= Whether to Ignore or Enforce SSL Certificate
Warnings [Ignore| Enforce]

```

Nota: debe familiarizarse con los distintos comandos de la interfaz de línea de comandos y sus parámetros necesarios y opcionales respectivos.

Sintaxis de la línea de comandos

Si tuviera que ejecutar el comando discover (que es también un trabajo), debe usar una sintaxis similar a la de este ejemplo en el indicador de comandos:

```

C:\Archivos de programa\PlateSpin Migrate
Client\CommandLine>PlateSpin.Migrate.Console.exe discover /
machineaddress=10.10.8.100 /username=administrator /password=password /
type=windows /wait=no

```

Tenga en cuenta que en este ejemplo se incluyen todos los parámetros obligatorios y uno opcional.

Cuando se inicia el comando discover (trabajo), la herramienta de CLI muestra el ID de trabajo, que es similar al de este ejemplo:

```
8be8d306-7665-4869-9795-a9dbb3ce1471
```

Puede aprovechar este ID para averiguar el estado del trabajo. Solo tiene que usar el comando query como en este ejemplo:

```

C:\Archivos de programa\PlateSpin Migrate
Client\CommandLine>PlateSpin.Migrate.Console.exe query /id=8be8d306-7665-4869-
9795-a9dbb3ce1471

```

El comando query presenta un informe de estado que incluye todos los detalles del trabajo. Se trata del mismo tipo de información que se muestra en la vista de trabajos del cliente de Migrate.

I.3 Archivos .ini configurables (trabajos) que se pueden usar con la herramienta

Cuando se instala el cliente de PlateSpin Migrate, el programa de instalación crea un directorio independiente para varios trabajos preconfigurados (en realidad, son archivos `.ini`) que permiten realizar las siguientes acciones:

- ♦ Conversión de la carga de trabajo (es decir, una operación de migración)
- ♦ Server Sync
- ♦ Captura e implementación de imágenes del destino de imágenes

Para ejecutar un trabajo, se usa el comando `run` en la línea de comandos. Los valores de los archivos son los parámetros opcionales que se ejecutan junto con el trabajo. Cada una de estas funciones tiene una versión por defecto del archivo `.ini` que se ejecuta con la configuración básica y uno o varios archivos `.ini` específicos de cada plataforma que se ejecutan con una configuración personalizada:

- ♦ `Conversion-Default.ini`
- ♦ `Conversion-Windows.ini` (personalizado)
- ♦ `Conversion-Linux.ini` (personalizado)
- ♦ `ServerSync-Default.ini`
- ♦ `ServerSync-Windows.ini` (personalizado)
- ♦ `ServerSync-Linux.ini` (personalizado)
- ♦ `CaptureImage-Default.ini`
- ♦ `CaptureImage.ini` (personalizado)
- ♦ `DeployImage-Default.ini`
- ♦ `DeployImage.ini` (personalizado)
- ♦ `IncrementalImaging-Default.ini`
- ♦ `IncrementalImaging.ini` (personalizado)

En esta sección se incluyen más detalles sobre estos trabajos en los siguientes apartados:

- ♦ [Sección I.3.1, “Trabajos de conversión”, en la página 493](#)
- ♦ [Sección I.3.2, “Trabajos de Server Sync”, en la página 494](#)
- ♦ [Sección I.3.3, “Trabajos de generación de imágenes”, en la página 494](#)

I.3.1 Trabajos de conversión

La herramienta de interfaz de línea de comandos admite la conversión de cargas de trabajo Windows y Linux (origen) a servidores de Hyper-V, vCenter o ESX (destino). Hay dos tipos de archivos `.ini`, uno para una configuración de trabajo básica y otro para configuraciones personalizadas. Mientras el trabajo se ejecuta, es posible abortarlo o comprobar su estado.

Antes de iniciar un trabajo de conversión, asegúrese de ejecutar el comando `discover` en el equipo de origen y en el contenedor de destino. A continuación, se muestra un ejemplo de sintaxis para ejecutar el comando `discover`:

```
discover /machineaddress=10.10.10.10 /username=administrator /  
password=anything@123 /type=vmware_vcenter
```

Para obtener información sobre los valores de las tareas de conversión, consulte [Conversion Jobs](https://www.netiq.com/documentation/platespin-migrate-12-2-1/migrate-user/data/b1cbb09z.html#b1cbcxmm) (<https://www.netiq.com/documentation/platespin-migrate-12-2-1/migrate-user/data/b1cbb09z.html#b1cbcxmm>) (Trabajos de conversión) en el apéndice sobre la interfaz de línea de comandos de la versión en inglés de la *Guía del usuario de PlateSpin Migrate*.

I.3.2 Trabajos de Server Sync

Utilice el comando `serversync` para realizar la operación de Server Sync. Hay dos tipos de archivos `.ini`, uno para una configuración de trabajo básica y otro para configuraciones personalizadas. Mientras el trabajo se ejecuta, es posible abortarlo o comprobar su estado. Si especifica la configuración necesaria, se iniciará el trabajo. A continuación, cuando se ejecute, el trabajo completa los demás valores con la configuración por defecto.

Para obtener información sobre los valores de los trabajos de Server Sync, consulte [ServerSync Jobs](https://www.netiq.com/documentation/platespin-migrate-12-2-1/migrate-user/data/b1cbb09z.html#b1cbql20) (<https://www.netiq.com/documentation/platespin-migrate-12-2-1/migrate-user/data/b1cbb09z.html#b1cbql20>) (Trabajos de Server Sync) en el apéndice sobre la interfaz de línea de comandos de la versión en inglés de la *Guía del usuario de PlateSpin Migrate*.

I.3.3 Trabajos de generación de imágenes

La herramienta de interfaz de línea de comandos admite varias operaciones de generación de imágenes (como instalar, desinstalar y actualizar herramientas) mediante el comando `imageserver`. Antes de iniciar un trabajo `imageserver`, asegúrese de ejecutar el comando `discover` en el equipo de origen y en el contenedor de destino.

Además del trabajo `imageserver`, la herramienta de interfaz de línea de comandos admite la generación de imágenes de cargas de trabajo Windows (origen) en el destino. Hay dos tipos de archivos `.ini` de generación de imágenes, uno para una configuración de trabajo básica y otro para configuraciones personalizadas. Mientras el trabajo se ejecuta, es posible abortarlo o comprobar su estado.

Para obtener información sobre los valores de los trabajos de creación de imágenes, consulte [Imaging Jobs](https://www.netiq.com/documentation/platespin-migrate-12-2-1/migrate-user/data/b1cbb09z.html#b1cbqz4t) (<https://www.netiq.com/documentation/platespin-migrate-12-2-1/migrate-user/data/b1cbb09z.html#b1cbqz4t>) (Trabajos de creación de imágenes) en el apéndice sobre la interfaz de línea de comandos de la versión en inglés de la *Guía del usuario de PlateSpin Migrate*.

J Uso de la herramienta de prueba de red iPerf para optimizar el rendimiento de red para productos de PlateSpin

Antes de ejecutar una réplica, asegúrese de probar la conexión para comprobar si hay algún problema en ella o en el ancho de banda y resolverlo. En esta sección se describe cómo utilizar la herramienta de prueba de red iPerf de código abierto para optimizar el rendimiento de la conexión.

- ♦ Sección J.1, “Introducción”, en la página 495
- ♦ Sección J.2, “Cálculos”, en la página 496
- ♦ Sección J.3, “Configuración”, en la página 497
- ♦ Sección J.4, “Metodología”, en la página 498
- ♦ Sección J.5, “Expectativas”, en la página 499

J.1 Introducción

A fin de ayudar a los administradores de PlateSpin en su esfuerzo por lograr un mejor rendimiento de la red cuando se usan productos de PlateSpin, se proporciona la herramienta de prueba de red iPerf en el entorno de toma de control de LRD (disco RAM de Linux) de PlateSpin. Como se indica en la documentación de iPerf: “El principal objetivo de iPerf es ayudar a optimizar las conexiones TCP a través de una vía concreta. El problema de optimización fundamental para TCP es el tamaño de la ventana TCP, que controla la cantidad de datos que pueden estar presentes en la red en cualquier momento”.

El propósito de este Readme (Léame) es describir un método básico de optimización y pruebas de red en relación al uso de productos de PlateSpin. En primer lugar, debe calcular un tamaño de ventana TCP óptimo teórico. A continuación, use la herramienta iPerf para validar y ajustar con precisión el tamaño calculado y medir el rendimiento resultante. Este método también resulta útil para determinar el rendimiento real alcanzable para una red determinada.

Tanto la herramienta iPerf como los productos de PlateSpin ya usan el *tamaño de búfer de envío/recepción de TCP* para determinar la eventual elección interna del *tamaño de ventana TCP*. A partir de ahora, estos términos se utilizarán indistintamente.

Nota: hay muchos factores que afectan al rendimiento de la red. Hay disponible mucha información en Internet que puede ayudarle a comprenderlos. Uno de estos recursos es la [calculadora de rendimiento de red](http://wintelguy.com/wanperf.pl) (<http://wintelguy.com/wanperf.pl>), que permite calcular el rendimiento TCP máximo esperado según las características aplicables de la red del cliente. Se recomienda encarecidamente usar esta calculadora en línea para establecer correctamente las expectativas de rendimiento.

J.2 Cálculos

La optimización del tamaño de ventana TCP se basa en varios factores, incluida la velocidad del enlace de red y la latencia de la red. Para nuestros fines relativos a los productos de PlateSpin, la elección inicial del tamaño de ventana TCP para la optimización se basa en los cálculos estándar (ampliamente disponibles en Internet y en otros lugares) siguientes:

$$\text{TamañoVentanaEnBytes} = ((\text{VELOCIDAD_ENLACE (Mb/s)} / 8) * \text{RETRASO(s)}) * 1000 * 1024$$

Por ejemplo, para un enlace de 54 Mb/s con una latencia de 150 ms, el tamaño de ventana inicial adecuado sería:

$$(54/8) * 0,15 * 1000 * 1024 = 1\ 036\ 800 \text{ bytes}$$

Por ejemplo, para un enlace de 1000 Mb/s con una latencia de 10 ms, el tamaño de ventana inicial adecuado sería:

$$(1000/8) * 0,01 * 1000 * 1024 = 1\ 280\ 000 \text{ bytes}$$

Para obtener un valor de latencia de la red, utilice el comando `ping` en el indicador de comandos (Windows) o el terminal (Linux). Aunque el tiempo de ida y vuelta (RTT) de `ping` es probablemente diferente a la latencia real, el valor obtenido es lo suficientemente parecido como para poder usarse en este método.

A continuación, se muestra un resultado de ejemplo de un comando `ping` de Windows, donde se observa una latencia de 164 ms de promedio:

```
ping 10.10.10.232 -n 5
```

```
Pinging 10.10.10.232 with 32 bytes of data:
Reply from 10.10.10.232: bytes=32 time=154ms TTL=61
Reply from 10.10.10.232: bytes=32 time=157ms TTL=61
Reply from 10.10.10.232: bytes=32 time=204ms TTL=61
Reply from 10.10.10.232: bytes=32 time=153ms TTL=61
Reply from 10.10.10.232: bytes=32 time=153ms TTL=61
```

```
Ping statistics for 10.10.10.232:
    Packets: Sent = 5, Received = 5, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
    Minimum = 153ms, Maximum = 204ms, Average = 164ms
```

A continuación, se muestra un resultado de ejemplo de un comando `ping` de Linux, donde se observa una latencia de 319 ms de promedio:

```
ping 10.10.10.232 -c 5
```

```
PING 10.10.10.232 (10.10.10.232) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 10.10.10.232: icmp_seq=1 ttl=62 time=0.328 ms
64 bytes from 10.10.10.232: icmp_seq=2 ttl=62 time=0.280 ms
64 bytes from 10.10.10.232: icmp_seq=3 ttl=62 time=0.322 ms
64 bytes from 10.10.10.232: icmp_seq=4 ttl=62 time=0.349 ms
64 bytes from 10.10.10.232: icmp_seq=5 ttl=62 time=0.316 ms

--- 10.10.10.232 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 3998ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.280/0.319/0.349/0.022 ms
```

En la práctica, debe utilizar las opciones `-n` o `-c` para especificar un número mayor de paquetes ping con el fin de medir el valor de latencia de forma más precisa.

J.3 Configuración

La herramienta iPerf se ejecuta en modo de servidor o cliente.

La sintaxis básica de uso del modo de servidor de `iperf` es:

```
iperf -s -w <win_size>
```

La sintaxis básica de uso del modo de cliente de `iperf` es:

```
iperf -c <server_ip> -w <win_size>
```

Se pretende medir y optimizar la red entre una carga de trabajo de origen y de destino. En muchos casos, pueden ser el origen y el destino reales en uso. Es posible realizar la prueba con una carga de trabajo diferente para el origen o el destino, siempre que la carga de sustitución tenga las mismas características de red que la original; por ejemplo, la misma NIC, la misma conexión de red, etc.

Nota: asegúrese de que no está probando el rendimiento desde el servidor de PlateSpin al origen o al destino, ya que ese tráfico es mínimo y no representa el que se produce durante una migración o una réplica.

Aunque es posible utilizar una carga de trabajo en directo (Windows o Linux) como servidor de destino o de `iperf`, en los pasos siguientes se proporciona el entorno más parecido a lo que ocurre en el momento de la migración o réplica, y se recomienda encarecidamente utilizarlos.

Para configurar y ejecutar `iperf` en el destino:

- 1 Arranque el destino mediante el LRD.
- 2 En la consola del LRD utilice el terminal auxiliar (se accede con Alt+F2) para hacer lo siguiente:
 - 2a Configure la red con la opción 5.
 - 2b Monte el medio de CD con la opción 6.
- 3 En la consola del LRD, cambie al terminal de depuración (se accede con Alt+F7) para ir a la ubicación de la herramienta iPerf:

```
cd /mnt/cdrom/LRDTools/iperf_2.0.X/linux
```

- 4 Ejecute la herramienta iPerf en modo de servidor. Introduzca

```
./iperf -s -w <win_size>
```

Para configurar y ejecutar `iperf` en el origen:

- 1 Monte la imagen ISO del LRD mediante software o un medio físico.
- 2 Abra un indicador de comandos (Windows) o un terminal (Linux) y diríjase a la ubicación de la herramienta iPerf:

```
cd <media>/LRDTools/iperf_2.0.X/
```

- 3 Según el sistema operativo, diríjase al subdirectorio `windows` o `linux`:

```
cd windows
```

-OR-

```
cd linux
```

4 Ejecute la herramienta iPerf en modo de cliente. Introduzca

```
iperf -c <target_ip> -w <win_size>
```

Nota: puede descargar y usar `iperf3` para los cálculos, lo que resulta útil en ciertos escenarios en los que `iperf2` no es capaz de generar datos de rendimiento útiles. Aunque la sintaxis del comando y el resultado de `iperf3` difieren ligeramente, debe ser bastante sencillo adaptar e interpretar los últimos resultados, si es necesario.

J.4 Metodología

A partir de valor inicial de `win_size` determinado en la sección [Cálculos](#), ejecute varias veces la herramienta iPerf con el valor calculado y con valores ligeramente mayores y menores y registre los resultados. Se recomienda aumentar y disminuir el valor de `win_size` en incrementos del 10 por ciento sobre el valor original.

Con el ejemplo anterior de 1 280 000 bytes, puede aumentar o disminuir el valor de `win_size` en incrementos de unos 100 000 bytes.

Nota: la opción `-w` de `iperf` permite especificar unidades como K (kilobytes) o M (megabytes).

Con el mismo ejemplo, para `-w` puede usar valores de 1,28 M, 1,38 M, 1,18 M, etc., para el campo `win_size` en el paso 4. Por supuesto, se presupone que únicamente se repite el paso de ejecución para cada repetición de la herramienta iPerf.

El resultado de muestra de una repetición del cliente de `iperf` tiene un aspecto similar al siguiente:

```
iperf.exe -c 10.10.10.232 -w 1.1M

-----
Client connecting to 10.10.10.232, TCP port 5001
TCP window size: 1.10 MByte
-----
[296] local 10.10.10.224 port 64667 connected with 10.10.10.232 port 5001
[ ID] Interval      Transfer    Bandwidth
[296]  0.0-10.2 sec  11.3 MBytes  9.29 Mbits/sec
```

El resultado de muestra del servidor de destino de referencia tiene un aspecto similar al siguiente:

```
./iperf -s -w .6M

-----
Server listening on TCP port 5001
TCP window size: 1.20 MByte (WARNING: requested 614 Kbyte)
-----
[ 4] local 10.10.10.232 port 5001 connected with 10.10.10.224 port 64667
[ 4] 0.0-10.2 sec  11.3 MBytes  9.29 Mbits/sec
```

Nota:

- ♦ El cliente se desconecta del servidor después de una sola repetición, mientras que el servidor continúa a la escucha hasta que se detiene mediante Ctrl+C.
 - ♦ El tamaño de la ventana especificado para un servidor Linux es la mitad del valor deseado, ya que Linux duplica de oficio el tamaño del búfer TCP pedido.
-

Utilice varias repeticiones para determinar el valor óptimo para el tamaño de ventana TCP. No olvide utilizar únicamente la mitad del valor deseado al especificar la opción `-w` en `iperf` en Linux.

Un mayor rendimiento indica que se acerca al tamaño de ventana TCP óptimo. Por último, a medida que se acerque al valor óptimo, utilice repeticiones más largas a fin de simular con mayor exactitud las condiciones de ejecución real. Para conseguir una repetición más larga, utilice la opción `-t <tiempo_en_segundos>` en `iperf`. Esta opción solo debe especificarse en el cliente.

Por ejemplo:

```
iperf.exe -c 10.10.10.232 -w 1.25M -t 60
```

Después de determinar un valor óptimo, configure este valor en el parámetro `FileTransferSendReceiveBufferSize` del servidor de PlateSpin correspondiente en:

https://<mi_servidor_ps>/PlatespinConfiguration/

Este valor global se aplica a todas las cargas de trabajo del servidor de PlateSpin, por lo que debe prestarse atención a las cargas de trabajo de grupo y sus respectivas redes de manera razonable a través de los servidores de PlateSpin disponibles.

J.5 Expectativas

Modificar el tamaño de la ventana TCP indirectamente mediante el tamaño del búfer de envío/recepción de TCP puede ser un método muy eficaz de aumentar el rendimiento de la red en algunos casos. A veces, es posible conseguir un rendimiento dos o tres veces superior al original, e incluso más. Sin embargo, es importante recordar que las características de la red pueden cambiar con el tiempo (y a menudo lo hacen) debido a cambios en los patrones de uso, el hardware, el software y otros elementos de infraestructura.

Se recomienda encarecidamente usar este método para calcular el valor óptimo a la misma hora del día y con los mismos patrones de uso de red que se utilizarán durante las tareas de migración o réplica en directo previstas. También se recomienda volver a calcular el valor periódicamente a fin de tener en cuenta las condiciones de red cambiantes.

