

Poznámky k verzi OpenText™ Identity Console CE 24.4 (v1.9)

Leden 2025

Ve vydání OpenText Identity Console 24.4 (v1.9) jsme přidali několik nových funkcí a vyřešili některé dřívější problémy. Mnoho z těchto vylepšení vycházelo přímo z návrhů od našich zákazníků. Děkujeme vám za váš čas a cenné připomínky. Oceníme je i do budoucna – pomáhají nám nabízet vám produkty na míru vašim potřebám.

Další informace a nejnovější poznámky k verzi získáte na webu s [dokumentací ke konzoli Identity Console](https://www.netiq.com/documentation/identity-console/) (<https://www.netiq.com/documentation/identity-console/>). Chcete-li stáhnout tento produkt, navštivte [webovou stránku s licencemi k softwaru a soubory ke stažení](https://sld.microfocus.com/) (<https://sld.microfocus.com/>).

- ♦ „Co je nového?“ na straně 1
- ♦ „Instalace nebo inovace“ na straně 4
- ♦ „Podporované cesty inovace“ na straně 5
- ♦ „Kontaktování společnosti Open Text“ na straně 5
- ♦ „Právní vyrozumění“ na straně 5

Co je nového?

Tato verze obsahuje následující aktualizace:

Podporovaný operační systém

V této verzi byla doplněna podpora následujících platforem:

- ♦ Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8.8, 8.9, 8.10, 9.2, 9.3 a 9.4
- ♦ SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 15 SP3, SP4, SP5 a SP6
- ♦ V Dockeru: Red Hat Universal Base Image 9.5

Podporované prohlížeče

Tato verze podporuje následující prohlížeče:

- ♦ Google Chrome
- ♦ Mozilla Firefox
- ♦ Microsoft Edge

Změny brandingů

Micro Focus je nyní součástí společnosti OpenText. Název produktu, loga, odkazy na název společnosti a dokumentace byly odpovídajícím způsobem upraveny. Mechanismus správy verzí OpenText používá formát CY.Q (kalendářní rok.čtvrtletí). Počínaje verzí 1.9 se konzole OpenText Identity Console řídí konvencí správy verzí společnosti OpenText. NetIQ Identity Console 1.9 se označuje jako OpenText™ Identity Console CE 24.4 (v1.9).

Podpora protokolů TLS 1.3 a OpenSSL 3.0

OpenText Identity Console využívá nejnovější protokoly TLS s OpenSSL 3.0 pro zabezpečenou komunikaci se službou OpenText eDirectory a dalšími aplikacemi přes síť. Další informace naleznete v části [Konfigurace objektů LDAP \(https://www.netiq.com/documentation/identity-console/identity_console-admin/data/manage-ldap-objects.html\)](https://www.netiq.com/documentation/identity-console/identity_console-admin/data/manage-ldap-objects.html).

Automatické načtení certifikátu CA

Při instalaci konzole OpenText Identity Console můžete nyní povolit automatické načtení certifikátu CA. Tato funkce umožňuje systému při přihlašování ke konzoli OpenText Identity Console automaticky zkopírovat certifikát CA do složky cert. Další informace naleznete v [Instalační příručce konzole OpenText™ Identity Console CE 24.4 \(v1.9\)](#).

Konfigurace čísla portu pro pracovní stanici OpenText Identity Console v systému Windows

Při instalaci pracovní stanice OpenText Identity Console v systému Windows můžete nakonfigurovat číslo portu v souboru `edirapi_win.conf` úpravou parametru `listen` pro požadovaný port, na kterém má produkt naslouchat. Další informace naleznete v části [Instalace pracovní stanice OpenText Identity Console v systému Windows](#).

Aktualizace závislých součástí

Tato verze podporuje následující součásti:

- ♦ OpenSSL 3.0.15
- ♦ NCI 3.3.0

Opravy chyb zabezpečení

Tato verze řeší problémy se zabezpečením konzole OpenText Identity Console týkající se odhalení verze softwaru, chybějících bezpečnostních hlaviček, libovolného původu CORS a obejití autorizace.

- ♦ CVE-2024-8204
- ♦ CVE-2024-8203
- ♦ CVE-2024-8202
- ♦ CVE-2024-8206

Opravy softwaru

Tato verze obsahuje následující opravy softwaru:

Komponenta	Globální ID	Popis
Identity Console	OCTCR56A656403	OpenText Identity Console nemůže spravovat nové certifikáty CA. Oprava: Uživatelé se mohou připojit ke stromu s novými certifikáty CA.
	OCTCR56A636138	OpenText Identity Console zobrazuje duplicitní tabulky mapování ovladačů namísto správného seznamu tabulek mapování ovladačů. Oprava: Tabulky mapování ovladačů nyní zobrazují jedinečné hodnoty.
	OCTCR56A637136	OpenText Identity Console nesprávně upravuje parametr ID ověření ovladače IDM. Oprava: Po uložení formuláře ovladače IDM se ID ověření aktualizuje správně.
	OCTCR56A646057	Ve vlastních formulářích OpenText Identity Console nemohou uživatelé přidat stejný počet atributů jako iManager. Oprava: Uživatelé mohou přidat stejný počet atributů jako iManager.
	OCTCR56A571953	Zobrazení stavu ovladače se přeruší, pokud je prohlížeč nastaven na jiný jazyk než angličtinu. Oprava: Stav ovladače se zobrazuje ve všech jazycích, které konzole OpenText Identity Console podporuje.
	OCTCR56A602238	Rozevírací seznam v okně Správa rejstříku zmizí pouze po kliknutí na šipku rozevíracího seznamu. Oprava: Uživatel nemusí pro zavření rozevíracího seznamu kliknout na šipku seznamu.
	OCTCR56A656003	Metriky užívání IDM a tabulky distribuce ovladačů IDM jsou nečitelné, pokud výsledky ukazují více než sedm typů ovladačů. Oprava: Uživatel může bez problémů vyhledat ovladač a zobrazit všechny podrobnosti o něm.
	OCTCR56A573877	Filtr Pracovní příkaz v podrobném zobrazení zmizí. Oprava: Filtr Pracovní příkaz se zobrazí v podrobném zobrazení a rozevírací nabídka obsahuje všechny správné hodnoty.
Identity Console – IDM	OCTCR56A648156	V nabídce pro správu aplikace OpenText Identity Manager vyžaduje položka Možnosti poštovního serveru ID uživatele a heslo pro uložení nastavení. Oprava: V konzoli OpenText Identity Console 1.9 můžete zaškrtnout nebo zrušit zaškrtnutí políčka Ověřit na serveru pomocí pověření a uložit konfiguraci.
Správa objektů	OCTCR56A602039	Při hledání specifického CN pomocí filtru „Všechny dostupné typy“ se filtr vyhledávání nastaví na některé třídy objektů, ale ne na všechny, což má za následek chybějící výsledky. Oprava: Uživatel může vybrat filtr „Všechny dostupné typy“ a prohledávat všechny různé typy tříd a atributů.

Komponenta	Globální ID	Popis
	OCTCR56A573856	Nově vytvořený objekt WorkOrder obsahuje dva atributy „cn“. Oprava: Objekt WorkOrder vytvoří jeden atribut „cn“.
Správa skupin	OCTCR56A571980	OpenText Identity Console se přeruší, pokud není pro vlastní třídy a atributy nastaveno mapování LDAP nebo eDir. Oprava: Uživatel může namapovat atributy LDAP a použít je pro pokročilé vyhledávání.
Správa oddílů	OCTCR56A656001	Chyba při přidávání nebo převodu SUBREF na repliku čtení nebo zápisu na stránce Zobrazení repliky. Oprava: SUBREF nelze upravit ani odstranit, aby se zabránilo chybám.
Správa certifikátů	OCTCR56A675039	Nelze odeslat e-mail z aplikace OpenText Identity Manager 4.8.7 z důvodu selhání ověření certifikátu. Oprava: V konzoli OpenText Identity Console 1.9 můžete odeslat e-mail z aplikace OpenText Identity Manager bez chyby ověření certifikátu.

Požadavky na systém

Informace o předpokladech, požadavcích na počítač, instalaci, inovacích a migraci najdete v tématu [Plánování instalace konzole OpenText Identity Console](#) v části [Nasazení konzole OpenText Identity Console](#).

Instalace nebo inovace

Přihlaste se na stránce pro licenci softwaru a stahování [Software License and Download \(https://sld.microfocus.com/\)](https://sld.microfocus.com/) a stáhněte software podle pokynů uvedených na stránce. OpenText poskytuje k instalaci konzole OpenText Identity Console soubor ve formátu tar .gz nebo .zip.

Pro Docker:	IdentityConsole_190_Containers.tar.gz
Pro samostatnou instalaci:	IdentityConsole_190_Linux.tar.gz
Pro pracovní stanici v systému Windows:	IdentityConsole_190_workstation_win_x86_64.zip

Instalace

Proces instalace konzole OpenText Identity Console se liší v závislosti na cílové platformě. Vyberte příslušný oddíl:

Instalace konzole OpenText Identity Console jako kontejneru Dockeru

Další informace o instalaci konzole OpenText Identity Console naleznete v tématu [Instalace konzole OpenText Identity Console jako kontejneru Dockeru](#).

Instalace samostatné konzole OpenText Identity Console (bez Dockeru)

Další informace o instalaci konzole OpenText Identity Console naleznete v tématu [Instalace samostatné konzole OpenText Identity Console \(bez Dockeru\)](#).

Instalace konzole OpenText Identity Console v systému Windows jako pracovní stanice

Další informace o instalaci konzole OpenText Identity Console naleznete v tématu [Instalace pracovní stanice OpenText Identity Console v systému Windows](#).

Podporované cesty inovace

Další informace o inovaci na verzi OpenText Identity Console naleznete v [Instalační příručce konzole OpenText™ Identity Console CE 24.4 \(v1.9\)](#).

Kontaktování společnosti Open Text

V případě konkrétních problémů s produktem se obraťte na podporu společnosti Open Text na adrese <https://www.microfocus.com/support-and-services/>.

Další technické informace nebo rady naleznete v několika zdrojích:

- ♦ Dokumentace k produktu, články znalostní báze a videa: <https://www.microfocus.com/support-and-services/>
- ♦ Stránky Open Text Community: <https://www.microfocus.com/communities/>

Právní vyrozumění

Copyright 2009–2024 Open Text.

Jediné záruky na produkty a služby společnosti Open Text a jejích přidružených společností a poskytovatelů licencí („Open Text“) jsou ty, které jsou výslovně uvedeny v prohlášení o záruce dodávaném s těmito produkty a službami. Nic zde uvedeného nelze vykládat jako další záruku. Společnost Open Text nenese odpovědnost za technické či redakční chyby či opomenutí v tomto dokumentu. Zde uváděné informace se mohou změnit bez předchozího upozornění.