

OpenText™ Identity Console CE 24.4 (v1.9) 版本說明

2025 年 1 月

OpenText Identity Console 24.4 (v1.9) 新增各種新功能並解決之前的幾個問題。這些改進許多是為了直接因應來自顧客的建議。我們衷心感謝您撥冗提供可貴的建議。也期盼您能繼續協助以確保我們的產品能滿足您所有的需求。

如需最新版本說明更多相關資訊，請參閱 [Identity Console 文件 \(https://www.netiq.com/documentation/identity-console/\)](https://www.netiq.com/documentation/identity-console/) 網站。若要下載此產品，請造訪軟體授權和下載網站 (<https://sld.microfocus.com/>)。

- ◆ 「全新功能」 (第 1 頁)
- ◆ 「安裝或升級」 (第 4 頁)
- ◆ 「支援的升級路徑」 (第 5 頁)
- ◆ 「聯絡 Open Text」 (第 5 頁)
- ◆ 「法律聲明」 (第 5 頁)

全新功能

此版本提供下列更新：

支援的作業系統

此版本新增了對下列平台的支援：

- ◆ Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8.8、8.9、8.10、9.2、9.3、和 9.4
- ◆ SUSE Linux Enterprise Server (SLES) 15 SP3、SP4、SP5 和 SP6
- ◆ 在 Docker 中：Red Hat Universal Base Image 9.5

支援的瀏覽器

此版本支援下列瀏覽器：

- ◆ Google Chrome
- ◆ Mozilla Firefox
- ◆ Microsoft Edge

品牌變更

Micro Focus 現隸屬於 OpenText。為了符合 OpenText 品牌規範，產品名稱、標誌、公司名稱參考和文件都會更新。OpenText 版本設定機制會使用 CY.Q (行事曆年 . 季) 格式。自 1.9 版開始，OpenText Identity Console 會遵循 OpenText 版本設定慣例。NetIQ Identity Console 1.9 稱為 OpenText™ Identity Console CE 24.4 (v1.9)。

支援 TLS 1.3 和 OpenSSL 3.0

OpenText Identity Console 使用最新的 TLS 通訊協定搭配 OpenSSL 3.0，以確保透過網路與 OpenText eDirectory 及其他應用程式進行安全通訊。如需詳細資訊，請參閱[設定 LDAP 物件 \(https://www.netiq.com/documentation/identity-console/identity_console-admin/data/manage-ldap-objects.html\)](https://www.netiq.com/documentation/identity-console/identity_console-admin/data/manage-ldap-objects.html)。

CA 證書自動擷取

安裝 OpenText Identity Console 時，您現在可以啟用 CA 證書的自動擷取功能。這個功能允許系統在登入 OpenText Identity Console 時，將 CA 證書自動複製到 cert 資料夾。如需更多詳細資訊，請參閱[OpenText™ Identity Console CE 24.4 \(v1.9\) 安裝指南](#)。

在 Windows 為 OpenText Identity Console 工作站設定連接埠編號

在 Windows 安裝 OpenText Identity Console 工作站時，您可以在 edirapi_win.conf 檔案中，透過編輯產品要監聽的所需連接埠監聽參數設定連接埠編號。如需詳細資訊，請參閱[在 Windows 安裝 OpenText Identity Console 工作站](#)。

相依元件的更新

此版本支援下列元件：

- ◆ OpenSSL 3.0.15
- ◆ NICI 3.3.0

安全性漏洞點修正程式

此版本可解決 OpenText Identity Console 安全性問題，可處理軟體版本揭露、缺少安全性標頭、CORS 任意來源和授權繞過等問題。

- ◆ CVE-2024-8204
- ◆ CVE-2024-8203
- ◆ CVE-2024-8202
- ◆ CVE-2024-8206

軟體修復

此版本包含下列軟體修復：

元件	全域 ID	描述
Identity Console	OCTCR56A656403	OpenText Identity Console 無法管理新的 CA 證書。 修復：使用者可使用新的 CA 證書連線至樹狀結構。
	OCTCR56A636138	OpenText Identity Console 會顯示重複的驅動程式對應表，而不是正確的驅動程式對應表清單。 修復：驅動程式對應表現在會顯示唯一值。
	OCTCR56A637136	OpenText Identity Console 會錯誤地修改 IDM 驅動程式的驗證 ID 參數。 修復：在儲存 IDM 驅動程式的表單後，就會正確更新驗證 ID。
	OCTCR56A646057	在 OpenText Identity Console 的自訂表單中，使用者無法新增與 iManager 相同數量的屬性 修復：使用者可新增與 iManager 相同數量的屬性。
	OCTCR56A571953	如果將瀏覽器設定為英文以外的語言，則驅動程式狀態檢視會中斷。 修復：以 OpenText Identity Console 支援的所有語言顯示驅動程式狀態。
	OCTCR56A602238	只有在您按下拉式清單箭頭時，「索引管理」中的下拉式清單才會消失。 修復：使用者不必按一下清單箭頭，即可關閉下拉式清單。
	OCTCR56A656003	若結果顯示超過七種驅動程式類型，則無法讀取 IDM 使用率權值與 IDM 驅動程式套裝作業系統圖表。 修復：使用者可以順暢地搜尋驅動程式，並查看所有的驅動程式詳細資料。
Identity Console 儀表板	OCTCR56A573877	工作順序篩選器會在詳細檢視中消失。 修復：工作順序篩選器會在詳細檢視中顯示，且下拉式清單具有所有正確的值。
Identity Console - IDM	OCTCR56A648156	在 OpenText Identity Manager 管理中，電子郵件伺服器選項需要使用者 ID 和密碼，才能儲存設定。 修復：從 OpenText Identity Console 1.9 中，您可以選擇啟用或停用「使用身分證明對伺服器進行驗證」核取方塊，並儲存組態。
物件管理	OCTCR56A602039	搜尋含有「所有可用類型」的「特定 CN」時，搜尋篩選器會設為「某些 Objectclasses」，而非「全部」，而導致結果遺失。 修復：使用者可以選取「所有可用類型」篩選器，以及搜尋所有不同類型的類別和屬性。
	OCTCR56A573856	新建立的 WorkOrder 物件包含兩個「cn」屬性 修復：WorkOrder 物件會建立單一「cn」屬性。
群組管理	OCTCR56A571980	如果沒有為自訂類別和屬性設定 LDAP 或 eDir 對應，OpenText Identity Console 會中斷。 修復：使用者可以對應 LDAP 屬性，並使用這些屬性進行進階搜尋。

元件	全域 ID	描述
分割區管理	OCTCR56A656001	在複本檢視頁面中將 SubRef 新增或轉換至讀取或寫入複本時發生錯誤。 修復：不允許編輯或刪除 SUBREF 以避免錯誤。
憑證管理	OCTCR56A675039	由於證書驗證失敗，無法從 OpenText Identity Manager 4.8.7 傳送電子郵件。 修復：在 OpenText Identity Console 1.9 中，您可以透過 OpenText Identity Manager 傳送電子郵件，而不會發生證書驗證錯誤。

系統要求

如需先決條件、電腦需求、安裝、升級或移轉的詳細資訊，請參閱 [《OpenText Identity Console 安裝指南》](#) 中的 [規劃安裝 OpenText Identity Console](#)。

安裝或升級

登入至「[軟體授權和下載](https://sld.microfocus.com/)」(<https://sld.microfocus.com/>) 頁面，然後按照頁面上提供的指示下載軟體。OpenText 提供了 tar.gz 或 .zip 檔案來安裝 OpenText Identity Console。

針對 Docker：	IdentityConsole_190_Containers.tar.gz
針對獨立安裝：	IdentityConsole_190_Linux.tar.gz
針對 Windows 工作站：	IdentityConsole_190_workstation_win_x86_64.zip

安裝

OpenText Identity Console 的安裝程序會因目標平台而異。請選取合適的章節：

將 OpenText Identity Console 安裝為 Docker 容器

如需關於安裝 OpenText Identity Console 的詳細資訊，請參閱 [Installing OpenText Identity Console as Docker](#) (將 OpenText Identity Console 安裝為 Docker 容器)。

安裝獨立 OpenText Identity Console (非 Docker)

如需關於安裝 OpenText Identity Console 的詳細資訊，請參閱 [安裝獨立 OpenText Identity Console \(非 Docker\)](#)。

在 Windows 將 OpenText Identity Console 安裝為工作站

如需關於安裝 OpenText Identity Console 的詳細資訊，請參閱 [Installing OpenText Identity Console Workstation on Windows](#) (在 Windows 上安裝 OpenText Identity Console Workstation)。

支援的升級路徑

有關升級到 Identity Console 的更多資訊，請參閱 [《OpenText™ OpenText Identity Console CE 24.4 \(v1.9\) 安裝指南》](#)。

聯絡 Open Text

如果遇到具體的產品問題，請前往 <https://www.microfocus.com/support-and-services/> 聯絡 Open Text 支援人員。

可透過多種來源取得其他技術資訊或建議：

- ◆ 產品文件、知識庫文章和視訊：<https://www.microfocus.com/support-and-services/>
- ◆ Open Text 社群網頁：<https://www.microfocus.com/communities/>

法律聲明

Copyright 2009 - 2024 Open Text。

Open Text 及其關係企業和授權者 (統稱為「Open Text」) 之產品與服務的保固，依約僅載於該項產品與服務隨附的明確保固聲明中。本文中任何內容不得解釋為構成其他保固。對於本文中之技術或編輯錯誤或疏漏，Open Text 不負任何責任。本文資訊如有更動，恕不另行通知。